COS 2000 Compatible Operating System



Présentation
Comment l'installer
Mode d'emploi
Faire un programme pour COS
Liste des APIs
Détail des APIs
En cas de problème

mailto:cos2003@free.fr

Présentation

COS2000, par définition, est système d'exploitation. Celui-ci prend la direction des opérations à partir du moment où le PC est mis sous tension (Après le BIOS). Il gère tous les périphériques rattachés au PC et offre aux programmeurs les moyens de développer des applications compatibles en fournissant des APIs (Application Programming Interface). COS2000 est basé sur un concept particulier qui est d'offrir aux programmeurs un maximum de fonctions intégrées pour faciliter le travail des programmeurs et réduire la taille des programmes.

Comment l'installer?

Pour installer COS2000:

Sous dos/windows 9x

- Insérez une disquette 1.44 Mo vierge ou inutile dans votre lecteur.

- Lancez le programme SETUP.COM situé dans le dossier de COS2000.

- Si celui-ci ne détecte pas d'erreur, COS2000 est installé!

Sous windows NT/Xp

- Insérez une disquette 1.44 Mo vierge ou inutile dans votre

lecteur.

- Lancez le programme SETUP.EXE situé dans le dossier de

COS2000.

- Si celui-ci ne détecte pas d'erreur, COS2000 est installé!

Sous Linux

- Insérez une disquette 1.44 Mo vierge ou inutile dans votre

lecteur.

- Lancez le programme SETUP.SH situé dans le dossier de

COS2000.

- Si celui-ci ne détecte pas d'erreur, COS2000 est installé!

Pour lancer COS2000:

- Insérez la disquette où COS2000 est installé.

- Veillez que dans le BIOS vous puissiez démarrer à partir de

A:.

- Redémarrer votre ordinateur et vous serez sur COS2000.

Mode d'emploi

L'interpréteur de commande COS est le premier logiciel qui est lancé au démarrage. A partir de celui-ci vous pouvez exécuter quelques commandes ou logiciels.

En plus des logiciels, l'interpréteur de commandes peut exécuter 6 commandes :

OUIT

Quitte l'interpréteur.

VERS

Donne la version de COS2000.

CLEAR

Efface l'écran.

REBOOT

Redémarre le PC.

CMDS

Donne la liste des commandes disponibles.

MODE [mode]

Permet de changer de mode vidéo. [mode] doit être un entier compris entre 1 et 9. les modes au delà de 4 sont des modes graphiques à texte émulé. Il est déconseillé de les utiliser car il est parfois impossible de revenir aux modes texte.

DISK

Permet de lire un support disquette 1.44 Mo au format FAT12.

CD

Change le dossier actuel vers celui spécifié.

DIR

Permet de lister le contenu du dossier actuel.

MEM

Permet de lister le contenu du dossier actuel.

Faire un programme pour COS

Toute contribution à COS 2000 en terme de programme est la bienvenue, un répertoire « contribs » contiendra les programmes des différents contributeurs. Aucune modification a ceux-ci ne sera faire sans l'accord explicite de l'auteur. Pour une contribution écrivez moi a l'adresse mailto:cos2003@free.fr.

Pour l'instant il n'y a aucun formatage particulier du code à respecter pour faire un programme pour COS 2000. Il faut pour l'instant seulement un point d'entrée en 0100h comme un .COM de dos, 64 Ko sont donc disponible au programme, la pile utilisé est celle du système d'exploitation, c'est donc le seul segment qui ne sera pas initialisé comme les autres.

CS:0100		Point d'entré
	VOTRE PROGRAMME	CS=DS=ES=FS=GS SS=Pile système

Pour clore le programme il suffit de faire un retour far. Exemple avec un Hello Word.

```
Avec tasm
                         ;model tiny (.com)
.model tiny
                         ;Pour processeur 80486
.486
Smart
                         ;Optimisations
.code
                         ;Segment de code
org 0100h
                         ;Point d'entré en 0100h
start:
     mov
          ah,0Dh
     mov si,offset msg
                         ;Afficher le texte (Showstring0)
          47h
     int
     xor
          ax,ax
     int
          16h
                         ;Attendre l'appuie sur une touche
     db
          OCBH ; retour far
msg db 'Hello World',0
end start
     Avec nasm
                         ;16 bits
[bits 16]
[org 0x0100]
                         ;Point d'entré en 0100h
section .text
                         ;Segment de code
start:
     mov ah,0x0D
     mov si, msg
     int 0x47
                         ;Afficher le texte (Showstring0)
     xor ax, ax
     int 0x16
                         ;Attendre l'appuie sur une touche
     retf
                         ;retour far
```

Comme vous pouvez le constater l'appel des APIs de Cos se réalise par le biais d'interruptions logiciels dont voici la liste.

Liste des APIs

msg db 'Hello World',0

disque.sys: Gestionnaires FAT12 et Disquette

Interruption 48h (Disquette uniquement)

00h readsector 01h writesector 02h verifysector 03h initdrive 04h loadfile 05h compressrle decompressrle 06h findfirstfile 07h 08h findnextfile 09h getfreespace 0Ah searchfile 0Bh getname 0Ch getserial 0Dh changedir 0Eh readcluster 0Fh writecluster 10h getdir 11h proifile execfile

port.sys: Gestionnaires port parallèle

Interruption 0Dh (LPT1) ou 0Fh (LPT2)

11h

getlptin 00h 01h getlptout getlptinout 02h 03h setlptin 04h setlptout setlptinout 05h 06h getlpt 07h getfirstlpt 08h setemettor 09h setreceptor 0Ah settimeout 0Bh gettimeout 0Ch receivelpt 0Dh sendlpt receivelptblock 0Eh 0Fh sendlptblock 10h receivecommand 11h sendcommand

souris.sys: Gestionnaires souris

Interruption 74h (PS/2)

cmdmouse 00h 01h cmdmouse2 02h detectmouse 03h getmouse 04h getmousescreen 05h configmouse

8259a.sys: Gestionnaires contrôleur d'interruption programmable

Interruption 50h (Maître et esclave)

00h enableirq 01h disableirq

- 02h readmaskirq 03h readirr 04h readisr 05h installhandler
- 06h replacehandler
- 07h getint 08h setint 09h seteoi

video.sys: Gestionnaires de la carte vidéo Interruption 47h (VGA)

- 00h setvideomode
- getvideomode 01h
- 02h cleartext
- 03h changefont loadfont
- 04h
- 05h space
- 06h line
- 07h showchar
- 08h showint
- 09h showsigned
- 0Ah showhex
- 0Bh showbin
- 0Ch showstring
- 0Dh showstring0
- showcharat 0Eh
- 0Fh showintat
- 10h showsignedat
- showhexat 11h
- 12h showbinat
- 13h showstringat
- 14h showstring0at
- 15h setcolor
- 16h getcolor
- 17h scrolldown
- 18h getxy
- 19h setxy
- 1Ah savescreen
- 1Bh restorescreen
- 1Ch page2to1
- 1Dh page1to2
- xchgPages 1Eh
- 1Fh savepage1
- changelineattr 20h
- 21h waitretrace
- 22h getinfos
- 23h loadbmp
- 24h showbmp
- 25h viewbmp
- 26h savedac
- 27h restoredac
- 28h savestate 29h
- restorestate 2Ah enablescroll
- 2Bh disablescroll
- 2Ch showdate
- 2Dh showtime
- 2Eh showname
- 2Fh showattr
- 30h showsize 31h getchar

mcb.sys : Gestionnaires de mémoire vive Interruption 49h (MB)

00h	mbinit
01h	mbfree
02h	mbcreate
03h	mbresident
04h	mbget
05h	mbfind
06h	mbchown
07h	mballoc
08h	mbclean
09h	mbfindsb

Les possibilités de COS2000 sont aujourd'hui très limitées car il est en cours de développement.

Détail des APIs

- Interruption 48h

Readsector		
Lit le secteur CX et le met en ES:DI. Met le flag carry à 1 si erreur.	Paramètres d'entrée	AH=0 CX ES DI
	Données en sortie	Flag Carry

Writesector		
Ecrit le secteur CX avec les données pointés par DS:SI. Met le flag carry à 1 si erreur.	Paramètres d'entrée	AH=1 CX DS SI
	Données en sortie	Flag Carry

Verifysector		
Vérifie si le secteur CX n'est pas défectueux. Met le flag carry à 1 si erreur et flag	Paramètres d'entrée	AH=2 CX
equal à 0 si secteur défectueux.	Données en sortie	Flag Carry Flag Equal

Initdrive		
	Paramètres	AH=3

Fonction initialisant le pilote et le matériel afin d'utiliser ultérieurement les	d'entrée	
fonctions de disque.sys. Met le flag carry à 1 si erreur.		Flag Carry
	Données en	
	sortie	

Loadfile		
Charge le fichier dont le nom est pointé par DS:SI en mémoire dans ES:DI et renvoie le nombre d'octets lu en ECX. Met le flag carry à 1 si erreur.	Paramètres d'entrée	AH=4 DS SI ES DI
		ECX
	Données en	Flag Carry
	sortie	

Compressrle		
Compresse le contenu de la mémoire pointé par DS:SI (selon une méthode RLE) et dont la taille est spécifié par CX. Le résultat sera mis en ES:DI ainsi que la nouvelle taille mémoire (octets) en BP.	Paramètres d'entrée	AH=5 DS SI ES DI CX
	Données en sortie	

Decompressrle		
Décompresse le contenu de la mémoire pointé par DS:SI (selon une méthode RLE) et dont la taille est spécifié par CX. Le résultat sera mis en ES:DI ainsi que la nouvelle taille mémoire (octets) en BP.	Paramètres d'entrée	AH=6 DS SI ES DI CX
	Données en sortie	

Findfirstf	ile		
			AH=7
		Paramètres	ES
Renvoie en ES:	DI la première entrée du répertoire courant (format BRUT). Met le	d'entrée	DI
flag carry à 1 si	erreur. Cette fonction prépare aussi l'usage de la fonction		Flag Carry
findnextfile.		Données en	
		sortie	
Format d'une e	ntrée de répertoire :		
Entries Struc			
FileName	db 8 dup (0)		
FilExt db 3 du	up (0)		
FileAttrdb 0			
FileReserved	db 0		
FileTimeCreaN	Is db 0 ;(*10 ms)		
FileTimeCrea	dw 0		
FileDateCrea	dw 0		
FileDateAcc	dw 0		
FileNotused	dw 0		
FileTime	dw 0		
FileDate	dw 0		
FileGroup	dw 0		

FileSize dd 0		
Entries Ends		
T2 1		
Findnextfile		
Renvoie en ES:DI l'entrée suivante du répertoire courant (format BRUT). Met le	Paramètres d'entrée	AH=8 ES DI
flag carry à 1 si erreur.	Données en sortie	Flag Carry
	Sortie	
Getfreespace		
Genreespuce		AH=9
Renvoie en EDX l'espace disque libre du volume en octets. Met le flag carry à 1 si	Paramètres d'entrée	
erreur.	Données en sortie	EDX Flag Carry
Searchfile		
Renvois dans ES:DI l'entrée de répertoire du fichier pointé par DS:SI. Met le flag equal a 0 si pas existant. Met le flag carry à un si erreur.	Paramètres d'entrée	AH=10 DS SI ES DI
	Données en sortie	Flag Equal Flag Carry
Getname		
Renvois dans ES:DI le nom du support courant.	Paramètres d'entrée	AH=11 ES DI
	Données en sortie	
Getserial		
Renvois le numéro de série du support courant en EDX.	Paramètres d'entrée	AH=11
	Données en sortie	EDX
Changodir		
Changedir		ΛU-12
Change le répertoire courant a celui dont le nom est pointé par DS:SI. Met le flag	Paramètres d'entrée	AH=13 DS SI
carry à un si erreur.	Données en sortie	Flag Carry

Readcluster			
		AH=14	
	Paramètres	ES	
Lit le cluster (groupe) CX et le met en ES:DI. Met le flag carry à 1 si erreur.	d'entrée	DI	
		Flag Carry	
	Données en		
	sortie		

Writecluster		
		AH=15
	Paramètres	ES
Ecrit le cluster (groupe) CX avec les données pointés par DS:SI. Met le flag carry	d'entrée	DI
à 1 si erreur.		Flag Carry
	Données en	
	sortie	

Getdir		
Renvoie en ES:DI sous forme de chaîne a zéro terminal le nom du répertoire courant.	Paramètres d'entrée Données en sortie	AH=16 ES DI

Projfile		
		AH=17
	Paramètres	DS
Charge le fichier dont le nom est pointé par DS:SI dans un bloc mémoire. Renvoie	d'entrée	SI
en ECX le nombre d'octets lus et en ES l'adresse du bloc de mémoire. Met le flag		ECX
carry à 1 si erreur.	Données en	ES
	sortie	Flag Carry

Execfile		
		AH=18
	Paramètres	DS
Exécute le fichier dont le nom est pointé par DS:SI. Met le flag carry à 1 si erreur.	d'entrée	SI
		Flag Carry
	Données en	
	sortie	

- Interruption 47h

Setvideomode		
		AH=0
	Paramètres	AL
Fixe le mode vidéo courant a dont le numéro est AL. Met le flag carry à 1 si	d'entrée	
erreur.		Flag Carry
	Données en	
MODES:	sortie	
0 -> 40x25x16 couleurs en texte		
1 -> 80x25x16 couleurs en texte		
2 -> 80x50x16 couleurs en texte		
3 -> 100x50x16 couleurs en texte		
4 -> 100x60x16 couleurs en texte		

5 -> 320x200x256 couleurs en graphique 6 -> 320x400x256 couleurs en graphique 7 -> 320x480x256 couleurs en graphique 8 -> 360x480x256 couleurs en graphique 9 -> 400x600x256 couleurs en graphique Les modes sont généralement utilisable avec une carte VGA 256ko, mais la plupart surexploitent le contrôleur vidéo donc ne fonctionne pas toujours. L'utilisation des fonctions caractères est disponible en mode graphique par l'usage de polices émulés mais beaucoup de bugs sont encore présent.		
de ponces emules mais beaucoup de bugs sont encore present.		
Getvideomode		
Getvideomode		AH=1
Retourne le mode vidéo courant a dans AL.	Paramètres d'entrée	
	Données en sortie	AL
Getvideomode		
Efface l'écran en mode graphique ou texte.	Paramètres d'entrée	AH=2
	Données en sortie	
Setfont		
Active la police de numéro CL parmi les 8 disponibles.	Paramètres d'entrée	AH=3 CL
	Données en sortie	
Getfont (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
,		AH
Récupère en CL le N° de police actif.	Paramètres d'entrée	CL
	Données en sortie	
Loadfont		
Charge une police pointée par DS:SI dans la carte vidéo sous le n° de police BL. La taille en hauteur de la police (en pixel) doit être renseigné dans CL Met le flag	Paramètres d'entrée	AH=4 DS SI CL
carry à 1 si erreur.	Données en sortie	Flag Carry
Showspace		
		AH=5

Affiche un espace à l'écran après le curseur.	Paramètres d'entrée	
	Données en sortie	
Showline		
Silo willie		AH=6
Affiche un retour a la ligne à l'écran après le curseur.	Paramètres d'entrée	
	Données en sortie	
Showchar		
Silowchai		AH=7
Affiche un caractère dont le code ASCII est contenu dans DL à l'écran après le	Paramètres d'entrée	DL
curseur.	Données en sortie	
Showint		
Affiche le nombre entier contenu dans EDX à l'écran après le curseur.	Paramètres d'entrée	AH=8 EDX
	Données en sortie	
Showsigned		
210 W 91811C W		AH=9
Affiche le nombre entier signé contenu dans EDX à l'écran après le curseur.	Paramètres d'entrée	EDX
	Données en sortie	
Showhex		
Affiche le nombre hexadécimal contenu dans EDX et de taille CX bits à l'écran	Paramètres d'entrée	AH=10 EDX CX
après le curseur.	Données en sortie	
ShowBin		A I I _ 44
Affiche le nombre binaire contenu dans EDX et de taille CX bits à l'écran après le	Paramètres d'entrée	AH=11 EDX CX
curseur.	Données en sortie	
ShowString		

Affiche la chaîne de caractère (type fixe) pointée par DS:SI à l'écran après le	Paramètres d'entrée	AH=12 DS SI
Chaîne de type fixe :	Données en sortie	
Chaine db 24, 'c un chaine de type fixe'	Sortic	
ShowString0		
		AH=13
Affiche la chaîne de caractère (type zéro terminal) pointée par DS:SI à l'écran après le curseur.	Paramètres d'entrée	DS SI
Chaîne de type zéro terminal:	Données en sortie	
Chaine db 'c un chaine de type zéro terminal',0		
Showchartat	1	
Réalise la même fonction que la fonction showchar en spécifiant les coordonnées	Paramètres d'entrée	AH=14 DL BL BH
BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Données en sortie	
Showintat		
Réalise la même fonction que la fonction showint en spécifiant les coordonnées	Paramètres d'entrée	AH=15 EDX BL BH
BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Données en sortie	
Showsignedat		
		AH=16
Réalise la même fonction que la fonction showsigned en spécifiant les	Paramètres d'entrée	EDX BL BH
coordonnées BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Données en sortie	
Showhexat		
SHUWHCAAL		AH=17
Réalise la même fonction que la fonction showhex en spécifiant les coordonnées BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Paramètres d'entrée	EDX CX BL BH
	Données en sortie	
Showbinat		
	Paramètres	AH=18 EDX

Réalise la même fonction que la fonction showbin en spécifiant les coordonnées BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	d'entrée	CX BL BH
	Données en sortie	
Showstringat		
Réalise la même fonction que la fonction showstring en spécifiant les coordonnées BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Paramètres d'entrée	AH=19 DS SI BL BH
	Données en sortie	
Showstring0at		
Réalise la même fonction que la fonction showstring0 en spécifiant les coordonnées BL (y), BH (x) ou tout devra être affiché.	Paramètres d'entrée	AH=20 DS SI BL BH
	Données en sortie	
Setcolor		
Change la couleur courante (attributs) pour les opérations textes a celle spécifié dans CL	Paramètres d'entrée	AH=21 CL
	Données en sortie	
Setcolor		
Récupère dans CL la couleur courante (attributs) pour les opérations textes.	Paramètres d'entrée	AH=22
	Données en sortie	CL
Setstyle (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
Change le style (transparent ou non) courant pour les opérations graphique a celui	Paramètres d'entrée	AH CL
spécifié dans CL	Données en sortie	
Getstyle (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
Récupère dans CL le style courant (transparent ou non) pour les opérations	Paramètres d'entrée	AH
graphique.	Données en sortie	CL

Scrolldown		
Défile l'écran texte ou graphique de CX caractères vers le haut.	Paramètres d'entrée	AH=23 CX
	Données en sortie	
Getxy		
Renvoie en BH les coordonnées x du curseur texte et en BL les coordonnées y du	Paramètres d'entrée	AH=24
curseur texte.	Données en sortie	BH BL
Setxy		
Fixe les coordonnées x du curseur texte a BH et les coordonnées y du curseur	Paramètres d'entrée	AH=25 BH BL
texte a L.	Données en sortie	
SaveScreen		
Sauvegarde le contenu de l'écran dans un bloc mémoire appelé /vgascreen lié a	Paramètres d'entrée	AH=26
'application appelante.	Données en sortie	
RestoreScreen		
Restaure le contenu de l'écran précédemment sauvegardé dans un bloc mémoire.	Paramètres d'entrée	AH=27
	Données en sortie	
Page1to2		
Copie le contenu de la page vidéo n°1 dans la page vidéo n°2. Ne fonctionne	Paramètres d'entrée	AH=28
qu'en mode texte.	Données en sortie	
Page2to1		
Copie le contenu de la page vidéo n°2 dans la page vidéo n°1. Ne fonctionne	Paramètres d'entrée	AH=29
qu'en mode texte.	Données en sortie	

Xchgpage		
		AH=30
Echange le contenu de la page vidéo n°2 dans la page vidéo n°1. Ne fonctionne	Paramètres d'entrée	
qu'en mode texte.		
	Données en	
	sortie	

Savepage1		
	Paramètres	AH=31
Sauvegarde le contenu de l'écran dans un bloc mémoire appelé /vgapage1 lié a l'application appelante.	d'entrée Données en	
	sortie	

Changelineattr (VA ETRE SUPPRIMER)		
Modifie la couleur de la ligne N°DI a l'écran a celle contenue dans AL.	Paramètres d'entrée	AH=32 AL DI
	Données en sortie	

Waitretrace		
		AH=33
Synchronisation avec la retrace verticale.	Paramètres d'entrée	
	Données en sortie	

Getvgainfo	s		
Renvoie un bloc d	le donnée en ES:DI contenant l'état de la carte graphique.	Paramètres d'entrée	AH=34 ES SI
lines db 0 columns x db 0 y xy colors db 7 mode pagesize pages db 0 font graphic xg yg style	db 0 db 0 dw 0 db 0FFh dw 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 dw 0 dw 0 dw 0 dw 0 dw 0 dw 0	d'entrée Données en sortie	SI
pagesshowed db 0 plane db 0 xyg colorest dw 0 adress	db 0 0 dw 0 dw 0 dw 0		

scrolling db 1		
Laadhmanalat		
Loadbmppalet		AH=35
Charge la palette (DAC) du BMP pointée par DS:SI.	Paramètres d'entrée	DS SI
	Données en sortie	
Showbmp		
Affiche le BMP pointée par DS:SI en X:BX, Y:CX.	Paramètres d'entrée	AH=36 DS SI BX CX
	Données en sortie	
X7° 1		
Viewbmp		AH=3
Affiche le BMP pointée par DS:SI en X:BX, Y:CX avec la préparation de la palette.	Paramètres d'entrée	DS SI BX CX
	Données en sortie	
Savedac		
Sauvegarde le contenu de la palette (DAC) dans un bloc mémoire appelé /vgadac	Paramètres d'entrée	AH=38
lié a l'application appelante.	Données en sortie	
Carrada		
Savedac Restaure le contenu de la palette (DAC) précédemment sauvegardé dans un bloc	Paramètres d'entrée	AH=39
mémoire.	Données en sortie	
Consideration		
Savestate		ΛΨ-40
Sauvegarde l'etat complet de la carte graphique dans un bloc mémoire appelé /vga lié a l'application appelante. FONCTIONNE PEUT ETRE EN MODE GRAPHIQUE.	Paramètres d'entrée	AH=40
	Données en sortie	
Restorestate		
IVESIO1 ESIGIE		AH=41
		111 11

	Paramètres	
Restaure l'etat complet de la carte graphique précédemment sauvegardé dans un bloc mémoire. FONCTIONNE PEUT ETRE EN MODE GRAPHIQUE.	d'entrée	
bloc memoric. To Not How the Late Et Mobble Glass Higgs.	Données en	
	sortie	
EnableScroll		
		AH=42
	Paramètres	
Active le défilement automatique de l'écran lors de dépassements.	d'entrée	
	Données en	
	sortie	
	1	1
DisableScroll		
		AH=43
	Paramètres	7111 40
	d'entrée	
Desactive le défilement automatique de l'écran lors de dépassements.		
	Données en	
	sortie	
Charadata		
Showdate	1	T
	Paramètres	AH=44 DX
Affiche la date contenue dans DX à l'écran après le curseur.	d'entrée	DA
Timene ia date contenue dans BIT a Feeran apres le carsear.	d charce	
	Données en	
	sortie	
Showtime		
	_ ,	AH=45
Afficials 12hours contours done à 12/ours courès la course	Paramètres d'entrée	DX
Affiche l'heure contenue dans à l'écran après le curseur.	u entree	
	Données en	
	sortie	
Showname		
		AH=46
	Paramètres	DS
Affiche le nom de fichier pointé par DS:SI à l'écran après le curseur.	d'entrée	SI
	Données en	
	sortie	
Showattr		
UANU II SEELE		AH=47
	Paramètres	DL
Affiche les attributs fichiers contenus dans DL à l'écran après le curseur.	d'entrée	
	Données en	
	sortie	1
Charusina		
Showsize		ATT-40
Showsize		AH=48

Affiche le la taille en octets (et multiples) contenue dans EDX à l'écran après le	Paramètres d'entrée	EDX
curseur.	Données en sortie	
Getchar		
Renvoie le caractère situé sous le curseur dans DL.	Paramètres d'entrée	AH=49
	Données en sortie	DL
Setxyg (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
Change les coordonnées du curseur graphique a X:BX,Y:CX.	Paramètres d'entrée	AH BX CX
	Données en sortie	
Getxyg (PAS ENCORE IMPLEMENTE NI ECI	RIT)	
Récupère les coordonnées du curseur graphique a X:BX,Y:CX.	Paramètres d'entrée	АН
Recupere les coordonnées du cuiseur grapinque à A.DA, 1.CA.	Données en sortie	BX CX
Showpixel (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
Affiche un pixel de couleur AL en X:BX,Y:CX.	Paramètres d'entrée	AH BX CX AL
	Données en sortie	
Getpixel (PAS ENCORE IMPLEMENTE)		
Récupère la couleur du pixel en X:BX,Y:CX dans AL.	Paramètres d'entrée	AH BX CX
	Données en sortie	AL

Mbinit		
		AH=0
	Paramètres	
Initialise les blocs de mémoire pour une utilisation futur des fonction MBs (inutile car le système le réalise au boot). Met le flag carry à 1 si erreur.	d'entrée	
		Flag Carry
	Données en	
	sortie	

Mbfree		A T T 1
aibère le bloc de mémoire GS ainsi que tout les sous blocs de mémoire lié (fils).	Paramètres d'entrée	AH=1 GS
Un bloc de mémoire considéré résident ou un sous bloc résident ne sera pas libéré. Met le flag carry à 1 si erreur.	Données en sortie	Flag Carry
Mbcreate		
Crée un bloc de CX caractères (octets) et de nom DS :SI. Retourne en GS le bloc	Paramètres d'entrée	AH=2 DS SI
de mémoire alloué et met le flag carry à 1 en cas d'erreur.	Données en sortie	GS Flag Carry
Mbresident		
Met le bloc GS en situation de bloc mémoire résident (non libérable).	Paramètres d'entrée	AH=3 GS
	Données en sortie	
Mbget		
vioget		AH=4
Renvoie en GS l'adresse du bloc mémoire situé en CX ème position. Met le flag	Paramètres d'entrée	
arry à 1 si introuvable.	Données en sortie	GS Flag Carry
Mbfind		
Renvoie en GS le bloc de mémoire dont le nom correspond a la chaîne de	Paramètres d'entrée	AH=5 DS SI
caractère situé en DS:SI. Met le flag carry à 1 si introuvable.	Données en sortie	GS Flag Carry
Mbchown		
Change le proprietaire (père) du bloc de mémoire GS a celui precisé par DX.	Paramètres d'entrée	AH=6 GS DX
	Données en sortie	Flag Carry
Mballoc		
Alloue un bloc de CX caractères (octets) pour le processus (programme) qui le	Paramètres d'entrée	AH=7 CX
demande. Retourne en GS le bloc de mémoire alloué et met le flag carry à 1 en cas d'erreur.	Données en sortie	GS Flag Carry

	Paramètres	AH=8
Nettoie un peu la mémoire pour fonctionner des blocs de mémoire libre contiguë. Généralement inutile car géré par le systeme.	d'entrée	
	Données en sortie	Flag Carry
Mbfindsb		
Willingsu		AH=9
Renvoie en GS le sous bloc de mémoire dont le nom correspond a la chaîne de caractère situé en DS:SI et dont le propriétaire est DX. Met le flag carry à 1 si	Paramètres d'entrée	DS SI DX
introuvable.	Données en sortie	Flag Carry
- Interruption 74h		
Cmdmouse		
		AH=0
Envoie une commande AL à la souris via contrôleur clavier	Paramètres d'entrée	AL
	Données en sortie	
Cmdmouse2		
Envoie une commande type 2 AL à la souris via contrôleur clavier	Paramètres d'entrée	AH=1 AL
	Données en sortie	
Detectmouse		
Détecte et initialise une souris de type PS/2. Met le flag carry à 1 si introuvable.	Paramètres d'entrée	AH=2 AL
	Données en sortie	Flag Carry
Getmouse		
Geniuuse		AH=3
Envoie en BX,CX les coordonnées virtuelles de la souris (respectivement X et Y)	Paramètres d'entrée	A11-3
ainsi qu'en DL l'état des boutons.	Données en sortie	BX CX DL
Getmousescreen		
		AH=4

Envoie en BX,CX les coordonnées écran de la souris (respectivement X et Y)

AH=8

Paramètres

d'entrée

Mbclean

ainsi qu'en DL l'état des boutons.		BX
	Données en	CX
	sortie	DL

Configmouse		
Configure la vélocité de la souris dans CL et dans AH, AL les sphères X et Y.	Paramètres d'entrée	AH=5 AH AL CL
	Données en sortie	

A suivre pour les autres ressources.... (et avec exemples!)

En cas de problèmes

Si des bugs surviennent ou si COS2000 ne veut pas s'installer, veuillez s'il vous plaît m'envoyer un E-Mail à :

mailto:cos2003@free.fr

COS2000 n'exploite pas les disques durs, il est donc improbable qu'il altère vos données !