

灵感助手

MI Music Inspirationist

纯线下 AI 音乐创作

使用手册

2026 年 10 月 · v1.0.0

灵感助手 使用手册

MI · Music Inspirationist

纯线下 AI 音乐创作工具

版本：v0.9.14

2026 年 10 月

目 录

1 软件概述 1
1.1 软件定位 1
1.2 运行方式与前置条件 1
2 快速上手 1
2.1 首次启动 1
2.2 界面总览 2
2.3 新建一首 2
2.4 右栏的入口 3
3 创作参数设置 3
3.1 引擎 3
3.2 歌词 3
3.3 风格 4
3.4 档位 4
3.5 导入谱子后的凭据卡 4
4 生成歌曲 5
4.1 开始生成与进度反馈 5
4.2 生成时长参考 5
4.3 照谱演唱的字数校验 6
4.4 先出谱子 6
4.5 谱子出声 7
5 结果管理与文件 8
5.1 结果条操作 8
5.2 生成结果的文件结构 8
5.3 谱子歌词的来源与听写 9
6 与外部软件协作 9
6.1 送入 ACE Studio 9
6.2 接入 Ableton Live 10
6.3 谱子的导出与导入工作流 11
6.4 列表右键操作 12
7 MI Studio（谱面工作室） 12
7.1 它是什么 12
7.2 一次完整的使用 13
7.3 界面上的东西 13
7.4 它能做什么，不能做什么 14
7.5 它和主程序的分工 14
8 偏好设置 14
8.1 试听设备 15
8.2 生成结果存储位置 15

9 功能边界与限制 16
10 常见问题 16
10.1 进度条不动，是否卡住了？ 16
10.2 风扇高速运转、电脑变卡 16
10.3 生成到一半关闭窗口 16
10.4 如何重命名结果 17
10.5 如何删除批量结果 17
11 扩展与联动 17
12 版本历史 17

1 软件概述

1.1 软件定位

灵感助手（MI · Music Inspirationist）是一款运行在本机的纯线下 AI 音乐创作工具。用户在本机填写风格描述与歌词，点击“生成”后，软件在几分钟内产出一首含人声演唱的歌曲，同时生成一份可直接导入任意打谱软件（如 Dorico、MuseScore）的乐谱。整个过程均在本机完成，无需联网、无需登录、无需购买额度。

除直接创作外，软件亦承担“中转”职能：生成的音频与乐谱可一键送入 ACE Studio；ACE Studio 中演唱完成的结果，以及 Ableton Live 中选中的片段，亦可在两者之间互相传递。产品名中的“灵感”（MI）即指向这一层含义——软件在中间传递素材，成品在 Live 与 ACE 中完成。

1.2 运行方式与前置条件

软件随整机安装，无需任何准备即可使用：

- 无需登录、购买额度或联网；
- 模型数据约十几 G，全部位于本机，打开即可使用。

使用时有两点需要留意：

- 接通电源：演唱引擎（YuE2）运行耗电较大，未接电源时不会运行；
- 内存与显卡占用：生成过程中会占用较多内存与显卡资源，建议按下“生成”前先保存 ACE Studio、Dorico 等大型工程；生成结束后资源即会释放。

2 快速上手

2.1 首次启动

程序启动后首先显示启动画面（星空界面）：深蓝紫色星海中央为黑色方块图标，内含白色高音谱号，下方标注“纯线下 AI 音乐创作”。该画面约两秒后自动淡出；如需快速进入，可单击画面或按 Esc 键。如图 1 所示。



图 1 启动画面

2.2 界面总览

程序主界面分为左右两块：左侧为曲目列表，右侧为当前歌曲的参数区。首次打开时左侧为空。左上角蓝色按钮“新写一首”用于清空右侧表单、开始新曲目。生成若干曲目后，左侧将依时间列出全部曲目，如图 2 所示。



图 2 主界面总览（左侧曲目列表、右侧参数区）

点击左侧任意条目，右侧参数将切换为该条目的参数，可在此基础上修改并重新生成。

条目标题命名规则：用户自定义名称时使用自定义名称；未命名时使用歌词第一句。

2.3 新建一首

点击左上角“新写一首”，右侧表单清空，准备创作新曲目。

2.4 右栏的入口

右栏顶部另有一排入口按钮，供不同的起点使用：

- 上传音频：选择一段录音（整首歌或一段干净人声均可），程序会询问要拆成什么 —— 草稿谱 + MIDI、只要草稿谱、只要 MIDI。两者都要拆时需运行两次，约多等半分钟。
- 导入 MusicXML：见第 6.3 节。
- 输入歌词：打开歌词输入框。
- 谱子出声：见第 4.5 节。

上传音频的产物存放在输出文件夹内的“时间戳 听写-曲名”子文件夹中：草稿谱为 草稿.abc 与 草稿.xml（后者可直接拖入任何打谱软件），MIDI 为 拆轨.mid，其中每条轨均标注标准英文乐器名。拆出的草稿谱会直接进入谱面面板，可在其中修改后再送去演唱。

程序只读取该音频，不改动、也不删除原文件。

3 创作参数设置

3.1 引擎

“引擎”当前仅提供一项：YuE2。该引擎生成一首含人声演唱的歌曲，并同步输出乐谱（.abc 格式，以及可用打谱软件直接打开的 .xml 格式）。生成速度较慢：快档约三到五分钟，标准档约十分钟。

说明：原另有 ACE-Step 引擎，已于 2026 年 10 月 16 日移除。该引擎仅能输出一分钟以内的片段，且生成时占用内存较大，相关功能由 ACE Studio 更高效地实现。如需重新安装，请参阅项目文档；常规使用无需安装。

3.2 歌词

YuE2 依据歌词生成歌曲：歌词的长度决定歌曲的长度。歌词支持中英文。建议按引擎的习惯采用 [Verse]、[Chorus]、[Bridge] 等方括号标记分段，一个标记对应一段；

引擎识别该格式，且不会改动歌词原文。即使不书写任何标记也可运行，但为稳妥起见仍建议分段。

如需纯器乐作品，可将歌词留空，或填写 [Instrumental]。注意：该路径于 2026 年 10 月 18 日开放，尚未经完整验证，官方亦不保证不会演唱任何音符；若输出中出现人声，属于模型自身行为，并非参数设置错误。

另可直接使用中文段落标记：【主歌 1】、【副歌】、【前奏】、【预副歌】、【桥段】、【尾句】、【间奏】等。按“生成”时程序自动将其转换为 [Verse 1]、[Chorus] 等引擎识别的写法，歌词框内仍保留中文原文，不会把“主歌”“副歌”唱出来。

延音记号：打谱软件里一个字拖到下一个音的写法，导入后歌词框里显示为 _，送进引擎时写作 -。需注意 YuE2 只能一个音唱一个字；真正让一个字占两个音的连音，要在 ACE Studio 里做。

3.3 风格

“风格”字段对生成结果影响最大，决定歌曲的整体面貌。建议描述尽可能具体，涵盖编制、情绪、速度、干湿程度等。例如：“温暖的中国风室内乐。古筝与弦乐对话，旋律缓慢流动，大量留白，亲密而干净，像午后窗边的独奏。”

3.4 档位

档位提供两种：快·8 步与标准·32 步。

- 快·8 步：约三到五分钟完成，音质相对粗糙；
- 标准·32 步：音质更细腻，但耗时明显更长。

建议先用快档验证想法，值得保留时再改用标准档。

3.5 导入谱子后的凭据卡

当导入过谱子时，歌词框上方会出现一张凭据卡，标明“本次演唱所依据的谱子”，具体说明见第 6.3 节。

照谱演唱这一玩法，界面上称为 cover —— 蓝字卡上写着“按‘生成’就照它唱 —— 这就是一次 cover”。另有一条约定：风格描述里不写 BPM，速度一律以谱子为准，两个数同时出现会互相打架。

4 生成歌曲

4.1 开始生成与进度反馈

点击“生成”后，进度条开始推进。进度条上方说明卡会实时反馈三方面信息：

- 大字：当前步骤（如“正在启动作曲的 AI…”“正在照着谱子唱…”）；
- 小字：该步骤预计所需时间；
- 末尾计时文字（如“已经等了 1 分 20 秒”）：该数字每秒递增。

其中秒数是判断程序是否卡顿的重要依据：当进度条较长时间不变时，只要秒数仍在递增，即说明程序仍在正常执行。进度条末端缓慢闪烁的白色圆点亦为正常运行的指示。生成过程中请勿同时运行其他高负载任务；如需中途终止，点击红色“停止”按钮，程序将清理现场，不留半截文件。




图 3 生成过程（进度条与说明卡）

4.2 生成时长参考

歌曲长度由歌词长度决定，故等待时间随歌词长度变化。下表为在 M1 Max 机型上的实测数据，仅供参考，不构成承诺。

表 1 生成时长参考（M1 Max 实测）

档位	歌曲长度	大约耗时
快·8 步	主歌加副歌一首（2 分 45 秒）	约 3 分 11 秒（2026-10-13 实测）
标准·32 步	同上	十分钟上下

4.3 照谱演唱的字数校验

当依据某份谱子演唱时（歌词框上方存在凭据卡），程序在开始前会先核对所填歌词字数与谱子上的音位数是否一致：

- 一致：不进行干预；
- 不一致：进度下方小字会给出提示，并在生成结果条上保留提示。

程序仍会照常演唱，不强制拦截：词少于音位时，后续可能错位；词多于音位时，多余的字无法演唱。如需调整，补齐（或删减）歌词后重新生成。

4.4 先出谱子

YuE2 支持先输出乐谱、再生成歌曲。在“生成”按钮旁提供“先出谱子”选项：

- 点击后约一分钟内仅输出乐谱，包含 .abc 与可直接导入打谱软件的 .xml 两份文件（无需自行转换格式），暂不演唱；
- 乐谱生成后，将自动置于“依据此谱演唱”的位置，歌词框上方的凭据卡会标明对应谱子；此时点击“生成”，歌曲将依据当前谱子演唱，不再另行创作乐谱；
- 仅输出乐谱、尚未演唱的条目在左侧以青蓝色显示，并带有小谱号标识，与已生成歌曲（绿色）清晰区分，如图 4 所示。



图 4 先出谱子后的结果条（仅谱子、尚未演唱）

修改谱子：可在 Dorico 或你惯用的打谱软件中修改后，通过“文件 → 导入谱子…”选择“按这份谱子重唱”；或直接再次点击“先出谱子”，替换为新的乐谱。

出谱后会自动选择谱号：提示词中写明女声或男声时按其所指（女声用高音谱号、男声用低音谱号）；未写明性别时默认高音谱号，若高音谱号下加线过多（平均每个音两条以上），自动换成低音谱号。

说明：直接点击“生成”时，谱子与歌曲会一并生成并存放于同一文件夹；即使不先出谱子，也会输出乐谱。“先出谱子”仅用于提供额外的检视与修改机会。

4.5 谱子出声

“生成”旁边另有一项“谱子出声”，与“生成”用途不同：

表 2 谱子出声与生成的用途对比

操作	做什么	什么时候用
谱子出声	把谱面原样奏成声音，不加表现	核对：我写的这张谱，听起来是我想的那样吗
生成	让模型照谱唱，会加表现，也可能跑偏	试词：这句词落在这个音上顺不顺

说明：

- 选择一份 MusicXML（.xml 或 .mxl）即可，片刻后输出一段音频并自动播放。

ABC 格式不被接受，需先转为 MusicXML。

- 音高、时值、连音线、和弦、休止、速度均按谱面，一个音不加、一个音不改。
- 使用系统自带音色，无需另装音源软件。
- 结果存放在输出文件夹的“时间戳 照谱奏-谱名”子文件夹内，旁边有“在访达里看看”。

5 结果管理与文件

5.1 结果条操作

生成完成后，结果条右侧提供以下操作（针对 YuE2 生成的歌曲）：

- 导出：保存为 MP3（320 kbps，体积小、便于分享）或 WAV（原始无损格式）；
- 谱子：用你所选择的打谱软件打开对应的 .xml 文件；
- 打开文件：直接打开该歌曲（音频交由系统默认播放器播放）。

仅输出乐谱、尚未演唱的条目（青蓝色）不提供“导出”按钮——因其尚无音频可导出；“谱子”与“打开文件”仍可正常使用。



图 5 结果条（播放、文件名、导出、谱子、打开文件）

5.2 生成结果的文件结构

每个生成结果为一个独立文件夹，内容如下（以 YuE2 为例）：

- 音频文件（.flac）；

- 乐谱（.abc）；
- 供打谱软件使用的乐谱（.xml）；
- params.json：记录本次生成的参数，便于复刻。

以上音频与两份谱子同名，仅扩展名不同。文件夹名称由生成时间与名称构成（例如 20261013-113118 热血摇滚…），按名称排序即按时间排序，最新结果始终位于最上方。生成按钮右侧另提供“打开文件夹”按钮，用于打开全部结果的所在目录。

5.3 谱子歌词的来源与听写

填词生成：填入歌词后，乐谱将携带歌词，每个音对应哪个字均可直接查看。

未填词生成：自 2026 年 10 月 18 日起，YuE2 演唱完成后，程序会通过本机听写抓取所唱歌词并写入乐谱，乐谱顶部标注“歌词来自听写，仅供参考”。该功能仅针对中文；英文歌词会被拆分为逐个字母粘贴，等同于拼字，故不适用。

注意：听写功能对语速较慢、咬字清晰的中文演唱效果较好；当伴奏厚重或演唱较快时，可能无法识别出任何字。错别字在所难免，以听感为准即可。

6 与外部软件协作

6.1 送入 ACE Studio

播放条下方提供一排按钮，操作对象为左侧列表中当前选中的条目：

- 谱子 → ACE：将人声送入唱轨，谱子经由 MusicXML 传输，歌词与速度同步导入。在 ACE 中演唱的即谱子上的歌词，速度与拍号亦与谱子一致；
- 音频 → ACE：将草稿音频送入音频轨，作为参考。伴奏不参与传输——自行演奏或编写的伴奏通常更为准确。两者分开设计是为便于常见情形：当谱子已修改而音频仍为旧版本（或反之）时，可仅补充送出其一，无需整体重做。
- MIDI → ACE：将拆轨得到的 MIDI 送入 ACE Studio，每条源轨各落一条轨道，轨道名沿用 MIDI 中的原名称（如 clean electric guitar、drums），不再统一显示为“MIDI 音轨”。仅当该条目已有拆轨 MIDI 时出现。

说明：

- 若对应素材尚不存在，对应按钮置灰；MIDI 按钮在没有 MIDI 时暂不出现。其余按钮位置保持不变；
- ACE Studio 未启动时，点击按钮会自动将其打开后再执行传输；ACE 启动初期尚不可用，从点击到完成可能需等待十余秒；
- 传输完成后 ACE 会自动置于前台，按钮旁会提示已落轨数量；
- 每次点击均会在 ACE 中新增一套轨道（原有内容不受影响）；如需还原，可撤销操作或删除多余轨道。

6.2 接入 Ableton Live

同一排另提供四项与 Live 相关的操作：

- 连 Live：若 Live 未启动则自动启动并连接；已启动则自动连接，按钮变为绿色并显示“Live 已连”。当两个软件均已运行时，三秒内自动连接，无需手动操作；
- Live 选中 → ACE：将 Live 中选中的片段送入 ACE，音频按起止时间裁剪为 WAV，MIDI 写作 .mid；
- ACE 选中 → Live：将 ACE 中选中的轨道渲染并落入 Live 编曲视图中的“来自 ACE”轨道。
- MIDI → Live：将同一份 MIDI 送入 Live 的编曲视图，每条源轨一条 MIDI 轨，自第 1 小节起，音符与轨道名一并保留。MIDI 按拍排列，工程速度改变时会随之伸缩。仅当该条目已有拆轨 MIDI 时出现。

生成后自动传输（自 2026 年 10 月 17 日起）：连接 Live 的状态下，每生成一首歌曲，程序自动将其落入 Live 的“AI 草稿”轨道；当歌词包含 [Verse] 等段落标记且存在乐谱时，将按段落切分，切片依次命名为 sketch 1、sketch 2 等。切点为近似值，因此不标注 Intro/Chorus 等段落名称（标注段落名等同于承诺该处一定正确）。未连接 Live 时，自动传输保持静默，不进行打扰。

速度处理：向 Live 传输前先测量速度，仅在空工程时写入工程速度；若工程已有内容，则仅反馈速度而不作修改。从 ACE 传回的音频，读取的是 ACE 内的 BPM 值。

首次使用设置（仅需一次）：Live 菜单 → Settings（⌘,）→ Link, Tempo & MIDI → Control Surface → 选择 AbletonMySongwriter。设置后 Live 每次启动均会自动加载。

说明：传输至 Live 的为音频与 MIDI（切段、循环、分轨等均在 Live 内完成）；乐谱仅在向 ACE 传输时使用。

6.3 谱子的导出与导入工作流

导出：通过“文件 → 导出谱子（MusicXML）”或“导出谱子（abc）”导出，默认存放于“文稿 / My Songwriter 谱子”文件夹（该文件夹名称未随软件改名，既有乐谱仍保留；可在访达左侧“文稿”中查看）。如需自定义位置，按住 Option 键再点击菜单，即可自行选择。同一乐谱重复导出不会覆盖既有文件（自动追加 -2 后缀），修改过的内容不会被覆盖。

导入：通过“文件 → 导入谱子…”选择在打谱软件中修改后导出的文件。程序会询问使用方式：

- 按这份谱子重唱 / 照这份谱子写新歌：以该谱子为条件再生成一首歌曲（音符不作修改；歌词位置偶有错位，字不会出错，可通过试听确认）；
- 只转格式：仅在 MusicXML 与 ABC 之间互相转换，不触发生成。

新建曲目时亦可直接导入：即使左侧为空（刚点击“新建一首”）也可导入，读入的信息会显示于歌词框上方，歌词进入歌词框，点击“生成”后方才依据该谱演唱。

导入完成后，凭据卡会播报读入的信息：速度、拍号、调号、和弦数、音符数、歌词字数，以及歌词去向（例如“谱子里的 356 个字已经填进下面的歌词框”）。

导入 MusicXML 时，程序还会说明谱中手写和弦与间奏的处理情况，例如“手写和弦 16 个，逐条核对全部原样保留；间奏 8 小节：人声停、伴奏继续”。谱子里的

和弦不会交给模型：读谱时先把和弦剥掉，只把旋律送出去，因此不存在模型擅自改动和弦的情形。

导入后会出现“看乐谱”按钮：谱面可直接在窗口内修改，改完点“保存并接上”，下一次“生成”即照改过的谱子演唱。这条读谱的路径是旁路：读谱服务未运行或这一步失败，正常的生成不受影响。

说明：谱子中读出的歌词为原词，一字不改，仅按音乐呼吸点分行；分句仅能依据音乐推断，个别处可能不符合用户预期，可在歌词框内手动调整，字词本身不会出错。

6.4 列表右键操作

在左侧列表右键点击任意条目，菜单第一项为“在文件夹中显示”，无需预先选中条目，指向哪一条即显示该条的菜单；同一菜单另提供“试听”与“导出”。

7 MI Studio（谱面工作室）

7.1 它是什么

MI Studio 是随软件附带的一个本地网页，用来「看谱、改几个音、听一耳朵」。它不联网，所有计算都在本机完成。

从菜单栏「工作室 → 进入 MI Studio…」（⇧⌘Y）打开。主窗口里如果已经选中一首带谱子的作品，会把那份谱一起带进去；没有谱就只打开页面，可以在里面导入 MusicXML。

它不是打谱软件，也不是混音软件 —— 它只解决一件事：生成的谱子里某个音唱得不对，当场改掉，再让模型唱一遍。



图 6 MI Studio：左边是谱面，右栏是最近的作品，底部两个播放键（蓝＝谱子，橙＝模型音频）

7.2 一次完整的使用

1. 打开 MI Studio。右栏「最近的作品」列出输出文件夹里所有带谱子的作品，点一首载入。

2. 在左边谱面上点任意一个音符，右栏出现四种改法：升高半音、降低半音、升高八度、降低八度。

3. 按底部蓝色键试听。电脑照着页面上这份谱合出来，改了音高再按一次，听到的就是新的一版。

4. 改好以后点右上角「重新唱」。谱子交回主程序，在那边重新生成一处不缺：进度条、历史记录、送 ACE Studio、送 Ableton Live 都在主程序里。

5. 主程序唱完，回工作室点右栏上方的「刷新」，新的那一首就出现在名单里。

7.3 界面上的东西

- 歌名 / 作词 / 作曲：谱面纸上方的名字点一下就能改；右边两栏填词曲作者，导出 PDF 时会一起打印。
- 播放头：播放时谱上有一条蓝色竖线跟着走，走到页面下方会自动翻页。先点中一个音再播放，会从那个音开始。

- 两个播放键：蓝色＝谱子（电脑合成的声音），橙色＝模型渲染的音频（这一首真正唱出来的那份）。两个都能暂停、都能拖进度，同一时刻只有一个在响。
- 五线谱 / 简谱：顶栏可切换。简谱只读，1 一律是主音，不分大小调。
- 导出 PDF：走浏览器打印，在打印对话框里选「存储为 PDF」，出来只有谱面。
- 谱子原文：只读，可以看这份 ABC 谱的原始文本，也可以一键复制。

7.4 它能做什么，不能做什么

能：改音高；听两个版本；看简谱；改歌名与词曲；导出 PDF；从最近的作品里换歌。

不能，而且都是故意的：

- 不能改时值和音符数量 —— 模型按「一个字对一个音符」顺着填词，音符数一变，后面的词整体挪位。改节奏、换谱，回主程序重新送一份。
- 蓝色键是合成音色（电子琴味），不是乐器，也不是人声；要听真唱按橙色键。
- 没有撤销、没有拖拽、没有录音。
- 歌名与词曲不存盘：换一首再换回来，歌名会回到作品名，词曲跟着页面走。

7.5 它和主程序的分工

工作室不跑模型。「重新唱」只是把改好的谱交给主程序，由主程序开一轮新的生成 —— 进度条、历史、送 ACE / Live、LoRA、内存闸都在主程序那边。工作室只负责「改」和「听」。

换句话说：主程序是作坊，MI Studio 是作坊旁边那张能写字的桌子。

8 偏好设置

通过右下角齿轮图标或快捷键 ⌘, 打开偏好设置。

8.1 试听设备

设置页列出系统当前所有可输出声音的设备，单击即可选中，被选中的行会高亮显示，如图 6 所示。



图 7 偏好设置（试听设备与存储位置）

说明：

- 所选为设备名称而非设备编号：编号在每次开机后重新分配，保存编号会在重启后指向错误设备；
- 设备被拔出或更名后，设置将自动恢复为“跟随系统”，并如实提示用户；
- 该设置仅影响试听；音乐生成使用本机自身计算，与声卡无关。

8.2 生成结果存储位置

偏好设置最下方“生成结果放在哪”区域：

- “选择…”：选择目标文件夹，之后的歌曲、乐谱与参数均保存于此；
- “恢复默认”：恢复为程序默认文件夹。

已生成的既有文件不会随之迁移；如需迁移请手动移动（迁移后重新打开界面）。

9 功能边界与限制

为使使用者免于无效尝试，以下为本软件暂不提供的功能及其原因，见表 3。

表 3 功能边界与限制

暂不支持的功能	说明
即时返回结果	每次生成均需重新加载模型（约半分钟），且 YuE2 还需完成合成与演唱
联网与上云	数据一个字节都不会对外发送，此为设计使然而非功能缺失
代替用户判断歌曲优劣	软件仅负责生成，是否满意由用户判断
保证纯器乐且不含人声	器乐路径刚开放、尚未验证，官方亦不作保证
保证歌词位置完全准确	从谱子读词并对应音符时个别处会错位——字词无误，位置需以试听为准

10 常见问题

10.1 进度条不动，是否卡住了？

查看说明卡末尾“已经等了 X 分 X 秒”的秒数——只要数字持续递增即说明程序正常运行；说明卡的大字亦会随步骤变化。如确需中止，点击“停止”后重新生成。

10.2 风扇高速运转、电脑变卡

属正常现象：生成期间对资源消耗较大，运行结束后资源立即释放。

10.3 生成到一半关闭窗口

程序会收到信号并将推理进程清理干净，不会残留孤儿进程。

10.4 如何重命名结果

可在结果所在文件夹中直接重命名，重新打开界面后按新名称显示（程序每次启动会重新扫描文件夹）。注意：请勿将文件夹单独移至别处，否则界面将无法定位该结果。

10.5 如何删除批量结果

点击“打开文件夹”，每个生成结果对应一个文件夹，删除不需要的文件夹即可。

11 扩展与联动

若同时安装了 Composer Assistant，其“写一段”功能中包含一条开关，可一键唤起灵感助手、将其置于前台或将其关闭，无需在应用程序中手动查找。

12 版本历史

软件内可查看完整版本历史：菜单“帮助 → 版本历史”，或程序菜单“关于 灵感助手”（同一窗口），最新版本显示于最上方。各版本主要更新见表 4。

表 4 版本历史

版本	主要更新
0.9.14（当前版本）	新增“上传音频”（把一段录音拆成草稿谱与多轨 MIDI）与“谱子出声”（照谱原样奏，不经模型）；出谱时自动选择谱号
0.9.13	歌词支持中文段落标记（【主歌 1】【副歌】等），生成时自动转成引擎识别的写法
0.9.12	延音记号统一显示为 _，送进引擎时写作 -
0.9.11	新增读谱与“看乐谱”面板，导入 MusicXML 后可直接改谱
0.9.10	照谱演唱这一玩法定名为 cover
0.9.9	名称由 My Songwriter 改为灵感助手（MI · Music Inspirationist），内部标识不变，既有权限与偏好设置不受影响
0.9.x	接入 Ableton Live，生成完成后自动传输

版本	主要更新
0.8.x	送进 ACE Studio，支持照谱演唱、导入乐谱读出歌词
0.2.0	新增会演唱的引擎
0.1.0	首个版本，支持在本机创作歌曲