

Instalación y ejecución del lanzador de bases de datos

1

Instala Docker.

Te recomendamos hacerlo a través de [Docker Desktop](#). Si utilizas cualquier otro método, te expones a problemas y es bajo tu responsabilidad.

2

Descarga el launcher correspondiente a tu sistema operativo.

- Si tienes **Mac**: ejecuta `uname -m` en una terminal. Si devuelve `arm64`, descarga `macos-arm64.zip`; si devuelve `x86_64`, descarga `macos-x64.zip`.

3

Descomprime el lanzador en un directorio de tu elección.

4

Ajusta los permisos de ejecución del lanzador.

Solo debes hacerlo la primera vez.

- Si tienes **Windows**: botón derecho sobre `UOCDBLauncher.exe` → Propiedades → General → Desbloquear → Aplicar.
- Si tienes **Mac**: ejecuta en la terminal:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine UOCDBLauncher.app
```

- Si tienes **Linux**: ejecuta en la terminal:

```
sudo chmod +x bin/UOCDBLauncher
```

5

Asegúrate de que Docker Desktop esté ejecutándose.

Si no lo está, ábrelo y espera a que termine de arrancar.

6

Ejecuta el lanzador haciendo doble clic sobre el binario `UOCDBLauncher`.

7

Selecciona tu **idioma** en el menú superior.

8

Haz clic en **Tutorial** en el menú superior y sigue las instrucciones para aprender a usar el lanzador.




Si experimentas cualquier problema durante la instalación, debes ponerte inmediatamente en contacto con el profesor de la asignatura vía email (Francisco Martínez Lasaca, fmartinezlasa@uoc.edu).

Troubleshooting en Windows 11

Docker Desktop no arranca: falta el hipervisor

Al arrancar UOCDBLauncher.exe **indica que Docker no está en marcha**, y al intentar arrancar Docker Desktop aparece este error:




Para solucionarlo:

1

Activa las características de Windows.

En «**Activar o desactivar las características de Windows**» —puedes buscarlo literalmente pulsando Windows + S— activa «**Hyper-V**», «**Plataforma de máquina virtual**» y «**Plataforma del hipervisor de Windows**», como se ilustra en la siguiente imagen:



2

Pulsa «**No reiniciar**».

3

Activa la integridad de memoria.

En «**Aislamiento del núcleo**» —de nuevo puedes buscarlo a través de Windows + S— actívala como se ilustra a continuación:

Integridad de memoria

Impide que los ataques inserten código malintencionado en procesos de alto nivel de seguridad.



Activado

4

Reinicia el equipo cuando el sistema lo pida.

Asegúrate antes de guardar todo el trabajo importante y cerrar todas las aplicaciones.

5


Comprueba que arranca.

Tras el reinicio, Docker Desktop debería arrancar con normalidad y, tras ello, UOCDBLauncher.exe correctamente.



Docker y VirtualBox pueden no convivir

Aplicar este procedimiento hace que Docker funcione, pero **es posible que otras aplicaciones de virtualización dejen de hacerlo**: el procesador presta sus extensiones de virtualización a un solo programa a la vez, y Hyper-V las reclama al arrancar Windows. Con VirtualBox, por ejemplo, el síntoma es este error al abrir una máquina virtual:



Si lo prefieres al lanzador, deshaz los cambios; si necesitas los dos, VirtualBox 6 y posteriores funcionan **sobre** Hyper-V, aunque de manera menos eficiente.

El lanzador no detecta Docker aunque esté en marcha

Ejecuta desde una terminal el comando `docker info`.

- **Si en la terminal también falla**, el problema está en Docker y no en el lanzador: arráncalo y, si aun así no responde, revisa el apartado anterior.
- **Si en la terminal responde y el lanzador sigue sin verlo**, falta Docker en el PATH de tu sesión, porque la abriste antes de instalarlo. Cierra la sesión de Windows y vuelve a entrar —o reinicia el equipo— y abre el lanzador otra vez.