

Instal·lació i execució del llançador de bases de dades

1

Instal·leu Docker.

Us recomanem fer-ho mitjançant [Docker Desktop](#). Si feu servir qualsevol altre mètode, us exposeu a problemes i ho feu sota la vostra responsabilitat.

2

Descarregueu el llançador corresponent al vostre sistema operatiu.

- Si teniu **Mac**: executeu `uname -m` en un terminal. Si retorna `arm64`, descarregueu `macos-arm64.zip`; si retorna `x86_64`, descarregueu `macos-x64.zip`.

3

Descomprimiu el llançador en un directori de la vostra elecció.

4

Ajusteu els permisos d'execució del llançador.

Només ho heu de fer la primera vegada.

- Si teniu **Windows**: botó dret sobre `UOCDBLauncher.exe` → Propietats → General → Desbloqueja → Aplica.
- Si teniu **Mac**: executeu al terminal:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine UOCDBLauncher.app
```

- Si teniu **Linux**: executeu al terminal:

```
sudo chmod +x bin/UOCDBLauncher
```

5

Assegureu-vos que Docker Desktop s'estigui executant.

Si no ho està, obriu-lo i espereu que acabi d'arrencar.

6

Executeu el llançador fent doble clic sobre el binari `UOCDBLauncher`.

7

Seleccioneu el vostre **idioma** al menú superior.

8

Feu clic a **Tutorial** al menú superior i seguiu les instruccions per aprendre a fer servir el llançador.




Si teniu qualsevol problema durant la instal·lació, heu de posar-vos immediatament en contacte amb el professor de l'assignatura per correu electrònic (Francisco Martínez Lasaca, fmartinezlasa@uoc.edu).

Troubleshooting a Windows 11

Docker Desktop no arrenca: falta l'hipervisor

En arrencar UOCDBLauncher.exe indica que **Docker no està en marxa** i, en intentar arrencar Docker Desktop, apareix aquest error:




Per solucionar-ho:

1

Activeu les característiques de Windows.

A «**Activar o desactivar las características de Windows**» —podeu cercar-ho literalment prement Windows + S— activeu «**Hyper-V**», «**Plataforma de máquina virtual**» i «**Plataforma del hipervisor de Windows**», tal com s'il·lustra a la imatge següent:



2

Premeu «**No reiniciar**».

3

Activeu la integritat de memòria.

A «**Aislamiento del núcleo**» —de nou podeu cercar-ho amb Windows + S— activeu-la tal com s'il·lustra a continuació:

Integridad de memoria

Impide que los ataques inserten código malintencionado en procesos de alto nivel de seguridad.



Activado

4

Reinicieu l'equip quan el sistema ho demani.

Assegureu-vos abans de desar tota la feina important i tancar totes les aplicacions.

5


Comproveu que arrenca.

Després del reinici, Docker Desktop hauria d'arrencar amb normalitat i, tot seguit, UOC-DBLauncher.exe correctament.



Docker i VirtualBox poden no conviure

Aplicar aquest procediment fa que Docker funcioni, però **és possible que altres aplicacions de virtualització deixin de fer-ho**: el processador presta les extensions de virtualització a un sol programa alhora, i Hyper-V les reclama en arrencar Windows. Amb VirtualBox, per exemple, el símptoma és aquest error en obrir una màquina virtual:



Si el preferiu al llançador, desfeu els canvis; si necessiteu tots dos, VirtualBox 6 i posteriors funcionen **sobre** Hyper-V, encara que de manera menys eficient.

El llançador no detecta Docker encara que estigui en marxa

Executeu des d'un terminal l'ordre `docker info`.

- **Si al terminal també falla**, el problema és de Docker i no del llançador: arrenqueu-lo i, si tot i així no respon, reviseu l'apartat anterior.
- **Si al terminal respon i el llançador continua sense veure'l**, falta Docker al PATH de la vostra sessió, perquè la va obrir abans d'instal·lar-lo. Tanqueu la sessió de Windows i torneu a entrar —o reinicieu l'equip— i obriu el llançador un altre cop.