## DÍA 12: CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UN SERVIDOR DNS EN LINUX

Por Daniel Ariza

03/07/2025

### Fase 1: Instalación y sincronización externa

- Instalar el paquete ntp o chrony según la distribución. Lo instalamos con sudo apt update sudo apt install chrony -y
  - Configurar los servidores públicos de tiempo oficiales (ej: pool.ntp.org).

<u>pool.ntp.org</u> es un **conjunto de servidores públicos de tiempo distribuidos mundialmente**, agrupados por región o país.

Editamos el archivo de configuración de chrony con sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Reemplazamos los servidores actuales por estos oficiales

Busca las líneas que comienzan con pool o server y coméntalas (pon un # delante), luego añade esto:

# Servidores NTP públicos oficiales para España server 0.es.pool.ntp.org iburst server 1.es.pool.ntp.org iburst server 2.es.pool.ntp.org iburst server 3.es.pool.ntp.org iburst

```
#pool 2.debian.pool.ntp.org offline iburst
# Servifores NTP publicos oficiales para Espana
server 0.es.pool.ntp.org iburst
server 1.es.pool.ntp.org iburst
server 2.es.pool.ntp.org iburst
server 3.es.pool.ntp.org iburst
```

# Reiniciar el servicio chrony para aplicar cambios sudo systemetl restart chrony

# Verificar sincronización chronyc tracking

y

#### chronyc sources -v

```
Archivo maquina vei Entrada Dispositivos Ayuda
daniel@ubuntucodearts:~$ sudo systemctl restart chrony
daniel@ubuntucodearts:~$ chronyc tracking
Reference ID : 162.159.200.1 (time.cloudflare.com)
Stratum
Ref time (UTC) : Thu Jul 3 10:39:08 2025
System time
                 : 0.000031014 seconds fast of NTP time
                  : +0.000105608 seconds
Last offset
                   : 0.000105608 seconds
RMS offset
                   : 12.015 ppm fast
: +221.111 ppm
Frequency
Residual freq
Skew
                   : 1.773 ppm
Root delay
                   : 0.041362 seconds
Root dispersion : 0.003735 seconds
Update interval : 1.4 seconds
Leap status : Normal
daniel@ubuntucodearts:~$ chronyc sources -v
210 Number of sources = 4
       Source mode '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.

Source state '*' = current synced, '+' = combined, '-' = not combined,
'2' = uppeachable, 'x' = time may be in error, '~' = time too variable.
                                                                 xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
         Reachability register (octal) -.
                                                                 xxxx = adjusted offset,
         Log2(Polling interval) --.
                                                                 yyyy = measured offset,
                                                                 zzzz = estimated error.
                                Stratum Poll Reach LastRx Last sample
MS Name/IP address
185.198.109.227
                                        2
                                            6
                                                   17
                                                          46
                                                                +908us[ +908us] +/-
                                                                                           45ms
                                        3
                                                                -123us[ -17us] +/-
+361us[ +361us] +/-
   time.cloudflare.com
                                            6
                                                   17
                                                          46
                                                                                           21ms
                                        2
 - 7.42.134.185-avatel.es
                                                   17
                                                                                           48ms
                                            6
                                                          46
  eixample.v6.rocks
                                                   17
                                                          46 -1155us[-1155us] +/-
                                                                                           16ms
danielOubuntucodearts:~$
```

# Confirmar sincronización activa timedatectl status

Busca:

NTP service: active

#### System clock synchronized: yes

```
daniel@ubuntucodearts:~$ timedatectl status

Local time: jue 2025-07-03 12:47:43 CEST

Universal time: jue 2025-07-03 10:47:43 UTC

RTC time: jue 2025-07-03 09:03:17

Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)

Network time on: yes

NTP synchronized: yes

RTC in local TZ: no
```

 Verificar la sincronización del tiempo con ntpq -p o chronyc tracking.

Esto lo hemos realizado en el paso anterior.

● Establecer la zona horaria correcta del servidor (timedatectl).

Paso 1: Ver la zona horaria actual

#### timedatectl

```
daniel@ubuntucodearts:~$ timedatectl
Local time: jue 2025-07-03 12:52:24 CEST
Universal time: jue 2025-07-03 10:52:24 UTC
RTC time: jue 2025-07-03 09:07:58
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
daniel@ubuntucodearts:~$
```

Como vemos la zona

horaria actual está correcta.

# Fase 2: Configuración como servidor NTP interno

 Modificar la configuración para actuar como servidor NTP para la red interna.

Editar la configuración de chrony

Abre el archivo de configuración:

sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Añadir la red interna autorizada

Busca la sección donde están los comentarios como # Allow NTP client access from local network y añade:

#### allow 192.168.1.0/24

```
GNU nano 2.5.3

Archivo: /etc/chrony/chrony.conf

#allow 10/8

#allow 0/0 (allow access by any IPv4 node)

#allow ::/0 (allow access by any IPv6 node)

allow 192.168.1.0/24

# This directive forces 'chronyd' to send a message to syslog if it
```

Esto permite que **clientes dentro de esa red** (como nuestro Windows Server o Ubuntu Desktop) usen tu Ubuntu Server como fuente de hora. Ahora reiniciamos con sudo systemctl restart chrony

```
daniel@ubuntucodearts:~$ sudo systemctl restart chrony
daniel@ubuntucodearts:~$ sudo systemctl restart chrony
dunconn 0 0 127.0.0.1:323 *:* users:(("chronyd",
d=6211,fd=5))
UNCONN 0 0 *:123 *:* users:(("chronyd",
d=6211,fd=5))
UNCONN 0 0 ::1:323 :::* users:(("chronyd",
d=6211,fd=3))
daniel@ubuntucodearts:~$ _
```

Línea clave: \*:123 y :::123

### Esto significa que:

chrony está escuchando en todas las interfaces IPv4 (\*:123) También en todas las interfaces IPv6 (:::123) En el puerto UDP 123, que es el puerto oficial de NTP

El servidor ya está actuando como servidor NTP para cualquier cliente en nuestra red, siempre que esté permitido por el allow (y por el firewall si ufw está activo).

### Añadir la red local al parámetro allow en el archivo de configuración.

Este paso ya está hecho y verificado.

El servidor ya permite conexiones desde la red local.

 Probar la sincronización desde otro cliente Linux con ntpdate o chronyc sources.

Desde la máquina anfitrión ejecutamos sudo ntpdate -q 192.168.1.40

```
daniel-ariza@Personal:~$ sudo ntpdate -q 192.168.1.40
[sudo] contraseña para daniel-ariza:
2025-07-03 14:38:34.97156 (+0200) +0.587382 +/- 0.000152 192.168.1.40 s3 no-leap
daniel-ariza@Personal:~$
```

192.168.1.40 → Es el servidor NTP local, respondió correctamente +0.587382 → El reloj local tenía un retraso de 0.58 segundos +/- 0.000152 → Precisión estimada (muy alta) s3 → Stratum 3: el servidor está sincronizado correctamente a través de Internet

no-leap - No hay eventos de año bisiesto pendientes (normal)

### Fase 3: Integración con clientes y servicios

● Configurar dos máquinas cliente (virtuales) para que sincronicen exclusivamente con el NTP de Codearts.

Para esto vamos a Instalar el servidor NTP clásico con sudo apt install ntp -y después editamos la configuración del servidor con sudo nano /etc/ntp.conf y añadimos lo siguiente: server time1.google.com iburst restrict 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap Esto indica: permite clientes en la red 192.168.100.0/24 pero no dejes que modifiquen la config del servidor. En Windows vamos a ejecutar el siguiente comando: w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.100.1" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

Con esto vamos a establecer la fuente NTP como confiable para Windows.

Aunque reliable:yes se suele usar en controladores de dominio, en entornos de pruebas lo usamos para forzar sincronización con un peer manual.

```
PS C:\Users\daniel> w32tm /resync
Enviando comando de resincronización al equipo local
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\daniel> w32tm /query /status
Indicador de salto: 0(ninguna advertencia)
Capa: 3 (referencia secundaria - sincronizada mediante (S)NTP)
Precisión: -23 (119.209ns por tick)
Demora de raíz: 0.0139742s
Dispersión de raíz: 7.8184393s
Id. de referencia: 0xC0A86401 (IP de origen: 192.168.100.1)
Última sincronización de hora correcta: 04/07/2025 13:20:28
Origen: 192.168.100.1
Intervalo de sondeo: 6 (64s)

PS C:\Users\daniel> w32tm /stripchart /computer:192.168.100.1 /dataonly /samples:5
Seguimiento 192.168.100.1 [192.168.100.1:123].
Recopilando 5 muestras.
La hora actual es 04/07/2025 13:21:51.
13:21:51, -00.0020501s
13:21:55, -00.0020601s
13:21:57, -00.0020078s
13:21:57, -00.0020078s
13:21:57, -00.0020078s
13:21:59, -00.0019876s
PS C:\Users\daniel> ___
```

### Evidencias claras en la captura:

w32tm /query /status

Capa: 3 (referencia secundaria - sincronizada mediante (S)NTP) - sincronizado.

Origen: 192.168.100.1 → el servidor Ubuntu NTP. Última sincronización de hora correcta: 04/07/2025 13:20:28 → actualizado.

 Comprobar que no hay desfases de tiempo entre servidor y clientes. Ya lo hicimos antes, pero ahora lo vamos a **interpretar a fondo**, ejecutamos

w32tm /stripchart /computer:192.168.100.1 /dataonly /samples:5

```
PS C:\Users\daniel> w32tm /resync
Enviando comando de resincronización al equipo local
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\daniel> w32tm /query /status
Indicador de salto: 0(ninguna advertencia)

Capa: 3 (referencia secundaria - sincronizada mediante (S)NTP)
Precisión: -23 (119.209ns por tick)
Demora de raíz: 0.01397425
Dispersión de raíz: 7.81843938
Id. de referencia: 0xC0A86401 (IP de origen: 192.168.100.1)
Última sincronización de hora correcta: 04/07/2025 13:20:28
Origen: 192.168.100.1
Intervalo de sondeo: 6 (64s)

PS C:\Users\daniel> w32tm /stripchart /computer:192.168.100.1 /dataonly /samples:5
Seguimiento 192.168.100.1 [192.168.100.1:123].
Recopilando 5 muestras.
La hora actual es 04/07/2025 13:21:51.
13:21:51, -00.002005015
13:21:55, -00.00200415
13:21:55, -00.00200785
13:21:57, -00.00200785
13:21:59, -00.00198765
PS C:\Users\daniel> ____
```

Esto compara la hora local de Windows con la hora del servidor NTP (192.168.100.1).

El resultado que vimos fue:

13:21:51, -00.0020541s

13:21:53, -00.0020495s

¿Qué significa cada valor?

13:21:51 - hora local de Windows en ese instante.

-00.0020541s → Windows va 2 milisegundos por detrás del servidor NTP.

El desfase es de aproximadamente 2 milisegundos (-0.002 segundos).

Eso es perfectamente normal y excelente. Está dentro de un margen de precisión muy bueno.

 Comprobar el correcto funcionamiento con date, timedatectl y análisis de logs.

El comando date muestra la fecha y hora actual del sistema.

El comando timedatectl muestra el estado del reloj del sistema y su sincronización con NTP.

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

El comando journalctl -u ntp.service muestra los logs del servicio NTP desde que se arrancó el sistema.

```
| Jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 3 | emp0s3 | 192.168.1.40:123 | jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 5 | or | 1:123 | jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 5 | or | 1:1:123 | jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 6 | emp0s3 | [fe80::a00:27ff:fe6e:ee8c%2]:1 | 23 | jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 7 | emp0s8 | [fe80::a00:27ff:fe65:33ec%3]:1 | 23 | jul | 04 | 12:48:47 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Listen | normally | on 7 | emp0s8 | [fe80::a00:27ff:fe65:33ec%3]:1 | 194 | 12:48:48 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.43 | jul | 04 | 12:48:49 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.43 | jul | 04 | 12:48:49 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 196.80.206.60 | jul | 04 | 12:48:50 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 196.80.206.60 | jul | 04 | 12:48:50 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.134.42.7 | jul | 04 | 12:48:51 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.134.42.7 | jul | 04 | 12:48:51 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.99 | jul | 04 | 12:48:51 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.99 | jul | 04 | 12:48:51 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.99 | jul | 04 | 12:48:52 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.95.153.43 | jul | 04 | 12:48:52 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.125.190.16 | jul | 04 | 12:48:52 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.125.190.56 | jul | 04 | 12:48:52 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.125.190.56 | jul | 04 | 12:48:52 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting | pool | server | 195.125.190.56 | jul | 04 | 12:48:53 | ubuntucodearts | ntpd[871]: Soliciting |
```

### Fase 4: Seguridad, firewall y control de acceso

■ Restringir el acceso al servidor NTP solo a la red interna.

Editar el archivo sudo nano /etc/ntp.conf

Buscamos y aseguramos de tener:

restrict 127.0.0.1

restrict::1

restrict 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Y comentamos (añadimos #) o eliminamos cualquier línea restrictiva más permisiva como:

# restrict default nomodify nopeer noquery limited

O:

```
# restrict -4 default ...
```

# restrict -6 default ...

Desde una máquina fuera de la red (como nuestro Ubuntu host)

Probamos este comando: ntpdate -q 192.168.100.1

```
daniel-ariza@Personal:~$ ntpdate -q 192.168.100.1 ntpdig: no eligible servers daniel-ariza@Personal:~$ [
```

y como vemos no permite la conexión.

● Configurar el firewall (ufw o iptables) para permitir solo el puerto 123 UDP.

primero vamos a permitir únicamente el puerto 123 UDP con sudo ufw allow proto udp from any to any port 123

Este es el puerto que usa el protocolo NTP para recibir peticiones de hora desde los clientes.

```
[sudo] password for daniel:
Estado: activo
Acceso: on (low)
Predeterminado: deny (entrantes), allow (salientes), disabled (enrutados)
Perfiles nuevos: skip
                            Acción
                                          Desde
80
                            ALLOW IN
                                         Anywhere
2222
                            ALLOW IN
                                         Anywhere
443
                            ALLOW IN
                                         Anywhere
123/udp
                            ALLOW IN
                                         192.168.1.0/24
123/udp
                            ALLOW IN
                                         192.168.100.0/24
                            ALLOW IN
                                         Anywhere (v6)
                            ALLOW IN
2222 (v6)
                                         Anywhere (v6)
                            ALLOW IN
                                         Anywhere (v6)
443 (v6)
daniel@ubuntucodearts:~$ sudo ufw allow proto udp from any to any port 123
Regla añadida
Regla añadida (v6)
daniel@ubuntucodearts:~$ sudo ufw status numbered
Estado: activo
     Hasta
                                  Acción
                                               Desde
 11 80
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere
 21 2222
31 443
41 123/udp
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere
                                  ALLOW IN
                                              192.168.1.0/24
 51 123/udp
                                  ALLOW IN
                                              192.168.100.0/24
                                  ALLOW IN
 61 123/udp
                                              Anywhere
                                  ALLOW IN
  71 80 (v6)
                                              Anywhere (v6)
 81 2222 (v6)
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
 91 443 (v6)
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[10] 123/udp (v6)
                                  ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
```

Hemos permitido el puerto 123/udp desde:

Toda la red 192.168.1.0/24

Toda la red 192.168.100.0/24

Y también desde cualquier IP (Anywhere)

### Verificar los logs del sistema para registrar solicitudes de sincronización.

Como estamos usando el servicio ntp, podemos revisar si hay actividad con:

sudo journalctl -u ntp.service --since today

```
-- Logs begin at vie 2025-07-04 12:48:42 CEST, end at vie 2025-07-04 15:15:59 CEST. --
jul 04 12:48:45 ubuntucodearts systend[1]: Starting LSB: Start NTP daenon...
jul 04 12:48:46 ubuntucodearts ntp[779]: * Starting NTP server ntpd
jul 04 12:48:46 ubuntucodearts ntp[779]: * Candon.
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: proto: precision = 0.092 usec (-23)
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: proto: precision = 0.092 usec (-23)
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen and drop on 0 v6uildcard [::]:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen and drop on 1 v4uildcard 0.0.0.0:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 2 to 127.0.0.1:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 3 enp0s3 192.168.1.40:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 4 enp0s8 192.168.100.1:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 5 to [::11:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 6 enp0s3 192.168.100.1:123
jul 04 12:48:47 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 6 enp0s3 192.168.100.1:123
jul 04 12:48:49 ubuntucodearts ntpd[871]: Listen normally on 7 enp0s8 [fe80::a00:27ff:fee6:a8622]
jul 04 12:48:49 ubuntucodearts ntpd[871]: Listening nor lost on 6 enp0s3 [fe80::a00:27ff:fee5:33ecx3]
jul 04 12:48:49 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.59.153.43
jul 04 12:48:50 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.90.11.70
jul 04 12:48:50 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.90.01
jul 04 12:48:50 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.90.01
jul 04 12:48:50 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.90.01
jul 04 12:48:50 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.13.3.9
jul 04 12:48:51 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.13.9
jul 04 12:48:52 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.13.9
jul 04 12:48:53 ubuntucodearts ntpd[871]: Soliciting pool server 195.153.59
jul 04 12:48:53 ubuntucodearts ntpd[871]: Solicit
```

Esta captura muestra que el servidor NTP en Ubuntu está funcionando correctamente, y los logs de journalctl confirman que ya está respondiendo y sincronizándose con los servidores públicos.