
## Excepciones y llamadas al sistema


Departamento de Automática



/gso>

### Índice

- Modos de operación
  - Conmutación entre modos
- Unidad de protección de memoria
  - Registros
  - Modos de región
- Excepciones
  - Marco de excepción
- Programación de llamadas al sistema
  - Manejador de llamadas al sistema
- Ejercicios propuestos



Las excepciones se describen en una transparencia posterior.

Modos de operación Modos de operación
Unidad de protección de memoria
Excepciones
Programación de llamadas al sistema
Ejercicios propuestos

### Conmutación entre modos

### Instrucción SRET


- Conmuta la CPU de modo supervisor a modo usuario
- Conmuta a la pila de modo usuario
- Modifica el puntero de instrucción
- El nuevo valor de los registros lo obtiene del marco de supervisor




- El marco de supervisor (supervisor frame) es una estructura que contiene:
  - El nuevo valor del puntero de instrucción después de la conmutación
  - El valor que tendrá el puntero de pila de modo
  - El valor que tendrá el registro de estado después de la conmutación
- El marco se almacena en la pila de supervisor

Nuevo puntero de instrucción Puntero de pila de

usuario Nuevo registro de estado





Las excepciones se describen en una transparencia posterior.

Unidad de protección de memoria

## Registros de la unidad de protección de memoria

Memory Protection Unit Start Register (MEMPTSTART)



El registro MEMPTSTART establece la dirección inicial de la región de memoria y el modo de protección:

- Active. Protección de memoria:  $1 \Rightarrow \text{activada}$ ,  $0 \Rightarrow \text{desactivada}$
- **B**lock. Modo de región:  $1 \Rightarrow$  bloque,  $0 \Rightarrow$  segmento
- <u>U</u>ser. Escritura en modo usuario: 1 ⇒ permitida, 0 ⇒ no permitida
- §upervisor. Escritura en modo supervisor: 1 ⇒ permitida, 0 ⇒ no permitida
- La dirección de comienzo de la región será START\_ADDRESS \* 16

Modos de operación Unidad de protección de memoria

## Registros de la unidad de protección de memoria

Memory Protection Unit End Register (MEMPTEND)

Memory Protection Unit END\_ADDRESS **End Register** (MEMPTEND) 16 bits

El registro MEMPTEND establece la dirección final de la región de memoria

Región de memoria = [START\_ADDRESS \* 16, END\_ADDRESS]

¡No se debe modificar el registro MEMPTEND con la región activada!

Modos de operación Unidad de protección de memoria Modos de región Protección en modo bloque Protección en modo segmento Block (B) == 1 Block (B) == 0 0x0000 0x0000 Región protegida START\_ADDR \* 16 START\_ADDR \* 16 Región protegida END\_ADDRESS END\_ADDRESS Región protegida 0x03FF 0x03FF Sistemas Operativos Excepciones y llamadas al sistema

Modos de operación Unidad de protección de memoria **Excepciones** Programación de llamadas al sistema Ejercicios propuestos

# Excepciones Descripción general

- Una excepción es un error provocado durante la ejecución de una instrucción
- El simulador define seis tipos de excepciones:

N°	Nombre	Descripción
0	DIVIDE_BY_ZERO	El procesador ejecuta una instrucción que resulta en una división por cero
1	INSTRUCTION_FETCH_ERROR	Error al obtener de memoria la siguiente instrucción a ejecutar
2	MEMORY_ACCESS_ERROR	El procesador ejecuta una instrucción que accede a una posición de memoria no válida
3	UNKNOWN_OPCODE	El procesador intenta ejecutar una instrucción con un código de operación inválido
4	ILLEGAL_INSTRUCTION	El procesador intenta ejecutar una instrucción privilegiada en modo usuario
5	STACK_ACCESS_ERROR	Error al acceder a la memoria correspondiente a la pila

Modos de operación Unidad de protección de memoria **Excepciones** Programación de llamadas al sistema Ejercicios propuestos Excepciones Descripción general Las excepciones se pueden tratar sólo si se producen en modo usuario Si se producen en modo supervisor, el procesador pasa a modo fallo (fault mode) Cuando se produce una excepción en modo usuario, el procesador realiza las siguientes operaciones: Conmuta a modo supervisor Guarda el marco de excepción (exception frame) Modifica el registro puntero de instrucción

Valor previo

Instruction

Pointer

Sistemas Operativos Excepciones y llamadas al sistema

0x0009

Modos de operación Unidad de protección de memoria **Excepciones** Programación de llamadas al sistema Ejercicios propuestos

## Marco de excepción

- El marco de excepción contiene la información necesaria poder identificar el fallo que ha ocurrido:
  - El tipo (número) de excepción
  - La dirección de memoria cuyo acceso ha provocado el fallo (sólo si la excepción es de tipo MEMORY\_ACCESS\_ERROR)
  - La instrucción que ha provocado el fallo
  - El valor del puntero de pila de usuario en el momento del fallo
  - El valor del registro de estado en el momento del fallo
- El marco se almacena en la pila de supervisor



Programación de llamadas al sistema

## Programación de llamadas al sistema

- En un sistema convencional, las aplicaciones se ejecutan en modo usuario y el núcleo del SO en modo supervisor
- Las aplicaciones solicitan servicios al SO mediante llamadas al sistema:
  - Permiten ejecutar código privilegiado en nombre de la aplicación
  - Se implementan utilizando una instrucción específica (TRAP)
    - En el simulador, la instrucción de TRAP es SVC
  - El acceso al código del núcleo se realiza de forma controlada
  - Una vez ejecutado el servicio, el núcleo retorna a la aplicación

Programación de llamadas al sistema


## Programación de llamadas al sistema

- El manejador de llamadas al sistema es la rutina que se ejecuta cuando se produce el TRAP
- Un mismo manejador puede proporcionar múltiples servicios, cada uno con un número variable de parámetros
  - El manejador establece un mecanismo para indicar el tipo de servicio y la forma en que se pasan los parámetros:
    - Registros, pila, posiciones fijas de memoria, etc.
  - Las aplicaciones tienen que invocar las llamadas siguiendo las directrices del manejador

Sistemas Operativos Excepciones y llamadas al sistema

Comentar paso a paso el Ejemplo 5 (Sample 5). Explicar la directiva ORG.

Añadir algún tipo de manejo de una excepción sobre la marcha y provocarla.



Se deben implementar el código del sistema y el wrapper de usuario.