# WSL2 安装 Docker

原创 老李家的打字机 Leaders工作室 1周前

收录于话题 #Docker

1个

WSL2 相较于 WSL 除了 I/O 性能有了巨大的改进,最主要的: WSL2 的底层是一个跑 在 Hyper-V 上的完整的 Linux 系统,而不是像 WSL 一样是穿着 Linux 的外衣和 Wind ows 打交道的系统。

因此,在 WSL2 没有出现之前如果要在 Windows 上玩 Docker 很多人是不建议的。

- 因为即使是使用 Docker 官方的提供的 Docker for Windows 也是经常出些奇奇怪怪 的错误并迟迟得不到解决。
- 通过虚拟机安装 boot2docker.iso, 在虚拟出来的 Linux 系统下玩, 但启动虚拟机 是真慢。而且随着 WSL2 的推出 boot2docker 也不在维护。

因此 WSL2 , 对于经常需要使用一些办公程序软件、又想玩 Docker 、还没钱买 Mac 的 用户来说,确实是一个福音!

# 安装 WSL2

## 查看系统版本

# Requirements

- For x64 systems: Version 1903 or higher, with Build 18362 or higher.
- For ARM64 systems: Version 2004 or higher, with Build 19041 or higher.
- Builds lower than 18362 do not support WSL 2. Use the Windows Update Assist ( நக்கு புதித்து நொடுத்து ion of Windows.

#### Update to WSL2 Requirements

即: 最新的 WSL2 特性要求在 Windows 10 x64 Version 1903 及以上版本的系统或 ARM 64 systems: Version 2004 及以上版本的系统.

Win+R 输入 winver,即可查看到当前自己 Windows 版本信息:



winver

- 更新 Windows 工具: https://www.microsoft.com/zh-hk/softwaredownload/windows10
- Windows 1909 升级失败问题: https://www.win10gw.com/win10wenzhang/6507.html

#### 安装 WSL 并升级到 WSL2

一定要确保系统已经达到标准,不然通过 WSL 使用 Docker 会遇到各种不知道为啥的 坑,而且启动 Docker 也非常慢。

WSL2 更新特性: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/compareversions#whats-new-in-wsl-2

下列命令都需要使用管理员身份运行 PowerShell ,运行下列脚本!!!

1. 安装 WSL: 开启 Windows-Subsystem-Linux 特性

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /nore
```

2. 升级 WSL2 -开启Windows的虚拟平台特性

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

#### 升级完毕之后,需要重启计算机!!!

3. 下载安装 Linux 内核更新包

查看系统类型,在 PowerShell 中输入 systeminfo 即可查看,如下图是 x64 的版

```
PS C:\Users\Administrator> systeminfo
主机名:
               DESKTOP-MMFTD6M
               Microsoft Windows 10 专业版
os 名称:
os 版本:
               10.0.19041 暂缺 Build 19041
OS 制造商:
               Microsoft Corporation
               独立工作站
os 配置:
os 构建类型:
               Multiprocessor Free
注册的所有人:
               рс
注册的组织:
产品 ID:
               00331-10000-00001-AA426
初始安装日期:
               2020/6/18, 1:11:29
系统启动时间:
               2020/11/2, 20:15:53
系统制造商:
               LENOVO
               21UV
                                                   Leaders工作室
               x64-based PC
```

- WSL2 Linux kernel update package for x64 machines
- WSL2 Linux kernel update package for ARM64 machines

下载对应补丁包安装补丁!


4. 设置默认通过 WSL2 方式安装 Linux 系统

要使用管理员身份运行 PowerShell,运行下列脚本:

wsl --set-default-version 2


如果你之前已经通过 WSL1 安装了 Linux,现在想转为 WSL2 运行,可参考: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10#set-yourdistribution-version-to-wsl-1-or-wsl-2

5. 安装 Linux 子系统 在 Microsoft Store 上搜索一个你自己喜欢的子系统进行安装



Microsoft Store Result for search Linux

打开 PowerShell,输入 wsl-l-v可以看到你的子系统运行版本



wsl -l -v

如果你想重启 WSL 系统,使用管理员身份打开 PowerShell 执行下列命令

Get-Service LxssManager | Restart-Service

# 安装Windows Terminal

Windows	的命令行向来是以丑著称,	Windows 7	Terminal	总算是挽救了	一点它的颜值。

Windows Terminal

- 安装: https://github.com/microsoft/terminal
- 使用指南: https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/terminal/customize-settings/global-settings
- 如何给 Windows Terminal 增加一个新的终端

下述是我将 Git-Bash 添加到 Windows Terminal 的配置

```
{
    // guid 可以通过网上查询 guid 生成器生成: http://tool.pfan.cn/guidgen
    "guid": "{ce7a80b8-da75-4628-a2e1-663af0f3ce7c}", // 终端唯一标识号,用于设置 defaultPro
    "name": "Git Bash", // 终端名称
    "icon": "C:\\Self\\code\\CVS\\Git\\git-for-windows.ico", // 终端ICON图标路径
    "commandline": "C:\\Self\\code\\CVS\\Git\\bin\\bash.exe --login -i", // 终端所在绝对路,
    "startingDirectory":"D:\\htdocs", // 打开终端默认打开路径,如果为null则默认上一次退出时路,
    "hidden": false, // 是否隐藏不展示
    "useAcrylic": true, // 是否使用磨砂效果
    "acrylicOpacity": 0.8, // 磨砂效果
    "colorScheme": "Campbell", // 配色方案
    "cursorColor": "#FFFFFD", // 光标颜色
    "fontFace": "Fira Code", // 终端字体
    "backgroundImage":"C:\\Users\\Minso\\Pictures\\Camera Roll\\view.jpg", // 终端背景图
    "backgroundImageOpacity":0.75, // 背景图透明度
}
```

# 方式一: Docker Desktop+WSL2 运行 Docker

Docker Desktop 将 Docker CE 、 Docker Compose 、 Kubernets 等软件整合在了一起进行安装,省去了一一安装的烦恼。

Docker Daemon 由于是安装在宿主机上的,因此可以直接使用宿主机的网卡信息对容器讲行访问。

# 下载安装Docker Desktop运行 Docker,可以让你在Windows中方便的管理配置Docker

- Docker for Windows:
   https://desktop.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe
- Doecker for Mac: https://desktop.docker.com/mac/stable/Docker.dmg

傻瓜式安装即可!

配置Docker Desktop使用WSL2运行Docker engine

curl -fsSL get.docker.com -o /tmp/get-docker.sh && sudo /bin/sh /tmp/get-docker.sh --mirr

# 启动并检验安装是否成功

# 启动 docker 服务				
sudo service docker start # 注意: 有的Linux系统时通过`systemctl start docker`启动				
# 打印docker系统详细信息 docker info				

docker info

看到以上信息证明已经安装完成并成功启动了服务!

#### 踩坑预警

使用 docker info 打印信息时可能会遇到下述信息,提示 /var/run/docker.sock 权限 不足

Client:

	Debug Mode: false
	Server:  ERROR: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:, errors pretty printing info
Ŀ	<b>&gt;</b>

#### /var/run/docker.sock connect permission denied

通过 ls -al /var/run/docker.sock 查看该文件权限信息,发现文件是 root 用户或 do cker 组用户才能进行读写

#### ls -al show files info

可以通过 id 或 groups \${USER} 查看当前用户所在的组信息,发现当前用户的附加组 信息里并没有 docker , 那么问题就好解决了: 只需将当前用户加入到 docker 组即可.

#### id show \${USER} groups

1. 创建 docker 组

sudo groupadd docker

2. 将当前用户加入到 docker 组

sudo usermod -aG docker \${USER}

3. 刷新用户的用户组信息

你需要先登出再重新登录一次,这样当前系统会重新刷新你的身份信息。或者,使用 下列方式不用退出即可刷新当前进程的用户身份信息:

```
exec su -1 ${USER}
```

此时再运行 docker info 应该就正常打印信息了!

# 安装最新Docker Compose

可参考: https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose-on-linuxsystems

```
# 下载当前最新版本是: 1.27.4
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$
# 赋予 docker-compose 可执行权限
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
# 刷新当前进程信息
exec $SHELL -1
# 检查docker-compose是否安装成功
docker-compose --version
```

# 设置Docker Server镜像源加速

- Docker 官方中国区镜像地址: https://registry.docker-cn.com
- 网易镜像地址: http://hub-mirror.c.163.com
- ustc镜像地址: https://docker.mirrors.ustc.edu.cn
- 阿里云镜像地址设置参考文章底部: https://cr.console.aliyun.com/cnhangzhou/instances/mirrors

如果想使用阿里云镜像地址需要有阿里云账号,但我在广州试用了上述的镜像地 址,确实设置了阿里云的镜像加速是效果最好的

# 通过Docker Desktop配置registry-mirrors

如果是使用 Docker Desktop + WSL 方式安装 Docker 直接使用面板即可修改!

set registry-mirrors for Docker Desktop

#### 配置 WSL2 中的 Docker 镜像加速地址

当你的docker版本较新(Docker Version >= 1.10)时,建议直接通过 /etc/docker/da emon.json 进行配置(若没有该文件则直接新建,写入下述配置即可)

```
"registry-mirrors": ["http://hub-mirror.c.163.com"]
}
```

若 Docker 版本比较旧,则需根据系统的不同而修改不同位置的配置文件,详细参考此 处

修改完成后,执行 sudo service docker restart 重启 docker

update setting registry-mirrors

# 解决 WSL2 安装 Docker 的一些问题

### 1. 开机启动Docker服务

WSL 的是一个基于 Windows 系统的 Hyper V 服务运行的 Linux 系统,但没有对应的开 机自检程序,因此在 WSL 中设置服务开机启动是没有用的。

因此,通过实现 Windows 的开机启动项执行一端脚本调用 WSL 内的服务,从而达到 W SL 开机启动服务的目的。

查阅并试验了网上的一些文章, 大致分为两类:

- 通过将 VBScript 脚本的快捷方式放到 C:\Users\{USER}\AppData\Roaming\Microsof t\Windows\Start Menu\Programs\Startup 下,从而实现开机自启【试验结果: Windows 10 似乎由于权限问题,不能将 \*.vbs 格式脚本放置到该目录下】
- 通过修改注册列表的实现开机自动执行一段命令【试验结果: 可行】

#### 1. 脚本如下

#### shell-script-init.wsl

#### 2. 设置 sudo 执行时不需要输入密码

配置 /etc/sudoers 文件,将下述信息加入到文件末端

# 设置sudo脚本-无需输入密码验证 %sudo ALL=NOPASSWD: /etc/init.wsl

#### 3. PowerShell 如下

```
# -u root 通过roo用户启动wsl
# -e /etc/init.wsl 启动执行 /etc/init.wsl 脚本
wsl -u root -e /etc/init.wsl
```

powershell 调用 wsl内部脚本

# 2. 解决 WSL2 内网IP变动问题

由于 WSL 2 新的体系结构使用虚拟化的网络组件,每次计算机重启的时候都会重置 WS L 2 的虚拟网卡,因此每次重启完计算机后 WSL2 中的 IP 地址都不一定一样。

Get-Servcie-LxssManager-Restarat-Service.png

虽然我们可以通过 localhost 访问到 WSL 中的服务,但是当需要配置多个虚拟域名的 时候该方法显然就不适用了,此时若要在宿主机中通过虚拟域名访问 WSL 2 中的网络 服务需要每次手动对宿主机的 hosts 文件修改其 IP-Domain 映射关系。

于是,想了两个方案:

• 方法一: 通过批处理脚本, 启动时自动获取 WSL 2 的网卡信息, 自动修改宿主机 的 hosts 原有的 IP-Domain 信息

该方法需要懂批处理脚本语言,而且实际开发情景中开发环境一般都是整个开发 组统一进行维护的。包括 hosts 文件一般也是统一进行维护然后通过 SwitchHost s 从远端获取。因此方式一比较适用个人本地项目,因为 hosts 一般不会变动, 但并不适用协同办公的情景。

• 方法二: 想办法将 WSL 的网卡信息"固定下来"-设置私有 IP , 组建 宿主机-WSL 2 局 域网

由于 WSL 2 的网卡每次都会被重置,因此设置静态 IP 的方式势必是走不通的。 因此: 只能在每次计算机开机或重启的时候通过脚本为 WSL 2 增置一个新的私有 网卡 IP, 并同时在宿主机上增设一个一样网段的以太网卡私有 IP, 在宿主机与 虚拟机之间组建一个小型的局域网进行服务通信。

- # `WSL 2`新增网卡
- # 设置私有IP网段为192.168.33.10-192.168.33.28
- # 广播地址为192.168.169.15
- # 网卡名称为 eth0
- # 设置网卡标签 eth0:1
- wsl -u root ip addr add 192.168.33.10/28 broadcast 192.168.169.15 dev eth0 label eth0:1
- # 设置宿主机网卡`vEthernet (WSL)`地址为 `192.168.33.1`- 需要管理员权限 netsh interface ip add address "vEthernet (WSL)" 192.168.33.1 255.255.255.240

# 3. 修改注册列表实现宿主机开机自动执行初始化脚本

1. WSL2 开机启动 Docker 服务脚本-放在虚拟机中 /etc/init.wsl 位置


```
#!/bin/sh
# 启动docker服务
sudo service docker start
# 开启 rpcbind 服务
sudo mkdir -p /run/sendsigs.omit.d/ && sudo /etc/init.d/rpcbind start
```

#### 2. Windows 宿主机开机需自动执行的 init-wsl.bat 脚本

```
@echo off
:: run task as administrator
ver|find "5.">nul&&goto :Admin
mshta vbscript:createobject("shell.application").shellexecute("%~s0","goto :Admin","","rur
:Admin
:: set WSL distribution
set distribution=Ubuntu-20.04
:: 设置WSL初始化脚本位置
set initWSL=/etc/init.wsl
:: 配置宿主机私有网络IP、WSL2私有网络IP、广播地址、子网掩码
set hostOSIP=192.168.33.1
set WSL2IP=192.168.33.10
set WSL2Broadcast=192.168.33.15
set subnetMask=255.255.255.240
:: init WSL2 services
wsl -d %distribution% -u root -e %initWSL%
if %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
    echo init WSL services error OR Already init WSL!
   pause
) else (
    echo init WSL success!
:: set wsl2 ip
wsl -d %distribution% -u root ip addr | findstr "%WSL2IP%" > nul
if !errorlevel! equ 0 (
    echo wsl ip has set!
) else (
   wsl -d %distribution% -u root ip addr add %WSL2IP% broadcast %WSL2Broadcast% dev eth0
    echo set wsl ip success: %WSL2IP%
:: set windows ip
ipconfig | findstr %hostOSIP% > nul
if !errorlevel! equ 0 (
   echo windows ip has set!
) else (
```

```
netsh interface ip add address "vEthernet (WSL)" %hostOSIP% %subnetMask%
  echo set windows ip success: %hostOSIP%
)
```

Windows 键+R,输入 regedit 打开注册列表,在地址栏输入 计算机\HKEY\_LOCAL\_MACH INE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 定位到对应注册表位置,右键新建一个字符串值,键入对应命令即可,如下图!



set regist service

重启计算机即可发现, WSL 中的 Docker 服务已经被启动,通过 192.168.33.10 可以直接访问到 WSL 内部的网络!

#### 阅读原文