- 1. 一、Flex 布局是什么?
- 2. 二、基本概念
- 3. 三、容器的属性
  - 1. 3.1 flex-direction属性
  - 2. 3.2 flex-wrap属性
  - 3. 3.3 flex-flow
  - 4. 3.4 justify-content属性
  - 5. 3.5 align-items属性
  - 6. 3.6 align-content属性
  - 7. 四、项目的属性
  - 8. 4.1 order属性
  - 9. 4.2 flex-grow属性
  - 10. 4.3 flex-shrink属性
  - 11. 4.4 flex-basis属性
  - 12. 4.5 flex属性
  - 13. 4.6 align-self属性

## 一、Flex 布局是什么?

Flex 是 Flexible Box 的缩写, 意为"弹性布局", 用来为盒状模型提供最大的灵活性。

任何一个容器都可以指定为 Flex 布局。

```
.box{
   display: flex;
}
```

行内元素也可以使用 Flex 布局。

```
.box{
   display: inline-flex;
}
```


Webkit 内核的浏览器,必须加上-webkit前缀。

```
.box{
   display: -webkit-flex; /* Safari */
   display: flex;
}
```

注意,设为 Flex 布局以后,子元素的 float、clear和 vertical-align属性将失效。

## 二、基本概念

采用 Flex 布局的元素,称为 Flex 容器(flex container),简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员,称为 Flex 项目(flex item),简称"项目"。



容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)。主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做 main start,结束位置叫做 main end;交叉轴的开始位置叫做 cross start,结束位置叫做 cross end。

项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做 main size,占据的交叉轴空间叫做 cross size。

# 三、容器的属性

以下6个属性设置在容器上。


- · flex-direction
- flex-wrap

- · flex-flow
- · justify-content
- align-items
- align-content

# 3.1 flex-direction属性

flex-direction属性决定主轴的方向(即项目的排列方向)。

```
.box {
   flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
}
```




它可能有4个值。

- row (默认值): 主轴为水平方向,起点在左端。
- row-reverse: 主轴为水平方向,起点在右端。
- column: 主轴为垂直方向,起点在上沿。
- column-reverse: 主轴为垂直方向,起点在下沿。

# 3.2 flex-wrap属性

默认情况下,项目都排在一条线(又称"轴线")上。flex-wrap属性定义,如果一条轴线排不下,如何换行。



```
.box{
   flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
```

它可能取三个值。

(1) nowrap (默认): 不换行。



(2) wrap: 换行,第一行在上方。



(3) wrap-reverse: 换行,第一行在下方。



### 3.3 flex-flow


flex-flow属性是 flex-direction属性和 flex-wrap属性的简写形式,默认值为 row nowrap。

```
.box {
   flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;
}
```

# 3.4 justify-content属性

justify-content属性定义了项目在主轴上的对齐方式。

```
.box {
    justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-
around;
}
```




它可能取5个值,具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。

- flex-start (默认值): 左对齐
- flex-end: 右对齐
- center: 居中
- space-between: 两端对齐,项目之间的间隔都相等。
- space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与 边框的间隔大一倍。

## 3.5 align-items属性

align-items属性定义项目在交叉轴上如何对齐。

```
.box {
   align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
}
```



它可能取5个值。具体的对齐方式与交叉轴的方向有关,下面假设交叉轴从上到下。


- flex-start: 交叉轴的起点对齐。
- flex-end: 交叉轴的终点对齐。

- center: 交叉轴的中点对齐。
- baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
- stretch (默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。

# 3.6 align-content属性

align-content属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。

```
.box {
   align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-
around | stretch;
}
```



#### 该属性可能取6个值。

- flex-start: 与交叉轴的起点对齐。
- flex-end: 与交叉轴的终点对齐。
- center: 与交叉轴的中点对齐。
- space-between: 与交叉轴两端对齐, 轴线之间的间隔平均分布。
- space-around: 每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- stretch (默认值): 轴线占满整个交叉轴。

# 四、项目的属性

以下6个属性设置在项目上。

```
order
flex-grow
flex-shrink
flex-basis
flex
align-self
```

## 4.1 order属性

order属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0。

```
.item {
    order: <integer>;
}

1     1     1     2     3


-1     1     2     5

2
2
99
```

# 4.2 flex-grow属性

flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为 ⊙,即如果存在剩余空间,也不放大。

```
.item {
   flex-grow: <number>; /* default 0 */
}
```




如果所有项目的 flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的 flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

## 4.3 flex-shrink属性

flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。

```
.item {
   flex-shrink: <number>; /* default 1 */
}
```



如果所有项目的 flex-shrink属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个项目的 flex-shrink属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。

负值对该属性无效。

### 4.4 flex-basis属性

flex-basis属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为 auto,即项目的本来大小。

```
.item {
   flex-basis: <length> | auto; /* default auto */
}
```

它可以设为跟 width或 height属性一样的值(比如350px),则项目将占据固定空间。

### 4.5 flex属性

flex属性是 flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写,默认值为 0 1 auto。 后两个属性可选。

```
.item {
   flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
}
```


该属性有两个快捷值: auto (1 1 auto) 和 none (0 0 auto)。

建议优先使用这个属性,而不是单独写三个分离的属性,因为浏览器会推算相关值。

# 4.6 align-self属性

align-self属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖 align-items 属性。默认值为 auto,表示继承父元素的 align-items属性,如果没有父元素,则等同于 stretch。

```
.item {
   align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
}
```



该属性可能取6个值,除了auto,其他都与align-items属性完全一致。