

http://stylosoft.altervista.org stylosoft@gmail.com

Manuale Utente	31 Marzo 2008
Documento Esterno - Formale - v2.0	Manuale_utente_2.0.pdf

Redazione:

Daniele Bonaldo

Revisione:

Daniele Bonaldo Giordano Cariani

Approvazione:

Luca Rubin

Lista di distribuzione:

Prof. Vardanega Tullio Prof. Conte Renato Prof. Palazzi Claudio

Stylosoft

Registro delle modifiche:

Versione	Data	Descrizione delle modifiche
2.0	31/03/08	Preparazione per la consegna RA
1.2	29/03/08	Aggiornamento errori
1.1	20/03/08	Aggiunta la descrizione dei requisiti minimi
1.0	08/03/08	Preparazione per la consegna RQ
0.4	08/03/08	Aggiornamento dei messaggi d'errore
0.3	07/03/08	Scrittura delle operazioni possibili
0.2	06/03/08	Aggiornamento immagini 3.1 e 3.2
0.1	05/03/08	Prima Stesura

Versione:	Creazione documento:	Ultima modifica:	Pagina 1 di 26
2.0	05/03/08	31/03/08	



http://stylosoft.altervista.org stylosoft@gmail.com

Sommario

Il presente documento Manuale Utente, rivolto all'utilizzatore del sistema, illustra le operazioni da effettuare per l'installazione, l'avviamento e l'utilizzo del prodotto; contiene inoltre spiegazioni riguardo a possibili problemi o errori che possono insorgere durante queste operazioni.



http://stylosoft.altervista.org stylosoft@gmail.com

Indice

.4
.4
.4
.4
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.7
.7
8.
.9
10
11
12
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
25
25



stylosoft@gmail.com

Introduzione

1.1 Definizione dell'utente del prodotto

Il prodotto è pensato principalmente per lo studente del corso di laurea in informatica, quindi un utilizzatore con conoscenze basilari sugli argomenti trattati. Il sistema potrà essere usato anche dal docente che desiderasse affiancare alla spiegazione teorica uno strumento di maggiore impatto che fornisca dei riscontri tangibili a quanto già visto a lezione. Nello sviluppo non sono stati previsti altri possibili fruitori, anche se nulla vieta ad un utilizzatore che non rientri nelle categorie sopraelencate l'utilizzo di questo prodotto.

1.2 Come leggere il manuale

Il presente Manuale Utente è suddiviso in varie sezioni. Nella sezione "Introduzione" il lettore può trovare riferimenti a documenti utili per l'uso del prodotto e informazioni riguardo eventuali segnalazioni di problemi riscontrati nel suo utilizzo. Nella sezione "Descrizione generale" viene descritto il prodotto illustrandone lo scopo, le modalità di utilizzo, le caratteristiche salienti, i requisiti tecnici. Nella sezione "Istruzioni d'uso" sono presenti le operazioni da effettuare per utilizzare il software, a partire dall'installazione fino al termine di una sessione di utilizzo, integrate anche mediante vari screenshot. Nella sezione "Appendice" viene riportato il significato delle notifiche di errori che il sistema mostra all'utente mediante finestre durante l'utilizzo del prodotto.

I termini in corsivo sono descritti per una migliore comprensione in [G], allegato a questo documento.

1.3 Documenti utili

[G] Glossario 3.0.pdf



stylosoft@gmail.com

1.4 Come riportare problemi e malfunzionamenti.

Nel caso durante l'utilizzo del prodotto sorgano problemi o malfunzionamenti non descritti nel seguente documento, l'utente è invitato a contattare la Stylosoft all'indirizzo stylosoft@gmail.com riportando i seguenti dati:

- Versione del prodotto
- Sistema operativo in uso
- Configurazione hardware in uso
- Fase di utilizzo in cui si è manifestato l'errore
- Descrizione dell'errore

2 Descrizione generale

Lo scopo del prodotto SiGeM è quello di fornire un sistema didattico destinato allo studio dei meccanismi di gestione della memoria in un elaboratore monoprocessore multiprogrammato. Tale software consentirà all'utilizzatore di simulare comportamento di vari algoritmi di rimpiazzo delle pagine e segmenti, sulla base di dati da lui specificati, ai fini di illustrare le problematiche inerenti alla gestione della memoria. L'uso si divide in due fasi principali: la configurazione dell'ambiente di simulazione e l'esecuzione. La configurazione dell'ambiente di simulazione avviene mediante un wizard in cui l'utente ha la possibilità di scegliere fra le varie opzioni disponibili come il numero di processi da simulare, la modalità di gestione della memoria e i relativi algoritmi di rimpiazzo per pagine o segmenti.



2.1 Requisiti tecnici per il funzionamento del programma

- -Requisiti software: Java 2 Runtime Environment v 1.6.0 (J2RE) o superiore.
- -Requisiti hardware: Processore Intel 300MHz o compatibili; 256 MB di memoria RAM.

3 Istruzioni per l'uso

3.1 Installazione del programma

Il programma verrà fornito già in formato precompilato jar e con tutte le librerie necessarie al suo funzionamento. E' sufficiente copiare la cartella contenente il programma in una cartella a scelta.

3.2 Avvio del programma

Con il programma vengono un file batch per l'esecuzione in windows ed un file make per l'esecuzione in linux. Per avviare il programma è sufficente cliccare sul file relativi al sistema operativo utilizzato, oppure digitare nella shell, dalla cartella in cui si trova il programma, il comando "java -jar Sigem.jar".



3.3 Descrizione funzionale

3.3.1 Caricamento di una configurazione precedentemente salvata

Per caricare una configurazione salvata precedentemente premere il pulsante evidenziato in figura 3.1 oppure selezionare File-Apri Configurazione come in figura 3.2. Comparirà una finestra in cui cercare nel file-system il file contenente la configurazione. Nel caso il file selezionato non contenga una simulazione valida, verrà visualizzato un messaggio d'errore.




Figura 3.1 Immagine che rappresenta il pulsante per caricare una configurazione salvata.

Figura 3.2 Immagine che rappresenta la voce del menù *per* caricare una configurazione salvata.



3.3.2 Configurazione dell'ambiente di simulazione

Consiste in un insieme guidato di passi tramite il quale sarà possibile creare un ambiente di *simulazione* personalizzato. Per iniziare premere il pulsante evidenziato nella figura 3.3 oppure selezionare File-Nuova Configurazione come in figura 3.4.




Figura 3.3 Immagine che rappresenta il pulsante per avviare il *wizard* dell'ambiente di *simulazione*.

Figura 3.4 Immagine che rappresenta la voce del menù per avviare il *wizard* dell'ambiente di *simulazione*.



3.3.2.1 Passo 1

Viene chiesto all'utente di inserire i dati relativi alla configurazione iniziale del sistema da configurare, come rappresentato in figura 3.5.



Figura 3.5 Passo 1 del wizard di configurazione.



3.3.2.2 Passo 2

L'utente ha la possibilità di selezionare la tecnica di gestione della memoria, scegliendo fra paginazione o segmentazione, e conseguentemente la politica di rimpiazzo di pagine o segmenti. Poi in ogni caso può essere scelta la politica di schedulazione dei processi, come illustrato in figura 3.6. Nel caso venga scelta una politica di schedulazione che preveda l'uso di time-slice, comparirà un'apposita casella in cui impostarlo, come si vede in figura 3.7.



Figura 3.6 Passo 2 del wizard di configurazione.



Figura 3.7 Passo 2 del *wizard* di configurazione nel caso di politica di schedulazione con *time-slice*.



3.3.2.3 Passo 3

L'utente ha la possibilità di impostare i parametri dei processi, quali nome, istante di arrivo e tempo di esecuzione. Il numero di processi è corrispondente a quello impostato al Passo 1. Nel caso sia stata scelta una politica di schedulazione con priorità, sarà disponibile un'ulteriore colonna in cui impostarla per ogni processo.




Figura 3.8 Passo 3 del wizard di configurazione.



3.3.2.4 Passo 4

L'utente ha la possibilità di creare le pagine (o i segmenti, a seconda della modalità di gestione della memoria scelta al passo 2) e di associarle al processo interessato. L'utente ha a disposizione a sinistra un pannello a schede, dove ogni scheda identifica il processo in questione. Dentro ogni scheda ci saranno tante caselle rettangolari quante saranno le unità di tempo di esecuzione del processo, nelle quali potrà trascinare con il mouse le pagine o segmenti che verranno create con il menù a destra. Per rimuovere una pagina o segmento associato ad un certo istante, è sufficiente cliccarci sopra. Il menù a destra permette di creare e eliminare le pagine o segmenti affinché sia possibile associarle ai processi. Nel caso sia stata scelta la segmentazione, sarà disponibile un ulteriore pulsante con etichetta "Modifica Dimensione" (vedi figura 3.10), premendo il quale si visualizzerà la finestra rappresentata in figura 3.11, con dimensione massima già preimpostata.



Figura 3.9 Passo 4 nel caso di paginazione





Figura 3.10 Passo 4 nel caso di segmentazione



Figura 3.11 Modifica delle dimensione di un segmento



3.3.3 Impostare la configurazione corrente come configurazione di default

Una volta caricata o creata una configurazione è possibile impostarla come configurazione di default selezionando l'apposita voce del menù principale (Figura 3.12). La configurazione di default verrà caricata automaticamente ad ogni avvio del programma, rendendo più rapida la creazione di *simulazioni*.




Figura 3.12 Immagine che rappresenta la voce del menù per impostare la configurazione attuale come configurazione di default



3.3.4 Modifica di una configurazione

Una volta creata o caricata una configurazione è possibile modificarla cliccando sul tasto evidenziata nella figura 3.13 oppure selezionare File-Modifica Configurazione Caricata come in figura 3.14. Per la modifica viene visualizzato lo stesso wizard utilizzato per la creazione di una configurazione, ma con i dati della configurazione da modificare già caricati.




Figura 3.13 Immagine che rappresenta il pulsante per modificare la configurazione attuale.

Figura 3.14 Immagine che rappresenta la voce del menù per modificare la configurazione attuale.



3.3.5 Visualizzazione di una simulazione

Una volta caricata o configurata una *simulazione*, diverranno attivi i pulsanti di figura 3.13



Figura 3.13 Pulsanti per il controllo della riproduzione della simulazione

Le funzioni dei pulsanti di figura 3.13 sono le seguenti:

Ferma lo scorrimento automatico della simulazione portandolo all'istante iniziale

Mette in pausa lo scorrimento automatico della simulazione

Riporta la visualizzazione della simulazione all'istante iniziale


Fa retrocedere la simulazione in modalità manuale di un istante

Fa avanzare la simulazione in modalità manuale di un istante

Fa avanzare la visualizzazione della simulazione all'istante finale



Sono poi disponibili i seguenti controlli:



Consente di direttamente saltare al successivo/precedente significativo evento selezionato

Consente di impostare il tempo in secondi di dell'avanzamento attesa prima all'istante successivo nel caso di riproduzione automatica.

3.4 Modalità di visualizzazione

Il programma permette diverse modalità di visualizzazione, che l'utente può scegliere tramite le etichette di figura 3.14:




Figura 3.14 Possibili modalità di visualizzazione

3.4.1 Fault in memoria, Tempi parziali1, Tempi parziali2, Tempo totale

Nella prima scheda sono rappresentati dei grafici che rappresentano le statistiche avanzate riguardanti la simulazione, come l'andamento totale dei fault, i fault per ogni istante, il tempo di utilizzo del bus, di context switch, di accesso al disco e il tempo totale della simulazione.



3.4.2 Riepilogo della configurazione

Nella scheda dedicata al riepilogo della configurazione vengono visualizzati tutti i dati relativi alla configurazione della *simulazione*, come si può vedere dalla figura 3.17:




Figura 3.17 Riepilogo della configurazione



3.4.3 Visualizzazione testuale

Un'altra modalità di visualizzazione disponibile è quella testuale, in cui gli avvenimenti della *simulazione* vengono man mano proposti in forma testuale, come avverrebbe in un terminale.

```
Modalita' testuale
         ----- INIZIO DELLA SIMULAZIONE ------
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: La simulazione e' passata all'istante 1 su un totale di 12
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: E' stato schedulato per l'esecuzione il processo P1(id=1)
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: Sono state aggiunte alla RAM le pagine di indirizzo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: La simulazione e' passata all'istante 2 su un totale di 12
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: E' stato schedulato per l'esecuzione il processo P1(id=1)
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: Sono state rimosse dalla RAM le pagine di indirizzo O
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: Sono state aggiunte alla RAM le pagine di indirizzo 8
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: La simulazione e' passata all'istante 3 su un totale di 12
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: E' stato schedulato per l'esecuzione il processo P2(id=2)
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: Sono state rimosse dalla RAM le pagine di indirizzo 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Mon Mar 31 19:15:45 CEST 2008: Sono state aggiunte alla RAM le pagine di indirizzo 0, 1, 3, 4, 5, 6
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: La simulazione e' passata all'istante 4 su un totale di 12
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: E' stato schedulato per l'esecuzione il processo P2(id=2)
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: Non ci sono stati ulteriori cambiamenti in memoria
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: La simulazione e' passata all'istante 5 su un totale di 12
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: E' stato schedulato per l'esecuzione il processo P1(id=1)
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: Sono state rimosse dalla RAM le pagine di indirizzo 7, 8
 Mon Mar 31 19:15:46 CEST 2008: Sono state aggiunte alla RAM le pagine di indirizzo 0, 1
```

Figura 3.16 Visualizzazione testuale



3.4.4 Processi, Statistiche simulazione, RAM, Swap

La modalità di default è quella grafica, rappresentata in figura 3.15, in cui sono visibili l'occupazione del processore da parte dei vari processi, l'occupazione di RAM e Swap e alcune statistiche riguardanti la *simulazione*, come percentuale di utilizzo di RAM e Swap, stato attuale della *simulazione* e numero di Page Fault.




Figura 3.15 Visualizzazione grafica



3.5 Azioni richieste/premesse

3.5.1 Finestra principale del programma

Alla comparsa di questa finestra la operazioni possibili sono:

- Aprire il wizard di configurazione per la creazione di una configurazione
- Caricare di una configurazione esistente da file
- Se è stata creata una configurazione è possibile salvarla su file
- Se è stata creata una configurazione è possibile modificarla
- Se è stata creata una configurazione è possibile impostarla come configurazione di default
- Passare dalla visualizzazione grafica a quella testuale oppure al riepilogo della configurazione
 - Visualizzare l'aiuto contestuale
 - Scegliere la modalità di visualizzazione
 - Visualizzare i dati relativi al prodotto e alla Stylosoft
 - Uscire dal programma.

3.5.2 Passo 1 del *wizard* di configurazione

Al primo passo del *wizard* di configurazione (vedi <u>Figura 3.3</u>) le operazioni possibili sono:

- Configurare il numero di processi (da 1 a 20)
- Impostare la dimensione in KB della memoria *RAM* (da 2 a 512 KB)
- Impostare la dimensione in KB dell'area di Swap (da 2 a 128 KB)
- Impostare la dimensione di una pagina in KB (da 1 a 4 KB)



- Impostare il tempo di *context switch* (da 1 a 2000 ms)
- Impostare il tempo di accesso al disco (da 1 a 2000 ms)
- Impostare l'ampiezza della banda del bus di dati
- Aprire l'help in linea
- Chiudere il wizard di configurazione
- Passare al Passo 2 del wizard di configurazione

3.5.3 Passo 2 del wizard di configurazione

Al secondo passo del *wizard* di configurazione (vedi <u>Figura 3.4</u>) le operazioni possibili sono:

- Scegliere la modalità di gestione della memoria (paginazione o segmentazione)
- Nel caso sia stata scelta la gestione tramite *paginazione* è possibile scegliere la politica di rimpiazzo delle pagine fra le seguenti:
 - Not Recently Used (NRU)
 - First In First Out (FIFO)
 - Second Chance (SC)
 - Clock (C)
 - Last Recently Used (LRU)
 - Not Frequently Used (NFU)
 - Aging (A)
- Nel caso sia stata scelta la gestione tramite *segmentazione* è possibile scegliere la politica di rimpiazzo dei segmenti fra le seguenti:
 - First-Fit



- Next-Fit
- Best-Fit
- Worst-Fit
- Quick-Fit
- E' poi possibile scegliere fra le seguenti politiche di schedulazione dei processi:
 - First Come First Served (FCFS)
 - Priorità (P)
 - Roud Robin (RR)
 - Round Robin con Priorità (RRP)
 - Round Robin con Priorità e Prerilascio (RRPP)
 - Shortest Job First (SJF)
 - Shortest Remaining Time Next (SRTN)
- Impostare il valore di *time-slice* nel caso di politica di schedulazione Round Robin
 - Aprire l'help in linea
 - Chiudere il wizard di configurazione
 - Tornare al Passo 1 del wizard di configurazione
 - Avanzare al Passo 3 del wizard di configurazione

3.5.4 Passo 3 del wizard di configurazione

Al terzo passo del *wizard* di configurazione (vedi <u>Figura 3.8</u>) le operazioni possibili sono:



- Per ogni *processo* (in numero uguale a quanto scelto al Passo 1) è possibile configurare
 - o nome
 - tempo di arrivo
 - tempo di esecuzione
 - priorità (solo nel caso di politica di schedulazione con priorità)
 - Aprire l'help in linea
 - Chiudere il wizard di configurazione
 - Tornare al Passo 2 del wizard di configurazione
 - Avanzare al Passo 4 del wizard di configurazione

3.5.5 Passo 4 del wizard di configurazione

Al quarto passo del wizard di configurazione le operazioni possibili sono:

- Per ogni *processo* (in numero uguale a quanto scelto al Passo 1) è possibile assegnare le richieste di accesso a pagine in caso di *paginazione* o segmenti in caso di *segmentazione*, specificando in che istante dell'esecuzione del *processo* devono esserci questi accessi
 - Per ogni *processo* è possibile assegnare le pagine/segmenti a disposizione
- Per ogni pagina/segmento richiesta è possibile impostarla come scritta in un dato istante
- Nel caso di segmentazione è possibile modificare la dimensione di un segmento già impostato, fino al massimo della capacità della RAM
 - Aprire l'help in linea
 - Tornare al Passo 3 del wizard di configurazione
 - Chiudere il wizard di configurazione



Chiudere il wizard di configurazione salvando la simulazione creata

3.6 Errori probabili e possibili cause

E' possibile il manifestarsi di errori, soprattutto nella fase di avvio del programma. Questi sono principalmente dovuti all'assenza della *Java* Virtual Machine, contenuta nel pacchetto Sun *Java* Runtime Environment, o di una *Java* Virtual Machine di versione inferiore alla 1.5.0.

Per gli altri casi di errore si rimanda all'appendice 4.1 <u>Messaggi di errore e loro significato.</u>

4 Appendice

4.1 Messaggi di errore e loro significato

Benché la procedura di inserimento dei dati per la creazione di una nuova configurazione sia realizzata in modo da minimizzare la possibilità di errori da parte dell'utente, possono comunque sorgere problemi, qui elencati con la relativa spiegazione.

• Al caricamento di una configurazione esistente viene segnalato "Errore di lettura nel file".

Il file selezionato non contiene una configurazione valida per il programma SiGem da noi realizzato

• Al Passo 3 del *wizard* di configurazione una cella della tabella viene evidenziata in colore rosso.



http://stylosoft.altervista.org stylosoft@gmail.com

Si è cercato di immettere un valore non valido in un campo relativo al tempo di arrivo o al tempo di esecuzione di un *processo*. Si ricorda che sono possibili solo valori interi positivi.

• Dopo aver configurato una simulazione viene segnalato "Durante la simulazione è stata esaurita la memoria (RAM e Swap). Questa situazione viene gestita da SiGeM come un errore. In questi casi la simulazione viene terminata prematuramente rispetto agli effettivi istanti di cui si dovrebbe comporre.".

Durante la creazione della *simulazione* si è riscontrato un tentativo di spostare una pagina/segmento dalla RAM alla Swap, ma entrambe erano già piene. Questa situazione viene considerata come un'eccezione e provoca la prematura terminazione della *simulazione*.

• Impostando la configurazione attuale come configurazione di default viene segnalato "Impossibile impostare la configurazione di default. Errore nella scrittura del file".

Si sta eseguendo il programma da una posizione in cui non si ha l'accesso alla scrittura.

 Al Passo 4 del wizard di configurazione, cercando di modificare la dimensione di un segmento, la massima dimensione possibile è inferiore alla dimensione della RAM.

Nel caso di modifica della dimensione di un segmento, il programma valuta lo spazio disponibile in tutti gli istanti in cui il segmento è già presente ed imposta la dimensione massima applicabile come la somma della dimensione attuale e il minimo spazio libero negli istanti in cui il segmento è presente.