

ADMINISTRATORHANDBUCH

Intranet-Landingpage

Betrieb, Konfiguration und Verwaltung: Installation, Navigation, Inhalte, Design, Active Directory, Alarmierung, Zugangscode, SNMP, Statistik, Benutzerverwaltung und Sicherung.

Version 1.0 · Stand: September 2026

Zielgruppe: IT-Administration und Redaktion

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Überblick

2 Installation und Betrieb (Docker)

3 Anmeldung und Rollen

4 Dashboard

5 Navigation verwalten

6 Wichtige Links

7 Notfallnummern

8 Mitteilungen

9 Beschreibungen und Texte

10 Design (Farben, Logo, Hintergrund)

11 Active Directory / LDAP

12 Alarmierung

13 Aktivierungs-Rufnummern und Zugangscode

14 SNMP-Überwachung

15 Statistik

16 Benutzerverwaltung

17 Sicherung (Export/Import)

18 Anhang: Konfigurationsreferenz

1 Einleitung und Überblick

Die **Intranet-Landingpage** ist eine schlanke Webanwendung (PHP 8.3, ohne Framework, MySQL/MariaDB) und wird vollständig über **Docker Compose** betrieben. Sie stellt den Beschäftigten eine zentrale Startseite mit Navigationskacheln, Telefonliste, Mitteilungen, Alarmierungen und Textseiten bereit. Die Inhalte werden über einen geschützten Adminbereich gepflegt.

1.1 Module im Überblick

Modul	Beschreibung	Rolle
Dashboard	Übersicht mit Kennzahlen und Systemstatus	Admin
Navigation	Kacheln, Unterseiten, Textseiten, externe Links, Sortierung	Admin
Wichtige Links	Sammlung häufig genutzter Verknüpfungen	Admin, Redaktion
Notfallnummern	Notfall- und Störungsnummern	Admin
Mitteilungen	Ankündigungen als Dialog auf der Startseite	Admin
Beschreibungen	Seitentexte, Darstellungsmodus, Telefonlinks	Admin
Design	Farben (Hell/Dunkel), Logo, Hintergrundbild	Admin
Active Directory	LDAP-Anbindung und Synchronisation	Admin
Alarmierung	SMS-Gateway und Alarm-Kacheln (Gruppen/Rufnummern, Verlauf)	Admin
Aktivierungs-Rufnummern	Für den Zugangscode freigeschaltete Rufnummern	Admin
SNMP	Überwachung der Dienste per SNMP (Community, Standort, Kontakt)	Admin
Statistik	Klickzahlen je Kachel über Zeiträume	Admin
Benutzer	Verwaltung der Admin-Konten	Admin
Sicherung	Vollständige Sicherung exportieren und einspielen	Admin

1.2 Technische Struktur

- **Dienste:** `db` (MySQL 8.0), `app` (Apache/PHP), `sync` (LDAP-Hintergrund-Worker), `snmp` (SNMP-Agent) sowie optional `phpmyadmin`.
- **Datenbank:** eine MySQL-Datenbank (`intranet`) mit Tabellen für Navigation, Telefonbuch, Links, Notfallnummern, Mitteilungen, Einstellungen, Benutzer und Klickstatistik.
- **Speicher:** ein Docker-Volume `app_storage` für hochgeladene Dateien (Logo, Hintergrundbild) und Protokolle.

2 Installation und Betrieb (Docker)

2.1 Voraussetzungen

- Docker Engine und Docker Compose (Plugin v2).
- Freie Ports für Webapplikation und optional phpMyAdmin.
- Zugriff auf den MySQL-Container-Image (`mysql:8.0`) beim ersten Start.

2.2 Konfiguration anlegen

Legen Sie im Projektverzeichnis eine Datei `.env` an. Eine vollständige Referenz aller Variablen finden Sie in Kapitel 18. Pflichtfelder sind insbesondere die Datenbankpasswörter:

```
DB_PASSWORD=geheimes-passwort
DB_ROOT_PASSWORD=geheimes-root-passwort
APP_PORT=8080
PMA_PORT=8081
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=startpasswort-aendern
```

Sicherheit

Ändern Sie das initiale Admin-Passwort nach der ersten Anmeldung umgehend (siehe Kapitel 16). Die Datei `.env` enthält Zugangsdaten und darf nicht in die Versionsverwaltung aufgenommen werden.

2.3 Starten

```
docker compose up -d --build
```

Beim ersten Start führt der Container automatisch die Datenbank-Migration, die Grundbefüllung (Beispiel-Navigation) und die Anlage des initialen Admin-Kontos aus.

2.4 Status und Stoppen

```
docker compose ps          # Status der Dienste
docker compose logs -f app # Logs verfolgen
docker compose down        # Dienste stoppen (Daten bleiben erhalten)
```

Tipp

phpMyAdmin starten Sie bei Bedarf zusätzlich über `docker compose --profile tools up -d`.

2.5 Daten und Sicherung

Datenbank und hochgeladene Dateien liegen in den Volumes `db_data` und `app_storage` . Für ein Backup sichern Sie die MySQL-Datenbank (z. B. über `mysqldump`) sowie das Volume `app_storage` .

3 Anmeldung und Rollen

Der Adminbereich ist unter dem Pfad `/admin` erreichbar (z. B. `http://localhost:8080/admin`).




Abb. 1 Anmeldeseite des Adminbereichs.

3.1 Anmelden

1. Rufen Sie `/admin` auf.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
3. Bestätigen Sie mit „Anmelden“.

3.2 Rollen

Rolle	Berechtigung
Admin	Vollzugriff auf alle Module.
Redaktion	Nur das Modul „Wichtige Links“.

3.3 Schutzmechanismen

- **Sperre nach Fehlversuchen:** Nach wiederholten Fehlanmeldungen wird der Zugang vorübergehend gesperrt.
- **Inaktivitätstimeout:** Nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktivität erfolgt die automatische Abmeldung.

- **CSRF-Schutz:** Alle schreibenden Formulare sind mit einem Sitzungstoken abgesichert.

4 Dashboard

Nach der Anmeldung sehen Sie das **Dashboard**. Es fasst die wichtigsten Kennzahlen und den Systemstatus zusammen.

The screenshot shows the 'Administration' dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'AD Administration', a user profile 'Design: hell', and links for 'Zur Landingpage' and 'Abmelden (admin)'. A left sidebar lists menu items: Dashboard, Navigation, Wichtige Links, Notfallnummern, Mitteilungen, Beschreibungen, Design, Active Directory, Statistik, and Benutzer. The main content area is titled 'Dashboard' and includes a welcome message. It features four widgets: 'Systemstatus' with database, LDAP, and AD configuration status; 'Telefonbuch' showing 42 active entries and a sync error; 'Navigation' showing 11 elements; and 'Klickstatistik' showing 317 clicks over the last 30 days.

Klicks in den letzten 7 Tagen	
Letzte 30 Tage	1325
Gesamt	3389

Abb. 2 Dashboard mit Systemstatus, Telefonbuch, Navigation und Klickstatistik.

4.1 Kennzahlen

- **Systemstatus:** Hinweise auf laufende Dienste, Version und Konfiguration.
- **Telefonbuch:** Anzahl der aktiven und der eingeblendeten Einträge in der Telefonliste.
- **Navigation:** Anzahl der Navigationselemente.
- **Klickstatistik:** Zusammenfassung der erfassten Klicks.

Von hier aus gelangen Sie über die Seitenleiste direkt zu allen Modulen.

5 Navigation verwalten

Im Modul **Navigation** pflegen Sie alle Elemente der Startseite: Kacheln, Unterseiten, Textseiten und externe Links. Die Ansicht kann als **Liste** oder als **Baum** (Hierarchie) dargestellt werden.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Navigation

Neues Element

Baumansicht

REIHENFOLGE	TITEL	ZIEL	TYP	STATUS	AKTIONEN
1	DMS Dokumente zentral verwalten	https://dms.example.int ernal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Flip Mitarbeiter-App	https://flip.example.int ernal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	Telefonliste Ansprechpartner schnell finden	/telefonliste	intern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
4	Störmeldung IT IT-Störung melden	https://stoerung-it.examp le.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
5	Störmeldung Technik Technische Störung melden	https://stoerung-technik. example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
6	KHWF KI KI-Assistenz	https://ki.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
7	Service Anträge, Formulare und Richtlinien	/unterseite?id=7	Unterseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
8	IT-Sicherheit Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit IT	/seite?id=8	Textseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
1	Urlaubsantrag untergeordnet (ID 7) Urlaub digital beantragen	https://urlaub.example.int ernal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Raumbuchung untergeordnet (ID 7) Besprechungsräume reservieren	https://raeume.example.i nternal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	IT-Richtlinien untergeordnet (ID 7) Interne IT-Richtlinien	/seite?id=11	Textseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 3 Navigationsverwaltung in der Listenansicht.




Abb. 4 Navigationsverwaltung in der Baumansicht (Hierarchie).

5.1 Elementtypen

Typ	Verwendung
Externer Link	Verweist auf eine externe URL (öffnet in neuem Tab).
Interne Seite	Verweist auf eine interne Route, z. B. die Telefonliste.
Unterseite	Bündelt untergeordnete Elemente in einer eigenen Ansicht.
Textseite	Stellt ausführlichen, formatierten Inhalt dar.
Alarm	Löst beim Klick eine SMS-Alarmierung an eine Gruppe oder Einzelrufnummer aus.

5.2 Element anlegen oder bearbeiten

1. Wählen Sie „Neues Element“ oder „Bearbeiten“ bei einem vorhandenen Eintrag.
2. Füllen Sie das Formular aus (Titel, Typ, Ziel, Kurz- und Detailbeschreibung, Symbol, Farbe).
3. Speichern Sie.

Titel *

URL *

Externe Ziele als vollständige https-URL, interne Ziele als Pfad (z. B. /telefonliste).

Übergeordnete Ebene

— oberste Ebene —

Legt fest, unter welcher Unterseite dieses Element erscheint.

Inhalt

F

K

U

S

I

H2

H3

Liste

1. Liste

*

Link

X

Erlaubt sind Überschriften, Absätze, Listen, Zitate, Links und Hervorhebungen.

Typ

extern (neuer Tab)

Icon

Standard

Kachel-Hintergrundfarbe

#f14e79

Optional. Leer lassen für Standard-Hintergrund (var(--color-surface)).

Kachel-Deckkraft (in %)

5.3 Sortierung und Hierarchie

5.4 Ein-/Ausblenden und Löschen

5.5 Geschützter Zugriff

6 Wichtige Links

Das Modul **Wichtige Links** verwaltet die Sammlung häufig genutzter Verknüpfungen. Es ist das einzige Modul, das auch Benutzern mit der Rolle **Redaktion** zur Verfügung steht.

AD Administration

Design: hell Zur Landingpage Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Wichtige Links

Neuer Link

Die Liste wird auf der Startseite automatisch alphabetisch sortiert; eine manuelle Reihenfolge ist hier nicht vorgesehen.

ICON	TITEL	URL	STATUS	AKTIONEN
–	Betriebliches Vorschlagswesen	https://ideen.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Essensplan Kantine	https://kantine.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Formulare & Vorlagen	https://formulare.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Mitarbeiterportal	https://portal.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	News & Bekanntmachungen	https://news.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Schulungsportal	https://schulung.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 6 Verwaltung der wichtigen Links.

Jeder Link besitzt einen Titel, eine Zieladresse, ein Symbol und eine optionale Kurzbeschreibung. Die Einträge erscheinen auf der Startseite in der Übersicht „Wichtige Links“.

7 Notfallnummern

Im Modul **Notfallnummern** pflegen Sie die wichtigen Notfall- und Störungsnummern, die den Beschäftigten jederzeit schnell zur Verfügung stehen.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Notfallnummern

Neue Notfallnummer

REIHENFOLGE	BEZEICHNUNG	RUFNUMMER	STATUS	AKTIONEN
1	Feuerwehr / Rettungsdienst Bei akuten Notfällen sofort wählen	112	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Polizei Bei akuter Gefahr sofort wählen	110	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	IT-Notfall Störungen an zentralen IT-Systemen	+49 621 300-4444	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
4	Technischer Dienst Störungen an Gebäudetechnik und Anlagen	+49 621 300-5555	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
5	Pforte / Empfang Zentrale Pforte, rund um die Uhr besetzt	+49 621 300-1000	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
6	Werkschutz Sicherheitsdienst des Werksgeländes	+49 621 300-7777	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 7 Verwaltung der Notfallnummern.

Pro Eintrag werden Bezeichnung und Telefonnummer hinterlegt. Die Anzeige als anklickbarer Link wird global im Modul „Beschreibungen“ gesteuert (siehe Kapitel 9).

8 Mitteilungen

Über das Modul **Mitteilungen** veröffentlichen Sie Ankündigungen, die den Beschäftigten beim Aufruf der Startseite als Dialog eingeblendet werden.

TITEL	ERSTELLT	STATUS	AKTIONEN
Umstellung Telefonanlage abgeschlossen	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten Reaktivieren Löschen
Willkommen im neuen Intranet	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten Reaktivieren Löschen
Wartungsfenster am 28.09.2026	18.09.2026 17:38	aktiv	Bearbeiten Archivieren Löschen

Abb. 8 Verwaltung der Mitteilungen.

8.1 Verhalten

- Eine aktive Mitteilung wird beim Öffnen der Startseite angezeigt.
- Schließt eine Person die Mitteilung, wird sie erst wieder eingeblendet, wenn sich die Mitteilung ändert.
- Mehrere Mitteilungen können zeitlich befristet (aktiv/inaktiv) geschaltet werden.

9 Beschreibungen und Texte

Das Modul **Beschreibungen** steuert die allgemeinen Seitentexte sowie die Darstellung der Detailbeschreibungen der Kacheln.




Abb. 9 Modul „Beschreibungen“ mit Text Einstellungen und Beschreibungsübersicht.

9.1 Allgemeine Texte

- **Seitentitel und Untertitel** der Startseite (Untertitel optional ein-/ausblendbar).
- **Landing-Intro** als einleitender Text (optional sichtbar).
- **Fußzeilentext**.

9.2 Darstellung der Detailbeschreibungen

Legen Sie fest, wie die Detailbeschreibungen der Kacheln angezeigt werden: **Beim Überfahren**, **Aufklappen** oder **Beides**. Per Tastatur und auf Touchgeräten bleibt die Beschreibung immer über „Details“ erreichbar.

9.3 Telefonliste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Darstellung von Telefonnummern als anklickbare `tel:`-Links. Dies betrifft die Telefonliste und die Notfallnummern.

9.4 Beschreibungen der Elemente

Die untere Tabelle zeigt Kurz- und Detailbeschreibung aller Navigationselemente. Die eigentliche Pflege erfolgt je Element im Modul „Navigation“ (Kapitel 5).

9.5 Dokumentation

Über die Option **Handbücher in der Anwendung anzeigen** steuern Sie, ob die Links zum *Anwenderhandbuch* (Fußzeile der Landingpage) und zum *Administratorhandbuch* (Fußzeile des Administrationsbereichs) eingeblendet werden. Deaktivieren Sie die Option, werden beide Links ausgeblendet.

10 Design (Farben, Logo, Hintergrund)

Im Modul **Design** passen Sie das Erscheinungsbild der Startseite an: Farben für das helle und das dunkle Farbschema, Logo und Hintergrundbild.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Design

Farben

Primärfarbe

#1f4e79

Sekundärfarbe

#37718e

Akzentfarbe

#c8102e

Hintergrundfarbe (hell)

#f4f6f8

Textfarbe (hell)

#1b1f23

Hintergrundfarbe (dunkel)

#12161c

Textfarbe (dunkel)

#e8eae8

Alle Farbwerte werden serverseitig geprüft; es werden ausschließlich Hex-Werte gespeichert.

Navigation

Deckkraft der Navigationselemente (in %)

92

Steuert die Deckkraft von Kopf- und Fußzeile, damit das Hintergrundbild nicht hart verdeckt wird. Werte zwischen 0 (vollständig transparent) und 100 (vollständig deckend) sind möglich.

Einstellungen speichern

Logo

Es ist kein Logo hinterlegt. Es wird ein textliches Kürzel angezeigt.

Logo hochladen (PNG, JPEG, WebP oder SVG, max. 512 KB)

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. SVG-Dateien werden auf aktive Inhalte geprüft.

Hochladen

Hintergrundbild (Wasserzeichen)

Das Bild wird auf allen öffentlichen Seiten sehr dezent und transparent im Hintergrund dargestellt, bleibt beim Scrollen fixiert und reicht bis hinter Kopf- und Fußzeile. Es lenkt nicht vom Inhalt ab und beeinträchtigt nicht die Barrierefreiheit.

Es ist kein Hintergrundbild hinterlegt.

Hintergrundbild hochladen (nur PNG, max. 2048 KB)

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. Es sind ausschließlich PNG-Dateien erlaubt.

Hochladen

Abb. 10 Modul „Design“ mit Farb- und Dateieinstellungen.

10.1 Farben

Hintergrund-, Text- und Akzentfarben werden getrennt für das helle und das dunkle Farbschema gepflegt. Änderungen wirken sich unmittelbar auf die Startseite aus.

10.2 Logo und Hintergrundbild

- **Logo:** wird in der Titelleiste angezeigt (SVG optional, Größenlimit konfigurierbar).
- **Hintergrundbild:** optionales Hintergrundbild der Startseite (Größenlimit konfigurierbar).

Hinweis

Hochgeladene Dateien werden im Volume `app_storage` abgelegt und sind daher Teil der Datensicherung.

11 Active Directory / LDAP

Das Modul **Active Directory** verbindet die Anwendung mit Ihrem Verzeichnisdienst, um die Telefonliste automatisch mit Benutzerdaten (Name, Abteilung, Telefon, E-Mail) zu befüllen.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Active Directory

Es ist kein Bind-Passwort gesetzt. Das Passwort wird ausschließlich über die Umgebungsvariable `LDAP_PASSWORD` bzw. `LDAP_PASSWORD_FILE` konfiguriert und niemals in der Datenbank gespeichert.

Verbindung

LDAP-Server

Port

Timeout (Sekunden)

dc01.example.internal

636

10

☒ Verschlüsselte Verbindung verwenden (LDAPS auf Port 636, sonst StartTLS)

☒ Zertifikat prüfen (dringend empfohlen)

Base DN

OU=Benutzer,DC=example,DC=internal

Bind DN

CN=svc-intranet,OU=Dienstkonten,DC=example,DC=internal

Das zugehörige Passwort wird über die Umgebung bereitgestellt.

Suchfilter

(&(objectClass=user)(objectCategory=person))

Synchronisationsintervall (Sekunden)

3600

Wird vom Synchronisationsdienst (Container `sync`) ausgewertet.

Attributmapping

Anzeigename (`display_name`)

Vorname (`first_name`)

Nachname (`last_name`)

displayName

givenName

sn

Telefon (`phone`)

Mobil (`mobile`)

E-Mail (`email`)

telephoneNumber

mobile

mail

Abteilung (`department`)

Zuletzt geändert (`modified`)

Eindeutige ID (`unique_id`)

department

whenChanged

objectGUID

Einstellungen speichern

Synchronisation

Aktive Telefonbucheinträge: 42

Manuelle Synchronisation starten

START

ENDE

STATUS

AKTUALISIERT

DEAKTIVIERT

MELDUNG

18.09.2026 17:37

18.09.2026 17:37

error

0

0

LDAP-Bind fehlgeschlagen: Can't contact LDAP server

Abb. 11 Modul „Active Directory“ mit Konfiguration und Sync-Protokoll.

11.1 Konfiguration

Die Verbindungsdaten (Server, Port, TLS, Basis-DN, Bind-Benutzer, Suchfilter, Attribut-Zuordnung) werden über die Umgebungsvariablen `LDAP_*` gesetzt (siehe Kapitel 18). Änderungen erfordern einen Neustart des `sync`-Dienstes.

11.2 Synchronisation

- Ein Hintergrund-Worker (`sync`) synchronisiert die Daten in einem einstellbaren Intervall.
- Über das Modul lässt sich die Synchronisation manuell anstoßen.
- Das Sync-Protokoll zeigt den Verlauf und eventuelle Fehler.

Sicherheit

Verwenden Sie für die Anbindung ein dediziertes Dienstkonto mit minimalen Leseberechtigungen. Das Bind-Passwort darf nicht in der Versionsverwaltung landen.

12 Alarmierung

Das Modul **Alarmierung** bündelt alle Einstellungen für die SMS-Alarmierungen. Alarm-Kacheln (Navigationstyp „Alarm“, siehe Kapitel 5) lösen beim Klick eine SMS an eine Gruppe oder eine einzelne Rufnummer aus.

12.1 SMS-Gateway

Tragen Sie hier die Verbindungsdaten des SMS-Gateways ein:

- **Host** – Zieladresse des Gateways (Hostname oder IP, optional mit Port).
- **Benutzername** – Zugangsname für das Gateway.
- **Passwort** – wird nur gespeichert, wenn Sie eines eingeben („leer = unverändert“). Alternativ lässt sich das Passwort ausschließlich über die Umgebung (`ALARM_PASSWORD` bzw. Docker-Secret) hinterlegen.

12.2 Gruppen und Einzelrufnummern

Als Empfänger einer Alarmierung dienen **Gruppen** oder **Einzelrufnummern**. Sie legen diese Ziele hier an und ordnen sie den Alarm-Kacheln in der Navigation zu:

- **Gruppe** – eine Gruppennummer, an die das Gateway die Meldung verteilt.
- **Einzelrufnummer** – eine konkrete Telefonnummer als Direktziel.

12.3 Verlauf

Jede ausgelöste Alarmierung wird mit Zeitpunkt, Meldungstext, Ziel, Modus (Gruppe/Einzelnummer) und Status protokolliert. So lässt sich nachvollziehen, wann alarmiert wurde und ob der Versand erfolgreich war.

Sicherheit

Das Gateway-Passwort wird niemals angezeigt, exportiert oder protokolliert.

13 Aktivierungs-Rufnummern und Zugangscode

Geschützte Navigationselemente (siehe Kapitel 5.5) verlangen beim Aufruf einen **Zugangscode**, den berechnigte Personen per SMS anfordern. Im Modul **Aktivierungs-Rufnummern** pflegen Sie, welche Rufnummern einen Code erhalten dürfen.

13.1 Rufnummern pflegen

1. Legen Sie eine Rufnummer an (Bezeichnung und Telefonnummer).
2. Nur aktive Rufnummern erhalten einen Code.
3. Nicht mehr benötigte Nummern deaktivieren oder löschen Sie.

13.2 Ablauf für die Nutzenden

- Beim Aufruf eines geschützten Elements erscheint die Zugangscode-Seite.
- Die Person gibt ihre Rufnummer ein und fordert einen Code an.
- Der sechsstellige Code wechselt täglich und ist standardmäßig 120 Sekunden gültig (konfigurierbar über die Einstellung `sms_code_timeout`).
- Nach fünf Fehlversuchen muss ein neuer Code angefordert werden.

Hinweis

Wird die eingegebene Rufnummer nicht in den Aktivierungs-Rufnummern geführt, wird kein Code versendet – bewusst ohne Fehlermeldung, um keine gültigen Nummern preiszugeben.

14 SNMP-Überwachung

Die Anwendung stellt den Zustand ihrer Dienste und des AD-Synchronisations-Workflows über **SNMP (v2c)** bereit. Im Modul **SNMP** pflegen Sie Community-String, Standort (`sysLocation`) und Kontakt (`sysContact`) des Agents.

14.1 Konfiguration

- **Community-String** – für den Produktivbetrieb unbedingt auf einen eigenen, starken Wert ändern (Standard `public`).
- **Standort / Kontakt** – werden als `sysLocation` und `sysContact` ausgeliefert.
- Der am Host veröffentlichte UDP-Port bleibt ausschließlich über `SNMP_PORT` konfiguriert (Docker-Port-Mapping).

Geänderte Werte werden nach einem Neustart des `snmp` -Containers wirksam.

15 Statistik

Das Modul **Statistik** wertet die Klicks auf die Navigationselemente aus. Die Anwendung erfasst jeden Klick auf eine Kachel und stellt die Verteilung grafisch dar.

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Statistik

3 Tage

7 Tage

14 Tage


30 Tage

90 Tage

365 Tage

Klicks je Tag

Gesamt im Zeitraum: 1325 Klicks



Tabellarische Auswertung

DATUM	TELEFONLISTE	DMS	FLIP	KHWF KI	SERVICE	STÖRMELDUNG TECHNIK	URLAUBSANTRAG	IT-SICHERHEIT	STÖRMELD IT
20.08.2026	7	5	4	3	3	4	2	3	3
21.08.2026	15	12	9	6	4	4	3	3	2
22.08.2026	7	4	3	3	2	0	1	1	1
23.08.2026	5	5	1	2	2	1	1	2	1
24.08.2026	14	12	3	6	4	4	4	2	2
25.08.2026	5	9	7	8	5	4	4	3	2
26.08.2026	18	7	3	7	3	3	2	4	3
27.08.2026	18	8	3	6	6	2	2	2	3
28.08.2026	18	5	9	3	3	1	4	3	2
29.08.2026	5	4	2	2	1	1	2	1	1
30.08.2026	3	5	3	3	2	1	2	1	1
31.08.2026	16	11	11	9	5	4	3	1	4
01.09.2026	18	10	3	4	2	3	4	3	4
02.09.2026	16	12	4	3	2	4	1	4	2
03.09.2026	13	7	10	6	6	3	4	2	1
04.09.2026	15	5	8	8	4	2	3	2	2
05.09.2026	7	2	3	2	1	1	1	2	2
06.09.2026	2	2	1	2	2	1	1	2	1
07.09.2026	7	10	8	5	5	3	2	4	1
08.09.2026	10	4	9	4	4	3	3	3	1
09.09.2026	19	13	6	6	5	2	3	3	4

10.09.2026	19	10	6	8	4	4	4	4	3
11.09.2026	16	4	7	9	3	4	3	3	4
12.09.2026	6	4	2	2	1	1	1	2	1
13.09.2026	3	2	2	2	2	1	1	1	1
14.09.2026	19	4	10	6	7	2	4	4	4
15.09.2026	17	11	4	9	4	2	2	3	3
16.09.2026	7	13	9	5	5	4	3	2	4
17.09.2026	8	13	9	8	5	2	4	4	2
18.09.2026	9	10	9	7	6	5	2	1	2
Summe	342	223	168	154	108	76	76	75	67

Abb. 12 Klickstatistik mit Diagramm und Zeitraumauswahl.

15.1 Zeiträume

Wählbare Auswertungszeiträume: 3, 7, 14, 30, 90 und 365 Tage.

15.2 Datenhaltung

Die Aufbewahrungsdauer der Klickdaten ist über `CLICK_RETENTION_DAYS` konfigurierbar; ältere Daten werden automatisch gelöscht.

16 Benutzerverwaltung

Im Modul **Benutzer** verwalten Sie die Konten für den Adminbereich, einschließlich der Rollenzuweisung (Admin oder Redaktion).

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Benutzer

Neuer Benutzer

Administratoren dürfen den gesamten Adminbereich verwalten. Die Gruppe „Redaktion“ darf ausschließlich die wichtigen Links bearbeiten.

BENUTZERNAME	ROLLE	STATUS	LETZTE ANMELDUNG	AKTIONEN
admin (Sie)	Administrator	aktiv	2026-09-18 17:41:30	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 13 Benutzerverwaltung des Adminbereichs.

16.1 Konten anlegen und ändern

1. Legen Sie ein neues Konto an oder wählen Sie ein bestehendes.
2. Vergeben Sie Benutzernamen, Passwort und Rolle.
3. Speichern Sie.

Sicherheit

Vergeben Sie starke, individuelle Passwörter und beschränken Sie die Rolle „Admin“ auf einen kleinen Personenkreis. Deaktivieren Sie nicht mehr benötigte Konten.

17 Sicherung (Export/Import)

Im Modul **Sicherung** erstellen Sie eine vollständige Sicherung der Anwendung und können sie bei Bedarf wieder einspielen.

17.1 Export

Über „**Sicherung herunterladen**“ wird eine ZIP-Datei erzeugt, die Konfiguration, Navigation, Inhalte und Einstellungen enthält. Bewahren Sie die Datei an einem sicheren Ort auf.

17.2 Import

1. Wählen Sie eine zuvor erstellte Sicherungsdatei aus.
2. Starten Sie den Import.
3. Die enthaltenen Daten werden eingespielt; Sie erhalten anschließend eine Erfolgs- oder Fehlermeldung.

Hinweis

Zusätzlich empfiehlt sich die reguläre Sicherung der Datenbank und der Dateiablage über `mysqldump` und das Volume `app_storage` (siehe Kapitel 2.5).

18 Anhang: Konfigurationsreferenz

Die Konfiguration erfolgt über die Datei `.env`. Die wichtigsten Variablen:

18.1 Allgemein und Datenbank

Variable	Beschreibung
<code>APP_NAME</code>	Name der Anwendung.
<code>APP_URL</code>	Basis-URL der Anwendung.
<code>APP_ENV</code> / <code>APP_DEBUG</code>	Umgebung (<code>production</code>) und Debug-Modus.
<code>APP_PORT</code> / <code>PMA_PORT</code>	Externe Ports für App und phpMyAdmin.
<code>DB_HOST</code> , <code>DB_PORT</code> , <code>DB_NAME</code>	Datenbankverbindung.
<code>DB_USER</code> / <code>DB_PASSWORD</code>	Datenbankzugang.
<code>DB_ROOT_PASSWORD</code>	MySQL-Root-Passwort.
<code>SEED_ON_START</code>	Grundbefüllung beim Start (<code>true</code> / <code>false</code>).

18.2 Admin-Konto

Variable	Beschreibung
<code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Initiales Admin-Konto (wird nur angelegt, wenn noch kein Benutzer existiert).

18.3 LDAP / Active Directory

Variable	Beschreibung
<code>LDAP_HOST</code> , <code>LDAP_PORT</code>	Server und Port (z. B. 636).
<code>LDAP_USE_TLS</code> , <code>LDAP_VERIFY_CERT</code>	TLS aktivieren bzw. Zertifikatsprüfung.
<code>LDAP_BASE_DN</code> , <code>LDAP_BIND_DN</code> , <code>LDAP_PASSWORD</code>	Suchbasis, Bind-Benutzer und Passwort.
<code>LDAP_FILTER</code>	LDAP-Suchfilter.
<code>LDAP_TIMEOUT</code> , <code>LDAP_PAGE_SIZE</code>	Timeout und Seitengröße.
<code>LDAP_SYNC_INTERVAL</code>	Synchronisationsintervall in Sekunden.
<code>LDAP_ATTR_*</code>	Zuordnung der LDAP-Attribute (Name, Telefon, E-Mail, Abteilung usw.).

18.4 Sonstiges

Variable	Beschreibung
CLICK_RETENTION_DAYS	Aufbewahrungsdauer der Klickdaten in Tagen.
APP_SESSION_IDLE_TIMEOUT	Inaktivitätstimeout in Sekunden.
APP_MAX_LOGO_BYTES , APP_ALLOW_SVG_LOGO	Logo-Größenlimit und SVG-Erlaubnis.
APP_MAX_BACKGROUND_BYTES	Größenlimit Hintergrundbild.
APP_FORCE_SECURE_COOKIES	Secure-Cookies erzwingen (bei HTTPS).

18.5 Alarmierung / SMS-Gateway

Variable	Beschreibung
ALARM_HOST , ALARM_USERNAME	Host und Benutzername des SMS-Gateways (auch im Adminbereich pflegbar).
ALARM_PASSWORD / ALARM_PASSWORD_FILE	Gateway-Passwort (nur Umgebung bzw. Docker-Secret).

18.6 SNMP

Variable	Beschreibung
SNMP_COMMUNITY	Community-String des SNMP-Agenten.
SNMP_SYS_LOCATION , SNMP_SYS_CONTACT	Standort und Kontakt des Agents.
SNMP_PORT	Am Host veröffentlichter UDP-Port (nur Docker-Port-Mapping).

Nach Änderungen an `.env` müssen die betroffenen Dienste neu gestartet werden:

```
docker compose up -d
```