


Schwingungen



In einem schwingungsfähigen System kann die Energie zwei verschiedene Formen annehmen. Die Schwingung besteht darin, dass eine dem System von außen zugeführte Energie periodisch zwischen diesen möglichen Formen hin und her pendelt.









Kenngrößen der Harmonischen Schwingung:

- Amplitude = Maximalausschlag ⇒ A
- Schwingungsdauer T
- **-** Frequenz $f = \frac{1}{T}$
- **-** Kreisfrequenz $\omega = 2\pi \cdot f$

$$\dot{x} + \dot{w}x = 0$$
 Schwingung sgleichung
 $x(t) = A \sin(\omega t)$
 $\dot{x}(t) = A \cdot \omega \cos(\omega t)$
 $\ddot{x}(t) = -A \omega^2 \sin(\omega t)$
 $\ddot{x}(t) = -A \omega^2 \sin(\omega t)$



$$V = \dot{X} = -A^{W} sinlwt)$$



$$a=\dot{v}=\dot{x}=-A \cos l\omega t)\cdot \omega^{\nu}$$

Schwingungen!

Rückstellhräfte

Tragheitshraft

Lineate Schwingungen nüchstellkraft

N Auslenhung


Superpositions prinzip, Linear hombinationen

Integricem


Energie: $\frac{1}{7} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \dot{\omega}_{x}^2 = honst$

Phasen diagtamm

X + W x = D





$$\dot{\varphi} + \frac{9}{6} \sin(\theta) = 0$$



Schwingungen mit Reibung

- $F_R = \mu \cdot N$ Trockene Reibung (z. B. Metall auf Holz, Metall auf Metall,...)
- $F_R = konst \cdot v$ Reibkraft bei laminarer Umströmung (kleine Geschwindigkeiten in Gasen und Flüssigkeiten, z.B. Luftreibung)
- $F_R = konst. \cdot v^2$ Reibungswiderstand in turbulenter Umströmung (es treten Wirbel auf)





$$mx + cx + Dx = 0$$

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + \omega^{2}x = 0$$

$$y_{1} = x$$

$$y_{2} = \dot{x} = -2\dot{x} - \omega^{2}x = -2\dot{x} - \omega^{2}y - \omega^{2}y$$

$$\dot{y}_{1} = \dot{y}_{2}$$

$$\dot{y}_{1} = \dot{y}_{2}$$

$$(\dot{y}_{1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^{2} - 2\dot{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1} \\ y_{2} \end{pmatrix}$$

$$\dot{y} = A \dot{y} \longrightarrow$$

$$\vec{y} = A\vec{y}$$

$$\vec{y} = e^{At} \vec{y} = 10$$

$$e^{At} = I + At + 4At^{2}/2$$


$$+ \frac{At^{3}}{3} + \dots$$

$$\dot{y} = ay$$
 $a \in \mathbb{R}$
 e $y(0)$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega & -2\gamma \end{pmatrix}$$


2. Fall
$$g = w^2$$
 $\lambda_{112} = -\gamma = \lambda$


$$x(t) = Ge^{\lambda t} + Gte^{\lambda t}$$




3. Fall
$$w^2$$
) y^2

$$x(t) = e^{-yt} \left(A - unlwt \right) + B sin(wt) \right]$$





Erzwungene Schwingungen



Erzwungene Schwingungen

$$\ddot{x} + 2\chi \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \omega_3(\omega t)$$

$$z = x(t) + i g(t)$$
 $x(t) = Re(z(t))$

$$\ddot{z} + 2r\ddot{z} + w_{\nu}^{2}\dot{z} = f_{0} e^{i\omega t}$$
 $e^{i\omega t} = cos(\omega t)$

- 1. Homgene Losing x= Gent + Gent
- 2. Part; hulare Losung Z= A·eiwt $A \in \mathcal{F}$


$$\begin{aligned}
\ddot{z} + 2\dot{z} + (\omega z^{2})z &= f_{0} e^{i\omega t} \\
z &= A e^{i\omega t}, \quad \dot{z} = Ai\omega e^{i\omega t} \\
\ddot{z} &= -A \omega^{2} e^{i\omega t}
\end{aligned}$$

$$-A\omega^{2} e^{i\omega t} + 2\dot{z} + Ai\omega e^{i\omega t} + A\omega^{2} e^{i\omega t}$$

$$A(\omega^{2} - \omega^{2} + 2\dot{z}) &= f_{0}$$

$$A = \frac{f_{0}}{\omega^{2} - \omega^{2} + 2\dot{z}} = IAI e^{i\varphi}$$

$$IAI = \frac{f_{0}}{(\omega^{2} - \omega^{2})^{2} + 4\dot{z}^{2}\omega^{2}} \qquad \varphi = \frac{2\dot{z} \omega}{\omega^{2} - \omega^{2}}$$



Nichtlinearc Schwingmyn

- · hem ungestorte Überlagerung
- · Neue Phanomene



- · Obet schwingungen
- · Chaos