#### Translation (NAT) Network Address

### NAT: Necesidad

- □ Escasez de direcciones IP reales
- Esta idea es aún debatible, pero...
- El hecho de que Internet empezó en E.E.U.U significó una repartición desbalanceada
- Dificultad en obtener bloques
- Necesidad de NICs regionales
- □ Ver LACNIC:
- http://www.lacnic.netv

### NAT: Necesidad

- Seguridad
- Los bloques RFC-1918 no son 'enrutados'
- □ Los routers suelen bloquear cualquier paquete con estas direcciones en origen o destino
  - □ Ningún AS debe publicar estos bloques
- Se enmascara la topología de la red interna
- Gestión
- Protegerse de los cambios de bloques del ISP

#### RFC 1918

### Asigna varios bloques para uso interno y privado

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)


192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

a ¿Consecuencias de usar o no usar estos bloques?


### NAT - Generalidades

- El espacio de direccionamiento IP version 4 es limitado.
- □ En 1990, se pensaba que el direccionamiento IP se agotaria
- Se crean mejoras y nuevas tecnologias que permiter superar los inconvenientes.
- Una de estas nuevas tecnologias aplicables a IPv4 es el Network Address Translation (NAT).

### NAT - Terminologia



- **Direcciones Interiores** direcciones internas de nuestra red que son sujetas a la traslacion.
- Son direcciones definidas en la RFC 1918.
- Direcciones Externas direcciones ubicadas fuera de nuestra
- Usualmente estas son direcciones validas ubicadas en Internet.



Inside Local IP Address	Inside Global IP Address
10.1.1.2	171.70.2.3
10.1.1.1	171.70.2.2

- Interiores locales Direcciones asignadas y configuradas a cualquier host que pertenece a la red local.
- traslada. Estas direcciones son las que el ISP o prestador del servicio nos asigna para poder acceder a Internet. Interiores globales - direccion de un host interno como aparece en el exterior. La direccion interna global es la direccion que se

#### **Host B** 172.20.7.3 Outside Internet EO Inside 10.1.1.2 10.1.1.1 NAT - Terminologia **Host B** 172.20.7.3 Internet SA 10.1.1.1 10.1.1.1 10.1.1.2


Externa local y Externa global

- Externa Local Direccion IP address de un host externo como la reconoce un host interno.
- **Externa Global** Direccion IP configurada y asignada a cualquier host de la red externa.

### NAT - Funciones


- Translacion de direcciones Internas Locales
- NAT
- Sobrecarga de direcciones Internas Globales
- PAT
- □ Distribucion de carga TCP
- Traslacion Dinamica de las direcciones destino.
- Gestion de redes superpuestas
- Se puede utilizar NAT para resolver los problemas surgidos cuando direcciones internas se superponen con direcciones de la red externa

#### NAT




Traslacion de una direccion Origen Privada a una direccion Origen Publica. 

#### NAT




Translacion de direccion IP Destino Publica a direccion IP Destino Privada. 

#### F Z



NAT Table		
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address	Outside Global IP Address
10.0.0.2 10.0.0.3	179.9.8.80 179.9.8.80	128.23.2.2 128.23.2.2

### NAT - Estatico



A static NAT configuration will allow Internet hosts to access the Web server 10.1.1.7 by using the inside global address 171.70.2.10.

- configurada en forma especifica en la tabla de busqueda La traslacion estatica ocurre cuando una direccion esta
- Una direccion interna local se correlaciona especificamente con una direccion interna global.
- $\boldsymbol{\sigma}$ Las direcciones interna local e interna global se mapean una
- Esto significa que por cada direccion interna local se requiere una direccion interna global.

## Configuracion NAT Estatico

#### Step 1: Define the Static Mapping

Router(config) #ip nat inside source static local-ip global-ip


### Step 2: Specify an "Inside" Interface

Router(config)#interface type number Router(config-if)#ip nat inside

### Step 3: Specify an "Outside" Interface

Router(config)#interface type number Router(config-if)#ip nat outside

## Configuracion NAT Estatico



# Configuracion NAT Dinamico

Step 1: Create a Pool of Global Addresses

Router(config) #ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}

Step 2: Create an ACL to Identify Hosts for Translation

Router (config) #access-list access-list-number permit source [source-wildcard]

Step 3: Configure Dynamic NAT Based on Source Address

Router(config) #ip nat inside source list access-listnumber pool name


Step 4: Specify an "Inside" Interface

Router (config-if) #ip nat inside


Step 5: Specify an "Outside" Interface

Router(config-if) #ip nat outside

# Configuracion NAT Dinamico




# PAT – Port Address Translation




NAT Table			
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address	Inside Local IP Address   Inside Global IP Address   Outside Local IP Address   Outside Global Address	Outside Global Address
10.0.0.2:1331	179.9.8.20:1331	202.6.3.2:80	202.6.3.2:80
10.0.0.3:1555	179.9.8.20:1555	128.23.2.2:80	128.23.2.2:80

- PAT (Port Address Translation) posibilita el uso de una unica direccion publica y asignarla a, hasta 65,536 hosts internos.
- El PAT modifica los puertos origen TCP/UDP.


#### PAT Ejemplo



#### PAT Ejemplo




# PAT – Port Address Translation




- Con PAT multiples direcciones IP privadas comparten una sola direccion IP publica (muchos a uno).
- Resuelve la limitacion de NAT de traslacion del uno a uno.

# PAT – Port Address Translation




## Configuracion PAT - Cisco




```
Router (config) #ip nat inside source list 1 pool nat-pool2
Router(config) #access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.255.255
                                                                                                        Router (config) #ip nat pool nat-pool2 179.9.8.20 netmask
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        overload
```

 Establishes overload translation and specifies the IP address to be overloaded as that designated in the pool. En este ejemplo una solo se utiliza una direccion IP publica, via PAT, los puertos origen, valen para diferenciar diferentes flujos de conexion. 


## Configure PAT – Overload



### NAT/PAT con IPCop




### Port Forwarding



### Port Forwarding

- acceso limitado a la LAN interna desde el Port Forwarding: Servicio que permite exterior
- Source port (conexión desde el exterior)
- 80 para web servers
- . 20 para FTP servers
- . 25 para mail servers ...
- Destination IP (IP del servidor: 192.168.3.3)
- Destination port (puerto configurado en el servidor)

### Port Forwarding



### Más información

- □ Documentos IETF (www.ietf.org)
- RFC-1918: Address Allocation for Private Internets
- RFC-1631: The IP Network Address Translator (NAT)
- RFC-2993: Architectural Implications of NAT
- RFC-3027: Protocol Complications with the IP

Network Address Translator