

ALDM Garage Manager

Instrucciones para levantar los 4 servicios en tu computadora (Windows)

El sistema son **4 piezas independientes** que deben estar corriendo al mismo tiempo. Las 3 apps le hablan siempre al mismo backend (una sola base de datos):

- **1. Backend (API)** — el servidor central. Todo lo demás depende de que esté corriendo.
- **2. Panel web** — lo usas desde el navegador de tu PC.
- **3. App del taller (mobile)** — la usas desde tu celular o el de tus empleados.
- **4. App de clientes (mobile-cliente)** — la usan tus clientes desde su celular.

Orden recomendado: primero el backend, y después las demás en cualquier orden. Deja las ventanas de terminal abiertas — si las cierras, ese servicio se apaga.

1. Backend (API — FastAPI)

Carpeta: backend/. Usa SQLite (ya configurado, no necesitas instalar nada más).

- 1 Abre una terminal (CMD o PowerShell) en la carpeta backend.
- 2 Activa el entorno virtual (solo si ya lo creaste antes; si es la primera vez, créalo con `python -m venv venv` y luego `pip install -r requirements.txt`).
- 3 Arranca el servidor con el comando de abajo.

```
cd backend
venv\Scripts\activate
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0
```

El --host 0.0.0.0 es obligatorio — sin él, tu celular nunca puede conectarse al backend aunque pongas bien la IP en las apps. Debe decir `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000`.

Si Windows muestra una alerta del Firewall al arrancar, dale **"Permitir acceso"** — si la bloqueas, las apps del celular no van a poder conectarse aunque el servidor sí esté corriendo.

Verificación: abre `http://localhost:8000/docs` en el navegador de tu PC — debe mostrar la documentación interactiva de la API.

2. Panel de administración (web-admin)

Carpeta: web-admin/. Con el backend ya corriendo:

- 1 Abre **otra** terminal (deja la del backend abierta) en la carpeta web-admin.
- 2 Instala dependencias la primera vez (`npm install`) y arranca.

```
cd web-admin
npm install
```

```
npm run dev
```

Abre `http://localhost:5173` en tu navegador. Ya está configurado para hablar con el backend en `localhost:8000` automáticamente — no necesitas tocar nada más.

3. App del taller (mobile)

Carpeta: `mobile/`.

- 1 Averigua la IP local de tu PC en la red Wi-Fi con `ipconfig` (busca "Dirección IPv4").
- 2 Verifica que `mobile/app.json` → `expo.extra.apiUrl` tenga esa IP con el puerto 8000, por ejemplo `http://192.168.1.100:8000/api` (y `wsUrl` igual pero con `ws://`).
- 3 Abre otra terminal en `mobile` e instala/arranca.
- 4 Escanea el código QR con la app **Expo Go** desde tu celular (Android o iOS), estando en la misma red Wi-Fi que la PC.

```
cd mobile
npm install
npx expo start
```

Cubre: panel con KPIs, clientes, vehículos, órdenes de servicio, refacciones/inventario, usuarios y roles, proveedores y herramientas.

4. App de clientes (mobile-cliente)

Carpeta: `mobile-cliente/`. Es una app aparte, para que tus clientes sigan el estatus de su servicio.

- 1 Verifica que `mobile-cliente/app.json` → `expo.extra` tenga **la misma IP y puerto** que usaste en la app del taller (paso 3).
- 2 Abre otra terminal en `mobile-cliente` e instala/arranca.
- 3 Escanea el QR con Expo Go desde el celular del cliente (misma red Wi-Fi mientras pruebas).

```
cd mobile-cliente
npm install
npx expo start
```

Los clientes no se registran solos: desde el panel web o la app del taller, en **Cientes**, le generas al cliente su acceso (usuario y contraseña temporal, o código de invitación) y se lo comunicas tú.

Una sola base de datos para las 3 apps

Las 3 apps (web, taller y clientes) hablan siempre con el **mismo backend**, que usa una sola base de datos (backend/sistema_mecanico.db con SQLite, la opción configurada ahora). Si alguna app apunta a una IP distinta, esa app se ve "desconectada" de las demás aunque el servidor esté bien. Revisa siempre que:

- El backend arrancó con `--host 0.0.0.0`.
- mobile/app.json y mobile-cliente/app.json tienen exactamente la misma IP y puerto.
- El celular y la PC están en la misma red Wi-Fi/LAN.
- La IP no cambió (el router a veces la reasigna) — revísala de nuevo con `ipconfig` si algo deja de conectar.

Cuenta inicial

Usuario	Contraseña
admin	admin1234

Cámbiala en cuanto entres — recuerda que la app no deja dar de alta clientes nuevos hasta que el admin cambie esta contraseña de fábrica (Más → Seguridad → Cambiar mi contraseña, o el sidebar del panel web).

Resumen — 4 terminales abiertas a la vez

Servicio	Carpeta	Comando
Backend	backend/	<code>uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0</code>
Panel web	web-admin/	<code>npm run dev</code>
App taller	mobile/	<code>npx expo start</code>
App clientes	mobile-cliente/	<code>npx expo start</code>