

NLT Bot Supreme

Guía de instalación y uso

Para el programa NLT Bot 1.2.x · Windows 10/11 · MetaTrader 5

Actualizada el 10 de octubre de 2026

Aviso de riesgo. NLT Bot Supreme es un **software de automatización de trading**. No garantiza beneficios, porcentajes mensuales ni tasas de acierto. Los resultados históricos o simulados no garantizan resultados futuros. Operar en mercados financieros implica riesgo de pérdida del capital: usa solo dinero que puedas permitirte perder y empieza siempre en modo PAPER (simulado).

En esta guía

- Cómo descargar, instalar y activar el bot, paso a paso.
- Qué verás en pantalla y qué significa cada mensaje.
- Los tres modos (PAPER, DEMO y REAL) y cómo pasar de uno a otro con seguridad.
- El menú del ícono, las protecciones de riesgo y qué hacer si algo falla.

Antes de empezar

NLT Bot Supreme es un programa para Windows que se queda en la bandeja del sistema (junto al reloj) y **ejecuta por ti las señales de un indicador de trading** sobre MetaTrader 5: calcula el tamaño de la operación según tu riesgo, coloca el stop y los objetivos, aplica protecciones de cuenta y registra cada decisión para que puedas auditarla.

Qué necesitas

- **Windows 10 u 11** (64 bits).
- **MetaTrader 5** instalado y con sesión iniciada en la cuenta con la que vas a trabajar. Te recomendamos empezar con una cuenta **demo**.
- **Conexión a internet**: la licencia se valida en línea cada vez que el bot arranca.
- Tu **licencia de NLT Bot Supreme** activa (la ves en tu panel de nltnextlevel.uk).

El recorrido completo, en 6 pasos

Paso	Qué haces	Dónde
1	Descargas el instalador	Tu panel de NLT Bot, en nltnextlevel.uk
2	Lo instalas	Doble clic en el archivo descargado
3	Abres MetaTrader 5 e inicias sesión	En tu cuenta demo (recomendado)
4	Completas el asistente de primer uso	4 cuadros: terminal, cuenta, zona horaria y licencia
5	Reconoces el ícono y el Panel de estado	Bandeja de Windows, junto al reloj
6	Empiezas en modo PAPER	Clic derecho en el ícono > Modo de operacion

Consejo. El orden recomendado para ganar confianza es **PAPER** (simulado) > **DEMO** (órdenes reales en cuenta demo, sin dinero real) > **REAL** solo cuando entiendas bien lo que hace el bot y con capital que puedas perder.

1 Descarga el instalador

- Entra a nltnextlevel.uk con tu cuenta.
- En el menú lateral izquierdo pulsa **NLT Bot Supreme** (ícono de robot).
- Verás tu **clave de licencia**, el estado, los dispositivos y las cuentas de tu plan.
- Pulsa **Descargar installer**. El enlace se genera al momento y dura 10 minutos; si caduca, pulsa de nuevo.

Comprobar que el archivo está íntegro (opcional, recomendado)

Tras la descarga, el panel muestra el código **SHA256** del instalador. Para compararlo, abre PowerShell en la carpeta Descargas y ejecuta:

```
certutil -hashfile NLTBotSetup-X.Y.Z.exe SHA256
```

(sustituye X.Y.Z por la versión de tu archivo). Si el código no coincide con el del panel, **no ejecutes el instalador** y escribe a soporte.

Importante. Tu clave de licencia es personal. Cópiala con el botón del panel cuando el asistente te la pida y **no la compartas**.

2 Instálalo

- Haz doble clic en **NLTBotSetup-X.Y.Z.exe**. No necesita permisos de administrador: se instala solo para tu usuario de Windows.
- Si Windows muestra “**Windows protegió su PC**” (SmartScreen): pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. Aparece porque el instalador todavía no lleva firma digital de editor; no significa que el archivo esté dañado.
- Si tu antivirus lo bloquea, permite el archivo o escribe a soporte.
- Puedes instalar una versión nueva encima de la anterior con el bot abierto: el instalador lo cierra y lo vuelve a abrir al terminar, y conserva tu configuración y tu historial.

3 Abre MetaTrader 5 e inicia sesión

Antes de abrir NLT Bot, abre **MetaTrader 5** e inicia sesión en la cuenta con la que vas a trabajar. NLT Bot lee de ahí los precios y, en los modos DEMO y REAL, envía las órdenes. Si MT5 está cerrado, el bot lo avisa en su panel (*SIN CONEXION CON MT5*).

4 Asistente de primer uso

Abre **NLT Bot** desde el Menú Inicio. La primera vez te hará cuatro preguntas. **Los cuadros aparecen en inglés**; estos son, en orden:

Cuadro (como lo verás)	Qué hacer
MT5 terminal found / <i>Use this MT5 terminal?</i>	Pulsa Sí si la ruta es tu MetaTrader 5. Si no, se abre <i>Select your MetaTrader 5 terminal</i> : elige el archivo terminal64.exe de tu carpeta de MT5. Si hay varias terminales, escribe el número de la que usas (0 = buscar a mano).
Confirm your account / <i>Is this the correct MT5 account?</i>	Comprueba que el número es el de la cuenta que tienes abierta en MT5 y pulsa Sí .
MT5 broker server timezone	Escribe la zona horaria del servidor de tu broker (ver la tabla de abajo). Después el programa te muestra la hora UTC y la hora en esa zona: compárala con la hora que marca tu MT5 y confirma en <i>Confirm MT5 server timezone</i> (el botón por defecto es No a propósito).
License activation / <i>Enter your license key:</i>	Pega tu clave de licencia (cópiala de tu panel) y acepta.

¿Qué zona horaria escribo?

En MT5, abre **Observación del mercado** y mira la hora del servidor; compárala con la hora UTC. Lo más habitual:

Tu servidor va...	Escribe
UTC+2 en invierno y UTC+3 en verano (lo más común entre brokers)	Europe/Athens
UTC+3 todo el año	Etc/GMT-3 (en este formato el signo está invertido: GMT-3 significa UTC+3)
UTC+0	UTC

Importante. Si la zona horaria no es la correcta, las velas se interpretan con la hora equivocada y las señales dejan de ser fiables. Si dudas, pregunta a tu broker o a soporte antes de confirmar.

Al terminar, NLT Bot queda en la bandeja del sistema, en modo **PAPER**, con la estrategia **Indicador NLT M5 - Elite Signals**. Se abrirá solo cada vez que inicies sesión en Windows.

5 Reconoce el ícono y el Panel de estado

NLT Bot vive en la **bandeja del sistema**, junto al reloj de Windows (si no lo ves, pulsa la flecha ^ para mostrar los íconos ocultos). El **color** y el texto del ícono dicen qué está haciendo; al pasar el ratón por encima aparece el mensaje.

Haz clic derecho en el ícono y elige **Panel de estado**. Arriba verás un recuadro de color que se actualiza cada 5 segundos:

NLT BOT - Panel de estado

BUSCANDO OPORTUNIDADES

Analizando XAUUSD M5 en cada cierre de vela. Señales hoy: 1.

NLT BOT V1 1.2.1 | DEMO (cuenta demo MT5)
 Estrategia: Indicador NLT M5 - Elite Signals Simbolo: XAUUSD
 Riesgo por operacion: 0.5% Perdida diaria max: 5%
 Operaciones cerradas: 0 Resultado neto: 0.00
 Señales del indicador y su estado (ultimas 15)...

Mensaje	Color	Qué significa	Qué hacer
BUSCANDO OPORTUNIDADES	Verde	Funciona con normalidad. Muestra las señales de hoy y la última.	Nada.
EN OPERACION	Azul	Hay una posición abierta: dirección, entrada, SL y TP.	Nada.
MERCADO CERRADO / FUERA DE HORARIO	Gris	No hay mercado activo (fin de semana o sin datos).	Nada: retoma solo.
PREPARANDO / PAUSA BREVE	Ámbar	Carga el historial necesario, o hace una pausa de seguridad tras cerrar una operación.	Nada.
PAUSADO - perdida maxima del dia	Ámbar	Se alcanzó el límite de pérdida diaria.	Se reanuda el siguiente día de trading.
PAUSADO - proteccion de cuenta	Rojo	Se alcanzó el drawdown máximo.	Revisa la cuenta y usa <i>Desbloquear tras revisar la cuenta</i> .
BLOQUEADO - licencia	Rojo	La licencia no permite operar (suspendida, vencida o sin cupo).	Revisa tu panel; si no se aclara, escribe a soporte.
SIN CONEXION CON MT5	Rojo	MetaTrader 5 está cerrado o sin sesión.	Ábrelo e inicia sesión.

Mensaje	Color	Qué significa	Qué hacer
DETENIDO - base de datos bloqueada	Rojo	Windows mantiene bloqueado el archivo de datos del bot.	Se reintenta solo cada minuto; si dura más de 5 min, reinicia el PC.
DETENIDO - tipo de cuenta distinto	Rojo	MT5 tiene abierta una cuenta de otro tipo (demo/real) que el modo elegido. No se envía ninguna orden.	Abre la cuenta correcta o cambia el modo.
DETENIDO - cuenta MT5 distinta	Rojo	MT5 tiene abierta otra cuenta distinta a la configurada.	Abre la cuenta del bot o usa <i>Usar la cuenta abierta en MT5</i> .

6 Elige el modo: PAPER, DEMO o REAL

Haz clic derecho en el ícono > **Modo de operacion**. El bot siempre arranca en PAPER.


Modo	Qué hace	Cuándo usarlo
PAPER (predeterminado)	Usa precios reales de tu MetaTrader 5 pero simula las órdenes en una cuenta simulada. No envía nada al broker.	Para conocer el bot sin ningún riesgo.
DEMO	Envía órdenes reales a tu cuenta demo de MT5 (sin dinero real). Solo funciona si MT5 tiene abierta una cuenta demo.	Para ver cómo se comporta con ejecución real, durante al menos dos semanas.
REAL	Envía órdenes con dinero real . Antes lee un aviso y debes escribir ACEPTO EL RIESGO (cada vez que lo activas). El riesgo por operación baja a 0.25% y se mantienen el límite de pérdida diaria y el bloqueo por pérdida máxima. Solo funciona si MT5 tiene abierta una cuenta real.	Solo cuando entiendas bien el bot, con capital que puedas perder.

- Al elegir DEMO o REAL, el bot comprueba en MT5 que la cuenta abierta sea del tipo correcto. Si no lo es, **no envía ninguna orden** y lo explica en el panel.
- PARAR OPERACIONES (volver a PAPER)** detiene el envío de órdenes al instante. Las posiciones que ya estén abiertas en MT5 se quedan con su stop loss y su take profit; tú puedes cerrarlas en MT5.
- Usar la cuenta abierta en MT5** cambia la cuenta del bot (por ejemplo, de tu demo a tu cuenta real). Tu licencia debe tener cupo para esa cuenta.
- DEMO y REAL están disponibles solo para **XAUUSD**. Funcionan con cuentas hedging y netting. El bot abre como máximo **una operación propia a la vez** y no toca tus operaciones manuales.
- Cada modo guarda su **propio historial**: una pérdida simulada nunca cuenta para los límites de una cuenta real.

Riesgo. En modo REAL puedes perder parte o todo el capital de la cuenta. NLT Bot no garantiza resultados. Úsalo solo cuando hayas observado su comportamiento en PAPER y DEMO.

El menú del ícono

Clic derecho en el ícono de la bandeja. Las opciones aparecen con el nombre exacto que verás en pantalla:



1	Estrategia	Indicador NLT M1 / M5 / M15 o Momentum V1. El bot se reinicia para aplicar el cambio. M5 es el valor por defecto.
2	Version del indicador	Elite Signals (Londres, Nueva York y Asia + Range Extreme; por defecto) o Pine original (solo Londres y Nueva York).
3	Modo de operacion	PAPER, DEMO o REAL (ver la página anterior).
4	PARAR OPERACIONES	Vuelve a PAPER al instante. Solo está activa cuando estás en DEMO o REAL.
5	Usar la cuenta abierta en MT5	Vincula el bot a la cuenta que tienes abierta ahora en MetaTrader 5.
6	Confirmar antes de ejecutar	Cada operación nueva espera tu Aceptar / Rechazar antes de enviarse.
7	Panel de estado	Qué hace el bot ahora, señales de hoy, operaciones, riesgo y protecciones.
8	Desbloquear tras revisar la cuenta	Reactiva el bot tras una protección de cuenta. Si la condición sigue vigente, vuelve a bloquearse.
9	Cambiar licencia	Pega una clave nueva; el bot se reactiva con ella.
10	Nueva cuenta PAPER	Solo en PAPER: archiva el historial y empieza una cuenta simulada nueva (no se borra nada).
11	Open logs folder	Abre la carpeta de registros.
12	Export diagnostics	Crea un paquete de diagnóstico para enviar a soporte.
13	Restart engine	Reinicia el motor del bot.
14	Quit	Cierra el bot. No se reabre solo hasta que reinicies Windows o lo abras a mano.

Nota. Si cambias de cuenta en MetaTrader 5, el bot intenta vincular la cuenta nueva a tu licencia al arrancar. Si tu licencia no tiene cupo para más cuentas, queda bloqueado y el Panel de estado lo indica.

El indicador y las estrategias

El bot ejecuta las señales del **indicador NLT** sobre el símbolo y el gráfico que elijas (**M1, M5 o M15**). Cada operación sigue el mismo plan:

- **Entrada** al cierre de la vela que genera la señal, con su **stop loss** calculado por el indicador.
- **TP1 = 1R**: cierra el 50% de la posición y mueve el stop exactamente a la entrada.
- **TP2**: cierra el resto. No hay trailing ni salida por tiempo.
- El bot calcula el **tamaño** (lotes) según tu riesgo por operación y las reglas de tu broker.

Versiones del indicador

Versión	Sesiones donde busca señales	Setups
Elite Signals (predeterminada)	Londres 07:00-16:00 (hora de Londres), Nueva York 08:00-17:00 (hora de Nueva York) y Asia 09:00-18:00 (hora de Tokio).	Incluye Range Extreme . Es el indicador tal como lo publica Elite Signals.
Pine original	Londres y Nueva York.	Sin Range Extreme.

Qué esperar

- **Algunos días no habrá señales**; es normal. Con la versión Elite Signals en M5, en pruebas históricas el indicador generó del orden de **2 señales por día hábil**. Es una cifra de frecuencia, no de resultado.
- No todas las señales se operan: por ejemplo, si ya hay una posición abierta, si el lote mínimo del broker supera tu riesgo, o si una protección está activa. Cada señal queda registrada con su motivo.
- Que una señal gane o pierda depende del mercado y de los costos de tu broker (spread, comisión, swap). **Observa el comportamiento en PAPER y DEMO antes de usar dinero real.**
- **Momentum V1** es una estrategia independiente que puedes elegir en el menú Estrategia.

Gestión de riesgo y protecciones

Protección	Cómo funciona
Riesgo por operación	0.5% del balance por defecto (0.25% en modo REAL). Define el tamaño de cada operación.
Pérdida diaria máxima (5%)	Al alcanzarla, el bot no abre operaciones nuevas el resto de ese día de trading; al siguiente se reactiva solo.
Drawdown máximo (15%)	Al alcanzarlo, el bot se detiene y requiere tu revisión. Usa <i>Desbloquear tras revisar la cuenta</i> (si la condición sigue vigente, se bloquea de nuevo) o, en PAPER, <i>Nueva cuenta PAPER</i> .
Una operación a la vez	El bot no acumula posiciones y no toca tus operaciones manuales.
Lote mínimo	Si el lote mínimo de tu broker supera tu riesgo, la operación no se abre y queda registrada como <i>señal válida, lote inválido</i> .
Licencia	Se valida en línea. Puede suspenderse o revocarse de forma remota; en ese caso el bot deja de abrir operaciones.

Mantenimiento y archivos

Actualizar

Las versiones nuevas se descargan de tu panel y se instalan encima de la anterior, aunque el bot esté abierto. Tu configuración, tu historial y tu cuenta PAPER se conservan. Las mejoras de estrategia llegan como versiones nuevas y nunca se activan sin aviso.

Cuándo se abre y se cierra

- Se abre solo cada vez que inicias sesión en Windows, y se vuelve a abrir en unos minutos si Windows lo cierra.
- Si eliges **Quit** en el menú, no se reabre hasta que reinicies Windows o lo abras tú.
- Tu licencia admite **1 dispositivo** (PC). Si cambias de computador, escribe a soporte para liberar el anterior.

Dónde se guardan tus datos

En la carpeta **%LOCALAPPDATA%\NLT Bot** (pega esa ruta en el Explorador de archivos):

Carpeta / archivo	Qué contiene
config	Tu configuración (modo, estrategia, cuenta).
data	Base de datos de operaciones por modo, el registro de señales (<i>signal_ledger</i> , con cada señal, su hora, dirección, entrada, stop, objetivos, score y estado) y tu cuenta simulada (<i>paper_state.json</i>).
logs	Registros del programa.

Desinstalar

Desde Configuración de Windows > Aplicaciones, busca **NLT Bot**. Desinstalar el programa no borra tu configuración ni tu historial, que quedan en la carpeta %LOCALAPPDATA%\NLT Bot.

Soporte

Si algo no funciona: clic derecho en el ícono > **Export diagnostics**, y envía el paquete generado junto con la descripción del problema por el chat de soporte de nltnextlevel.uk.

Problemas frecuentes

Qué ves	Qué hacer
No veo el ícono junto al reloj	Pulsa la flecha ^ de la bandeja para ver los íconos ocultos. Si no está, ábrelo desde el Menú Inicio (NLT Bot).
Windows dice "protegió su PC" al instalar	Pulsa Más información y luego Ejecutar de todas formas (el instalador aún no lleva firma digital).
Dice SIN CONEXION CON MT5	Abre MetaTrader 5 e inicia sesión en tu cuenta.
Dice MERCADO CERRADO	Es normal fuera de horario y en fin de semana. Retoma solo.
Hoy no hay señales	Es normal. El indicador solo opera cuando detecta una oportunidad en sus sesiones.
Hubo una señal pero no se operó	Abre el Panel de estado: la señal queda con su motivo (había una posición abierta, lote inválido, protección activa...).
Dice DETENIDO - base de datos bloqueada	Espera: se reintenta cada minuto. Si pasan más de 5 minutos, reinicia el PC.
Dice BLOQUEADO - licencia	Revisa el estado de tu licencia en tu panel de nltnextlevel.uk. Si es por cupo de cuentas o dispositivos, escribe a soporte.
Quiero pasar de DEMO a una cuenta real	Abre la cuenta real en MT5, elige Usar la cuenta abierta en MT5 y luego Modo de operacion > REAL (aceptando el aviso de riesgo).

Aviso legal. NLT Bot Supreme es un software de automatización de trading. No es asesoría financiera y no garantiza resultados ni beneficios. Los resultados históricos o simulados no garantizan resultados futuros. Operar en mercados financieros implica riesgo de pérdida del capital. Eres el único responsable de tus decisiones y de las operaciones en tu cuenta.