# Reikni- og rökaðgerðir

## **UMINUS**

Notkun:

UMINUS PARAM1 RESULT

Virkni:

RESULT = -PARAM1

## **ADD**

Notkun:

ADD PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 + PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

## **SUB**

Notkun:

SUB PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 - PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

# **MULT**

Notkun:

MULT PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 \* PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

#### DIVIDE

Notkun:

DIVIDE PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 / PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla. Ef PARAM2 er 0 (eða 0.0) kemur fram keyrsluvilla.

Ath. Aðgerðin getur gefið mismunandi gildi eftir því hvort um er að ræða heiltölur eða rauntölur. T.d. er 5.0 / 2.0 = 2.5 og 5 / 2 = 2.

#### DIV

Notkun:

DIV PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Sama og DIVIDE.

#### MOD

Notkun:

MOD PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 % PARAM2

(b.e. RESULT verður afgangur úr deilingunni PARAM1 / PARAM2)

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla. Ef PARAM2 er 0 (eða 0.0) kemur fram keyrsluvilla.

#### AND

Notkun:

AND PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 AND PARAM2

("Bitwise and")

Aðgerðin er aðeins skilgreind fyrir heiltölur.

#### OR

Notkun:

OR PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

RESULT = PARAM1 OR PARAM2

("Bitwise or")

Aðgerðin er aðeins skilgreind fyrir heiltölur.

#### NOT

Notkun:

NOT PARAM1 RESULT

Virkni:

RESULT = NOT PARAM1

("Pitwige not")

("Bitwise not")

Aðgerðin er aðeins skilgreind fyrir heiltölur.

# Kall skipanir

#### CALL

Notkun:

CALL RESULT

Virkni:

Kallar á stefju með nafnið sem er í svæðinu RESULT. Þetta nafn verður að vera skilgreint með merki (label) einhverstaðar í þulunni.

Ef stefjan tekur inn færibreytur, þá verða þær að hafa verið skilgreindar í APARAM skipunum strax á undan þessari CALL skipun. Til þess að nálgast þessar færibreytur í þulu stefjunar þarf að byrja stefjuna á FPARAM skipunum sem eiga að vera jafn margar og APARAM skipanirnar á undan CALL skipuninni. Hver APARAM skipun tengir ákveðna færibreytu við breytunafn í stefju þulunni.

Meðan verið er að framkvæma þulu stefjunar er hægt að setja skilagildi með því að setja gildi í breytu með sama nafni og stefjan (ekki er hægt að lesa gildi breytunar í stefju þulunni). Stefjan þarf að enda með RETURN skipun.

Eftir að þula stefjunar hefur verið framkvæmd er skilagildi hennar aðgengilegt í nýrri breytu með sama nafni og fallið (aðeins er hægt að lesa þessa breytu).

## **FPARAM**

Notkun:

FPARAM RESULT

Virkni:

Skilgreinir breytunafn færibreytu í stefjukalli.

Sjá nánar lýsingu á CALL skipuninni.

# **APARAM**

Notkun:

APARAM RESULT

Virkni:

Skilgreinir gildi á færibreytu í stefjukalli.

Sjá nánari lýsingu á CALL skipuninni.

## RETURN

*Notkun:* RETURN

Virkni:

Endar stefjukall.

# Stökkskipanir

## **GOTO**

Notkun:

GOTO RESULT

Virkni:

Stekkur skilyrðislaust á RESULT merkið í þulunni.

# LT

Notkun:

LT PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 < PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

## LE

Notkun:

LE PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 <= PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

## GT

Notkun:

GT PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 > PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

#### GE

Notkun:

GE PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 >= PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

# EQ

Notkun:

EQ PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 er jafnt PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

# NE

Notkun:

NE PARAM1 PARAM2 RESULT

Virkni:

Stekkur á RESULT merkið í þulunni ef PARAM1 er ekki jafnt PARAM2

Ef PARAM1 og PARAM2 eru af sitt hvoru tagi (t.d. int og real) þá kemur fram keyrsluvilla.

# Aðrar skipanir

#### **VAR**

Notkun:

VAR RESULT

Virkni:

Skilgreinir breytu með nafnið sem gefið er upp í RESULT

# **ASSIGN**

Notkun:	
---------	--

ASSIGN PARAM1 RESULT

Virkni:

Gefur breytunni sem gefin er upp í RESULT gildið á breytunni sem gefin er upp í PARAM1

# NOOP

*Notkun:* NOOP

Virkni: Engin.