Panduan Penggunaan NotchNow

Notch ala MacBook untuk Windows

Versi 1.5.0 · November 2026

https://darrylfatha.github.io/NotchNow-web/

Daftar isi

1. Apa itu NotchNow?
2. Memasang NotchNow
3. Mengenal notch
4. Media dan lirik lagu
5. To-Do (daftar tugas)
6. Kalender dan hari libur
7. Catatan cepat
8. Rak file
9. Riwayat clipboard
10. Peluncur cepat
11. Timer
12. Alarm
13. Jadwal sholat
14. Pengaturan tampilan
15. Pintasan keyboard
16. Pertanyaan yang sering muncul
17. Memperbarui dan menghapus NotchNow

1. Apa itu NotchNow?

NotchNow adalah aplikasi kecil yang menaruh "notch" hitam di tengah atas layar, mirip yang ada di laptop MacBook. Arahkan kursor ke notch, maka notch membesar dan menampilkan berbagai alat yang sering dipakai sehari-hari.

Dari satu tempat itu Anda bisa:

- Mengatur musik yang sedang diputar dan melihat liriknya.
- Mencatat tugas, membuat catatan, dan memasang pengingat.
- Melihat kalender lengkap dengan libur nasional dan cuti bersama Indonesia.
- Menyimpan file sementara, melihat riwayat teks yang pernah disalin, dan membuka aplikasi dengan cepat.
- Memakai timer, alarm, dan melihat jadwal sholat sesuai lokasi Anda.

Saat tidak dipakai, notch hanya berupa bentuk kecil di atas layar, jadi tidak mengganggu pekerjaan Anda.

2. Memasang NotchNow

Yang dibutuhkan: komputer dengan Windows 10 atau Windows 11 (64-bit), dan koneksi internet untuk mengunduh.

1. Buka **https://darrylfatha.github.io/NotchNow-web/** lalu klik tombol **Unduh NotchNow**. Anda akan mendapat file **NotchNow-win-x64.zip** (sekitar 151 MB).
2. Buka folder **Downloads**, klik kanan file zip tersebut, lalu pilih **Extract All** (Ekstrak Semua).
3. Pindahkan folder **NotchNow** hasil ekstrak ke tempat yang tidak akan Anda hapus, misalnya folder **Documents**. Biarkan semua file di dalamnya tetap bersama.
4. Buka folder itu dan klik dua kali **NotchNow.exe**.
5. Bila muncul tulisan **"Windows protected your PC"**, klik **More info**, lalu **Run anyway**.

> **Kenapa muncul peringatan Windows?**
> Peringatan itu muncul untuk aplikasi yang belum memiliki sertifikat tanda tangan digital berbayar. Ini wajar untuk aplikasi gratis dan tidak berarti aplikasinya berbahaya.

Setelah dibuka, notch hitam muncul di tengah atas layar, dan ikon NotchNow muncul di **system tray** (deretan ikon kecil di kanan bawah, dekat jam).

Berjalan otomatis saat komputer menyala

NotchNow otomatis ikut berjalan setiap kali Anda masuk ke Windows. Untuk mematikannya:

1. Klik kanan ikon NotchNow di system tray.
2. Hilangkan centang **Jalankan saat Windows mulai**.

Menu ikon di system tray

Pilihan	Fungsinya
Klik ikon	Membuka notch dan menahannya tetap terbuka.
Buka / sematkan NotchNow	Sama seperti klik ikon.
Jalankan saat Windows mulai	Menyalakan atau mematikan jalan otomatis.
Muat ulang	Memuat ulang tampilan notch bila ada yang terlihat aneh.
Keluar	Menutup NotchNow sepenuhnya.


3. Mengenal notch

Membuka dan menutup

- **Membuka:** arahkan kursor ke notch di tengah atas layar. Notch membesar dengan sendirinya.
- **Menutup:** gerakkan kursor menjauh dari notch.
- **Menahan tetap terbuka:** klik ikon **pin** 📌 di kanan atas notch, atau tekan <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Alt</kbd> + <kbd>N</kbd>. Klik lagi untuk melepas.
- **Menutup cepat:** tekan <kbd>Esc</kbd>.

Saat notch tertutup


Notch yang tertutup tetap memberi informasi singkat: jam di kiri, dan di kanan salah satu dari judul lagu, baris lirik, sisa waktu timer, atau sholat berikutnya. Saat lagu diputar, notch ikut berwarna sesuai sampul album.



Notch tertutup saat lagu diputar: sampul kecil, jam, baris lirik, dan animasi musik.

Saat membuka browser atau aplikasi layar penuh

Agar tidak menutupi tab browser, notch otomatis mengecil menjadi label kecil bertulisan **NotchNow** yang berkilau lembut. Arahkan kursor ke label itu untuk membuka notch seperti biasa. Titik berwarna di sebelahnya menandakan ada musik yang diputar atau timer yang berjalan.



Label kecil NotchNow saat browser terbuka.


Bar tab

Di bagian atas notch yang terbuka ada deretan ikon. Klik ikon untuk pindah fitur. Fitur yang sedang dibuka menampilkan namanya.

Ikon	Fitur	Ikon	Fitur
🎵 Not musik	Media	📋 Papan klip	Clipboard
☑ Centang	To-Do	🔍 Kaca pembesar	Peluncur
🗓️ Kalender	Kalender	⏱️ Stopwatch	Timer
📄 Kertas	Catatan	⏰ Jam weker	Alarm
🗳️ Baki	Rak file	🌙 Bulan	Sholat

4. Media dan lirik lagu

Tab **Media** mengatur musik atau video yang sedang diputar di komputer, misalnya di **Spotify**, **Apple Music**, **YouTube Music**, atau YouTube di browser.



Tab Media dengan lirik yang bergulir mengikuti lagu.

Yang bisa dilakukan

- **Putar / jeda, lagu sebelumnya, lagu berikutnya, stop** dengan tombol di tengah.
- **Memajukan atau memundurkan lagu:** geser atau klik garis progres lagu.
- **Volume:** geser slider di bagian bawah, klik tombol − dan +, atau putar roda mouse di atas slider. Klik ikon speaker untuk membisukan.
- **Lirik:** klik tombol **Lirik**. Lirik bergulir sendiri dan baris yang sedang dinyanyikan tampil paling terang.

Sampul dan warna otomatis


NotchNow menampilkan sampul album lagu. Bila aplikasi musik tidak mengirim sampul, NotchNow mencarikannya di internet. Warna latar notch, garis progres, dan tombol ikut menyesuaikan warna sampul album.

> **Tips**
> Bila lirik terasa sedikit terlambat atau terlalu cepat, atur di menu ◐ bagian **Sinkron lirik** (lihat bab 14).

> **Perlu diketahui**
> Lirik dan sampul butuh internet. Tidak semua lagu punya lirik; bila tidak ada, muncul tulisan "Lirik tidak ditemukan".
> Untuk Apple Music, slider lagu hanya berfungsi bila jendela Apple Music masih terbuka (boleh dikecilkan). Bila aplikasi musik tidak mendukung, slider tampil redup.

5. To-Do (daftar tugas)

Catat hal-hal yang perlu dikerjakan, lengkap dengan tanggal, jam pengingat, tingkat kepentingan, dan pengulangan.



Daftar tugas dengan prioritas, tanggal, jam, dan tanda tugas berulang.

Menambah tugas

1. Ketik tugas di kotak **Tambah tugas baru...**
2. (Opsional) Pilih **tanggal** dan **jam**. Bila jam diisi, NotchNow akan berbunyi mengingatkan Anda.
3. (Opsional) Pilih **prioritas**: tinggi (titik merah), normal, atau rendah.
4. (Opsional) Pilih **pengulangan**: setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.
5. Klik **Tambah** atau tekan `Enter`.


Mengelola tugas

- **Tandai selesai:** klik lingkaran di kiri tugas.
- **Ubah teks:** klik dua kali teks tugas, ubah, lalu tekan `Enter`.
- **Hapus:** arahkan kursor ke tugas lalu klik ikon tempat sampah.
- **Saring:** pilih **Semua**, **Hari ini** (termasuk yang terlambat), **Aktif**, atau **Selesai**.
- **Hapus yang selesai:** membersihkan semua tugas yang sudah dicentang.

> **Tugas berulang**
> Saat tugas berulang dicentang, tugas itu tidak dicoret, melainkan pindah ke jadwal berikutnya. Contoh: "Bayar tagihan" setiap bulan pindah ke bulan depan.

Saat pengingat berbunyi

Pada jam yang ditentukan, notch terbuka sendiri dan berbunyi. Pilih **Tunda 10 mnt** untuk diingatkan lagi nanti, **Tandai selesai**, atau **Matikan**.



Layar pengingat tugas.

6. Kalender dan hari libur

Kalender bulanan yang dimulai dari hari Senin, lengkap dengan tanggal Hijriah (angka kecil di bawah tanggal) serta libur nasional dan cuti bersama di Indonesia.



Kalender Desember dengan libur Natal dan kartu hitung mundur libur berikutnya.

Arti warna

Tanda	Artinya
Angka merah + titik merah kecil	Libur nasional (misalnya Idul Fitri, Natal, 17 Agustus).
Angka oranye + titik oranye kecil	Cuti bersama dari pemerintah.
Angka merah tanpa titik	Hari Minggu.
Angka hijau	Hari Jumat.
Kotak biru penuh	Hari ini.
Titik oranye di pojok kanan	Ada tugas di tanggal itu.

Cara memakai

- Pindah bulan dengan tombol ‹ dan ›; kembali ke bulan ini dengan **Hari ini**.
- Klik sebuah tanggal untuk melihat nama hari liburnya dan daftar tugas di tanggal itu.
- Tambah tugas untuk tanggal yang dipilih lewat kotak di kanan bawah.

Hitung mundur libur berikutnya


Kartu **Libur berikutnya** menunjukkan libur nasional atau cuti bersama terdekat beserta sisa waktunya. Libur yang berurutan, misalnya cuti bersama lalu hari raya, digabung menjadi satu rentang.

Perlu diketahui

Data libur diambil dari kalender hari libur Indonesia milik Google dan diperbarui seminggu sekali, jadi butuh internet saat pertama kali dibuka.

7. Catatan cepat

Tempat menulis hal-hal singkat, seperti ide, nomor resi, atau daftar belanja. Semua catatan tersimpan otomatis.




Tab Catatan: daftar catatan di kiri, isi catatan di kanan.

- **Membuka cepat:** tekan Ctrl + Alt + Q dari mana saja, lalu langsung mengetik.
- **Catatan baru:** klik **+ Catatan baru**.
- **Pindah catatan:** klik judulnya di daftar kiri. Judul diambil dari baris pertama catatan.
- **Salin** menyalin seluruh isi catatan sehingga bisa ditempel di aplikasi lain.
- **Hapus:** klik **Hapus**, lalu klik sekali lagi untuk yakin.

8. Rak file

Rak file adalah "meja sementara" untuk file. Berguna saat Anda ingin memindahkan file dari satu folder ke folder lain, atau melampirkannya ke email, tanpa membuka dua jendela sekaligus.



Rak berisi beberapa file dan satu folder.

Menaruh file di rak

1. Di File Explorer, tekan dan tahan file yang diinginkan.
2. Seret ke notch di atas layar. Notch terbuka sendiri di tab Rak dan menampilkan tulisan "Lepaskan untuk menyimpan di rak".
3. Lepaskan tombol mouse.

Cara lain: buka tab Rak lalu klik **Tambah file**.


Mengambil file dari rak

- **Seret keluar** file dari rak ke folder, email, atau aplikasi lain.
- Arahkan kursor ke file untuk menampilkan tombol **Buka**, **Tampilkan di folder**, dan **Hapus dari rak**. Klik dua kali file juga akan membukanya.
- **Kosongkan** mengosongkan rak (klik dua kali untuk yakin).

> **Perlu diketahui**
> Rak hanya menyimpan alamat file, bukan salinannya. Bila file aslinya dipindah atau dihapus, file itu juga hilang dari rak. Menghapus file dari rak tidak menghapus file aslinya.

9. Riwayat clipboard

Setiap kali Anda menyalin teks atau gambar (`Ctrl` + `C` atau menu Salin), NotchNow mencatatnya. Anda bisa menyalin ulang sesuatu yang sudah disalin beberapa waktu lalu.



Riwayat clipboard; item bertanda bintang disematkan di atas.


- **Menyalin ulang:** klik item. Muncul tulisan "Disalin ✓", lalu tempel dengan `Ctrl` + `V`.
- **Menyematkan:** klik ikon bintang agar item tetap di atas dan tidak terhapus otomatis.
- **Mencari:** ketik di kotak pencarian.
- **Jeda:** centang **Jeda** untuk sementara berhenti mencatat, misalnya saat menyalin data penting.
- **Hapus semua:** menghapus semua item kecuali yang disematkan (klik dua kali untuk yakin).

> **Privasi**
> Kata sandi yang disalin dari aplikasi pengelola kata sandi tidak dicatat. Riwayat hanya tersimpan di komputer Anda: 50 teks dan 8 gambar terakhir.


> **Perlu diketahui**
> Gambar disimpan dalam ukuran yang diperkecil, jadi saat disalin ulang hasilnya lebih kecil dari gambar aslinya.

10. Peluncur cepat

Satu kotak pencarian untuk membuka aplikasi, menghitung, mengonversi satuan, atau membuka situs web, tanpa harus mencari di menu Start.



Mencari aplikasi.



Menghitung langsung.

Cara membuka

Tekan Ctrl + Alt + Space. Bila kombinasi itu sudah dipakai aplikasi lain di komputer Anda, NotchNow memakai Ctrl + Alt + P. Pintasan yang berlaku tertulis di bagian bawah tab Peluncur.

Yang bisa diketik


Ketik	Hasil
Nama aplikasi, mis. **word**, **spotify**	Daftar aplikasi yang cocok. Tekan Enter untuk membuka.
Hitungan, mis. **12*8+(10/4)**, **15% * 200**, **2^10**	Hasil hitungan. Enter menyalin hasilnya.
Konversi, mis. **5 km ke mil**, **100 f ke c**, **2 gb ke mb**	Hasil konversi. Enter menyalin hasilnya.
Alamat web, mis. **youtube.com**	Membuka situs di browser.
Kata lain apa saja	Pilihan "Cari di Google".

Satuan yang dikenal: panjang (km, m, cm, mm, mil, kaki/ft, inci/in, yd), berat (ton, kg, g, mg, lb, oz, ons), volume (l, ml, galon), suhu (c, f, k), data (kb, mb, gb, tb), dan kecepatan (km/j, mph, m/s, knot).

Gunakan tombol panah ↑ ↓ untuk memilih, Enter untuk menjalankan, dan Esc untuk menutup.

11. Timer

Hitung mundur untuk memasak, belajar, istirahat, atau bekerja fokus.




Timer yang sedang dijeda.

1. Pilih waktu cepat (1, 3, 5, 10, 15, 25, 30 menit, atau 1 jam), atau isi jam : menit : detik lalu klik **Atur**.
2. Klik **Mulai**. Sisa waktu juga tampil di notch saat notch tertutup.
3. Klik **Jeda** untuk berhenti sementara, **Lanjutkan** untuk melanjutkan, atau **Reset** untuk mengulang.

Saat waktu habis, notch terbuka sendiri dan berbunyi selama satu menit. Klik **Matikan** atau tekan `Esc` untuk menghentikannya.

12. Alarm



Daftar alarm: alarm yang aktif bertombol hijau.


1. Isi jam alarm, beri label bila perlu (mis. "Bangun sahur").
2. Centang **Setiap hari** bila alarm ingin berbunyi setiap hari. Bila tidak dicentang, alarm berbunyi sekali saja.
3. Klik **Tambah**.

- Klik tombol geser untuk menyalakan atau mematikan alarm.
- Klik ikon tempat sampah untuk menghapus alarm.
- **Tes suara** memperdengarkan bunyi alarm.
- Saat alarm berbunyi, pilih **Tunda 5 mnt** atau **Matikan**.

> **Perlu diketahui**
> Alarm hanya berbunyi bila komputer menyala dan NotchNow sedang berjalan.

13. Jadwal sholat

Jadwal Imsak, Subuh, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya sesuai lokasi Anda, beserta hitung mundur ke sholat berikutnya.




Jadwal sholat; waktu berikutnya bertanda hijau.

- **Lokasi otomatis:** memakai lokasi dari Windows. Bila layanan lokasi Windows mati, lokasi diperkirakan dari internet.
- **Kota manual:** pilih **Kota manual** lalu ketik nama kota, mis. **Bandung, Indonesia**.
- **Metode perhitungan:** bawaannya **Kemenag RI**. Metode lain (MUIS, JAKIM, dan lainnya) bisa dipilih.
- **Pengingat adzan:** bila dicentang, notch berbunyi dan muncul notifikasi saat masuk waktu sholat.
- Tombol ⟳ memperbarui lokasi dan jadwal.

> **Agar lokasi akurat**
> Buka **Settings** → **Privacy & security** → **Location**, lalu nyalakan **Location services** dan **Let desktop apps access your location**.

14. Pengaturan tampilan

Klik tombol ◐ di kanan atas notch yang terbuka.



Menu pengaturan tampilan.

Pengaturan	Fungsinya
Latar notch	Mengatur latar notch dari **transparan** sampai **gelap**. Bentuk notch tetap terlihat walau latarnya transparan.
Isi liquid glass	Mengatur bagian dalam bar kaca (deretan ikon tab dan bar volume) dari **bening** sampai **buram**.
Sinkron lirik	Bila lirik terasa terlambat, klik **+ 0,1** beberapa kali. Bila terlalu cepat, klik **− 0,1**. **Reset** mengembalikan ke bawaan.

Semua pengaturan tersimpan otomatis.

15. Pintasan keyboard

Tekan	Fungsinya
Ctrl + Alt + N	Membuka notch dan menahannya terbuka (tekan lagi untuk melepas)
Ctrl + Alt + Space atau Ctrl + Alt + P	Peluncur cepat
Ctrl + Alt + Q	Catatan cepat
Esc	Menutup notch, atau mematikan alarm yang berbunyi
↑ ↓ Enter	Memilih dan menjalankan hasil di Peluncur

16. Pertanyaan yang sering muncul

Notch tidak muncul.

Cari ikon NotchNow di system tray (klik tanda ^ di kanan bawah bila tersembunyi). Bila tidak ada, buka lagi **NotchNow.exe** dari foldernya.

Notch menutupi tab browser.

Klik jendela browser agar aktif. Notch akan mengecil menjadi label kecil NotchNow.

Lagu yang diputar tidak tampil.

Pastikan aplikasi musik sedang memutar lagu. Aplikasi musik dan browser modern umumnya didukung. Bila masih kosong, klik kanan ikon NotchNow di system tray lalu pilih **Muat ulang**.

Lirik tidak ditemukan atau tidak pas.

Tidak semua lagu tersedia liriknya. Bila liriknya ada tapi waktunya kurang pas, atur di menu ◐ bagian **Sinkron lirik**.

Jadwal sholat atau hari libur tidak tampil.

Fitur ini butuh internet. Periksa koneksi, lalu klik tombol ⟳ di tab Sholat.

Apakah data saya dikirim ke internet?

Tugas, catatan, alarm, isi rak, dan riwayat clipboard hanya tersimpan di komputer Anda. Yang dikirim keluar hanya lokasi (untuk jadwal sholat) dan judul lagu (untuk mencari lirik dan sampul).

Apakah NotchNow gratis?

Ya, gratis sepenuhnya, tanpa iklan dan tanpa perlu membuat akun.

17. Memperbarui dan menghapus NotchNow

Memperbarui ke versi baru

1. Klik kanan ikon NotchNow di system tray, lalu pilih **Keluar**.
2. Hapus folder NotchNow yang lama.
3. Unduh zip terbaru dari website, ekstrak, lalu jalankan **NotchNow.exe** dari folder baru.

Tugas, catatan, alarm, dan pengaturan Anda tetap tersimpan.

Menghapus NotchNow

1. Klik kanan ikon NotchNow di system tray, hilangkan centang **Jalankan saat Windows mulai**.
2. Pilih **Keluar**.
3. Hapus folder NotchNow.
4. (Opsional) Untuk menghapus semua data, tekan `Win` + `R`, ketik **%APPDATA%\NotchNow**, tekan `Enter`, lalu hapus isi folder itu.