

OPNsense : mise en place d'un pare-feu

Sommaire

- Présentation
- Prérequis
- Installation de OPNsense
 - Démarrage en mode LiveCD
 - Changer l'adresse IP d'une interface réseau
 - Configuration de OPNsense post démarrage
 - Installer OPNsense sur le disque
- Débuter avec OPNsense
 - Les règles par défaut
 - Configuration d'une étendu DHCP
 - Tester le firewall
 - Configurer le proxy HTTP(S) en mode transparent
 - Création de l'autorité de certification pour le trafic HTTPS
 - Configuration du Proxy Web
 - Tester le proxy Web depuis un ordinateur
- Conclusion

Présentation

Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment mettre un place OPNsense qui est une distribution qui permet de mettre en place un pare-feu périmétrique.

OPNsense est fork basé sur PFSense qui est lui même un fork de m0n0wall basé sur FreeBSD.

OPNsense intègre les fonctionnalités standard des firewall opensource :

- Filtrage flux entrant / sortant
- Proxy basé sur Squid
- Routage
- Serveur VPN
- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- ...

Abdoulaye Coulibaly

OPNsense peut embarqué par un Greffon (nom des plugins) Crowdsec, qui va vous permettre de protéger toutes les publications sur Internet avec la base d'adresse IP communautaire.

Prérequis

Pour installer OPNsense, vous avez besoin d'un ordinateur (physique ou virtuel) avec deux cartes réseaux minimum :

- LAN
- WAN

Dans ce tutoriel, mon interface WAN sera en DHCP

Concernant les ressources CPU / RAM et disques, cela va dépendre principalement du nombre de périphériques et de fonctionnalités que vous allez activer.

Pour l'espace disque prévoir à minima 20Go.

Ici, je vais utilisé un ordinateur virtuel sous VMWare.

Commencer par télécharger l'ISO OPNsense : <https://opnsense.org/download/>

Installation de OPNsense

Particularité en OPNsense, l'installation se déroule en deux temps :

1. Démarrage en LiveCD
2. Installation

Démarrage en mode LiveCD

Commencer par démarrer sur l'ISO :



A un moment du démarrage, on vous demande d'appuyer sur une touche pour configurer les interfaces réseaux (LAN et WAN) :

Abdoulaye Coulibaly

```
done.
>>> Invoking early script 'upgrade'
>>> Invoking early script 'configd'
Starting configd.
>>> Invoking early script 'templates'
Generating configuration: OK
>>> Invoking early script 'backup'
>>> Invoking backup script 'captiveportal'
>>> Invoking backup script 'dhcpleases'
>>> Invoking backup script 'duid'
>>> Invoking backup script 'netflow'
>>> Invoking backup script 'rrd'
>>> Invoking early script 'carp'
CARP event system: OK
Launching the init system...done.
Initializing.....done.
Starting device manager...intsmb0: <Intel PIIX4 SMBUS Interface> at device 7.3 on pci
0
intsmb0: intr SMI disabled revision 0
smbus0: <System Management Bus> on intsmb0
vmci0: <VMware Virtual Machine Communication Interface> port 0x2100-0x213f mem 0xffbe
0000-0xffbe1fff at device 7.7 on pci0
uhid0 on uhub1
uhid0: <VMware> on usb0
uhid1 on uhub1
uhid1: <VMware> on usb0
done.
Configuring login behaviour...done.

Default interfaces not found -- Running interface assignment option.

Press any key to start the manual interface assignment:
```

Ensuite on vous demande si vous souhaitez configurer un LAG et des VLAN, dans mon cas je répond Non (N) au deux questions :

```
>>> Invoking early script 'configd'
Starting configd.
>>> Invoking early script 'templates'
Generating configuration: OK
>>> Invoking early script 'backup'
>>> Invoking backup script 'captiveportal'
>>> Invoking backup script 'dhcpleases'
>>> Invoking backup script 'duid'
>>> Invoking backup script 'netflow'
>>> Invoking backup script 'rrd'
>>> Invoking early script 'carp'
CARP event system: OK
Launching the init system...done.
Initializing.....done.
Starting device manager...intsmb0: <Intel PIIX4 SMBUS Interface> at device 7.3 on pci
0
intsmb0: intr SMI disabled revision 0
smbus0: <System Management Bus> on intsmb0
vmci0: <VMware Virtual Machine Communication Interface> port 0x2100-0x213f mem 0xffbe
0000-0xffbe1fff at device 7.7 on pci0
uhid0 on uhub1
uhid0: <VMware> on usb0
uhid1 on uhub1
uhid1: <VMware> on usb0
done.
Configuring login behaviour...done.

Default interfaces not found -- Running interface assignment option.

Press any key to start the manual interface assignment: 2
Do you want to configure LAGs now? [y/N]: N
Do you want to configure VLANs now? [y/N]:
```

On arrive maintenant à la configuration des Interfaces réseaux. commencer par entrer le nom de la carte réseau WAN (em1) et le nom de l'interface LAN (em0) puis entrer rien pour l'interface optionnelle.

Abdoulaye Coulibaly

```
Press any key to start the manual interface assignment: 5
Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: N
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: N

Valid interfaces are:

em0          00:0c:29:dd:a8:50 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1          00:0c:29:dd:a8:5a Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em0

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): a

Connect the OPT1 interface now and make sure that the link is up.
Then press ENTER to continue.
█
```

Confirmer l'application de la configuration des interfaces (Y) :

```
Valid interfaces are:

em0          00:0c:29:dd:a8:50 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1          00:0c:29:dd:a8:5a Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em0

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): a

Connect the OPT1 interface now and make sure that the link is up.
Then press ENTER to continue.

No link-up detected.

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em1
LAN   -> em0

Do you want to proceed? [y/N]: y █
```

Une fois la configuration terminée, on récupère le prompt sur [login](#) :

Abdoulaye Coulibaly

```
Reconfiguring IPv4 on em1
>>> Invoking start script 'freebsd'
>>> Invoking start script 'syslog'
>>> Invoking start script 'carp'
>>> Invoking start script 'cron'
Starting Cron: OK
>>> Invoking start script 'openvpn'
>>> Invoking start script 'sysctl'
Service 'sysctl' has been restarted.
>>> Invoking start script 'beep'
Root file system: /dev/iso9660/OPNsense_INSTALL
Tue Dec 12 08:13:17 UTC 2023

*** OPNsense.localdomain: OPNsense 23.7 ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 192.168.100.181/24

HTTPS: SHA256 16 96 AB 4D 52 6B 8B E7 98 C7 88 DB C4 BC 09 3D
          75 80 84 69 C1 9E 85 ED 26 56 3E D0 54 A1 27 4E
SSH:   SHA256 K14hJpnKqwn0AHPyqFz0AF5ne7QR6CbQcFvyTW70+XU (ECDSA)
SSH:   SHA256 CwqB0uMcuhBont7dgM6WZ+rwt0oJm1b9EQGu+dkEv28 (ED25519)
SSH:   SHA256 EJ8S56shV9c+kVxba0D2BVVpJoN7m1vVI3x00CrEPs4 (RSA)

Welcome! OPNsense is running in live mode from install media. Please
login as 'root' to continue in live mode, or as 'installer' to start the
installation. Use the default or previously-imported root password for
both accounts. Remote login via SSH is also enabled.

FreeBSD/amd64 (OPNsense.localdomain) (ttyv0)
login: 
```

Sur la capture, on peut voir que les adresses IP attribués aux interfaces.

Changer l'adresse IP d'une interface réseau

En fonction de votre environnement, les adresses IP peuvent vous convenir, notamment si vous avez un service DHCP sur les deux interfaces.

Dans mon cas, l'interface LAN a une adresse IP en 192.168.1.X/24, ce qui me pose problème car cela est sur la même plage IP que ma box et je ne peux donc pas accéder à l'administration.

Je vais donc vous montrer comment changer l'adresse IP.

Commencer par vous identifier en avec le compte [root](#) et le mot de passe [opnsense](#).

Par défaut, on arrive sur un menu qui nous permet de faire plusieurs opérations « facilement ».

Pour modifier une adresse IP, entrer l'option 2.

```
login: root
Password:
-----
|      Hello, this is OPNsense 23.7      |      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
|                                         |      @@@@      @@@@
| Website:      https://opnsense.org/    |      @@@\\      ///@@@
| Handbook:     https://docs.opnsense.org/ |      )))))))  (((((((
| Forums:       https://forum.opnsense.org/ |      @@@///   \\@@@
| Code:         https://github.com/opnsense |      @@@@      @@@@
| Twitter:      https://twitter.com/opnsense |      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
|-----|
*** OPNsense.localdomain: OPNsense 23.7 ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 192.168.100.181/24

HTTPS: SHA256 16 96 AB 4D 52 6B 8B E7 98 C7 88 DB C4 BC 09 3D
          75 80 84 69 C1 9E 85 ED 26 56 3E D0 54 A1 27 4E
SSH:      SHA256 Ki4hJpnKqn0AHPyqFz0AF5ne7QR6CbQcFvyTW70+XU (ECDSA)
SSH:      SHA256 CwqB0uMcuHbont7dgM6WZ+rwt0oJm1b9EQGu+dkEv28 (ED25519)
SSH:      SHA256 EJ8S55shV9c+kVxbA0D2BVVpJoN7m1vVI3x0CrEPs4 (RSA)

0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces           8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: 2
```

Entrer le numéro de l'interface que vous souhaitez configurer.

Abdoulaye Coulibaly

```
| Forums:      https://forum.opnsense.org/ |      @@@//  \\@@@
| Code:       https://github.com/opnsense |      @@@@  @@@@
| Twitter:    https://twitter.com/opnsense |      @@@@@@@@@@@@@@@@
|-----|

*** OPNsense.localdomain: OPNsense 23.7 ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 192.168.100.181/24

HTTPS: SHA256 16 96 AB 4D 52 6B 8B E7 98 C7 88 DB C4 BC 09 3D
        75 80 84 69 C1 9E 85 ED 26 56 3E D0 54 A1 27 4E
SSH:     SHA256 Ki4hJpnKqn0AHPYqFz0AF5ne7QR6CbQcFvyTW70+XU (ECDSA)
SSH:     SHA256 CwqB0uMcuHbont7dgM6kZ+rwt0oJm1b9EQGu+dkEv28 (ED25519)
SSH:     SHA256 EJ8S56shV9c+kVxba0D2BVVpJoN7m1vVI3x00CrEPs4 (RSA)

0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces           8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em0 - static, track6)
2 - WAN (em1 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 1
```

Plusieurs « questions » sont demandés pour configurer l'interface réseau :

- Indiquer si on veut recevoir une adresse depuis un DHCP (N)
- Entrer l'adresse IP de l'interface réseau (192.168.160.1)
- Le masque de sous réseau en notation CIDR (24)
- Appuyer sur Entrer pour une interface LAN

```
2) Set interface IP address      9) pfTop
3) Reset the root password       10) Firewall log
4) Reset to factory defaults     11) Reload all services
5) Power off system              12) Update from console
6) Reboot system                 13) Restore a backup
```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em0 - static, track6)
2 - WAN (em1 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 1

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N] N

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.160.1

Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Ensuite vous pouvez configurer l'IPv6 si nécessaire.

Patienter pendant l'application de la configuration, une fois terminer, on vous indiquer l'url de l'interface Web de OPNsense.

Configuration de OPNsense post démarrage


Avant de faire l'installation définitive sur le disque, on va suivre l'assistant de configuration sur l'interface Web.

Abdoulaye Coulibaly


Depuis un navigateur Internet, aller sur l'interface Web du firewall.

Abdoulaye Coulibaly


Connecter vous avec le compte **root** et mot de passe **opnsense**.



Patienter pendant le chargement de l'assistant...



Au lancement de l'assistant, cliquer sur le bouton Next 1 .



Configurer les informations de l'hôte : nom, domaine et langue de l'interface et serveur DNS 1 puis valider en cliquant sur Next 2 .

Abdoulaye Coulibaly

System: Wizard: General Information

General Information

Hostname: OPNsense

Domain: localdomain

Language: French

Primary DNS Server: 1.1.1.1

Secondary DNS Server: 8.8.8.8

Override DNS: ☒ Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PF on WAN

Unbound DNS

Enable Resolv: ☒

Enable DNSSEC support: ☐

Harden DNSSEC data: ☐

Next

Indiquer le fuseau horaire 1 et cliquer sur Next 2 .

System: Wizard: Time Server Information

Time server hostname: Supernode.pool.ntp.org

Enter the hostname (IPQDN) of the time server:

Timezone: Europe/Paris

Next

Si nécessaire modification la configuration de l'interface WAN et cliquer sur Suivant.

Système: Assistant: Configurer l'interface WAN

Type de configuration IPv4: DHCP

Configuration globale

Adresse MAC:

MTU (Maximum Transmission Unit):

MSS:

Configuration IP statique

Adresse IP:

Passerelle avant:

Configuration du client DHCP

Nom d'hôte DHCP:

Configuration PPPoE

Next

Faire de même pour l'interface LAN et cliquer sur Suivant.

Système: Assistant: Configurer l'interface LAN


Adresse IP LAN: 192.168.1.1

Masque de sous-réseau: 24


Next

Abdoulaye Coulibaly


On fini par le changement du mot de passe du compte root et cliquer sur Suivant.




Pour appliquer la configuration, cliquer sur Recharger 1 .



Une fois le rechargement de la configuration effectué, une page indiquant que OPNsense est configuré s'affiche.



Sur la tableau de bord (Dashboard) du firewall, un message d'alerte s'affiche indiquant que nous sommes en LiveCD.




Installer OPNsense sur le disque

On va maintenant rendre persistant notre firewall.

Retourner sur la console en Shell et cette fois ci, identifier vous avec le compte installer et le même mot de passe que root.


Commencer par configurer le disposition du clavier.

Choisir ensuite la tâche Install (UFS).




Si un message indiquant que les prérequis ne sont pas respecter (CPU / RAM) valider en cliquant sur Proceed anyway.


Sélectionner le disque dur où sera installé OPNsense.




Confirmer la sélection du disque.




Patienter pendant le clonage du système du le disque ...



Valider en sélectionner Complete Install.




Le système redémarre ...



Penser à retirer l'ISO

De retour sur l'interface Web, on peut voir que le message d'alerte indiquant que nous sommes en liveCD à disparu.



Débuter avec OPNsense

Dans cette partie, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de l'utilisation du firewall OPNsense (on verra ça dans d'autres tutoriels).

Ici on va faire un tour « rapide » pour le rendre fonctionnel avec la mise en place du service DHCP et la mise en place d'un proxy transparent.


Les règles par défaut

Par défaut, le firewall est configuré de la manière suivante :


- LAN vers WAN autorise tout
- WAN vers LAN bloque tout.

Les règles du pare-feu sont accessible dans le menu : Pare-feu -> Règle -> (INTERFACE)

Règles LAN :



Règles WAN :




Comme on peut le voir, il n’y a pas de règle WAN, car de façon implicite, tout le trafic venant d’internet vers le LAN est bloqué.


Configuration d’une étendu DHCP

Dans mon environnement de LAB, je n’ai pas de serveur DHCP, on va donc configuré ce service.


Depuis le menu de navigation, aller sur Services 1 et dérouler DHCPv4 2 et cliquer sur LAN 3 .



Cocher la case Activer le serveur DHCP sur l’interface LAN 1 , puis configurer la plage DHCP 2 et indiquer le ou les serveurs DNS 3 et la Passerelle 4 .




Aller en bas de la page et cliquer sur le bouton Sauvegarder 1 .



Le serveur DHCP est configuré sur OPNsense.


Tester le firewall

Maintenant, on va pouvoir tester le pare-feu, pour cela j'ai ajouté un ordinateur virtuel dans la partie LAN.




J'ai oublié la capture de la configuration IP.

Pour vérifier le fonctionnement du DHCP, il suffit d'aller voir les baux : Services / DHCPv4 / Baux



Sur la capture, on voit l'adresse qui a été attribué à mon ordinateur.

On peut vérifier le trafic entre le LAN et le WAN directement depuis le firewall, Windows étant « bavard », on va pouvoir voir le trafic, depuis le menu aller : Rapports / Trafic.



Sur la capture, on peut voir le trafic sortant.

Configurer le proxy HTTP(S) en mode transparent

Dans ce partie, je vais expliquer comment configurer le Proxy en HTTP et HTTPS en mode transparent.

Le mode transparent contrairement au mode implicite ne nécessite pas de d'indiquer au ordinateur client les paramètres du proxy.


Le pare-feu va intercepter la requête HTTP/HTTPS pour ensuite l'envoyer au service Proxy (SQUID).

Le mode transparent nécessite le déploiement d'un certificat SSL pour le trafic HTTPS, car du passage par le proxy, le trafic est chiffré avec le certificat du firewall.


Création de l'autorité de certification pour le trafic HTTPS

Depuis le menu, aller sur : Système / Gestion des Certificats / Autorités, sur la page de gestion de CA, cliquer sur bouton + 1 pour en créer une nouvelle.


Abdoulaye Coulibaly



Remplir tous les champs obligatoire 1 et cliquer sur le bouton Sauvegarder 2 .



L'autorité est créée.



Configuration du Proxy Web


On va maintenant passer à la configuration du Proxy.

Pour être franc, ce OPNsense ce n'est pas une partie de plaisir par rapport à d'autre solution ...


On va commencer par activer le Proxy Web, depuis le menu aller sur Services / Proxy Web / Administration.

Abdoulaye Coulibaly


Sur l'onglet Réglages Proxy généraux, cocher la case Activer le proxy 1 .



Pour accéder à plus d'option, activé le mode avancé 1 .



Aller ensuite sur l'onglet Forward Proxy 1 , cocher les cases suivantes : Activer le proxy HTTP Transparent 2 et Activer l'inspection SSL 3 . Sélectionner l'autorité de certificat 4 que l'on a créé précédemment puis valider les paramètres en cliquant sur Appliquer 5 .



Sur les autres Firewall que j'ai l'habitude de manipuler, normalement la configuration est terminée mais pas sur OPNsense, il faut maintenant créer deux règles pour faire passer le trafic dans le proxy.


Pour la création des règles de redirection de trafic, on a de la chance, cela va

Abdoulaye Coulibaly
faire « automatiquement ».


Cliquer sur l'icone d'information 1 du champ Activer le proxy HTTP

Abdoulaye Coulibaly

Transparent puis sur le lien Add a new firewall rule 2 .




Vous êtes redirigé vers une page de création de règle NAT, qui normalement est déjà configurée, cliquer sur le bouton Sauvegarder 1 en bas de page.



A la création de la règle, vous êtes redirigé sur la page qui affiche la liste des règles. Retourner sur la page de configuration du Proxy Web.


On va refaire la même manipulation pour l'inspection SSL, cliquer sur l'icone d'information 1 puis sur le lien Add new firewall rule 2 .




Valider la création de la règle en cliquant sur le bouton Sauvegarder en bas de page.

Les deux règles sont créées 1 . Cliquer sur le bouton Appliquer les changements 2 .


Abdoulaye Coulibaly




Ce n'est pas fini, il faut désactiver la règle par défaut qui autorise tout le trafic vers Internet. Aller sur Pare-feu / Règles / LAN et cliquer sur l'icone vert 1 pour désactiver la désactiver.




On va maintenant créer une règle pour autorisé le trafic DNS, sinon pas de résolution nom, cliquer sur l'icone Ajouter 1 .



Je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de la règle, mais le but, c'est d'autoriser le trafic du LAN vers des serveurs DNS (53/UDP) qui sont sur Internet.



Cliquer ensuite sur Appliquer les changements 1 .



Erreur de confidentialité

Non sécurisé | <https://www.google.fr>




Votre connexion n'est pas privée


Les utilisateurs malveillants essaient peut-être de voler vos informations de www.google.fr (par exemple, les mots de passe, les messages ou les cartes de crédit).

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

[Avancé](#) [Actualiser](#)


Exporter le certificat depuis l'interface Web :





Pour un déploiement à l'échelle d'un parc informatique, le déploiement peut être fait par GPO : [GPO : déployer un certificat](#).

Une fois le certificat installé, la page devrait s'afficher normalement :



Si on affiche le certificat du site Internet, on peut voir que celui-ci a été émis avec l'autorité de certification que l'on a créé dans OPNsense que l'on a défini pour le proxy.

