COLUMNAS

En apartados anteriores vimos cal era la estrutura xeral dunha páxina con BootStrap 5, vimos tamén cales eran os breakpoint establecidos e que, en principio, cada row pode conter ata 12 columnas.

Neste apartado imos a ver como nós podemos establecer o tamaño de cada un dos compoñentes de dita row ou filas e que ademais, podemos establecer distintos tamaños dependendo do tamaño dos tamaños das pantallas dos distintos dispositivos.

Se queremos dar tamaño a cada un dos compoñentes empregaremos as clases vistas previamente, de esta maneira :

•col-X: fará que ese contedor ocupe X/12 columnas en pantallas extra pequenas.

```
<!-- col-6 ocupará xusto a metade en pantallas extra pequenas -->
<div class="col-6">
</div>
```

•col-sm-X: fará que ese contendor ocupe X/12 columnas en pantallas pequenas.

```
<!-- col-sm-4 ocupará un tercio da pantalla en pantallas pequenas -->
<div class="col-sm-4">
</div>
```

E así sucesivamente para col-md-X para pantallas medianas, col-lg-X para pantalla grandes, col-xl-X para pantallas extra grandes e col-xxl-X para pantallas extra extra grandes.

Unha cousa importante que hai que ter en conta é que se establecemos un tamaño para un certo tamaño de pantallas, ese tamaño vai a manterse para pantallas de maior tamaño pero para pantallas menores ese div ocupará toda a pantalla, é dicir se temos:

```
<div class="col-md-6">
</div>
```

Este div ocupará a metade da pantalla para pantallas de 768px (lembrade os breakpoints) ou superiores pero para tamaños menores ocupará todo o ancho da fila que o contén.

Podemos tamén fixar á vez anchos diferentes para distintos tipos de tamaños de pantallas. Para elo engadiremos varias clases a un mesmo elemento, por exemplo:

```
<div class="col-sm-6 col-md-4 col-xl-3">
</div>
```

Neste caso ese div:

- Ocupará toda a fila para pantallas extrapequenas (<576px)
- Ocupará a metade da fila para pantallas entre 576px e 768px
- •Ocupará un tercio da fila para pantallas entre 768px e 992px
- Ocupará un cuarto para pantallas maiores de 992px

Tamén é importante lembrar que se, nun row nos pasamos de 12 columnas ese elemento que provoca que nos pasemos das 12 columnas "pasará" debaixo dos elementos da fila actual ocupando o tamaño establecido.

Así por exemplo se temos a seguinte estrutura:

```
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
    </div>
    <div class="col-md-4">
    </div>
    <div class="col-md-4">
    </div>
    </div>
</div></div>
```

O terceiro div irá abaixo xa que 6+4+4 = 14 que é maior que 12.

TAMAÑO AUTOMÁTICO DAS COLUMNAS

É unha das características de BootStrap que deriva directamente do uso de contedores flex.

Usando elementos nos que non especifiquemos o número de columnas, o espazo que exista na fila vai a distribuírse de maneira uniforme.

•col: Para todo tipo de pantallas

•col-sm : De pantallas pequenas en diante (>=576px)

•col-md : De pantallas medianas en diante (>=768px)

•col-lg: De pantallas grandes en diante (>=992px)

•col-xl: Para pantallas de 1200px en diante

•col-xxl: Para pantallas de 1400px en diante

Vexamos o primeiro exemplo:

Neste caso en caquera tipo de pantallas esos dous elementos repartiranse de igual maneira o ancho do contedor principal.

Debemos de ter coidado porque en caso de que o que conteñan esas partes ocupe mais da metade non se respectará esa proporción. Vexamos este caso cun exemplo:

Se queremos que o reparto equitativo suceda para determinado tamaño de pantallas:

Neste caso todo divídese en 5 partes para pantallas maiores de 768px pero en canto a pantalla é mais pequena que iso, todos os elementos pasarán a ocupar todo o ancho da pantalla.

Este funcionamiento abre a porta a rows (filas) que teñan mais de 12 columnas, por exemplo unha fila con 14 compoñentes:

```
<div class="row">
  <div class="col-md blue"></div>
  <div class="col-md pink"></div>
  <div class="col-md blue"></div>
  <div class="col-md pink"></div>
</div>
```

BootStrap permítenos tambén axustar o tamaño das columnas ao contido das mesmas empregando col-{breakpoint}-auto. Así por exemplo:

IMPORTANTE: Debemos ter moito coidado cando mesturamos tamaños automáticos xunto tamaños definidos polo usuario porque cando non collan as columnas (e pode que non sumen 12) pasarán á seguinte fila e repartiranse o espazo da seguinte fila.

SALTOS DE LIÑA

Se mentres estamos construíndo o noso grid queremos que ter un salto de liña podemos forzalo do seguinte xeito:

```
<div class="w-100"></div>
```

Con esa estrutura aínda que non ocuparamos as 12 columnas do noso grid poderemos pasar á seguinte liña. Deste xeito:

Se nos damos conta isto mesmo poderíase conseguir empregando varias rows (filas). Desta maneira:

De maneira selectiva podemos establecer que ese cambio de liña se produza nun determinado breakpoint dos establecidos por BootStrap.