REDES:

CONFIGURACIÓN DE NFS

[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL]



CONFIGURACIÓN DE NFS

	ÍNDICE	
	Servicio NFS (Net File System)	3
į	Cliente NFS	6
	Utilizar autofs para montar un directorio compartido vía NFS	8
- 1		

CONFIGURACIÓN DE NES

Servicio NFS (Net File System)



NFS es un acrónimo de Network File System (Sistemas de Archivos en Red). Se trata de un protocolo a nivel de aplicación para el compartimiento recursos en red, permitiendo que el sistema operativo cliente los vea como propios.

Viene incluido en todos los sistemas UNIX y la mayoría de distribuciones GNU/Linux.



NFS utiliza las listas de control de acceso (ACL) y DNS para su seguridad. Tenemos que tener especial cuidado en la configuración, ya que **no posee un sistema de seguridad por usuarios**.

Algo común en GNU/Linux es que los servicios, en este caso NFS, se compongan de una serie de Daemons. O sea, en lugar de tener un solo proceso Daemon que contro-le la totalidad del servicio, se tiene una serie de daemons donde cada uno realiza una tarea específica. En el caso de NFS son:

- · autofs: monta automáticamente directorios bajo demanda. O sea, si ingresamos a un directorio configurado con automount, lo va a montar automáticamente. Y lo desmonta luego de unos minutos si ese directorio no fue vuelto a acceder.
- · automountd: este daemont maneja los requests de mount y unmount del servicio autofs.
- · lockd: este daemon se encarga de las operaciones de lock por escritura. O sea, para que un archivo no sea escrito por dos usuarios al mismo tiempo.
- · mountd: este es un RPC que maneja los requests de montado de filesystems remotos. A diferencia de automountd, no es automático. O sea, es para los requests de montados manuales.
- · nfsd: maneja otros requests de parte del cliente nfs.
- · statd: junto con lockd permite recuperarse de caídas.

Para poder usar nfs es necesario que instalemos los siguientes paquetes:

- · nfs-kernel-server, habilita el soporte NFS para nuestro kernel
- · nfs-common, conjunto de herramientas cliente y servidor para el funcionamiento de NFS.
- · autofs, necesario si queremos configurar que algunos de nuestros directorios se monten bajo demanda.

```
# apt-get -y update
# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Levendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes extras:
  libgssglue1 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
Paquetes sugeridos:
  open-iscsi watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libgssglue1 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common nfs-kernel-server
rpcbind
O actualizados, 6 se instalarán, O para eliminar y 33 no actua-
lizados.
Necesito descargar 417 kB de archivos.
Se utilizarán 1.816 kB de espacio de disco adicional después de
esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Una vez instalado, para poder compartir tenemos que editar el archivo /etc/exports, que es donde indicaremos los recursos compartidos, la configuración de la red y los permisos.



Cada recurso ocupa una línea, en la primera parte indicamos la ubicación del recurso; en la segunda, los datos de red (IP y máscara) de los clients (hosts); por último, los permisos otorgados al recurso.

En la carpeta /mnt/datos, tenemos la subcarpeta aula1, que vamos a compartir en sólo lectura, para que los usuarios puedan verlos pero no modificarlos ni crear nuevos.

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may
be exported
                to NFS clients. See exports(5).
#
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
                   hostnamel(rw,sync,no subtree check) hostna-
# /srv/homes
me2(ro,sync,no subtree check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4
               gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no subtree check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no subtree check)
#
/mnt/datos/aula1
                        10.0.0.0/8(ro,no subtree check,sync)
```

En el ejemplo podemos ver las opciones de ejemplo que el servicio trae configuradas por default y en nuestra configuración podemos ver que la primera columna contiene el directorio que vamos a exportar (compartir) y, en la segunda columna, desde que número IP o red y con qué permisos se exporta el directorio, veamos abajo que significa cada parámetro en la configuración:

- · ro/rw: indica que el recurso compartido sera de solo lectura, en otro caso podemos configurarlo con rw para dejarlo en modo escritura.
- · async/sync: Con la opcion sync no se responden a las peticiones antes de que los cambios realizados sean escritos al disco. Con la opción async se permite mejorar el rendimiento y agilizar el funcionamiento global, pero supone un riesgo de corrupción de archivos o del sistema de archivos en casos de caídas del servidor y/o errores de éste.
- · root_squash/no_root_squash/all_squash: root_squash indica que si el cliente se identifica como root tendrá acceso al directorio con privilegios de un usuario anónimo. Si seleccionamos la opción no_root_squash evitaremos esto y tendremos que tener mucho cuidado ya que si se identifica como root, será root dentro del filesystem montado.



Si indicamos all_squash, entonces aplicaremos esto último a todos los usuarios, no sólo root.

· no_subtree_check/subtree_check: subtree_check es la encargada de comprobar que los directorios exportados están en un mismo volumen, no_subtree_check no hace esa comprobación, por lo que la transferencia de la lista de archivos es más rápida.

Solo nos falta levantar el servicio de NFS:

```
# /etc/init.d/nfs-kernel-server start
```

o bien:

```
# systemctl start nfs-kernel-server
```

Cliente NFS

En las máquinas que van a trabajar como clientes tenemos que instalar el paquet nfs-common:

```
# apt-get install nfs-common
```

Luego vamos a comprobar si el directorio en el server esta exportado:

```
# showmount --exports 10.10.3.1
Export list for 10.10.3.1:
/mnt/datos/aula1 *
```



Lo que vemos aquí es que dentro del servidor 10.10.3.1, que es el que configuramos anteriormente, el mismo tiene exportado el recurso /mnt/datos/aula1 para cualquier IP de origen.

Ahora estamos en condiciones de montar el directorio exportado:

- Primero creamos el punto de montaje, en nuestro caso lo vamos a hacer en el directorio /mnt el punto de montaje se llama aula1.
- 02 Luego usamos el comando mount para montar el dispositivo exportado.

```
# cd /mnt
# mkdir aula1
# mount -t nfs 10.10.3.1:/mnt/datos/aula1 /mnt/aula1
```

Los parámetros de mount son:

```
-t: tipo de filesystem en nuestro caso nfs-common
```

Luego tenemos la dirección de red del servidor que exporta y luego el punto de montaje local, el punto de montaje tiene que haber sido creado previamente.

O3 Si dentro del servidor creamos un archivo en el export:

touch /mnt/datos/aula1

Lo veremos dentro de la carpeta que utilizamos como punto de montaje en el cliente:

```
# cd /mnt/aula1
# ls
```

Utilizar autofs para montar un directorio compartido vía NFS



Autofs nos permite montar sistemas de archivos locales y remotos bajo demanda y desmontarlos automáticamente cuando no se usen.

¿Qué quiero decir con bajo demanda? Simplemente que los sistemas de archivos se van a montar cuando el usuario acceda a ellos y se desmontarán después de un tiempo de inactividad.

Supongamos que tenemos un servidor en la máquina con IP 10.10.3.30 que exporta un directorio /mnt/aula1 mediante NFS, y queremos que este directorio se encuentre disponible para las máquinas de nuestra red local tal cual lo hicimos en el punto anterior.

Ahora vamos a dar un paso más, vamos a ver como automontar este directorio en un cliente sin necesidad de hacerlo usando el comando mount.

Primero, instalamos autofs en el cliente:

apt-get install autofs

Este servicio crea el archivo de configuración por defecto llamado auto.master.

Una vez instalado, editamos el archivo /etc/auto.master agregamos la siguiente línea:

/datos /etc/auto.aula1 --timeout=60



Esta línea le informa al servicio que si alguien se posiciona en el directorio /datos, entonces el programa autofs tiene que montar vía nfs el directorio contenido en el archivo auto.aulal.

Ahora creamos el archivo /etc/auto.aula1 con el siguiente contenido:

aula1 -rw,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,tcp 10.10.3.30:/mnt/ aula1

Los parámetros son:

aula1: punto de montaje
-rw,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,tcp: son las opciones de montaje.
10.10.3.30:/mnt/aula1: directorio exportado por el servidor.



De este modo, cuando el usuario acceda a /datos/aula1, se realizará automáticamente el montaje, es importante entender que en el cliente no tienen que existir los puntos de montaje, estos van a crearse en el momento de acceso.

Reiniciamos en el cliente, el autofs:

/etc/init.d/autofs restart

E ingresamos directamente, por ejemplo, listando los archivos:

ls /datos/aula1

Y como podemos observar, el recurso se montó automáticamente, sin necesidad de ejecutar ningún mount:

#mount | grep datos

Conclusiones finales:

