

Anexo V – Tabla de Parámetros

Diciembre 2019 Versión 2.3

# Tablas de parámetros

La mayoría de las llamadas de la API de PIN Pad provisto por Banorte trabajan utilizando mapas de parámetros de entrada y/o de salida. El contenido de este apéndice detalla los posibles valores de parámetros por llamada. Obsérvese que aunque la estructura de datos utilizada para contener tales parámetros es dependiente del lenguaje de programación utilizado, la semántica de los parámetros es la misma. En el capítulo Funciones de la API el usuario encontrará la información técnica específica sobre diferentes lenguajes de programación soportados por la versión actual de la API.

**NOTA:** Se recomienda **no utilizar** acentos ni caracteres especiales en las variables que se envíen al motor de pagos para una mejor interpretación de la información. Ya que los caracteres especiales son eliminados del mensaje para evitar problemas en el procesamiento y compensación de transacción.

Por ejemplo: Comillas ("), coma (,), diagonales (/,\), ampersand (&), porciento (%), pesos(\$), símbolos admiración (!, ¡), barra vertical (|), símbolos de interrogación (?,¿), comilla simple ('), asterisco (\*), guion medio(-), guion bajo(\_), almohadilla o numeral (#) y paréntesis (()).

## Obtención de versión

### Parámetros de salida

Tabla 1. Parámetros de salida en obtener versión.

Parámetro		Computario	
Español	Inglés	Comentario	
VERSION	<b>VERSION</b> Contiene información sob <mark>re l</mark> a versión de la API.		
		Deberá ser una cade <mark>na</mark> de la forma x.yy. <mark>zz,</mark> donde 'x	
		corresponde a la vers <mark>ión</mark> , 'yy' a la subversión, y 'zz' a	
		la construcción.	



# Inicialización de dispositivo (inicializarDispositivo/prepareDevice)

### Parámetros de entrada

Tabla 2. Parámetros de entrada en inicialización de dispositivo.

Parámetro		Comontonio	. Dogueride 2	
Español	Inglés	Comentario	¿Requerido?	
PUERTO	PORT	El nombre del puerto que se vaya a utilizar con el PIN Pad. Ejemplo: COM3	Sí	
VELOCIDAD	BAUD_RATE	La velocidad a utilizar en el puerto. Puede ser cualquier número entero positivo entre 9600 y 115200. Se recomienda usar valores estándar: 9600, 14400, 19200, etc.	Sí	
PARIDAD	PARITY	Paridad a usar en la comunicación con el puerto serial. Valores posibles: N (Sin paridad), E (paridad par), O (paridad impar).	Sí	
BITS_DATOS	DATA_BITS	Número de bits de datos usados en la comunicación con el puerto serial. Valores posibles: 7, 8.	Sí	
BITS_PARO	STOP_BITS	No. de bits de paro usados en la comunicación con el puerto serial. Valores posibles: 1, 2.	Sí	

# Obtención de la información (obtenerInformacion/getInformation)

## Parámetros de salida

Tabla 3. Parámetros de salida en la obtención de la información.

Pará	imetro	Comentario	
Español	Inglés	Comeniano	
NUMERO_SERIE	SERIAL_NUMBER	Número de ser <mark>ie d</mark> el dispositivo.	
VERSION_APLICACION	APPLICATION_VERSION	Versión de la aplicación financiera instalada en el	
		dispositivo.	
IND_OPERATIVO	OPERATIVE_FLAG	Indica si <mark>el d</mark> ispositivo ya cuenta con una clave de	
-		encripta <mark>ción</mark> para operar. Valores posibles:	
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<ul> <li>"0". El dispositivo no tiene llave cargada.</li> </ul>	
		<ul> <li>"1". El dispositivo tiene llave cargada.</li> </ul>	



# Obtención del selector (obtenerSelector/getSelector)

### Parámetros de salida

Tabla 4. Parámetros de salida en la obtención del selector.

	Parámetro	Comentario	
Español	Inglés		
SELECTOR	SELECTOR	Selector proporcionado por el dispositivo necesario para solicitar la llave de encriptación a Banorte cuando no se tiene conexión directa a Banorte desde el punto de venta.	

# Carga de llave con Modo de Operación Procesar Transaccion (actualizarLlaveMaestra/ loadMasterKey)

Tabla 5. Parámetros de entrada para la carga de llaves cuando existe conexión directa a Banorte.

Parámetro		Comentario	. Do avovido 2
Español	Inglés	Comenialio	¿Requerido?
ID_AFILIACION	MERCHANT_ID	El número de afiliación con el que se ejecuta el comando.	Sí
USUARIO	USER	Usuario con el que se ejecuta el comando	Sí
CLAVE_USR	PASSWORD	Clave con la que se ejecuta el comando.	Sí
NUMERO_SERIE	SERIAL_NUMBER	Número de serie del dispositivo al que se le va a hacer la carga de llaves.	Sí
IDIOMA_RESPUE STA	RESPONSE_LANGU AGE	A(2) Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida. Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés	Sí
URL_BANORTE	BANORTE_URL	Enlace de pagos Banorte a donde se realizará la solicitud de la transacción. Liga de Payworks Seguro: <a href="https://via.pagosbanorte.com/InterredesSeguro">https://via.pagosbanorte.com/InterredesSeguro</a> <a href="https://medios.pagosbanorte.com/Interrede">https://medios.pagosbanorte.com/Interrede</a>	Sí
	-	sSeguro	

# Carga de llave Modo de Operación Leer, Enviar y Notificar Transacción (cargarLlaveMaestra/ loadMasterKey)

#### Parámetros de entrada

Tabla 6. Parámetros de entrada para la carga de llaves cuando no existe conexión directa a Banorte.

Parámetro		Comentario	: Pogueride?
Español	Inglés	Comeniano	¿Requerido?
NUMERO_SERIE	SERIAL_NUMBER	Número de serie del dispositivo al que se le va a hacer la carga de llaves.	Sí
LLAVE_MAESTRA	MASTER_KEY	Llave de encriptación proporcionada por Banorte para el dispositivo en específico.	Sí

## Cancelación de carga de llave (cancelarCargaLlave/cancelLoadKey)

#### Parámetros de entrada

Tabla 7. Parámetros de entrada para la cancelación de la carga de llave.

Parámetro		Comentario	¿Requerido?
Español	Inglés	Comenium	Skedneligo:
NUMERO_SERIE	SERIAL_NUMBER	Número de serie del dispositivo al que se le va	Sí
		a cancelar la carga de llaves.	

## Procesamiento de transacciones

Modo de Operación Procesar Transacción (procesarTransaccion/processTransaction)

Tabla 8. Parámetros de entrada en proceso de transacción.

Parámetro		Comentario	. Do au ovido 2
Español	Inglés	Comeniano	¿Requerido?
ID_AFILIACION	MERCHANT_ID	El número de afiliación con la que se	Sí, requerida siempre
		ejecuta la transacció <mark>n.</mark>	para cualquier



			transacción o comando.
USUARIO	USER	Usuario con el que se ejecuta la transacción.	Sí, requerida siempre para cualquier transacción o comando.
CLAVE_USR	PASSWORD	Contraseña del usuario con el que se ejecuta la transacción.	Sí, requerida siempre para cualquier transacción o comando
ID_TERMINAL	TERMINAL_ID	El identificador de punto de venta o terminal sobre la que se ejecuta la transacción	Sí, requerida para todas las transacciones (no para los comandos). El Identificador especificado deberá existir en la base de datos de Payworks, lo cual se hará normalmente al registrar una afiliación.
CMD_TRANS	CMD_TRANS	Indica la transacción o comando que se desea realizar. Posibles valores:  VENTA / AUTH CASHBACK VENTA_FORZADA / FORCED_AUTH PREAUTORIZACION / PREAUTH REAUTORIZACION / REAUTH POSTAUTORIZACION / POSTAUTH DEVOLUCION / REFUND REVERSA / REVERSAL CIERRE_AFILIACION / MCHNT_SETTLEMENT CIERRE_LOTE / GROUP_SETTLEMENT VERIFICACION / VERIFY SUSPENSION / LOCK REACTIVACION / UNLOCK	Sí
MONTO	AMOUNT	Especifica el monto de la transacción. Ejemplo: 147.50	Sí, excepto para comandos, y REVERSA.
MONTO_CASHB ACK	CASHBACK_AM OUNT	Especifica el monto de cashb <mark>ack</mark> . Ejemplo: 150.00	Únicamente para transacciones CASHBACK
PAGO_MOVIL	PAGO_MOVIL	N(1) Permite que se abra el teclado para recibir una tarjeta de forma manual ÚNICAMENTE para tarjetas Pago Móvil.  • 0 = No abre el teclado.  • 1 = Abre el teclado.	Únicamente cuando se desea abrir el teclado para recibir transacciones Pago Móvil.
MODO	MODE	Indica el modo en qu <mark>e s</mark> e ejecutará la transacción. Valores posibles:	Sí



		<ul> <li>Modo Producción: PRD</li> </ul>	
		<ul> <li>Modo de prueba autorizando</li> </ul>	
		siempre: AUT	
		<ul> <li>Modo de prueba declinando</li> </ul>	
		siempre: DEC	
		<ul> <li>Modo de prueba con</li> </ul>	
		autorización aleatoria: RND	
REFERENCIA	REFERENCE	Especifica el no. de referencia entregada	Requerida para las
		por Payworks para una transacción	siguientes
		previamente procesada sobre la que esta	transacciones:
		nueva transacción o comando desea	REAUTORIZACION
		operar.	POSTAUTORIZACION
			DEVOLUCION.
			52.7 525 5.5
			Y para la
			REVERSA o
			VERIFICACION. Si no se
			cuenta con este
			parámetro se debe
			enviar el
			NUMERO_CONTROL
			Y para los siguientes
			comandos:
			SUSPENSION
			REACTIVACION
LOTE	GROUP	AN (130)	Opcional para una
		Identificador asignado por el comercio,	PREAUTORIZACION.
		sirve para agrupar un conjunto de	
		preautorizaciones.	Obligatorio para un
		p. 6 d. 6 . 1. 2 d. 6 . 1. 6 d.	CIERRE_LOTE.
CODIGO_AUT	AUTH_CODE	Número de autorización.	Solamente para la
	0021		venta forza <mark>da</mark>
NUMERO_CONT	CONTROL_NUMB	Referencia única para la transacción	Requerida para cada
ROL	ER	controlada por el cliente.	tr <mark>an</mark> sacción, y la
			VERIFICACION.
			Si se usa, la
			combinación del
			número de afiliación
			con este número de
			control deberá ser
			única por transacción.
REF_CLIENTE1	CUSTOMER_REF1	AN(130)	Opcional para
		Dato para uso exclusivo <mark>del</mark> cliente.	cualquier transacción.
REF_CLIENTE2	CUSTOMER_REF2	AN(130)	Opcional para
	<u> </u>	Dato para uso exclusivo del cliente.	cualquier transacción.
REF_CLIENTE3	CUSTOMER_REF3	AN(130)	Opcional para
	V	Dato para uso exclusivo del cliente.	cualquier transacción.
REF_CLIENTE4	CUSTOMER_REF4	AN(130)	Opcional para
		Dato para uso exclusivo del cliente.	cualquier transacción.



DEE CHENTES	CUSTOMED DEES	A N / 1 20 \	Oppional para
REF_CLIENTE5	CUSTOMER_REF5	AN(130)	Opcional para
		Dato para uso exclusivo del cliente.	cualquier transacción. En este parámetro se
			-
			envía el identificador
			de las alianzas,
			integradores y
			agregadores.
URL_BANORTE	BANROTE_URL	Enlace de Pagos Banorte a donde se	Sí.
		realizará la solicitud de la transacción.	
		Liga de Payworks Seguro:	
		https://via.pagosbanorte.com/Interre	
		<u>desSeguro</u>	
		https://medios.pagosbanorte.com/Int	
		<u>erredes Seguro</u>	
TIEMPO_MAX	TRANS_TIMEOUT	Indica el tiempo máximo en segundos que	No (por defecto 120
		se esperará por respuesta de la	segundos).
		transacción	
DIFERIMIENTO_IN	INITIAL_DEFERME	N(2)	Requerida únicamente
ICIAL	NT	Indica el No. de meses a los que se difiere	para las siguientes
		el pago (compre hoy y pague después). Si	transacciones:
		no hay diferimiento inicial, el valor	VENTA para indicar
		reportado deberá ser 00.	que incluyen
			promoción.
			Si está presente, las
			siguientes variables
			también deben estarlo:
			NUMERO_PAGOS
			TIPO_PLAN
NUMERO_PAGO	PAYMENTS_NUM	N(2)	Requerida únicamente
S	BER	Indica el no. de meses en los que se diluye	para las siguientes
		el pago.	transacciones:
			VENTA para indicar
		Si sólo hay diferimiento inicial, el valor	que in <mark>cluyen</mark>
		reportado deberá ser 00.	p <mark>romoció</mark> n.
			Si está presente, las
			siguientes variables
			también deben estarlo:
			DIFERIMIENTO_INICIAL
			TIPO_PLAN
TIPO_PLAN	PLAN_TYPE	N(2)	Requerida únicamente
		Indica el tipo de plan de la promoción	para las siguientes
		sobre la que se hace la transacción.	transacciones:
		Valores posibles:	VENTA para indicar
		Si hay diferimiento inicial:	que incluyen
		07	promoción.
		Si hay no. de pagos:	Si está presente, las
		03 - sin intereses	siguientes variables
		05 - con intereses	también deben estarlo:
			DIFERIMIENTO_INICIAL



			NUMERO_PAGOS
IDIOMA_RESPUE	RESPONSE_LANG	A(2)	Sí
STA	UAGE	Especifica el idioma en que se devolverán	
		las variables de salida.	
		Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés	
QPS	QPS	N(1)	Sólo para
		Variable enviada para transacciones QPS	transacciones donde
		(Quick Payment Service). Valores posibles:	no se requiera la firma
		<ul> <li>1 – Transacción QPS</li> </ul>	autógrafa del
		<ul> <li>0 – Transacción normal</li> </ul>	tarjetahabiente.

## Parámetros de salida

Tabla 9. Parámetros de salida en proceso de transacción

Parámetro		Comentario
Español	Inglés	Comeniano
ID_AFILIACION	MERCHANT_ID	El número de afiliación sobre la que se ejecuta la transacción.
NUMERO_CONTROL	CONTROL_NUMBER	AN(130) Referencia única para la transacción controlada por el cliente. Entregada para todas las transacciones, sin importar si fueron aprobadas o no. Devuelta tal como el cliente la envía.
REFERENCIA	REFERENCE	Especifica el número de referencia entregada por Payworks para una transacción previamente procesada sobre la que esta nueva transacción o comando desea operar.
FECHA_REQ_CTE	CUST_REQ_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción/comando fue recibida del cliente en horario Payworks. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones y comandos.
FECHA_REQ_AUT	AUTH_REQ_DATE	AN(21) Fecha y hora en que <mark>la t</mark> ransacción fue enviada al autorizador en horario Payworks Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones que se enviaron al autorizador.
FECHA_RSP_AUT	AUTH_RSP_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción/comando fue respondida por el autorizador en horario Payworks. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones para las que se recibió respuesta del autorizador.
FECHA_RSP_CTE	CUST_RSP_DATE	AN(21)



		end a brown a bill to the state of the state
		Fecha y hora en que la transacción/comando fue
		respondida al cliente.
		Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss
		Entregada para todas las transacciones y comandos.
RESULTADO_PAYW	PAYW_RESULT	A(1) Indica el resultado que Payworks reporta del
		proceso de la transacción o comando. Valores
		posibles:
		<ul> <li>A - Aprobada</li> </ul>
		D - Declinada
		R - Rechazada
		<ul> <li>T - Sin respuesta del autorizador.</li> </ul>
		Entregada para todas las transacciones y comandos.
RESULTADO_AUT	AUTH_RESULT	AN(110)
_	_	Código enviado por el autorizador en la respuesta a
		una transacción. Entregada para todas las
		transacciones para las que se recibió respuesta del
		autorizador.
CODIGO_PAYW	PAYW_CODE	AN(8)
CODIGO_I AT II	IAIM_CODE	Indica la razón por la que una transacción o
		comando es rechazado por Payworks. Entregada
		únicamente para transacciones o comandos que
CODICC ALE	AUTU CODE	son rechazados por Payworks.
CODIGO_AUT	AUTH_CODE	AN(110)
		Código de autorización entregado por el autorizador
		para una transacción aprobada. Entregada
		opcionalmente para transacciones aprobadas por el
		Payworks (modo pruebas).
TEXTO	TEXT	AN(1200)
		Texto adicional que proporciona mayor explicación
		sobre el resultado de la transacción. Opcionalmente
		entregada para una transacción o comando.
TARJETAHABIENTE	CARD_HOLDER	AN(150)
		Nombre del tarjetahabiente. Opcionalmente
		entregada por el autorizador para una transacción
		aprobada.
BANCO_EMISOR	ISSUING_BANK	AN(120)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Nombre del banco emiso <mark>r d</mark> e la tarjeta.
		Opcionalmente entregada por el autorizador para
		una transacción aprobada.
MARCA TARJETA	CARD_BRAND	AN(120)
MAKCA_IAKJEIA	CAND_BRAND	Marca de la tarjeta. Opcionalmente entregada por
		el autorizador para una transacción aprobada.
TIDO TABUTTA	CARD TYPE	
TIPO_TARJETA	CARD_TYPE	AN(120)
		Indica si la tarjeta es de débito o crédito.
		Opcionalm <mark>ent</mark> e entregada por el autorizador para
		una transacción aprobada.
NUMERO_TARJETA	CARD_NUMBER	N (16) Nú <mark>me</mark> ro de tarjeta.
FECHA_EXP	CARD_EXP	Fecha d <mark>e e</mark> xpiración de la tarjeta con la que se
		realiza la transacción. El formato es AAMM.



		Si la transacción es manual (Pago Móvil) la fecha de
		expiración es retornada en el formato MMAA.
MODO_ENTRADA	ENTRY_MODE	Indica el modo en el que se procesó la tarjeta. Los
		valores posibles son los siguientes:
		<ul> <li>BANDA/MAGSTRIPE</li> </ul>
		• CHIP
		<ul> <li>MANUAL (Pago Móvil)</li> </ul>
		<ul> <li>CONTACTLESSCHIP</li> </ul>
		<ul> <li>CONTACTLESSBANDA</li> </ul>
DATOS_EMV	EMV_DATA	AN(1200)
		Texto adicional que proporciona mayor explicación
		sobre el resultado de la transacción. Opcionalmente
		entregada por el autorizador para una transacción
		aprobada con tarjeta de chip.
ARQC	ARQC	Devuelto únicamente en transacciones con CHIP. No
-	-	es necesario enviarlo hacia Banorte.
TVR	TVR	Terminal Verification Results (Tag 95).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP
		para imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo
		hacia
		Banorte.
TO!	TO!	
TSI	TSI	Transactions Status Informations (Tag 9B).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP
		para imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo
		hacia
		Banorte.
AID	AID	Application ID (Tag 4F).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP
		para imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo
		hacia
		Banorte.
APN	APN	Application Preferred Name (Tag 9F12).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP
		para imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo
		hacia
		Banorte.
AL	AL	Application Label (Tag 50).
<u>-</u>	- 1 · · ·	Devuelto únicamente en transacciones con CHIP
		para imprimir en e <mark>l tic</mark> ket. No es necesario enviarlo
		hacia
		Banorte.
DECILITADO FAN	EAAV DECILIT	
RESULTADO_EMV	EMV_RESULT	Resultado pr <mark>oce</mark> samiento EMV. Valores posibles:
		A: Aprobado
		• D: <mark>De</mark> clinado.
DECLINADA_CHIP	CHIP_DECLINED	Si el valor <mark>es</mark> igual a 1, indica q <mark>ue p</mark> or reglas de
		prevenci <mark>ón d</mark> e fraudes aplicadas en la validación del
		chip se declina de forma Offline la transacción. Esta



		transacción no deberá ser enviada a procesar a Banorte. Valores posibles:  • 1: Declinada Offline
		Si la transacción fue exitosa no se retornará el parámetro.
TAGS_EMV	EMV_TAGS	Únicamente se retorna cuando es declinado Offline, estos datos se utilizan para imprimir algunos de los EMV Tags en el ticket. Ver Ejemplos Voucher.
TARJETA_REFERIDA	REFERRED_CARD	N (4) Últimos 4 dígitos de la tarjeta implicada en una transacción Referenciada. Entregada únicamente para las siguientes transacciones: DEVOLUCIÓN, POSTAUTORIZACIÓN, REAUTORIZACIÓN, REVERSA.
CAPTURA_NIP	PIN_ENTRY	N (1) Indica si al momento de la transacción se ingresó un PIN para la validación del tarjetahabiente. Valores posibles:  1 = Se ingresó PIN 0 = No se ingresó PIN

Modo de Operación Leer, Enviar y Notificar Transacción

Lectura de tarjeta (leerTarjeta/readCard)

Tabla 10. Parámetros de entrada en lectura de tarjeta.

Parámetro		Como antonio	. Da musuida 2
Español	Inglés	Comentario	¿Requerido?
MONTO	AMOUNT	Especifica el importe de la transacción. Puede ser un número entero o con dos decimales. Ejemplo: 147.50	Sí
PAGO_MOVIL	PAGO_MOVIL	N (1)	No, únicamente si se
		Indicador que permite abrir el teclado para ingresar manualmente una tarjeta Pago Móvil.  • 0 = no abre teclado.	desea abrir el teclado.
		<ul><li>1 = abre teclado.</li></ul>	
TIEMPO_MAX	TRANS_TIMEOUT	Indica el tiempo máximo en segundos que se esperará por respuesta de la transacción.	No (por defecto 120 segundos)

Tabla 11. Parámetros de salida en lectura de tarjeta.

Parámetro		O constants	
Español	Inglés	Comentario	
TARJETAHABIENTE	CARD_HOLDER	Nombre del tarjetahabiente. Alfanumérico de longitud	
	0/D	variable. Retornado únicamente para aquellas tarjetas	
		que sean reconocidas como bancarias.	
NUMERO_TARJETA	CARD_NUMBER	Número de tarjeta leída (16 dígitos). Retornado	
NOMERO_IARSEIA	CARD_NOMBER	únicamente para aquellas tarjetas que sean	
		reconocidas como bancarias.	
FECHA_EXP	CARD_EXP	Fecha de expiración de la tarjeta leída en formato	
FECHA_EXF	CARD_EXF	AAMM.	
		Retornado únicamente para aquellas tarjetas que	
		sean reconocidas como bancarias.	
		sean reconocidas como bancanas.	
		Si la transacción es manual (Dago Móvil) la focha de	
		Si la transacción es manual (Pago Móvil) la fecha de	
000100 000101010	AFOUNITY AART	expiración es retornada en el formato MMAA.	
CODIGO_SEGURIDAD	SECURITY_CODE	CVV2/CVC2/4DBC retornado únicamente en tarjetas	
		Pago Móvil y tarjetas American Express/JCB cuando el	
		modo de entrada es banda magnética.	
MODO_ENTRADA	ENTRY_MODE	Indica el modo en el que se procesó la tarjeta. Los	
		valores posibles son los siguientes:	
		<ul> <li>BANDA/MAGSTRIPE</li> </ul>	
		CHIP	
		<ul> <li>MANUAL (Pago Móvil)</li> </ul>	
		<ul> <li>CONTACTLESSCHIP</li> </ul>	
		<ul> <li>CONTACTLESSBANDA</li> </ul>	
TRACK1	TRACK1	Track 1 de la tarjeta con la que se realiza la	
		transacción.	
TRACK2	TRACK2	Track 2 de la tarjeta con la que se real <mark>iza</mark> la	
-		transacción.	
TAGS_EMV	EMV_TAGS	Devuelto únicamente para lectura de tarjetas de chip.	
IAGO_EMI	LMV_IAGO	Es una secuencia de dígi <mark>tos</mark> hexadecimales de	
		longitud variable. La aplicación del cliente está	
		obligada a enviar este dato a Banorte por el medio	
4000	4000	alterno que utilice.	
ARQC	ARQC	Devuelto únicamente en transacciones con CHIP. No	
		es necesario e <mark>nvi</mark> arlo hacia Banorte.	
DECLINADA_CHIP	CHIP_DECLINED	Si el valor es <mark>ig</mark> ual a 1, indica que por reglas de	
		prevención de fraudes aplicadas en la validación del	
		chip se de <mark>clin</mark> a de forma Offline la transacción. Esta	
		transacción no deberá ser enviada a procesar a	
		Banorte. Valores posibles:	
		1: Declinada Offline	

		Si la validación del chip de la tarjeta fue exitosa no se retornará el parámetro.
		·
AID	AID	Application ID (Tag 4F).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP para
		imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo hacia
		Banorte.
APN	APN	Application Preferred Name (Tag 9F12).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP para
		imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo hacia
		Banorte.
AL	AL	Application Label (Tag 50).
		Devuelto únicamente en transacciones con CHIP para
		imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo hacia
		Banorte.
CAPTURA_NIP	PIN_ENTRY	N (1)
		Indica si al momento de la transacción se ingresó un
		PIN para la validación del tarjetahabiente. Valores
		posibles:
		1 = Se ingresó PIN
		0 = No se ingresó PIN

## Envío de transacciones (enviarTransaccion/sendTransaction)

Tabla 12. Parámetros de entrada en envío de transacciones.

Pará	ámetro	Comentario	. Domusvida 2
Español	Inglés	Comeniano	¿Requerido?
ID_AFILIACION	MERCHANT_ID	El número de afiliación con la que se ejecuta la transacción.	Sí, requerida siempre para cualquier transacción o comando.
USUARIO	USER	Usuario con el que se ejecuta la transacción.	Sí, requerida siempre para cualquier transacción o comando.
CLAVE_USR	PASSWORD	Contraseña del usuario con el <mark>que</mark> se ejecuta la transacción.	Sí, requerida siempre para cualquier transacción o comando.
ID_TERMINAL	TERMINAL_ID	El identificador de punto de venta o terminal sobre la que s <mark>e e</mark> jecuta la transacción.	Requerida para todas las transacciones (no para los comandos). El identificador especificado deberá existir en la base de

			datos de Payworks, lo cual se hará normalmente al registrar una afiliación.
CMD_TRANS	CMD_TRANS	Indica la transacción o comando que se desea realizar. Posibles valores:  • VENTA / AUTH  • CASHBACK  • VENTA_FORZADA / FORCED_AUTH  • PREAUTORIZACION / PREAUTH  • REAUTORIZACION / REAUTH  • POSTAUTORIZACION / POSTAUTH  • DEVOLUCION / REFUND  • REVERSA / REVERSAL  • CIERRE_AFILIACION /  MCHNT_SETTLEMENT  • VERIFICACION / VERIFY  • SUSPENSION / LOCK  • REACTIVACION / UNLOCK	Sí
MONTO	AMOUNT	Especifica el monto de la transacción. Ejemplo: 147.50	Sí, excepto para comandos, y REVERSA
MONTO_CASHB ACK	CASHBACK_AM OUNT	Especifica el monto de cashback. Ejemplo: 150.00	Únicamente para transacciones CASHBACK
PAGO_MOVIL	PAGO_MOVIL	N(1) Permite que se abra el teclado para recibir una tarjeta de forma manual ÚNICAMENTE para tarjetas Pago Móvil.  • 0 = Indica que la transacción no es Pago Móvil.  • 1 = Indica que la transacción es Pago Móvil.	Únicamente cuando se desea abrir el teclado para recibir transacciones Pago Móvil.
MODO_ENTRADA	ENTRY_MODE	Indica el modo en el que se procesó la tarjeta. Los valores posibles son los siguientes:  BANDA/MAGSTRIPE CHIP MANUAL (Pago Móvil) CONTACTLESSCHIP	Sí
MODO	MODE	Indica el modo en que se ejecutará la transacción. Valores posibles:  Modo Producción: PRD  Modo de prueba autorizando siempre: AUT  Modo de prueba declinando siempre: DEC  Modo de prueba con	Sí



		= 10 1 1 1 1	
REFERENCIA	REFERENCE	Especifica el no. de referencia entregada por Payworks para una transacción previamente procesada sobre la que esta nueva transacción o comando desea operar.	Requerida para las siguientes transacciones: REAUTORIZACION POSTAUTORIZACION DEVOLUCION  Y para los siguientes comandos: SUSPENSION REACTIVACION Obligatorio al enviar
			REVERSA o
			VERIFICACION. Si no
			se cuenta con este
			parámetro se deberá
			enviar el
			NUMERO_CONTROL
LOTE	GROUP	AN (130)	Opcional para una
		Identificador asignado por el comercio,	PREAUTORIZACION.
		sirve para agrupar un conjunto de	
		preautorizaciones.	Obligatorio para un
CODICO AUT	AUTU CODE	Niúrea y a da su davirsa siá a	CIERRE_LOTE.
CODIGO_AUT	AUTH_CODE	Número de autorización.	Solamente para la venta forzada.
NUMERO_CONT	CONTROL_NUMB	Referencia única para la transacción	Opcional para
ROL	ER	controlada por el cliente.	cualquier transacción,
			y para el comando VERIFICACION. Si se usa, la
			combinación del
			número de <mark>afiliació</mark> n
			con e <mark>ste</mark> número de
			c <mark>ont</mark> rol deberá ser
	F		c <mark>ont</mark> rol deberá ser única por transacción.
IDIOMA_RESPUE	RESPONSE_LANG	A(2)	c <mark>ont</mark> rol deberá ser
IDIOMA_RESPUE STA	RESPONSE_LANG UAGE	Especifica el idioma en que se devolv <mark>erá</mark> n	c <mark>ont</mark> rol deberá ser única por transacción.
	<del>-</del>	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida.	c <mark>ont</mark> rol deberá ser única por transacción.
STA	UAGE	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida. Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés	c <mark>ont</mark> rol deberá ser única por transacción. Sí
	<del>-</del>	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida.  Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés  AN(130)	control deberá ser única por transacción. Sí
REF_CLIENTE1	UAGE CUSTOMER_REF1	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida. Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés AN(130) Dato para uso exclusivo de <mark>l cli</mark> ente.	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción.
STA	UAGE	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida. Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés AN(130) Dato para uso exclusivo del cliente. AN(130)	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción. Opcional para
REF_CLIENTE1  REF_CLIENTE2	CUSTOMER_REF1 CUSTOMER_REF2	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida.  Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción. Opcional para cualquier transacción.
REF_CLIENTE1	UAGE CUSTOMER_REF1	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida. Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés AN(130) Dato para uso exclusivo del cliente. AN(130)	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción. Opcional para
REF_CLIENTE1  REF_CLIENTE2	CUSTOMER_REF1 CUSTOMER_REF2	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida.  Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.  AN(130)	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción. Opcional para cualquier transacción. Opcional para
REF_CLIENTE1  REF_CLIENTE2  REF_CLIENTE3	CUSTOMER_REF1 CUSTOMER_REF2 CUSTOMER_REF3	Especifica el idioma en que se devolverán las variables de salida.  Valores posibles: ES – Español, EN – Inglés  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.  AN(130)  Dato para uso exclusivo del cliente.	control deberá ser única por transacción. Sí  Opcional para cualquier transacción. Opcional para cualquier transacción. Opcional para cualquier transacción. cualquier transacción.



REF_CLIENTE5	CUSTOMER_REF5	AN(130) Dato para uso exclusivo del cliente.	Opcional para cualquier transacción. En este parámetro se envía el identificador de las alianzas, integradores y agregadores.
URL_BANORTE	BANORTE_URL	Enlace de Pagos Banorte a donde se realizará la solicitud de la transacción. Liga de Payworks Seguro: https://via.pagosbanorte.com/InterredesSeguro https://medios.pagosbanorte.com/InterredesSeguro	Sí.
TRACK1	TRACK1	Track 2 de la tarieta con la que se realiza	Sólo si está presente. Excepto para transacciones manuales.
TRACKZ	TRACK2	Track 2 de la tarjeta con la que se realiza la transacción.	Sí, excepto para transacciones manuales.
NUMERO_TARJET A	CARD_NUMBER	Número de tarjeta leída (16 dígitos).	Únicamente para transacciones con tarjeta Pago Móvil
FECHA_EXP	CARD_EXP	N(4) Fecha de expiración de la tarjeta leída en formato AAMM.	Únicamente para transacciones con tarjeta Pago Móvil
CODIGO_SEGUR IDAD	SECURITY_CODE	N(34) CVV2/CVC2/4DBC de la tarjeta	Únicamente para transacciones de American Express, JCB y manuales (Pago Móvil).
TAGS_EMV	EMV_TAGS	Secuencia de dígitos hexadecimales retornada por el lector de tarjetas cuando ésta es de chip. Deberá enviarse tal como se reciba a Banorte.	Única <mark>me</mark> nte para v <mark>ent</mark> as y preautorizaciones con tarjetas de chip.
DIFERIMIENTO_IN ICIAL	INITIAL_DEFERME NT	N(2) Indica el No. de meses a los que se difiere el pago (compre hoy y pague después). Si no hay diferimiento inicial, el valor reportado deberá ser 00.	Requerida  únicamente para las siguientes transacciones: VENTA para indicar que incluyen promoción. Si está presente, las siguientes variables también deben estarlo: NUMERO_PAGOS



			TIPO_PLAN
NUMERO_PAGO S	PAYMENTS_NUM BER	N(2) Indica el no. de meses en los que se diluye el pago. Si sólo hay diferimiento inicial, el valor reportado deberá ser 00.	Requerida únicamente para las siguientes transacciones: VENTA para indicar que incluyen promoción. Si está presente, las siguientes variables también deben estarlo: DIFERIMIENTO_INICIAL TIPO_PLAN
TIPO_PLAN	PLAN_TYPE	N(2) Indica el tipo de plan de la promoción sobre la que se hace la transacción. Valores posibles: Si hay diferimiento inicial: 07 Si hay no. de pagos: 03 - sin intereses 05 - con intereses	Requerida  únicamente para las siguientes transacciones: VENTA para indicar que incluyen promoción. Si está presente, las siguientes variables también deben estarlo: DIFERIMIENTO_INICIAL NUMERO_PAGOS
QPS	QPS	N(1) Variable enviada para transacciones QPS (Quick Payment Service). Valores posibles:  1 – Transacción QPS  0 – Transacción normal	Solo para transacciones donde no se requiera la firma autógrafa del tarjetahabiente.
CAUSA	CAUSE	Variable que se envía únicamente para generar las reversas por Declinado EMV, cuando se envíe esta variable Payworks reconocerá que la transacción ha fallado por autenticación de chip en el dispositivo y generará correctamente el mensaje de reversa esperado hacia el emisor. Valor fijo que se debe enviar es "17".	Solamente para transacciones en donde se debe generar una REVERSA por falla en autenticación de Chip (Declinado EMV).



Tabla 13. Parámetros de salida en envío de transacciones.

Parámetro		Companylanda	
Español	Inglés	Comentario	
NUMERO_CONTROL	CONTROL_NUMBER	AN(130) Referencia única para la transacción controlada por el cliente. Entregada para todas las transacciones, sin importar si fueron aprobadas o no. Devuelta tal como el cliente la envía.	
REFERENCIA	REFERENCE	Especifica el número de referencia entregada por Payworks para una transacción previamente procesada sobre la que esta nueva transacción o comando desea operar.	
FECHA_REQ_CTE	CUST_REQ_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción/comando fue recibida del cliente en horario Payworks. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones y comandos.	
FECHA_REQ_AUT	AUTH_REQ_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción fue enviada al autorizador en horario Payworks Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones que se enviaron al autorizador.	
FECHA_RSP_AUT	AUTH_RSP_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción/comando fue respondida por el autorizador en horario Payworks. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones para las que se recibió respuesta del autorizador.	
FECHA_RSP_CTE	CUST_RSP_DATE	AN(21) Fecha y hora en que la transacción/comando fue respondida al cliente. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS.sss Entregada para todas las transacciones y comandos.	
RESULTADO_PAYW	PAYW_RESULT	A(1) Indica el resultado que Payworks reporta del proceso de la transacción o comando. Valores posibles:  • A - Aprobada • D - Declinada • R - Rechazada • T - Sin respuesta del autorizador. Entregada para todas las transacciones y comandos.	
RESULTADO_AUT	AUTH_RESULT	AN(110)  Código enviado por el autorizador en la respuesta a  una transacción. Entregada para todas las	

		transacciones para las que se recibió respuesta del
		autorizador.
CODIGO_PAYW	PAYW_CODE	AN(8)
		Indica la razón por la que una transacción o
		comando es rechazado por Payworks. Entregada
		únicamente para transacciones o comandos que
		son rechazados por Payworks.
CODIGO_AUT	AUTH_CODE	AN(110)
		Código de autorización entregado por el autorizador
		para una transacción aprobada. Entregada
		opcionalmente para transacciones aprobadas por el
TEVTO	TEVT	Payworks (modo pruebas).
TEXTO	TEXT	AN(1200)
		Texto adicional que proporciona mayor explicación sobre el resultado de la transacción. Opcionalmente
		entregada para una transacción o comando.
		ennegada para ona nansacción o comando.
		Si se solicitó la llave de encriptación a Banorte, se
		retornará la llave de encriptación que deberá ser
		inyectada en el dispositivo.
BANCO_EMISOR	ISSUING_BANK	AN(120)
		Nombre del banco emisor de la tarjeta.
		Opcionalmente entregada por el autorizador para
		una transacción aprobada.
MARCA_TARJETA	CARD_BRAND	AN(1,.20)
		Marca de la tarjeta. Opcionalmente entregada por
		el autorizador para una transacción aprobada.
TIPO_TARJETA	CARD_TYPE	AN(120)
		Indica si la tarjeta es de débito o crédito.
		Opcionalmente entregada por el autorizador para
		una transacción aprobada.
ID_AFILIACION	MERCHANT_ID	El número de afiliación sobre la que se ejecuta la
		transacción.
DATOS_EMV	EMV_DATA	AN(1200)
		Texto adicional que proporciona mayor explicación
		sobre el resultado de la transacción. Opcionalmente
		entregada por el autoriz <mark>ado</mark> r para una transacción aprobada con tarjet <mark>a de</mark> chip.
TARJETA_REFERIDA	REFERRED CARD	N (4)
IAKJEIA_KEFEKIDA	REFERRED_CARD	N (4) Últimos 4 dígitos d <mark>e la</mark> tarjeta implicada en una
		transacción Referenciada. Entregada únicamente
		para las siguientes transacciones:
		DEVOLUCIÓN, POSTAUTORIZACIÓN,
		REAUTORIZACIÓN, REVERSA.
	V	



## Notificación de resultado (notificarResultado/notifyResult)

Tabla 14. Parámetros de entrada en notificación de resultado.

Parámetro		Company to the	
Español	Inglés	Comentario ¿Requerido?	
RESULTADO	RESULT	Indica el resultado de la transacción.  Valores posibles:  SIN_RESPUESTA (inglés: NO_RESPONSE)  APROBADA (inglés: APPROVED)  DECLINADA (inglés: DECLINED)	Sí
CODIGO_AUT	AUTH_CODE	Especifica el código de autorización recibido para la transacción en caso de que ésta haya sido aprobada. Número de 6 dígitos.	Sólo para transacciones aprobadas
DATOS_EMV	EMV_DATA	Script de Retorno del Banco Emisor. Retornada en algunas ocasiones en la función enviarTransaccion. Ejemplo:  910A2269D6C87518D4D130307110860E04D A9F580903DBE547581DED2F61  No necesita hacer ningún tipo de transformación o reconocimiento de la información recibida: simplemente deberá incluir la secuencia tal como se recibió. En caso de no recibirse el parámetro en enviarTransaccion, debe entenderse que el emisor no está enviando información Full EMV y por tanto este elemento no se incluirá en el mapa de entrada. No es válido pasar espacios en blanco o cadenas vacías para este caso.	Sólo Cuando haya una información Full EMV de parte del emisor.

# <u>Parámetros de salida</u>

Tabla 15. Parámetros de salida en notificar resultado.

Parámetro		Compulario	
Español	Inglés	Comentario	
TVR	TVR	Terminal Verification Results (Tag 95). Devuelto únicamente en transacciones con CHIP para imprimir en el ticket. No es necesario enviarlo hacia Banorte.	
TSI	Transactions Status Informations (Tag 9B).  Devuelto únicamente en transacciones con CHI para imprimir en el ticket. No es necesario enviar hacia Banorte.		
RESULTADO_EMV	EMV_RESULT	Resultado procesamiento EMV. Valores posibles:  A: Aprobado D: Declinado (debe generarse reversa).	

