



Ajustes del tenant y SSO empresarial

Dirigido a: **Administrador de tenant (tenant_admin)** y **administrador del sistema (system_admin)**

Este manual cubre la sección **Ajustes** del panel de administración: el punto central donde se configura el comportamiento del tenant. Desde aquí se accede a las categorías de configuración (memorias, costes, etc.), a la integración de inicio de sesión único empresarial (**SSO**) tanto por OIDC como por SAML 2.0, y a la **tarifa horaria** que alimenta el cálculo de coste humano de los planes.

La mayoría de las acciones de escritura (crear, editar, activar o borrar configuraciones de SSO, guardar la tarifa) requieren el rol **tenant_admin**; cualquier miembro del tenant puede consultar los valores. La edición de la URL base pública de la plataforma está reservada al **system_admin**. El SSO siempre se **añade** al login local con email y contraseña: activarlo no lo sustituye ni lo desactiva.

Contenido

- | | |
|----|------------------------------------|
| 01 | Índice de Ajustes |
| 02 | SSO empresarial con OIDC |
| 03 | Configurar o editar OIDC (diálogo) |
| 04 | SSO empresarial con SAML 2.0 |
| 05 | Configurar o editar SAML (diálogo) |
| 06 | Tarifa horaria del tenant |

1 Índice de Ajustes

Esta es la pantalla de entrada a la configuración del tenant. La plataforma carga dinámicamente un registro de categorías y muestra una **tarjeta por categoría** en una rejilla, cada una con su icono, su nombre en español, una descripción y un indicador (el número de ajustes que contiene, o la etiqueta **página dedicada** si la categoría abre una pantalla propia).

- Categorías típicas: **Memorias** (gestión de la memoria de los agentes) y **Costes** (que enlaza con la tarifa horaria dedicada).
- Al pulsar una tarjeta navegas a la pantalla de esa categoría: si tiene página externa te lleva a ella (por ejemplo la tarifa horaria), y si no, a una pantalla autogenerada en `/admin/settings/`.

Si el registro no se puede cargar, la pantalla muestra un bloque de error en lugar de la rejilla. Es el punto de partida para todas las opciones de este manual.




Figura 08.1 — Índice de Ajustes

2 SSO empresarial con OIDC

Aquí un **tenant_admin** conecta el tenant con un proveedor de identidad mediante **OpenID Connect (OIDC)**. Como hay como mucho una configuración OIDC por tenant, la pantalla gestiona una sola entrada: crear, editar, activar/desactivar o borrar.

Arriba verás la tarjeta **URL base pública de la aplicación**, de la que se deriva la **URL de callback/redirect** que debes registrar en el IdP; puedes copiarla con el botón **Copiar**. Solo el **system_admin** puede editar esa URL base (campo + botón **Guardar**); el resto la ve en modo lectura. Si la base sigue siendo el valor de arranque, aparece un aviso para que pongas tu dominio público real antes de registrar la callback.

Si aún no hay configuración verás un estado vacío con el botón **Configurar OIDC**. Una vez creada, una tarjeta muestra el nombre, los distintivos de estado (**activo/inactivo**) y de secreto (en Vault o cifrado en reposo), el **Issuer**, el **Client ID** y los **scopes**, junto a los botones **Activar/Desactivar**, **editar** (lápiz) y **eliminar** (papelera, con confirmación). También hay un enlace para configurar **SAML** si tu IdP usa ese protocolo.




Figura 08.2 — SSO empresarial con OIDC

3 Configurar o editar OIDC (diálogo)

Al pulsar **Configurar OIDC** (o el lápiz para editar) se abre un diálogo con el formulario. En la parte superior puedes elegir una **Plantilla de proveedor** (Azure AD/Entra, Google, Okta, Auth0, GitHub, GitLab, Apple, Facebook); al seleccionarla se pre-rellenan automáticamente el issuer, los scopes y el mapeo de claims con valores verificados, que luego puedes ajustar a mano.

- Si la plantilla lo requiere, aparecen **parámetros específicos** (por ejemplo el `tenant` de Azure o el `domain` de Okta) que completan el issuer.
- **Nombre visible** (opcional), **Issuer** (sobre el que se consulta `/.well-known/openid-configuration`), **Client ID** y **Client secret**. El secreto se cifra en reposo y nunca se devuelve en claro; al editar, deja el campo vacío para conservar el actual.
- **Scopes** separados por espacios (por defecto `openid email profile`) y una casilla para **activar** el proveedor en el login.

Al crear, el secreto es obligatorio; al editar es opcional. Pulsa **Crear** o **Guardar cambios** para confirmar, o **Cancelar** para descartar. Los errores devueltos por el backend se muestran dentro del diálogo.




Figura 08.3 — Configurar o editar OIDC (diálogo)

4 SSO empresarial con SAML 2.0

Pantalla equivalente a la de OIDC pero para el protocolo **SAML 2.0**. También admite una sola configuración por tenant y se añade junto al login local y al SSO OIDC sin reemplazarlos. Un **tenant_admin** puede crear, editar, activar/desactivar o borrar la configuración.

La tarjeta **Metadatos del SP** muestra los valores globales que debes registrar en tu proveedor de identidad: el **SP Entity ID** y la **URL de ACS** (Assertion Consumer Service), cada uno con su botón **Copiar**. Si la URL de ACS sigue usando la base por defecto, aparece un aviso para que configures la URL pública real antes de registrar el ACS en el IdP.

Si no hay configuración, el estado vacío ofrece el botón **Configurar SAML**. Una vez creada, la tarjeta resume el estado (activo/inactivo), si hay clave del SP, si el AuthnRequest va firmado, y muestra el **IdP Entity ID**, la **SSO URL** y el **formato de NameID**, con los botones **Activar/Desactivar**, editar y eliminar. Hay además un enlace para configurar OIDC en su lugar.




Figura 08.4 — SSO empresarial con SAML 2.0

5 Configurar o editar SAML (diálogo)

El diálogo de SAML empieza por el bloque **Metadatos del IdP (XML)**: puedes pegar el `EntityDescriptor` del proveedor o pulsar **Subir XML** para cargar el archivo, y luego **Extraer datos** para que el sistema rellene automáticamente el Entity ID, la URL de SSO, el certificado y el formato de NameID.

- Campos editables: **Nombre visible** (opcional), **IdP Entity ID**, **URL de SSO del IdP** y **Certificado de firma del IdP (X.509)**, con el que se verifican las aserciones.
- **Formato de NameID** mediante un selector (emailAddress recomendado, persistent, transient o unspecified) y mapeo de atributos opcionales de **email** y **nombre**.
- Bloque del **SP**: certificado público y clave privada en PEM (solo necesarios si firmas el AuthnRequest o cifras aserciones); la clave se cifra en reposo y nunca se devuelve. Al editar, déjala vacía para conservar la actual.
- Casillas de seguridad: firmar el AuthnRequest saliente, exigir aserciones firmadas (recomendado), exigir aserciones cifradas y exigir NameID cifrado, más la casilla para **activar** el proveedor.

Pulsa **Crear** o **Guardar cambios** para confirmar (Entity ID, URL de SSO y certificado del IdP son obligatorios) o **Cancelar** para salir.

The screenshot shows the 'SSO empresarial (SAML 2.0)' configuration page in the Agentic Platform. The left sidebar contains navigation links for 'TRABAJO', 'RECURSOS', 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT', and 'PLATAFORMA'. The 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT' section is expanded, showing 'Guardrails', 'Validación humana', 'Notificaciones', 'Calidad (Evals)', 'Estadísticas', 'Marketplace', 'Settings' (highlighted), 'Usuarios', 'Proveedores LLM', 'Ollama & Embeddings', 'Valores por defecto', 'Modelos & Precios', 'Auth/SSO' (highlighted), 'Backups', and 'Destinos backup'. The main content area is titled 'SSO empresarial (SAML 2.0)' and includes a '+ Configurar SAML' button. Below the title, there is a section for 'Metadatos del SP (este sistema)' with input fields for 'SP Entity ID' (containing 'http://localhost:8001/auth/sso/saml/metadata') and 'ACS URL' (containing 'http://localhost:8001/auth/sso/saml/acs'), each with a 'Copiar' button. A note below these fields states: 'Base pública configurada: http://localhost:8001'. At the bottom, a message reads: 'Este tenant aún no tiene SAML configurado. Pulsa "Configurar SAML" para conectarlo con tu proveedor de identidad.'

Figura 08.5 — Configurar o editar SAML (diálogo)

6 Tarifa horaria del tenant

Esta pantalla define la **tarifa por hora** que el cálculo de coste humano de los planes usa por defecto. Es la categoría de **Costes** con página dedicada a la que se llega desde el índice de Ajustes.

- Campo **Tarifa por hora**: un número (paso 0,01, entre 0 y 10000). Si lo dejas vacío, la plataforma aplica su valor por defecto de **50 EUR/h**.
- Campo **Moneda**: código de tres letras (por defecto **EUR**), que se convierte automáticamente a mayúsculas.

El botón **Guardar** solo se habilita cuando hay cambios respecto al valor almacenado. Al guardar correctamente verás el mensaje **Guardado**; si hay un error de validación o permisos se muestra el mensaje del backend. Cualquier miembro del tenant puede consultar la tarifa, pero solo un **tenant_admin** puede persistirla (en caso contrario el servidor responde 403). Al cambiarla, los desgloses de coste de los planes se recalculan.

The screenshot displays the 'Tarifa horaria del tenant' configuration page. The interface includes a dark sidebar on the left with the 'Agentic Platform' logo and navigation links: TRABAJO, RECURSOS, CONFIGURACIÓN DEL TENANT (expanded), PLATAFORMA, and AYUDA. The 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT' section lists options: Guardrails, Validación humana, Notificaciones, Calidad (Evals), Estadísticas, Marketplace, and Settings (highlighted). The main content area has a top bar with 'Demo Manuales', 'SYSTEM_ADMIN', language toggles 'ES' and 'EN', and a user profile 'Demo Manuales Admin'. The title 'Tarifa horaria del tenant' is accompanied by a description: 'Multiplicador que el cálculo de coste humano (planes) usa por defecto. Si lo dejas vacío, se aplica el valor por defecto de plataforma (50 EUR/h)'. Below this is a 'Configuración' box containing two input fields: 'Tarifa por hora' with the value '50.00' and 'Moneda' with the value 'EUR'. A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration box.

Figura 08.6 — Tarifa horaria del tenant