


sudo hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo # замените на имя устройства
2.3. Проверьте результат:
```bash
hostnamectl
····
<del></del>
## 📵 Шаг 3. Назначение ІР-адресов
3.1. Определите диапазоны ІР-адресов:
* VLAN100 (HQ-SRV): 192.168.100.0/26
* VLAN200 (HQ-CLI): 192.168.200.0/28
* BR-SRV: 192.168.150.0/27
* Управление VLAN999: 192.168.10.0/29
3.2. Назначьте ІР-адреса:
```bash
sudo ip a add 192.168.100.2/26 dev eth0 # пример для HQ-SRV
sudo ip link set eth0 up
····
3.3. Настройте шлюз:
```bash
sudo ip route add default via 192.168.100.1
···



```
```bash
sudo useradd -u 1010 -m -s /bin/bash sshuser
sudo passwd sshuser #введите P@ssw0rd
5.2. Дайте права sudo без пароля:
```bash
echo 'sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' | sudo tee /etc/sudoers.d/sshuser
5.3. На HQ-RTR и BR-RTR создайте пользователя `net_admin`:
```bash
sudo useradd -m net_admin
sudo passwd net_admin # введите P@$$word
5.4. Дайте `net_admin` максимальные права:
```bash
echo 'net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' | sudo tee /etc/sudoers.d/net_admin
## 📶 Шаг 6. VLAN-коммутация на HQ-RTR
6.1. Установите поддержку VLAN (если отсутствует):
```bash
```

```
sudo apt install vlan
6.2. Создайте VLAN-интерфейсы:
```bash
sudo ip link add link eth1 name eth1.100 type vlan id 100
sudo ip link add link eth1 name eth1.200 type vlan id 200
sudo ip link add link eth1 name eth1.999 type vlan id 999
6.3. Включите интерфейсы:
```bash
sudo ip link set eth1.100 up
sudo ip link set eth1.200 up
sudo ip link set eth1.999 up
6.4. Назначьте IP-адреса VLAN-интерфейсам.
## 🥙 Шаг 7. Настройка SSH доступа
7.1. Откройте конфигурацию SSH:
```bash
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

7.2. Внесите изменения:

```
***
Port 2024
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/issue.net
7.3. Добавьте баннер:
```bash
echo "Authorized access only" | sudo tee /etc/issue.net
7.4. Перезапустите SSH:
```bash
sudo systemctl restart sshd
## 📇 Шаг 8. Настройка туннеля GRE
8.1. Ha HQ-RTR:
```bash
sudo ip tunnel add gre1 mode gre remote <IP BR-RTR> local <IP HQ-RTR> ttl 255
sudo ip link set gre1 up
sudo ip addr add 10.0.0.1/30 dev gre1
```

```
```bash
sudo ip tunnel add gre1 mode gre remote <IP HQ-RTR> local <IP BR-RTR> ttl 255
sudo ip link set gre1 up
sudo ip addr add 10.0.0.2/30 dev gre1
## 🖸 Шаг 9. OSPF-маршрутизация
9.1. Установите FRRouting:
```bash
sudo apt install frr frr-pythontools
9.2. Включите OSPF:
```bash
echo 'ospfd=yes' | sudo tee -a /etc/frr/daemons
9.3. Настройте маршрутизацию:
```bash
sudo vtysh
configure terminal
router ospf
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.0/30 area 0
```

8.2. Ha BR-RTR:

```
exit
interface gre1
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 ospfpass
exit
write
...
## O Шаг 10. DHCP сервер (на HQ-RTR)
10.1. Установите DHCP:
```bash
sudo apt install isc-dhcp-server
10.2. B '/etc/dhcp/dhcpd.conf':
subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.240 {
range 192.168.200.10 192.168.200.14;
option routers 192.168.200.1;
option domain-name-servers 192.168.100.2;
option domain-name "au-team.irpo";
}
...
10.3. Убедитесь, что интерфейс включён в `/etc/default/isc-dhcp-server`:
• • • •
```

```
INTERFACESv4="eth0.200"
## 🌐 Шаг 11. DNS-сервер на HQ-SRV
11.1. Установите BIND:
```bash
sudo apt install bind9
11.2. Добавьте зону в `/etc/bind/named.conf.local`:
```bash
zone "au-team.irpo" {
type master;
file "/etc/bind/db.au-team";
};
11.3. Создайте файл зоны:
```bash
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.au-team
11.4. Добавьте записи в файл зоны:
hq-rtr IN A 192.168.100.1
```

