

U-Jagd Handbuch

Spielerhandbuch, Version 1.3.132, Stand 2026-10-01

Inhalt

Schnellstart

1 Brücke

2 Sonar

3 Waffenzentrale

4 Schadensabwehr

5 OPZ / CIC

6 Funk

7 Maschinenraum

8 Helikopterdeck

9 EloKa

Referenzdaten

Schnellstart

Sie führen die U-Jagd-Fregatte F-217 und besetzen neun Stationen. Auftrag: feindliche U-Boote orten, verfolgen, klassifizieren und versenken, ohne das eigene Schiff zu verlieren oder neutrale Schifffahrt zu gefährden.

Dieses Handbuch beschreibt nur, was die Simulation tatsächlich abbildet. Nicht modellierte Funktionen stehen am Ende jedes Stationskapitels.

Auftrag und Siegbedingungen

- **Sieg:** alle zugewiesenen Ziel-U-Boote versenken oder bis zum Zeitlimit überleben (je nach Mission).
- **Niederlage:** eigenes Schiff sinkt, ein ziviles Schiff wird getroffen, das Ziel entkommt mehr als 150 sm von seinem Startpunkt, oder die Zeit läuft bei einem Versenkungsauftrag ab.
- Zeitwarnungen kommen bei 5, 2 und 1 Minute Restzeit: bei einem Versenkungsauftrag als Frist, bei einem Überlebensauftrag (Konvoi) als Zeit, bis der Konvoi in Sicherheit ist.
- Am Missionsende startet R die Mission mit gleichem Seed neu (eine Editor-Mission startet sich selbst neu), M führt ins Hauptmenü. Während der Mission bietet Esc neben Speichern und Beenden auch "Zum Hauptmenü (ohne Speichern)".
- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.

Stationen

Das Schiff ist in neun Stationen gegliedert. Die Tasten 1-9 wählen eine Station; erneutes Drücken der Nummer der aktiven Station blättert ihre Seiten.

1 Brücke	2 Sonar	3 Waffen
4 Schaden	5 OPZ	6 Funk
7 Maschine	8 Helikopter	9 EloKa

Jede Station zeigt nur, was ihre Sensoren und Bediener wissen. Sonarkontakte sind verrauschte Peilungen, bis Ping, TMA, Boje oder Kreuzpeilung eine Entfernung liefern. Keine Station zeigt „die Wahrheit“.

F2 übergibt die aktuelle Station an die Autocrew; F3 zeigt, welche Stationen automatisch laufen. Nutzen Sie das, um sich auf ein oder zwei Stationen zu konzentrieren. Shift+F2 schaltet die Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede Station beider Einheiten, die niemand hält, und die Station auf dem Bildschirm bleibt Ihre. Eine Mission aus der Mehrspieler-Lobby hat sie an, sobald ein Browser teilnimmt oder die uConsole nur Gastgeber ist; allein dort gestartet ist es ein Solospiel mit ausgeschalteter Crew-Hilfe.

Bedienung

Das Spiel läuft mit 1280x720 und ist für Tastatur und Trackball der uConsole ausgelegt. Der Trackball wirkt als Joystick: horizontal steuert er auf der Brücke, vertikal schaltet er sonst die Hauptauswahl der Station. Die uConsole lässt sich auch ganz mit der Maus (oder den Tasten des Trackballs) spielen: Ein Klick auf eine Taste in der Tastenleiste einer Station drückt diese Taste (gedrückt halten hält die Taste, etwa zum Steuern oder für den Maschinentelegrafen), die nummerierten Reiter in der Kopfzeile wechseln die Station, ein Klick auf die Kurs-, Fahrt- oder Tiefenscheibe befiehlt diesen Wert, und eine Zahleneingabe zeigt ein Tastenfeld. Menüzeilen, Dialogzeilen, Speicherplätze und die Hinweise darunter sind ebenfalls anklickbar; das Mauseisen blättert durch Menüs und scrollt die Hilfe, und ein Rechtsklick bricht in Menüs, Dialogen, Eingaben und am Missionsende ab wie Esc. Auf Karten zoomt das Rad, Ziehen

verschiebt und ein Klick heftet einen Tooltip an. Ein Klick tut genau das, was seine Taste tut, mit denselben Prüfungen.

Globale Tasten (alle Stationen):

Taste	Funktion
Tab / Shift+Tab	Nächste / vorherige Station
1 / 2 / 3 / 4	Brücke / Sonar / Waffen / Schaden
5 / 6 / 7 / 8	OPZ / Funk / Maschine / Helikopter
9	Elektronische Kampfführung / ESM
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Bild Auf / Ab	Vorige / nächste Seite der Station (jede Station mit mehreren Seiten)
Strg+Enter	Waffe abfeuern (nur diese Kombination feuert, an jeder Station und auf dem U-Boot)
Pfeiltasten	Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung
+ / -	Telegraph (an jeder Station verfügbar)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
F2	Autocrew der aktuellen Station umschalten
Shift+F2	Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede freie Station beider Einheiten
F3	Autocrew-Übersicht öffnen
0	Wetter- & Sonar-Analyse
F8	Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)
F4	Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
N	Nationen & Einheiten; im Sonar: Notchfilter
S / L	Speichern / Laden (Slots 1-5)
Alt+Enter	Vollbild (alle Stationen)
Q / E oder Mausrad	Kartenzoom nur auf Brücke, Waffen und Helikopter
Drag	Karte verschieben (Brücke, Waffen und Helikopter)
K	Kamera-Follow nur auf sichtbaren Karten (Drag schaltet es aus)
Linksklick	Angeklickte Taste, Reiter, Scheibe oder Zeile
Rechtsklick	Abbrechen wie Esc in Menüs und Eingaben
P	Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)
M R B C D · Enter · Rück	Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü
D	Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew (Leertaste spielt ab, Tab 10×/60×)

Im Remote-Crew-Browser (Commander, F9) werden Stationen mit Schaltflächen bedient; die Tastatur hilft bei der Navigation:


Taste	Funktion
1-9	Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7)
[/]	Vorherige / nächste eigene Station
?	Leitfaden und Stationshilfe öffnen
Pfeiltasten	In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen
Home / End	Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste
+ / - · Q / E	Fokussierte Karte zoomen (Q / E wie auf der uConsole); Pos1 passt die Ansicht ein
Pfeiltasten (Karte)	Fokussierte Karte verschieben
Maus über Karte	Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger
0	Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen
Plotwerkzeug + Klick	Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken
, / .	Kontaktliste (,) oder Stationsbereich (.) ein- oder ausklappen
L	Einsatzprotokoll öffnen oder schließen
Esc	Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück

Die Statuszeile unten zeigt das neueste Ereignis und die wichtigste Telemetrie; F11 blendet das volle Ereignislog und die Telemetrie über der Station ein, ohne sie anzuhalten oder ihr die Tasten zu nehmen. F1 (oder ?) öffnet jederzeit die Hilfe. Sie hat vier Kategorien: globale Tasten, aktuelle Station (Tasten und Standardablauf), Sensoren und Taktik sowie dieses Handbuch. Menüs und Dialoge über einer laufenden Mission (Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Beenden, Nationen, F9, Missionsende) zeigen statt der Station die Nachtszene des Startbildschirms hinter einem Konsolen-Panel; die Mission läuft dahinter weiter.

Unterwasserakustik in fünf Minuten

- **Passives Sonar liefert nur Peilung.** Jeder Kontakt beginnt als Peillinie. Entfernung liefern aktiver Ping, TMA, Sonarbojen oder Kreuzpeilung.
- **Ortung heißt Signal gegen Rauschen.** Es entscheidet die passive Sonargleichung $SE = SL - TL - NL + DI - DT$: Quellpegel des Ziels (lauter = weiter), Übertragungsverlust (Ausbreitung, Absorption, Schicht- und Pfadverluste), Rauschen (eigenes Rauschen plus Wind, Regen und Schiffsverkehr in der Nähe) und Gewinn der Antenne. Ab $SE \geq 0$ dB gilt ein Kontakt als geortet. Wind und Regen wirken am stärksten, wenn Sie langsam und leise fahren; bei hoher Eigenfahrt dominiert das eigene Rauschen.
- **Eigene Fahrt ist eigener Lärm.** Der Eigenlärm steigt von 4 kn bis 31 kn, der Höchstfahrt der Fregatte. Ab 15 kn kavitieren die Schrauben, die Passivreichweite fällt auf etwa ein Drittel.
- **Die Sprungschicht (Thermokline) beugt den Schall.** Die passive Ausbreitung wird als Strahlverfolgung durch das echte Schallgeschwindigkeitsprofil gerechnet: über der Schicht trägt ein Oberflächenkanal den Schall weit, darunter liegt eine einige Meilen breite Schattenzone. In tiefem Wasser ist der Schatten stark; in einigen hundert Metern Wassertiefe füllen Bodenreflexionen und Mehrwege ihn ab etwa 10 sm auf, das Verstecken unter der Schicht wirkt dort vor allem auf kurze Distanz. Ein Ping in die Schattenzone erreicht nur 35 % seiner Reichweite.
- **Meeresboden und Oberfläche zählen.** Fels und Kies reflektieren gut, Schluff und Schlick schlucken; rauher Seegang streut hohe Frequenzen. **Konvergenzzonen** entstehen nur dort, wo das Wasser tief genug ist, damit die Strahlen wieder nach oben umkehren.

- **Baffles:** Eigenlärm ist eine weiche 70-Grad-Keule achteraus der Bugsonaranlage (beim Schleppsonar entlang des Kabels). Sie überdeckt, sie blendet nicht vollständig aus.



Navigationskonventionen

- Entfernungen in Seemeilen (sm), Fahrt in Knoten (kn), Tiefe in Metern, Frequenz in Hz.
- Kurse und Peilungen sind rechtweisende Grad: 000 Nord, im Uhrzeigersinn. Karten sind genordet.
- Das Spiel läuft immer in Echtzeit: eine echte Sekunde ist eine Simulationssekunde. Es gibt weder Zeitraffer noch Pause; auch Menüs, Hilfe, Optionen, Speichern/Laden und ein Fokuswechsel halten die Simulation nicht an.
- Das Schiff dreht höchstens 0,8 Grad pro Sekunde; Fahrtänderungen dauern Minuten. Manöver früh planen.

Die erste Patrouille

1. Hauptmenü: Szenario 1 (Patrouille) mit 1 wählen und mit Enter starten.
2. Brücke (1): nochmals 1 für die Missionsseite, Auftrag und Zeitlimit lesen.
3. Maschine (7): SLOW oder 6-8 kn wählen. Sonar (2): Schleppsonar mit Y ausbringen.
4. Sonar-Seite BROADBAND: nach einer hellen senkrechten Spur suchen; mit den Pfeiltasten wählen und mit Enter verfolgen.
5. Mit C klassifizieren, mit T TMA einschalten, dann auf der Brücke 30-60 Grad drehen und den neuen Schlag einige Minuten halten.
6. Sobald TMA oder Ping eine Entfernung liefern: Kontakt an die OPZ freigeben (G) und als Ziel setzen (M).
7. Waffen (3): Torpedotiefe auf die gepingte Zieltiefe stellen, mit Strg+Enter feuern.
8. Sonar auf anlaufende Torpedos beobachten; kommt einer, FLANK, abdrehen und Nixie ausbringen (V in der Waffenzentrale).

Hauptmenü, Speichern und Optionen

- **Erster Start:** Gibt es noch keine ~/.u-jagd/settings.json, folgt auf den Startbildschirm eine Willkommensseite: „Was möchtest du spielen?“ 1 Fregatte (das Ausbildungsmenü mit Lektion 1 vorgewählt), 2 U-Boot (das Ausbildungsmenü mit Lektion 5, der ersten U-Boot-Lektion, vorgewählt), 3 Remote Crew (öffnet die Mehrspieler-Lobby; Esc dort führt ins Hauptmenü), 4 oder Esc Hauptmenü. Pfeiltasten und Enter wählen ebenfalls. Was Sie auch wählen, die Seite wird in den Einstellungen vermerkt und nicht wieder gezeigt.
- **Menü:** Ein neues Spiel fragt zuerst nach der Seite (1 Fregatte, 2 U-Boot) und listet dann nur deren Szenarien: jede Seite zählt ab 1: 1-4 auf der Fregatte (4 = Zufall mit eigener Schwierigkeit), 1-6 auf dem U-Boot (siehe Referenzkapitel), Esc zurück zur Seitenwahl; W Weltmodus, R neuer Seed, F Vollbild, Enter Start.
- **Wetter und Uhrzeit:** Das Briefing jedes Szenarios (bei 4 nach der Schwierigkeit), der Kampagnenbildschirm vor dem Auslaufen, die Mehrspieler-Lobby und der Dialog „Neues Spiel“ im Browser wählen das Wetter (Zufall, schön, Regen, Sturm, Nebel) und die Uhrzeit (Zufall, Morgengrauen 06:00, Tag 12:00, Abenddämmerung 19:00, Nacht 01:00): Auf/Ab wählt die Zeile, Links/Rechts ändert sie. Zufall behält, was der Seed ergibt. Ein gewähltes Wetter hält die ganze Mission (Seegang schön und Nebel 1, Regen 3, Sturm 5; die See ändert sich nur innerhalb von 0-2, 2-

4 und 5-6; ein Sturm bringt Gewitter mit Blitz, Donner und Sferics), und Wetterfronten ziehen dann keine durch; die Uhr läuft von der gewählten Zeit weiter. Die Wahl gilt bis zum Beenden des Spiels für jede neue Mission, auch für R am Missionsende; sie wird mit der Mission gespeichert, nicht in den Einstellungen.

- **Kurzeinsatz:** An denselben Stellen gibt es eine dritte Zeile, die Länge: volle Mission oder Kurzeinsatz (nicht bei Szenario 4, dessen Zeitlimit eine eigene Einstellung ist). Ein Kurzeinsatz behält sein Ziel, hat aber ein kürzeres Zeitlimit und beginnt näher am Geschehen: Patrouille 30 min, Doppeljagd 60 min, Nuklearer Abfang 45 min, Durchbruch 60 min, Aufklärung 45 min, Geleitzug 35 min, Meerengen-Sperre 45 min, Kampfschwimmer 45 min, Versorgerschutz 45 min. Das erste feindliche U-Boot beginnt 5-8 sm von der Fregatte (Durchbruch 4-6 sm, Aufklärung 10-16 sm) und jedes weitere 8-14 sm; in einer U-Boot-Mission rücken auch das Ziel hinter der Fregatte, Ein- und Ausfahrt der Meerenge, der Anmarsch der Kampfschwimmer und der Platz vor dem Bug des Geleitzugs oder Versorgers näher. Jeder Kurzeinsatz wurde mit KI-gegen-KI-Partien so eingestellt, dass beide Seiten etwa gleich oft gewinnen. Sein Name trägt „(Kurzeinsatz)“, und er wird wie jede Mission gespeichert.
- **Eigene Missionen:** Das Startmenü zeigt nach den Szenarien der gewählten Seite die Zeile „Eigene Missionen“ (0 oder Enter auf der Zeile). Sie öffnet die Missionen des Missionseditors für diese Seite; Enter startet eine. Die Mehrspieler-Lobby bietet sie in ihrer Missionszeile nach den Szenarien an, der Solo-Browser im Dialog „Neues Spiel“ und unter „Eigene Missionen“ in der Gastgeberleiste (siehe Kapitel Referenz).
- **Ausbildung** (Hauptmenü): sechs geführte Lektionen, jede eine kurze Mission mit einem Hinweisbanner, das auf Sie wartet: 1 hören und peilen, 2 Zielbewegungsanalyse, 3 Torpedoangriff, 4 Hubschrauber und Sonarbojen; auf dem U-Boot (für diese beiden spielt die uConsole das U-Boot): 5 horchen und unter die Schicht (die Fregatte hören, als Kampfschiff klassifizieren, die Schicht per BT messen und darunter tauchen), 6 eine jagende Fregatte abschütteln (Seite Bedrohung lesen, mit I ausweichen, leise und tiefer als 100 m gehen, bis zwei Minuten lang kein Ping mehr kommt; die Fregatte pingt alle 45 s, bis Sie ausweichen, danach nur, solange ihre Pings Sie noch finden, und schießt nie). In den Lektionen 1, 2 und 4 ist das U-Boot neutral und greift nie an; Lektion 3 ist ein echter Angriff, der mit dem Versenken endet. Die übrigen Lektionen enden nach dem letzten Schritt als Sieg. R am Ende startet die Lektion neu. Eine gespeicherte Lektion beginnt ihre Hinweise nach dem Laden wieder bei Schritt 1 und überspringt bereits erledigte Schritte. Nach einer Lektion behält die uConsole die gespielte Seite.
- **Kampagne** (Hauptmenü): sechs verkettete Einsätze in dem im Menü gewählten Seegebiet (Welt W und Seed; jeder Einsatz bleibt im selben Sektor). Übertragen werden die übrigen Torpedos (mindestens 2, höchstens 10), noch beschädigte Abteilungen, ein verlorener Hubschrauber und Ihr Ansehen bei der Führung (0-100, Start 50: +15 für einen Sieg, -20 für eine Niederlage, -10 für einen zivilen Verlust, +/-3 je erledigtem oder gescheitertem Auftrag). Nach jedem Einsatz läuft das Schiff in den Hafen: 1 volle Werftliegezeit (4 bis 8 Torpedos je nach Ansehen, alle Reparaturen, ein neuer Hubschrauber, Ansehen -5) oder 2 schnell wieder auslaufen (halbe Nachlieferung, Schäden bleiben an Bord, Ansehen +3); Enter läuft aus. Die Kampagne endet, wenn das Schiff verloren geht, das Ansehen unter 10 fällt oder der sechste Einsatz vorbei ist. Sie liegt in `~/u-jagd/campaign.json`, getrennt von den Spielständen: ein während eines Kampagneneinsatzes gespeicherter Platz lädt als normale Mission; damit er zählt, wird der Einsatz aus dem Kampagnenbildschirm erneut gefahren. N startet eine neue Kampagne (bei laufender Kampagne zweimal).
- **U-Boot-Kampagne** (Hauptmenü, Kampagne, Tab): fünf verkettete U-Boot-Missionen im selben Seegebiet, gespielt auf der U-Boot-Seite: Aufklärung, Durchbruch, Geleitzugangriff, Durchbruch, Geleitzugangriff. Übertragen werden die Torpedos des U-Boots, sein Rumpfschaden (höchstens 60 %) und Ihr Ansehen bei der U-Boot-Führung (0-100, Start 50: +15 für eine gewonnene, -20 für eine verlorene Mission). Nach jeder Mission läuft das U-Boot in seinen Stützpunkt: 1 volle Überholung (volle Torpedobeladung, Rumpf repariert, Ansehen -5) oder 2 schnell wieder auslaufen (die Hälfte von 4 bis 8 Torpedos je nach Ansehen kommt dazu, der Rumpfschaden bleibt, Ansehen +3); Enter läuft aus. Sie endet, wenn das U-Boot verloren geht, das Ansehen unter 10 fällt oder die fünfte Mission vorbei ist, und liegt in `~/u-jagd/boat_campaign.json` neben der Kampagne der Fregatte.
- **Einsatzbuch** (Hauptmenü): jede beendete Mission (nie eine Lektion) der Seite, die die uConsole gespielt hat, mit Datum, Mission, Realismusstufe, Ergebnis, Punkten und Minuten; der Bestwert je Mission und fünf Auszeichnungen je Seite: erster Sieg, ein Schuss ein Treffer (der Gegner mit einer

einzigsten Waffe versenkt), ohne Kratzer (kein Schaden), nie beschossen und Realist (ein Sieg auf der Stufe Realistisch). Die Fregatte trägt ihre Missionspunkte ein; das U-Boot zählt sein Ergebnis (Fregatte versenkt 1500, Geleitzug versenkt 1200, Durchbruch oder Meldung 1000, Entkommen 800, Überleben 600) plus bis zu 500 für ein unbeschädigtes Boot und 100 je übrigem Torpedo, mal dem Faktor der Stufe. Links/Rechts wechseln Fregatte und U-Boot, Esc zurück. Das Endpanel nennt die Punkte, einen neuen Bestwert und neue Auszeichnungen. Das Einsatzbuch ist ~/ .u-jagd/logbook.json (die neuesten 200 Missionen), nie Teil eines Spielstands.

- **Fehler melden** (Hauptmenü): schreibt ~/ .u-jagd/bug-report.txt (Version, Plattform und die neuesten Zeilen aus ~/ .u-jagd/crash.log, Ihr Benutzername aus Pfaden entfernt) und zeigt einen QR-Code, der am Handy ein neues GitHub-Issue mit Version und Plattform öffnet; dort die Datei anhängen. Enter öffnet das Issue mit Log in einem Browser, falls das Gerät einen hat, Esc geht zurück. Nach einem abgestürzten Start wählt das Hauptmenü diesen Eintrag vor und weist darauf hin. Gesendet wird erst, wenn Sie das Issue mit Ihrem eigenen GitHub-Konto abschicken. Das Einstellungsmenü im Browser hat denselben Link.
- **Update-Hinweis** (Startbildschirm und Hauptmenü): Neue Versionen werden nie von selbst installiert. Beim Start fragt das Spiel einmal bei GitHub, ob es ein neueres Release gibt; dann zeigen der Startbildschirm (oben rechts) und das Hauptmenü (links neben den Einträgen) dessen Version, den Eintrag aus dem Änderungsprotokoll in der Spielsprache und nur dann eine Warnung, wenn Spielstände dieser Version (auch die automatische Sicherung) zu alt sind, als dass das neue Release sie auf den aktuellen Stand bringen könnte. U oder ein Klick auf **Jetzt updaten** installiert es: Auf der uConsole schließt das Spiel, das kleine Fenster des Starters zeigt Download und Prüfung, und die neue Version startet; das Windows-Programm lädt die neue Datei im Hintergrund (Fortschritt auf dem Knopf), prüft Größe und SHA-256-Prüfsumme, schließt sich, ersetzt sich selbst und startet die neue Version; jede andere Installation öffnet die Release-Seite. Ohne Netz oder mit U_JAGD_NO_UPDATE=1 erscheint kein Hinweis.
- **S / L: Speichern / Laden** (Plätze 1-5). Spielstände sind exakt und deterministisch: ein geladenes Spiel läuft identisch weiter. Ein Spielstand einer älteren Version (Spielstandformat v38, Version 1.3.98, oder neuer) lädt weiterhin: Er wird beim Laden auf das aktuelle Format gebracht, Plätze und automatische Sicherung gleichermaßen.
- **Autosave:** Eine laufende Mission wird alle 5 Minuten und beim Beenden oder Verlassen ins Hauptmenü nach ~/ .u-jagd/autosave.json gespeichert, neben den fünf Plätzen. Das Hauptmenü beginnt dann mit **Einsatz fortsetzen**, das sie exakt weiterführt; nach einem Absturz ist es der letzte Wiederherstellungspunkt, höchstens eine Minute alt. **Fehlerschutz:** Eine Stationsanzeige, die sich nicht zeichnen lässt, zeigt „Anzeige gestört“, während die Mission weiterläuft; ein Fehler in der Simulation setzt die Mission auf ihren Wiederherstellungspunkt von höchstens einer Minute vorher zurück (eine Kopie im Speicher, die nie einzeln geschrieben wird) und meldet das im Ereignisprotokoll. Browser der Remote Crew bekommen ihre Stationen wie nach dem Laden zurück. Nach wiederholten Fehlern wird die Mission gesichert und das Hauptmenü öffnet mit **Einsatz fortsetzen**. Jeder abgefangene Fehler landet in ~/ .u-jagd/crash.log für einen Fehlerbericht. Eine beendete Mission (Sieg, Niederlage oder Schiff gesunken) und jede neue Mission löschen den Autosave. Der Web-Host (--web-host) speichert nicht automatisch.
- **F10: Optionen** - Sprache, Vollbild, Audio, große Schrift, Tooltips, Bildrate (30 oder 60 FPS; 30 spart Rechenleistung auf der uConsole und ist voreingestellt), Rotlicht (automatisch nachts und bei Alarm, immer an, aus), Ereignislog/Telemetrie als Statuszeile (Standard, mehr Platz für die Station) oder feste Leiste, und die **Realismusstufe** der nächsten Mission: **Einsteiger** (Bedienerassistenz an: automatische Linienbeschriftung, Blattfrequenz- und Katalog-/Senderkandidaten; der Computergegner greift zögerlicher an, wartet auf eine bessere Schusslösung und klassifiziert und startet als Fregatte seinen Hubschrauber 1,5-mal langsamer; Punkte 75 %), **Standard** (voreingestellt: Rohdaten und manuelle Analyse, der kalibrierte Gegner; Punkte 100 %) oder **Realistisch** (keine Assistenz; der Gegner greift entschlossener an, schießt auf eine gröbere Lösung und reagiert als Fregatte 30 % schneller; Punkte 125 %). Die Stufe stimmt nur den Computergegner ab, nie einen Menschen auf der anderen Seite, und eine laufende Mission behält die Stufe, mit der sie begann (die Zeile sagt dann "ab der nächsten Mission"). Das Endpanel zeigt die Stufe mit ihrem Punktefaktor; Spielstände behalten sie. Seite 2 (Bild ab/Tab): welche Seite der uConsole spielt, Fregatte (Standard) oder feindliches U-Boot; nur im Hauptmenü, nie gespeichert. Ein neues Spiel fragt ohnehin zuerst

danach. Auf Seite 2 liegt auch die **Grafikstufe** (Enter/Rechts weiter, Links zurück): **Sparsam** skaliert mit einfachen Pixeln, lässt das Radar-Nachleuchten weg und beruhigt den Menühintergrund, um auf der uConsole Rechenzeit zu sparen; **Normal** (Standard der uConsole) zeigt alle Effekte; **Voll** (Standard unter Windows) glättet zusätzlich Peilstriche, Küste und Plot. In einem Fenster oder Vollbild größer als 1280 x 720 skalieren Normal und Voll das Bild scharf: ganzzahlige Faktoren wiederholen Pixel exakt, andere Größen (etwa 1920 x 1080) wiederholen Pixel bis zum nächsten ganzen Faktor und glätten dann herunter, sodass Schrift und dünne Linien gleichmäßig bleiben. Die Stufe ändert nur das Bild, nie die Simulation oder was eine Station anzeigt. Dazu die **gesprochenen Crew-Meldungen** (standardmäßig aus): die Crew meldet Torpedo im Wasser, neuen Kontakt mit Peilung, Sinkgeräusche, Torpedo los, Treffer, Gefechtsstationen, Seefernaufklärer auf Station und das Missionsende laut, Peilungen Ziffer für Ziffer. Die uConsole spricht über ein installiertes espeak-ng (sudo apt install espeak-ng) und bleibt ohne es stumm; Remote-Crew-Browser haben einen eigenen Schalter unter Einstellungen (Sprachausgabe des Browsers, in dessen Sprache). Spielt die uConsole das U-Boot, meldet stattdessen dessen Crew (siehe Kapitel Referenz).

- **Mehrspieler** (Hauptmenü): die Lobby, in der sich die Besatzung vor einem Einsatz trifft. Sie startet Remote Crew selbst im Crew-Modus und zeigt QR-Code, Adresse und Beitrittscode. Auf dem eigenen Hotspot des uConsole zeigt sie zwei nummerierte Schritte nebeneinander: **1** den WLAN-QR-Code mit WLAN-Name und Passwort (dem Hotspot beitreten), **2** den Seiten-QR-Code mit Adresse und Beitrittscode (die Crew-Seite öffnen). Ein Browser, der bei offener Lobby koppelt, bekommt die erste freie Station der Einheit des uConsole, in dieser Reihenfolge: Fregatte Brücke, Sonar, Waffen, Hubschrauber, OPZ, EloKa, Funk, Maschine, Schadensabwehr; U-Boot Führung, Sonar, Waffen, Mast & ESM, Navigation, Maschine, Funkraum (zuerst die Stationen, die Urteil brauchen; die Routinestationen hält die KI-Crew gut). Die Browser können Einheit und Stationen jederzeit wechseln und drücken **Bereit**; sie sehen die Mission, was der uConsole spielt, und jedes Crewmitglied mit Stationen und Bereit-Häkchen. Am uConsole wählen Auf/Ab eine Zeile und Links/Rechts ändern sie: die Mission, die Einheit des uConsole und die Station, die er zeigt, oder **keine, nur Gastgeber**: Dann spielt der uConsole keine Station, die Browser können jede übernehmen, und die KI besetzt den Rest. **Mission für alle starten** startet einen Countdown von fünf Sekunden, den jeder Browser sieht; dann beginnt die Mission für alle gleichzeitig, und der uConsole öffnet seine gewählte Station. Ist ein Crewmitglied mit Station noch nicht bereit, fragt das erste Enter nach, ein zweites startet trotzdem. Esc bricht einen Countdown ab, sonst geht es zurück ins Hauptmenü, und Remote Crew läuft weiter. Endet eine Mission, die aus der Lobby gestartet wurde, kehren alle mit ihren Stationen in die Lobby zurück; die Bereit-Häkchen beginnen wieder von vorn. Jede Mission aus der Lobby, an der ein Browser teilnimmt (oder mit nur Gastgeber), hat die Crew-Hilfe an (Shift+F2); allein startet sie als Solospiel mit ausgeschalteter Crew-Hilfe. F9 öffnet aus der Lobby die vollständigen Remote-Crew-Einstellungen. Mit --multiplayer gestartet, öffnet das Spiel die Lobby direkt nach dem Startbild.
- F9: Commander / Remote Crew - Browser im LAN können Stationen übernehmen. Die Seite hat einen Schalter, **Mehrspieler**: Enter schaltet ihn auf der ersten lokalen Netzwerkadresse ein oder, wenn die uConsole kein Netz hat, auf ihrem eigenen Hotspot (sofern der Hotspot-Helfer installiert ist; der uConsole-Installer install.sh richtet ihn ein, wenn er kann, und gibt sonst einen Hinweis aus). Der Hotspot behält WLAN-Name und Passwort von einem Start zum nächsten, sodass ein Handy oder PC, das einmal beigetreten ist, sich von selbst wieder verbindet. Auf dem Hotspot zeigt die Seite beide Schritte zusammen: **1** den WLAN-QR-Code mit Name und Passwort, **2** den Seiten-QR-Code mit dem Beitrittscode. **Crew** zeigt die Spieler und ihre Stationen. **Erweiterte Netzwerkeinstellungen** blendet Netzwerkmodus (LAN oder Hotspot), Adresse und Port zur Handwahl ein; sie ändern sich nur bei ausgeschaltetem Mehrspieler. Dort erzeugt, solange Mehrspieler aus ist, **Neues Hotspot-Passwort** ein neues Hotspot-Passwort und behält den Namen; jedes Gerät muss dann mit dem neuen WLAN-QR-Code neu beitreten. Eine freie Station wird sofort mit allen ihren Rechten übernommen (auch Direktfeuer und Sonar-Liveaudio, wo die Station sie hat); eine Station, die ein Crewmitglied hält, wird angefragt, und der Inhaber (er sieht die Anfrage mit den Knöpfen Übergeben / Station behalten) oder der Host kann sie übergeben. Eine Station hat immer alle ihre Rechte; der Host kann jederzeit eine Station entziehen, das SimLog geben oder nehmen (Roster-Taste L) und bis zu zwei Browser zu reinen Beobachtern machen (Roster-Taste O): sie sehen jede Station beider Einheiten, ohne sie zu halten, können nichts befehlen und erhalten das SimLog mit Zeitstrahl zur Nachbesprechung und JSON-Export. Auf einem Windows-PC startet das Programm U-Jagd-Windows.exe mit denselben Kommandozeilenoptionen direkt ins Spiel; ein eigenes Starterfenster gibt es nicht, und **Mehrspieler**

im Hauptmenü (oder --multiplayer, siehe README) öffnet die Lobby mit eingeschalteter Remote Crew. Die Crew-Seiten öffnen in der gespeicherten Sprache des Hosts (F10-Optionen auf der uConsole); der Knopf English/Deutsch in der Statusleiste des Browsers stellt nur diesen Browser um. Die Crew-Seite ist für Chrome oder Chromium (auch Edge) auf einem Desktop-PC gebaut; ein anderer Browser zeigt über dem Kopplungscode einen Hinweis, und eine Seite, die dort nicht starten kann, sagt das, statt endlos zu laden. Nach einem Update des Hosts lädt sich eine offene Browserseite einmal selbst neu und läuft so immer mit dem passenden Web-Client.

Handy-Ausguck und Sehrohr

Ein Handy kann als Ausguck auf der Brücke der Fregatte oder am Sehrohr des besetzten U-Boots Wache gehen. F9 zeigt einen zweiten QR-Code, **Handy-Ausguck**, für die Adresse `https://<Adresse>:<Port+1>/lookout`. Scannen, die Zertifikatswarnung einmal bestätigen, den Wachposten wählen und den daneben angezeigten Kopplungscode eintippen (der Code steht nie im QR-Code). Er darf wie angezeigt eingegeben werden, mit oder ohne Leerzeichen und in jeder Schreibung; verwechselbare Zeichen wie O und 0, l, I und 1 oder S und 5 werden nach der Stelle gelesen. „Falscher Kopplungscode“ heißt genau das und zeigt den Code, den das Spiel bekommen hat; lehnt das Spiel die Adresse selbst ab, sagt die Seite das.

- **Zertifikat:** Das Spiel erzeugt ein eigenes Zertifikat für seine LAN-Adresse (in `~/ .u-jagd/tls/`, erneuert bei neuer Adresse). Das Handy warnt einmal, weil keine Zertifizierungsstelle es signiert hat: am iPhone **Details einblenden**, dann **diese Website besuchen**; in Chrome unter Android **Erweitert**, dann **Weiter**. Nur einer solchen sicheren Seite geben Handys Gyroskop und Mikrofon frei.
- **Umsehen:** **Gyro** antippen und das Handy wie ein Fernglas drehen; zum Hoch- und Runterschauen neigen. Ohne Gyroskop wischen. **Voraus** blickt wieder zum Bug, **Zoom** schaltet die Vergrößerung weiter. Am Sehrohr dreht das Handy das Sehrohr selbst, und **Entfernung** nimmt eine Stadimeter-Entfernung auf das Ziel im Fadenkreuz.
- **Melden:** **Sprechen** antippen und sagen, was zu sehen ist, etwa „Schiff Peilung 040, Entfernung 5 Meilen“, „Flugzeug Steuerbord 30“ oder „Torpedo“ (dann gilt die Blickrichtung als Peilung). Kategorien: Kontakt, Schiff, Kriegsschiff, Handelsschiff, Luftfahrzeug, U-Boot, Torpedo. Oder das Ziel im Bild antippen und die Kategorie wählen.
- **Bestätigung:** Eine Meldung zählt nur, wenn der Ausguck dort wirklich etwas dieser Art hat, höchstens 10° neben der Peilung (und mit Entfernung höchstens 40 % oder 1 sm neben seiner Schätzung). Dann erscheint sie auf der Brücke als Ausguck-Spur und im Ereignislog, und die Crew-Browser sprechen sie. Eine Meldung von nichts wird abgelehnt, und das Handy vibriert zweimal.

Solange ein Handy den Ausguck der Brücke hält, meldet der Ausguck Schiffe, Flugzeuge und Torpedos nicht mehr von selbst: nur was der Spieler meldet, erreicht die Brücke (Land wird weiter automatisch gemeldet). Auf dem U-Boot bleibt das Sehrohrbild beim Angriffsrechner, und die eigenen „in Sicht“-Meldungen der Crew weichen den Meldungen des Handys. Die Spracherkennung nutzt den Sprachdienst des Handy-Browsers (Chrome auf Android, Safari auf dem iPhone mit eingeschalteter Siri- und Diktierfunktion; Firefox und andere Browser auf dem iPhone haben keinen, dort das Ziel antippen). Scheitert sie, nennt die Seite den Grund. Vom Handy-Ausguck wird nichts gespeichert.

1 Brücke

Zweck

Die Brücke führt die Fregatte: Kurs, Fahrt und Position zu Küste, Kontakten und Bedrohungen. Jeder Sensor hängt davon ab, wie das Schiff gefahren wird. Schnell und geradeaus ist laut und blind; langsame, ruhige Schläge mit bewussten Wenden lassen Sonar und TMA arbeiten.

Anzeigen und Instrumente

Die obere Leiste zeigt Station, Mission, Uhrzeit, Fahrt und Kurs; der Kartenkopf zeigt nur den Maßstab (dazu „folgen“, solange K dem eigenen Schiff folgt). Seite 1 (Navigation) zeigt Karte und vier Felder; Seite 2 (nochmals 1) zeigt das Missionsbriefing; Seite 3 ist das Ausguck-Sichtfeld. Das Kartenwasser dunkelt mit der Uhr in drei Stufen ab (Tag, Dämmerung innerhalb einer Stunde um 05:30 und 19:30, Nacht), und Regen oder Sturm schraffiert die Karte mit gestrichelten Diagonalen (ein Sturm zusätzlich mit gelbem Rand); beides ist nur Anzeige, ebenso auf der Browserkarte. Optionen Seite 2 kann Karten- und Plotlinien glätten.

KARTE (genordet)	KURS / RUDER
eigenes Schiff + Kielw.	Kurs 045 > 080
veröffentlichte Tracks	Ruder 15 stb
Peillinien / Fixe	FAHRT / AKUSTIK
Helikopter, Bojen	HALF 10,0 kn
	38% Eigenlärm
	TAKTISCHE LAGE
	Bedrohungen, Senso-
	ren, Mittel, Wetter
Fußzeile: <- -> Kurs Auf/Ab Telegraph U/V direkt	

- Kurs / Ruder:** aktueller Kurs, befohlener Kurs (→), Ruderlage in ganzen Grad und, nur während einer Drehung, der Drehkreis. Unter den Zahlen zeigt eine Ruderskala die Lage von Backbord (links) nach Steuerbord (rechts), und eine Kompassrose zeigt die Kursnadel mit dem befohlenen Kurs als hohle gelbe Marke.
- Fahrt / Akustik:** Telegraphenstufe, Fahrt, Eigenlärm in Prozent und Warnung KAVITATION über 15 kn. Eine Fahrtskala von 0 bis 31 kn zeigt die aktuelle Fahrt als Nadel und die befohlene Fahrt als hohle gelbe Marke. Ab Seegang 4 und 8 kn schlägt der Bug hörbar in die See, jedes Mal, wenn er tiefer als 3,5° eintaucht; weniger Fahrt oder ein Kurs mit der See macht es ruhiger (nur ein Geräusch, die Bewegung selbst rechnet das Seegangsmodell).
- Taktische Lage:** beobachtete Bedrohungen (gehörter Torpedo-Starttransient, HF-Ortungsimpulse oder ein U-Boot, das ein Torpedorohr flutet, ein vom Sonar als Torpedo klassifizierter Kontakt oder ein als möglicher Flugkörper markierter Luftkontakt), Sensorzustand (Radar, TAS), Mittel (Helikopter, Bojen) und Wetter/Tag-Nacht. Neben den Wetterzeilen blickt ein kleines Bild im Stil des Startbilds in den Wind: der Himmel der Stunde mit Sonne, Mond oder Sternen, die Wolken, Regen, Schnee oder Nebel und die auf das Auge zulaufende See, mit einer Windrose (Norden oben, der Pfeil weht mit dem Wind) in der Ecke; die Remote-Crew-Brücke zeigt dasselbe Bild.
- Karte:** synthetische Kartentiefe und Küste, eigenes Schiff, von anderen Stationen veröffentlichte Tracks. Q/E zoomen in festen Stufen (Kartenhöhe 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 und 0,5 sm), das Mausrad stufenlos bis 0,5 sm; das Gitter wird beim Hineinzoomen feiner (bis 0,1 sm). Ziehen verschiebt, K folgt dem eigenen Schiff.

Ausguck-Meldungen

Der Brückenausguck (Augenhöhe 18 m, Fernglas 7x50) meldet seine Sichtungen im Ereignis-Feed als AUSG-Zeilen, zum Beispiel Brücke/Ausguck: Fregatte (Admiral-Gorshkov-Fregatte) in 040°, 3.8 sm. Die Remote-Crew-Brücke zeigt dieselben Meldungen unter „Ausguck-Meldungen“. Brückenseite 3 (Ausguck-Sichtfeld) zeigt die Sichtungen nordorientiert um das eigene Schiff mit der vom Ausguck gemessenen Peilung und Entfernung, nach Art eingefärbt (Oberwasser, U-Boot, Luftfahrzeug, Torpedo) und mit dem Erkannten beschriftet, daneben Sicht, Seegang, Tag/Nacht und die letzten Meldungen; , und . ändern den Radius (2 bis 30 sm). Über den Meldungen zeigt ein Horizontstreifen das Fernglas voraus (90° Sichtfeld, Skala rechtweisender Peilungen, mit der See bewegter Horizont, Licht der Stunde) mit den Umrissen der Ausguck-Sichtungen in gemessener Peilung und Entfernung; es ist derselbe Renderer wie das Sehrohr des U-Boots. Das Bild hat den Stil des Startbilds: tagsüber blauer Himmel, in der Dämmerung ein warmer Horizont, nachts Sterne und der Mond in seiner Phase in seiner Peilung mit seinem Glitzern auf dem Wasser; Wolken, Regen, Schnee und Nebel folgen der Wetterstation, und die Umrisse erscheinen in Stahl mit heller Kante, nachts mit beleuchteten Fenstern. Hat der Ausguck die Klasse eines Schiffs, U-Boots oder Luftfahrzeugs ausgemacht, erscheint es als sein 3D-Modell (das des Analysators), gedreht um den Lagewinkel, den er in 10°-Schritten schätzt, sobald es mindestens 16 Pixel lang ist; vorher, veraltet oder kleiner bleibt es eine flache Silhouette. Das Modell ist der echte Typ, den das Auge sieht (jeder Schiffs-, U-Boot- und Flugzeugtyp hat sein eigenes Modell, siehe Referenzkapitel), sodass sich der Typ auf Sicht bestimmen lässt; die Meldung des Ausgucks nennt nur, was er ausgemacht hat, und nur die Meldung geht an die OPZ. Von der Dämmerung bis zum Morgen und bei Sicht unter 2 sm führen neutrale Handels- und Fischereifahrzeuge ihre Positionslichter (Kriegsschiffe fahren abgeblendet): weiße Topplichter über die vorderen 225° (ab 50 m Länge zwei, das hintere höher, 6 sm), das grüne Steuerbord- oder rote Backbord-Seitenlicht (3 sm), beide, wenn das Schiff genau auf einen zuhält, und das weiße Hecklicht über die 135° achteraus (3 sm; unter 50 m Länge ein Topplicht mit 5 sm und die übrigen mit 2 sm), nie weiter als die Sicht. Fahrzeuge bei der Arbeit führen dazu ihre Rundumlichter: ein Trawler Grün über Weiß (ein Topplicht erst ab 50 m), ein Lotsenfahrzeug Weiß über Rot statt der Topplichter, ein Vermessungsschiff, Kabelleger oder Forschungsschiff als manövrierbehindertes Fahrzeug Rot, Weiß, Rot und ein Minenräumer drei grüne; ein Schlepper ohne Schleppzug zeigt gewöhnliche Lichter. Zivile Flugzeuge zeigen das rote linke und grüne rechte Flügelspitzenlicht und das weiße Hecklicht (3 sm) sowie ihre blitzenden roten Kollisionswarnlichter und weißen Blitzlichter (10 sm); Militärflugzeuge fliegen abgeblendet; die Silhouette zeigt dann mit dem Bug dorthin, wohin die Lichter weisen, und ein beleuchtetes Schiff wird an seinen Lichtern gesichtet, auch wo der dunkle Rumpf es nicht wird (die Klasse braucht weiter die Silhouette). Der Ausguck meldet die Lichter, die er sieht, mit seiner Deutung, zum Beispiel Brücke/Ausguck: Lichter in 040°, 2.8 sm: zwei Topplichter, rotes Seitenlicht; zeigt Backbordseite: beide Seitenlichter heißen, es hält auf uns zu (laut gemeldet), Grün allein seine Steuerbordseite, Rot allein seine Backbordseite, das Hecklicht allein, es läuft ab, und die Rundumlichter seine Arbeit (Fischer, Lotse im Dienst, manövrierbehindert, Minenräumer; Blitzlichter ein Luftfahrzeug). Die Lichter eines Kontakts meldet er erst wieder, wenn sich ihre Aussage ändert, höchstens alle 2 Minuten; die Remote-Crew-Brücke führt diese Meldungen mit den übrigen. Flugzeuge stehen in ihrem wahren Höhenwinkel über der Kimm, berechnet aus Flughöhe und Entfernung abzüglich der Erdkrümmung, und hängen hinter den Wolken im ruhigen Himmel, statt mit dem Seegang zu schwanken; ein hohes, nahes Flugzeug liegt über dem Bildfeld, bis man das Fernglas nach oben neigt. Die Remote-Crew-Brücke zeigt dasselbe Fernglas als Karte („Fernglas des Ausgucks“), geschwenkt nur in diesem Browser mit den Pfeiltasten (2°, 10°) und „Bug“. B nimmt das Fernglas groß über die Karte: ein 16°-Sichtfeld, das wie das Sehrohr des U-Boots mit ← und → statt des Ruders (Umschalt: 20°-Schritte) oder per Klick in das Rundumbild darunter geschwenkt wird; das Rundumbild markiert jede Sichtung in ihrer gemessenen Peilung, der Bug liegt in der Mitte. Darunter stehen die Sichtungen, die der Sichtlinie nächste zuerst. Die kartierte Küste steht im Horizontstreifen und im Fernglas auf dem Horizont, so weit der Ausguck Land sieht (höchstens 20 sm, im Dunst verblassend), und das Rundumbild markiert sie an seinem Fuß; die Karte kennt keine Höhen, die Hügel sind mit 25 bis 70 m angenommen. Solange das Fernglas oben ist, neigen ↑/↓ es um 2° (Umschalt: 10°, von 20° nach unten bis 45° nach oben) statt den Maschinentelegraphen zu bedienen, Q/E zoomen (16°, 8° oder 4° Feld) und die Leertaste schaltet die Stabilisierung, die alle bis auf ein Achtel der Schiffsbewegung herausnimmt; die Zeile unter dem Bild zeigt Neigung und Feld, und die Remote-Crew-Karte hat dieselben Knöpfe für ihren eigenen Browser. Die See folgt dem Wind: gegen die See laufen die Kämme in langen Reihen auf einen zu, mit der See laufen

ihre Rücken davon, quer dazu ziehen kurze Kämme seitlich durchs Bild, und das Schiff stampft in Gegen- oder Mitlaufsee und rollt in Dwarsee. Die Wellen füllen die ganze See in Perspektive, klein und dicht bis zur klaren Kimm, zum Auge hin länger und höher, und jede Reihe bewegt sich mit dem Seegang. Die eigene Fahrt zeigt sich im Wasser: in Fahrt strömen die Reihen voraus auf das Auge zu, achteraus von ihm fort und querab vom Bug zum Heck, schneller mit mehr Fahrt; achteraus läuft das Kielwasser als Band aus glatterem, hellerem Wasser mit Schaum zwischen den beiden Armen der Kelvin-Welle bis zum Horizont, und voraus wirft die Bugwelle ihre Gischt in den unteren Bildrand (das Fernglas nach unten neigen, um das weiße Wasser vom Steven abrollen zu sehen). B erneut führt zur Karte zurück; das Fernglas ist reine Anzeige und wird nicht gespeichert. Ein Kontakt wird beim Näherkommen in bis zu drei Stufen gemeldet, jede Stufe einmal:

- **Gesichtet:** nur die Art des Objekts ist klar (Fahrzeug, Luftfahrzeug, kleines Objekt an der Wasseroberfläche).
- **Klasse:** die Silhouette zeigt die Klasse, zum Beispiel Handelsschiff, Kriegsschiff, Flugzeugträger, Fischereifahrzeug, Speedboot, aufgetauchtes U-Boot, Verkehrsflugzeug oder Militärflugzeug.
- **Typ:** auf kurze Entfernung nennt der Ausguck den Typ: Frachter, Tanker, Passagierschiff, Schlepper, Fregatte, Zerstörer, Korvette oder Kampfflugzeug; Kriegsschiffe und Militärflugzeuge zusätzlich mit ihrem Klassennamen. Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge werden über Namen, AIS oder Transponder identifiziert, nicht mit dem Auge; der Ausguck meldet deshalb nie ihren Namen oder den Flugzeugtyp.

Klasse und Typ brauchen eine feiner aufgelöste Silhouette als die Sichtung (Johnson-Kriterien): an einem klaren Tag wird ein Tanker auf etwa 7 sm klassifiziert und eine Fregatte auf etwa 4 sm identifiziert, ein Speedboot erst innerhalb von 3 sm klassifiziert, und nachts ist der Typ nur auf wenige Kabellängen erkennbar. Nebel, Regen und Seegang verkürzen jede Stufe. Der Ausguck meldet außerdem „Land in Sicht“ mit der Peilung der nächsten Küste und eine Torpedolaufbahn mit Banner. Ein ausgefahrenes Sehrohr oder ein Schnorchelkopf eines getauchten U-Boots zieht eine Schaumfahne, die mit der Fahrt wächst: an einem klaren, ruhigen Tag sieht er die volle Fahne ab 8 kn auf knapp 3 sm, bei 3 kn auf etwa 1,7 sm und einen stehenden Kopf erst auf etwa 1 sm; Seegang und Dunst verkürzen das, nachts sieht er kaum etwas. Gesichtet meldet er einen „Schaumstreifen auf dem Wasser“, auf etwa die halbe Entfernung erkennt er das Sehrohr (mit Banner, als U-Boot in die OPZ). Dasselbe Auge haben die Besatzungen des Helikopters und des Seefernaufklärers (siehe dort). Die Klasse bleibt erhalten, solange er den Kontakt hält. Sie erscheint in den Tooltips von Karte und OPZ als „Ausguck: ...“ und ist nur eine Beobachtung: Sie setzt weder die OPZ-Klassifizierung noch die Zugehörigkeit.

Autopilot-Route

Das Ruder kann einer Route aus bis zu 8 Wegpunkten folgen. Auf der Navigationsseite setzt ein Rechtsklick in die Karte einen Wegpunkt; W startet ein Suchmuster ab Position und Kurs des Schiffs (zuerst ein Zickzack mit 3 sm langen Schlägen 45° beiderseits des Kurses, erneut gedrückt ein wachsendes Quadrat mit Schlägen von 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sm nach rechts drehend, beim dritten Mal wird die Route gelöscht), und Rücktaste löscht sie. Die Karte zeichnet die Route als bernsteinfarbene Linie mit nummerierten Wegpunkten, das Kursfeld zeigt den nächsten mit seinem Abstand. Der Autopilot setzt nur den befohlenen Kurs; die Fahrt bleibt beim Maschinentelegrafen. Ein Wegpunkt gilt innerhalb von 0,3 sm als erreicht, dann steuert das Ruder den nächsten an; nach dem letzten hält das Schiff seinen Kurs. Jeder Ruderbefehl (←/→, C, der Trackball oder ein Kurs aus der Remote Crew) übernimmt und schaltet die Route ab; bei ausgefallener Brücke lässt sich keine Route setzen, und eine laufende wird nicht gesteuert. Der Autopilot plant nach der Karte: Kartentiefe sowie eingezeichnete Felsen und Wracks gegen die Mindesttiefe des Rumpfs (Tiefgang plus Kielreserve) und weitere 2 m Sicherheit, geprüft alle 0,1 sm entlang jeder Strecke und 0,1 sm zu beiden Seiten. Führt die Strecke eines neuen Wegpunkts oder eines Suchmusters durch Flachwasser oder Land, fügt er Umweg-Punkte ein: zuerst einen Ausweichpunkt quer zur Strecke neben der ersten flachen Stelle (der nächste zuerst, Backbord vor Steuerbord); reicht das nicht, findet eine Wegsuche auf der Karte (ein Raster von höchstens 96 Zellen je Seite über einem Gebiet 4, dann 30, dann 80 sm um die Strecke, begradigt zu so wenigen Wendepunkten, wie freie Strecken es erlauben) den Weg durch ein Fahrwasser oder um eine Bucht oder eine lange Küste. Die Route kann dann bis zu 16 Punkte haben; findet er keinen Weg, meldet der Verlauf, welche Strecke von Hand zu steuern

ist. Während der Fahrt schaut der Autopilot einmal pro Sekunde auf der Strecke voraus (zwei Minuten bei der jetzigen Fahrt, mindestens 0,5 sm): Flachwasser dort bekommt einen Umweg zum aktuellen Wegpunkt, sonst schaltet sich die Route ab und das Schiff dreht auf den Gegenkurs. Er plant nach der Karte, nicht nach dem aktuellen Gezeitenstand. Die Route wird gespeichert. Die Remote-Crew-Brücke hat eine Karte „Autopilot-Route“: „Wegpunkte auf der Karte setzen“ lässt einen Klick in freie Karte einen Wegpunkt setzen, Knöpfe starten Zickzack oder Quadratsuche oder löschen die Route.

Tasten

Taste	Funktion
<- / ->	Ruder: Zielkurs ändern
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
C	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)
+ / -	Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)
Karte	Mausrad: Zoom, Maus-Drag: Pan
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
, / .	Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer
B	Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus
↑/↓ · ←/→ · Q/E · Space	Fernglas oben (wie das Sehrohr): ↑/↓ neigen 2° (Umschalt: 10°) statt Maschinentelegraf, ←/→ schwenken 5° (Umschalt: 20°) statt Ruder, Q/E Zoom (16°, 8°, 4° Feld), Leertaste Stabilisierung
G	Gefechtsstationen an/aus
W	Autopilot: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus
Rechtsklick	Autopilot-Wegpunkt auf der Karte setzen
Backspace	Autopilot-Route löschen
Ctrl+B	Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsonar ist 30° beiderseits des Hecks taub)

Auf der Brücke steuert der Trackball das Ruder. C (Kurs) und V (Fahrt) öffnen die direkte Zahleneingabe, wie C/V/D auf dem U-Boot; die Simulation läuft währenddessen weiter. Enter bestätigt, Esc bricht ab.

Standardablauf

1. Missionsseite prüfen (1 zweimal): Auftrag, Zeitlimit, Gebiet.
2. Transit mit FULL, vor dem Suchgebiet auf SLOW oder 4-6 kn gehen.
3. Suche: ruhige Schläge von 3-5 min, dann 30-60 Grad drehen, damit TMA Entfernung gewinnt.
4. Abstand zu Küste und Flachwasser halten; Kartentiefe beachten.
5. Torpedo im Anlauf: FLANK, querab abdrehen, Nixie an der Waffenzentrale.

Gefechtslage:

1. Torpedo gemeldet: sofort FLANK, so drehen, dass die Torpedopeilung achteraus oder querab liegt.
2. Nixie in der Waffenzentrale befehlen (V); weiter drehen, damit der Torpedo zuerst den Täuschkörper sieht.

3. Nach der Abwehr unter 15 kn gehen, damit das Sonar wieder erfasst; mit ausgebrachtem Schleppsonar nie über 20 kn.

Tipps für Profis

- TMA braucht eine echte Änderung der eigenen Geschwindigkeit. Eine Wende um 30-60 Grad mit anschließend mehreren Minuten ruhigem Schlag liefert die beste Entfernungsschätzung. Drehen auf der Stelle hilft nicht.
- Die Drehrate wächst mit der Fahrt (etwa 0,75 Grad/s bei 10 kn, 1,2 bei 16 kn, 1,9 bei 25 kn, 2,3 bei 31 kn), der Drehkreis bleibt deshalb bei etwa 0,4 NM. Ein gestopptes Schiff kann nicht drehen. Fahrtänderungen brauchen Minuten: etwa 90 s bis 90 % von FULL; ein Stopp aus FULL nutzt Umsteuerung der Propellersteigung und dauert etwa 90 s. Ausweichmanöver früh beginnen.
- In einer harten Wende mit Fahrt krängt das Schiff einige Grad nach außen; bei schwerer See dämpfen die Flossenstabilisatoren das Rollen, aber nur mit Fahrt durchs Wasser.
- Im Flachwasser sackt der Rumpf ab (Squat): bei 25 kn wächst der Tiefgang um bis zu 3 m, bei 31 kn um bis zu 4,6 m, wenn das Wasser weniger als etwa fünf Tiefgänge tief ist. Im Flachwasser Fahrt reduzieren.
- Sprint und Drift: mit FULL an eine neue Position, dann auf 4-6 kn gehen und horchen.
- Starke einseitige Flutung bewirkt Krängung und einen stetigen Drehzug; mit Ruder ausgleichen.
- Das Schiff kann nicht auf Land fahren (es wird zurückgeschoben), aber Flachwasser begrenzt die Tauchtiefe des Helikoptersonars (10 m Bodenabstand).
- Die Wassertiefe folgt der Gezeit (halbtägig, etwa 12,4 h, im Flachwasser bis zu einigen Metern). Eine Passage, die bei Hochwasser sicher ist, kann bei Niedrigwasser zur Grundberührung führen; das HQ-Wetterbulletin meldet die aktuelle Gezeit am Schiff.
- Wind treibt das Oberflächenwasser: etwa 3 % der Windgeschwindigkeit, 20 Grad rechts von der Windrichtung, zusätzlich zur ständigen Meeresströmung.

Nicht modelliert

- Keine Zeitraffung und keine Pause. Der Autopilot steuert nur den Kurs, nie die Fahrt; seine Umwege nutzen nur die Karte (keine aktuelle Gezeit, keine anderen Schiffe); seine Wegsuche sieht die Karte in Zellen von mindestens 0,2 sm, ein Fahrwasser schmäler als etwa eine halbe Meile oder ein Weg weiter als 80 sm neben der Strecke wird daher nicht gefunden.
- Keine automatische Torpedoerkennung: der Alarm beruht nur auf gehörten Intercepts oder der Klassifizierung des Sonarbedieners; ein außerhalb der Suchkopfreichweite leise laufender Torpedo kann unangekündigt eintreffen. Der Ausguck meldet nur eine sichtbare Laufbahn.
- Der Ausguck liest weder Schiffsnamen noch Flagge und meldet keine Signalkörper; Lichter deutet er nur wie oben beschrieben, nie Kurs oder Fahrt daraus. Kein Schiff im Spiel ankert, schleppt, fischt mit Schleppfahrt oder ist manövrierunfähig, daher erscheinen Ankerlicht, Schlepplichter und die Lichter eines manövrierunfähigen Fahrzeugs nie.

2 Sonar

Zweck

Die Sonarzentrale ist der Hauptsensor der U-Jagd. Sie horcht passiv mit Bugsonar (HMS), Schleppsonar (TAS) und tiefenveränderlichem Sonar (VDS), analysiert Signaturen in LOFAR und DEMON, schätzt die Zielbewegung per TMA, misst das Schallprofil und sendet auf Befehl einen aktiven Ping. Sie klassifiziert Kontakte und gibt sie an OPZ und Waffenzentrale frei.

Anzeigen und Instrumente

Die Station hat sechs Seiten. Bild Auf/Bild Ab (oder nochmals 2) blättert sie. Der Hörposten rechts zeigt Quelle und Alter der Evidenz, das Array, die Hörpeilung und die Ping-Bereitschaft; ein Schlepp- oder Tiefensonar, das gerade aus- oder einfährt oder noch nicht bereit ist, erscheint auf jeder Seite gelb mit Kabellänge, Stabilität und PAUSE, wenn die Handhabung außerhalb der Grenzen liegt. Die eine Tastenzeile unten zeigt die vier Haupttasten der Seite mit ihren Werten; alle übrigen Tasten stehen in der F1-Hilfe. Auf BREITBAND ist die gelbe Linie die Hörpeilung und die grauen Linien die Grenzen des Hörstrahls; dunkel heißt leise, türkis laut.

Seite	Zeigt	Wofür
BROADBAND	Peilung-Zeit-Wasserfall	Kontakte entdecken und ihrer Peilung folgen
LOFAR	Frequenz-Zeit-Wasserfall, 0-300 Hz	Tonale Linien: Maschinen, Welle, Schraubensignaturen
DEMON	Modulationsspektrum des Horschstrahls	Hypothesen zu Blatt- und Wellenfrequenz
TMA	Lösung für den fokussierten Kontakt	Schätzung von Entfernung, Kurs und Fahrt
UMWELT / FUSION	Schallprofil, Schicht, CZ, Array-Vergleich	TAS-Tiefe wählen, Geisterkontakte erkennen
ACTIVE	Gespeicherte Echos mit Alter und Fehler	Entfernung und Tiefe aus Pings

Die Horchkonsole unter den Detailzeilen ist wie ein Leitstand aufgebaut: Lampen zeigen Ping bereit (gelb, solange ein Ping läuft), Ton und Spitzenwert-Halten, und eine nordorientierte Peilrose zeigt die Horchrichtung (gelb), die toten Winkel achtern (roter Sektor), den eigenen Kurs und jede veröffentlichte Kontaktpeilung. Die Kontaktliste kennzeichnet jeden Kontakt mit einer Lampe und einem Balken für den Störabstand. Der Remote-Crew-Browser zeigt dieselbe Rose neben seinen Wasserfällen.

BROADBAND-Wasserfall

Peilung	000	090	180	270	359
jetzt	. # . :	. # . :	. # . :	. # . :	. # . :
älter	. # . :	. # . :	. # . :	. # . :	. # . :
	+-----+				
	^	^	^		
		wandernder	Eigenlärm (weiche Keule achteraus)		
		Kontakt			
		stehender schwacher Kontakt			

Neueste Daten stehen oben. Eine gerade senkrechte Spur ist ein Kontakt mit stehender Peilung; eine schräge Spur zeigt Peilungswanderung. Die Historie umfasst 20 s Feindaten plus 4 Minuten Langzeithistorie (Shift+H wählt 25/50/100 %). Helligkeit ist relativer Empfangspegel, keine Entfernung.


LOFAR

Die x-Achse ist die Frequenz (0-300 Hz), die Zeit läuft nach unten. Die Klassen sind 1 Hz breit unter 40 Hz, 2 Hz bis 100 Hz und 5 Hz darüber. Alle 0,25 s kommt eine Zeile hinzu; 80 Zeilen bleiben stehen.

- Stehende senkrechte Linien sind **Töne** (Schmalband): Generatoren, Pumpen, Wellenlinien. Mehrere Linien bei ganzzahligen Vielfachen einer Frequenz bilden eine Harmonischenfamilie: den weißen Cursor mit Z/X auf eine Linie setzen (Umschalt: 10-Hz-Schritte) und mit K als Grundton markieren; bernsteinfarbene Hilfslinien zeigen dann 2f, 3f usw. K auf derselben Frequenz löscht ihn.
- Das eigene Schiff erzeugt eine Wellenlinie bei etwa $10 + 1,9 \times \text{eigene Fahrt Hz}$. N blendet sie per Notch aus.
- Leertaste hält Spitzen, damit schwache Töne hervortreten.
- Der Spektrumstreifen über dem Wasserfall schreibt die Frequenz über jede deutliche Linie (zwischen den Klassen interpoliert; mit Leertaste die gehaltene Hüllkurve). Wo sich Werte überdecken würden, behält die stärkere Linie ihre Beschriftung. Der Remote-Crew-Browser beschriftet seine Spektren genauso.
- F wählt das Analyseband: FULL 0-300, LOW 4-80, SHAFT 8-55, MID 20-120 Hz. Strg+Z / Strg+X setzen die untere / obere Bandkante auf den Cursor für jeden Band-, Tief- oder Hochpass; Umschalt+N legt einen zusätzlichen Notch auf die Cursorfrequenz.
- Q wählt die Integrationszeit: 2 s (die FFT des Empfängers), 8, 16 oder 64 s. Längere Integration mittelt aufeinanderfolgende Spektren, sodass ein schwacher stehender Ton aus dem Rauschen tritt; eine wandernde Linie verschmiert dabei. Umschalt+Q öffnet den Nonius: 20 Hz um den Cursor in der nativen 0,5-Hz-Auflösung.
- Die Detailspalte liest den Pegel am Cursor. Automatisch beschriftet der Streifen Linien nur auf der Realismusstufe Einsteiger (F10).

DEMON

DEMON demoduliert die Hüllkurve des Breitbandrauschens im Horchstrahl. Schraubenkavitation ist mit der **Blattfrequenz** moduliert = Wellenfrequenz x Blattzahl.



Die Anzeige zeigt gemessene Modulation, keine Identität. Nach einer Peilungsänderung einige Sekunden horchen, bevor Sie urteilen. Blätter selbst zählen: den Cursor (Z/X, 0,5 Hz) auf die Wellenlinie setzen und K drücken, dann auf die Blattlinie und erneut K; die Spalte zeigt Blätter = Blattfrequenz / Wellenfrequenz (mit der Abweichung von einer ganzen Zahl) und die Wellendrehzahl. Ein drittes K löscht beide Marken. Die **Klassenbibliothek** unter den Marken nennt die drei Katalogklassen, die am besten zu Ihren Marken passen: Wellendrehzahl gegen den Drehzahlbereich der Klasse, Blattzahl gegen ihre Blattzahlen und Ihre LOFAR-Grundlinie (K auf der LOFAR-Seite) gegen ihr Tonalband und ihre Maschinenlinien, jeweils am besten in der Mitte des Bereichs. Mit weniger als zwei Marken ist sie nur ein Hinweis. Der Kontaktanalysator (F8) listet dann den ganzen Katalog nach Passung mit der Passung in Prozent. Die Bibliothek bewertet Ihre Marken, nie den Kontakt selbst, und die Klassifizierung bleibt Ihre Entscheidung; der Sonarraum des U-Boots hat dieselbe Bibliothek. Auf der Realismusstufe Einsteiger (F10) beschriftet das Sonar zusätzlich Modulationslinien, schlägt Drehzahlen für 3-7 Blätter vor und rankt Katalogkandidaten.

TMA, Umwelt und Aktiv

- **TMA** machen Sie selbst. Die Seite zeichnet die Peilungen des gewählten Kontakts über der Zeit. Stellen Sie eine Hypothese auf: Z/X Kurs (Umschalt: 1 Grad), Strg+Z/Strg+X Fahrt, Q/Umschalt+Q Entfernung auf der neuesten Peilung (Strg: 0,2 sm). Die bernsteinfarbene Kurve zeigt die Peilungen, die diese Hypothese vorhersagt, die Punkte am Fuß die Residuen (gemessen minus vorhergesagt). Gute Hypothesen lassen die Residuen um null streuen; ein falscher Kurs, eine falsche Fahrt oder Entfernung hinterlässt einen Trend. Die Spalte zeigt RMS der Residuen, den systematischen Trend nach Mittelung, die Passung und die Beobachtbarkeit. Die Entfernung ist erst nach einer eigenen Kursänderung beobachtbar (mindestens 6 Grad, besser 30-60); ohne sie verweigert K. K übernimmt die Hypothese als TMA-Fix des Kontakts; er wird auf Kurs und Fahrt mitgekoppelt und veraltet nach 120 s, also verfeinern und erneut übernehmen, wenn Peilungen hinzukommen. Verrauschte Peilungen ergeben auch bei guter Passung eine große Entfernungsunsicherheit. Tiefe schätzt TMA nicht. Auf der Realismusstufe Einsteiger (F10) wird ein automatischer Solver-Vorschlag (er braucht mindestens 4 Peilungen über 180 s) als dünne Linie gezeichnet, und Umschalt+K kopiert ihn in die Hypothese. Sonoboje-Peilungen gehen mit der Boje als Beobachter in den Track ein. Umschalt+T wechselt die TMA-Methode: HYPOTHESE (oben), EKELUND (die Entfernung aus den Peilraten zweier eigener Schläge um eine Kursänderung von mindestens 30°, je 90 s; Umschalt+K übernimmt sie in die Hypothese, K nimmt dann wie üblich an) oder DOT-STACK (Residuenzeilen bei 0,6-, 1,0- und 1,6-facher Hypothesenentfernung: die flache Zeile ist die Entfernung, die die Peilungen stützen).
- **UMWELT / FUSION** zeigt den Bathythermographen (E, 60 s Abklingzeit): gemessene Schichttiefe, Schallgeschwindigkeitsprofil und Konvergenzzonen, dazu den Vergleich HMS/TAS. Peilungen innerhalb 5 Grad bestätigen sich; ab 9 Grad Abweichung wird ein möglicher Geisterkontakt markiert. Die Schicht ist nicht fest: Nachmittagssonne macht sie flacher (etwa 8 m), starker Wind mischt sie über Stunden tiefer, und interne Wellen verschieben sie um einige Meter. Den BT nach einigen Stunden oder einem Wetterwechsel wiederholen. Das gemessene Profil ist die echte temperaturabhängige Schallgeschwindigkeit (Mackenzie-Gleichung) und fällt deshalb unterhalb der Schicht ab. Mit der Maus über dem Profil lesen Sie die genaue Tiefe, die dortige Schallgeschwindigkeit und ob die Tiefe über oder unter der Schicht liegt (uConsole und Web). Im Web-Client beschriftet die Grafik zusätzlich Schicht, Meeresgrund und das Schallgeschwindigkeitsminimum. Die Konvergenzzonen darin stammen aus dem gemessenen Profil selbst: aus der Strahlverfolgung dieses Profils über dem kartierten Bodentyp in der Tiefe des Arrays, sie ändern sich also mit Schicht, Tiefe und Boden (keine im Flachwasser).
- **ACTIVE** listet die Echos der letzten 120 s: Peilung, Entfernung und Tiefe (+/-12 m). Ein Ping-Fix veraltet nach 120 s. W wählt den Puls: **CW** (1-s-Ton) misst die Entfernung grob (etwa 0,1-0,3 sm), trennt aber über den Doppler ein bewegtes Ziel vom Nachhall des Meeresbodens; **LFM** (100-Hz-Sweep) misst die Entfernung auf wenige Meter und gewinnt 20 dB gegen Rauschen, ein langsames oder stehendes Ziel bleibt aber im Nachhall. Die Echostärke hängt vom Aspekt (breitseits etwa 15 dB stärker als von vorn) und der Größe des Ziels ab. Felsgrund hallt viel stärker nach als Schlick; kartierte Wracks liefern echte Echos ohne zugehörigen Kontakt ("nicht zugeordnetes Echo").
- **Das Echo hören:** Jede Rückkehr ist hörbar, sobald sie eintrifft, nach ihrer echten Laufzeit hin und zurück (etwa 2,5 s je Seemeile Entfernung), für das Schiffssonar ebenso wie für das Tauchsonar des Helikopters. Ein CW-Echo ist ein weicher Ton auf der Trägerfrequenz, ein LFM-Echo ein kurzer Sweep; maßgeblich ist der Puls, mit dem gepingt wurde. Ein starkes Echo hebt sich deutlich ab, ein schwaches steigt kaum aus dem Nachhallrauschen. Im Remote-Crew-Browser klingt das Echo über den allgemeinen Ton (laut oder leise). Das aktive Ping eines U-Boots kommt umgekehrt nach seiner einfachen Laufzeit an (etwa 1,2 s je Seemeile): Erst dann gibt die Fregatte ihren tiefen Warnton, spielt das Ping selbst und meldet es im Log mit der nach Gehör gemessenen Peilung (ganze Grad, etwa $\pm 2^\circ$ ungenau); eine Entfernung liefert ein fremdes Ping nie. **Richtungshören:** Mit Stereoton (Kopfhörer) kommen Echos, Detonationen und das Ping eines U-Boots aus der Peilung, aus der sie gehört wurden: links für Backbord, rechts für Steuerbord vom Bug des Schiffs aus, mittig recht voraus und achteraus (voraus und achteraus klingen gleich). Das eigene Ping, Starts und Geschützfeuer bleiben mittig. Der uConsole und der Remote-Crew-Browser setzen sie gleich.

Bugsonar, Schleppsonar und VDS

	HMS (Bug)	TAS (Schlepp)	VDS (tiefenveränderlich)
Passivreichweite	1,0 x Basis	1,4 x Basis, minus 3 % je Knoten	1,15 x Basis
Strahlbreite	12 Grad	6 Grad	8 Grad
Peilfehler	+/-6 Grad	+/-2 Grad, links/rechts mehrdeutig	+/-4 Grad, eindeutig
Eigenlärm	voll	35 % des Bugsonars	60 % des Bugsonars
Pingreichweite	1,0 x	0,8 x	1,1 x, aus der Tiefe des Körpers
Handhabung	immer bereit	ausbringen 360 s, einholen 480 s, nur bei 3-12 kn, 30 s Beruhigung	fieren 120 s, hieven 120 s, nur bei 3-15 kn und Seegang bis 5, 20 s Beruhigung

- TAS-Tiefe 20-260 m (U/V in 10-m-Schritten), begrenzt auf 260 m minus 4 m je Knoten eigener Fahrt. Ab 30 m Tiefe und in derselben Schicht wie das Ziel gewinnt es weitere 25 %.
- Über 20 kn mit ausgebrachtem Kabel erleidet das Array einen dauerhaften FAULT.
- Das Array folgt einer Kursänderung mit etwa 45 s Verzögerung; während es nachschwenkt, sind seine Peilungen weniger verlässlich.
- **Toter Winkel (Baffles):** Das Bugsonar (HMS) ist 30° beiderseits des eigenen Hecks taub; ein Boot genau achteraus hört nur das Schleppsonar oder das VDS. Der BREITBAND-Wasserfall markiert die Grenzen des toten Winkels gepunktet. Klären Sie ihn von der Brücke mit Strg+B (zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück) oder mit einer eigenen Kursänderung. Für den Gegner gilt dasselbe: Auch das Rumpfsonar eines U-Boots ist achtern taub, und ein KI-Boot, das sich nach einem Ping dicht im toten Winkel der Fregatte findet, folgt ihr dort, statt zu fliehen.
- VDS (Umschalt+Y fiert oder hievt ihn, Umschalt+B wählt ihn): ein Körper an kurzem Kabel, 20-300 m tief, begrenzt auf 300 m minus 8 m je Knoten. U/V verstellen die Tiefe des jeweils gewählten Arrays. Ab 30 m Tiefe in der Schicht des Ziels gewinnt er dieselben 25 % wie das TAS. Er peilt eindeutig, eine VDS-Peilung löst die TAS-Seite also wie das Bugsonar auf. Ein Ping auf dem VDS sendet aus dem Körper: unter der Sprungschicht trifft der Schattenzonenverlust flache statt tiefe Ziele. Fieren und Hieven pausieren außerhalb 3-15 kn oder über Seegang 5; über 24 kn mit ausgebrachtem Körper geht er verloren (FAULT).

HMS	TAS
Lärmkeule achteraus	Lärmkeule entlang Kabel
^	^
\ Schiff /	Schiff ===== Kabel === Array
\ /	(Keule zeigt zum Schiff)
~~~~  ~~~~ weiche 70-Grad-Keule	

## Tasten

Taste	Funktion
Shift+A	Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)
Umschalt+B	Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS
Y	TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)
Shift+Y	VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)
Bild Auf / Ab	Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE
2	2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten
E	Bathythermograph: lokales Schallprofil messen
W	Aktivpuls CW / LFM
U / V	Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken
R	Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend
<- / ->	Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1
Auf / Ab	Kontakt für TMA und Klassifikation wählen
Eingabe	Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten
J   , / .	Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen
A / B / H	Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören
D	Breitband/gefiltertes Abhören umschalten
I / 0	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Shift+I / Shift+0	Sonar-Anzeigekontrast senken / erhöhen
Ctrl+I / Ctrl+0	Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen
Shift+C	Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln
Shift+H	Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln
F	Frequenzband wählen: breit / tief / mittel
N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
K	Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)
Z / X	LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)
Ctrl+Z / Ctrl+X	Bandpass untere / obere Kante am Cursor
Q	Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s
Shift+Q	LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz
Shift+N	Notch auf der Cursorfrequenz
Shift+F	DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz
Ctrl+F	Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz
X / Shift+X (BB)	Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen
Z / X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenkurs +/- 5 Grad (Umschalt 1 Grad)

Taste	Funktion
Ctrl+Z / Ctrl+X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenfahrt -/+ 1 kn
Q / Shift+Q (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenentfernung -/+ 1 sm (Strg 0,2 sm)
K / Shift+K (TMA)	TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)
Shift+T (TMA)	TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen)
SPACE	LOFAR Peak-Hold ein/aus
T	TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählt Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen
M	Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen

## Standardablauf

1. Langsam fahren (4-8 kn), HMS wählen; TAS bei 3-12 kn ausbringen (Y), VDS bei 3-15 kn unter die Sprungschicht fieren (Shift+Y).
2. BREITBAND nach Peilspuren absuchen; Töne im LOFAR bestätigen (N Notch).
3. Kontakt wählen (Auf/Ab), Fokus halten (Enter), DEMON prüfen.
4. Klassifizieren (C); nach einer Kursänderung eine TMA-Hypothese anpassen (Seite TMA: Z/X, Strg+Z/X, Q) und übernehmen (K).
5. Tiefe oder genaue Entfernung nötig: Ping (Shift+A), dann freigeben (G) und Ziel setzen (M).

Gefechtslage:

1. Ein Transient beim Rohrfluten warnt, dass ein Schuss folgen kann: Bugsonar und Schleppsonar auf die Peilung richten und Gegenmaßnahmen bereithalten. Ein Starttransient, hochfrequente Ortungsimpulse oder ein neuer lauter Breitbandkontakt ohne Tonale mit schnell wandernder Peilung kann ein Torpedo sein. Als Torpedo klassifizieren (C) und die Peilung sofort an die Brücke melden.
2. Fokus auf dem feindlichen U-Boot halten, damit das Draht-Datum des Torpedos frisch bleibt.
3. Nur pingen, wenn die Tiefe für den Schuss fehlt oder der Kontakt verloren geht: das U-Boot hört einen Ping bis 60 sm und weicht aus.

## Tipps für Profis

- Verstärkung (I/O) ändert nur Anzeige und Audio, nicht die Ortung. Schwarzwert (Ctrl+I/Ctrl+O) und Kontrast (Shift+I/Shift+O) heben schwache Spuren hervor; Shift+C wechselt die Phosphorfarbe.
- D oder A/B/H wählen Breitband-, gefiltertes oder Überlagerungs-Abhören. Überlagerung verschiebt das tiefe Band auf etwa 700 Hz, damit tiefe Töne hörbar werden.
- Das Abhör-Audio läuft etwa anderthalb Sekunden hinter der Anzeige (Remote-Crew-Browser etwa zwei Sekunden), damit es auch unter Last nicht aussetzt. Nach dem Schwenken der Abhörpeilung geht der alte Strahl nach dieser Verzögerung in den neuen über; der Ton bricht nicht ab.
- TAS unter die gemessene Schicht legen, um tiefe Ziele zu hören; das HMS für flache Ziele nutzen. Beide Arrays arbeiten parallel.
- Die TMA-Seite zeigt die aus der übernommenen Lösung abgeleitete Annäherungsrate: positiv heißt, das Ziel kommt näher.

- Weichen TAS und HMS um 9 Grad oder mehr ab, den Kontakt als möglichen Geist behandeln (die Anzeige markiert ihn) und durch eine Wende klären.
- Die Schleppantenne ist eine Linie: sie kann eine Peilung nicht von ihrem Spiegelbild zum Kabel unterscheiden. Ein nur auf der TAS gehörter Kontakt wird als "TAS links/rechts mehrdeutig" mit Spiegelpeilung markiert und speist keine TMA; die Anzeige zeigt die von Ihnen gewählte Seite (Standard Steuerbord). 20 Grad drehen und beide Spuren beobachten: die echte bleibt stetig, die Geisterspur springt (der Status lautet dann "Wende gefahren - Spuren vergleichen"). Auf der Breitband- oder Fusionsseite zeigt X die andere Seite, Umschalt+X bestätigt die angezeigte; nichts wird für Sie entschieden. Eine falsch bestätigte Seite bleibt gespiegelt (die TMA-Residuen zeigen es; X öffnet die Wahl wieder). Eine Peilung des Rumpfsanars löst die Seite durch Messung auf. Peilungen zu den Kabelenden (Endfire) sind zudem ungenauer als querab.
- Umschalt+F wählt das DEMON-Trägerband (200-800, 400-1400 oder 1000-2000 Hz): das Band suchen, in dem das Kavitationsrauschen am stärksten ist. Strg+F stellt den Überlagerungsversatz (400/700/1000/1200 Hz) zum Abhören tiefer Töne ein.
- Im Kontaktanalysator (F8) ordnet Enter bei gewähltem Kontakt das angezeigte Katalogprofil diesem Kontakt zu, Umschalt+Enter löscht die Zuordnung. Die Zuordnung ist Ihr Vermerk: sie erscheint in der Kontaktliste, wird gespeichert und ändert nie die Klassifizierung oder die Waffensperren des Kontakts.
- Ein Kontakt geht 120 s nach der letzten Ortung verloren. Schwache Kontakte weiter verfolgen oder per Ping wieder erfassen.
- Wracks liefern echte Echos ohne Doppler. Ein U-Boot, das still neben einem kartierten Wrack auf Grund liegt, versteckt sich vor einem CW-Ping in dessen Echo (750 m Entfernungszelle); ein LFM-Ping löst etwa 8 m auf und kann U-Boot und Wrack trennen. Jedes Wrack, das der Gegner erreichen konnte, ist verdächtig.
- Der Bathythermograph (E) misst bis zum Grund, höchstens 1500 m. Erst nach einer Messung zeigt die Wetter- & Sonar-Analyse (0) die Schicht, die Schattenzone darunter und einen SOFAR-Kanal.
- Das Sonar benennt nie einen Torpedo oder ein U-Boot. Es meldet, was es hört: einen mechanischen Starttransient (hörbar bis 35 NM), hochfrequente Ortungsimpulse (etwa 6 NM) oder den kurzen Transienten eines U-Boots, das ein Torpedorohr flutet und die Mündungsklappe öffnet (eine Warnung, dass ein Schuss folgen kann: bis 8 NM, langsames, leises Fluten nur bis 1,5 NM; beides schrumpft mit Eigenlärm, Seegang und Sonarschaden) als Peilung, die der Brückenalarm 60 s hält, und Sinkgeräusche, wenn ein Rumpf sinkt. Das OPZ-Symbol eines Sonarkontakts folgt allein Ihrer Klassifizierung; ein unklassifizierter Kontakt bleibt unbekannt.

## Nicht modelliert

- T schaltet den Löser hinter der Trainingshilfe um; der automatische Löser schreibt nie selbst einen Fix.
- Keine wählbare Split-Window-Normalisierung (TPSW); stattdessen Verstärkung, Schwarzwert und Kontrast nutzen.
- Der tote Winkel blendet nur das passive Horchen; ein aktiver Ping des Bugsonars erfasst weiter den ganzen Kreis.

## 3 Waffenzentrale

### Zweck

Die Waffenzentrale macht aus einem Sonarkontakt eine Feuerlösung. Sie startet die drahtgelenkten Torpedos und das eigene ASROC der Fregatte, wirft Wasserbomben, verwaltet die Zuladung des Helikopters (Bojen, Leichttorpedos), bringt den geschleppten Täuschkörper Nixie aus und gibt das Flak-Geschütz frei.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 (Ziel) zeigt die Karte mit dem gewählten Kontakt, die Torpedotiefe und die Bereitschaftszeile der Feuerleitung. Seite 2 (Bestände) listet Rohre, Nachladezeiten, Torpedovorrat, Nixie-Zustand, Helikopter-Zuladung und die Torpedo-Einstellzeile: gewählter Typ mit Restvorrat, Suchmuster, Sucheraktivierungspunkt und Salvengröße.

Die Bereitschaftszeile wird von oben nach unten geprüft; die erste fehlgeschlagene Prüfung wird angezeigt:

```
BLOCKIERT: KEIN ZIEL           Kontakt wählen oder übernehmen (M)
BLOCKIERT: ZUGEHÖRIGKEIT ... als FREUND/NEUTRAL markiert
BLOCKIERT: KEINE ENTFERNUNG    ROE STD braucht Ping/TMA/Boje
BLOCKIERT: NICHT KLASSIFIZIERT als U-Boot/Kampfschiff (Sonar C)
BLOCKIERT: KEINE TORPEDOS / KEIN ROHR BEREIT / SALVENLIMIT
BLOCKIERT: WAFFENZENTRALE GESTOERT
FEUER FREI                    -> Strg+Enter
```

Torpedolauf von oben:

```
Fregatte ==Draht==> . . . . /\ /\ /\ ( Datum )
                    Marschlauf  Schlangen-  Sucher an
                    zum Datum   suche       innerhalb 1,2 sm
                    (Draht-Update +/-15 Grad -> steuert nächsten
                    alle 0,5 s)           Kandidaten an
```

- Zwei Torpedotypen teilen sich die zwei Rohre (60 s Nachladen). Mk1: 45 kn, 12 sm, drahtgelenkt. Mk2: 55 kn, aber nur 8 sm. Der Szenariovorrat (Standard 6) ist 2:1 auf Mk1 und Mk2 verteilt; W wählt den Typ, und hält kein Rohr ihn, entlädt ein Rohr und lädt ihn nach (60 s).
- Suchmuster (X): die Schlange (+/-15° um den Datumskurs, Standard), ein Kreis von 0,4 sm um den Aktivierungspunkt oder eine Helix, die sich von 0,15 sm um 0,15 sm je Umlauf bis 1 sm öffnet. Das Muster läuft erst, wenn der Sucher aktiv ist und noch nicht erfasst hat.
- Sucheraktivierungspunkt ( , / . ): 0,6 bis 3,0 sm vor dem Datum in Schritten von 0,2 sm (Standard 1,2 sm). Frühe Aktivierung findet ein Ziel, das sich vom Datum entfernt hat; späte Aktivierung hält die Waffe länger still.
- Salve (Y): ein Torpedo oder zwei im Fächer von +/-8° mit eigenen, um das Schiff gedrehten Datums; ein Fächer braucht zwei geladene Rohre des gewählten Typs und zählt gegen die Doktringrenze.
- Voreingestellte Tiefe 10-300 m (Standard 60 m): ↑/↓ halten oder nach T eintippen, wie auf dem U-Boot. Falsche Tiefe bedeutet Fehlschuss: Tiefe aus dem Ping nehmen, nicht aus der TMA.
- Der Draht aktualisiert das Datum aus der beobachteten Kontaktposition. Ohne Updates wird er nach 3 s STALE und nach 12 s BROKEN; der Torpedo läuft dann zum letzten Datum weiter.
- Der Sucher steuert den nächsten Kandidaten an: das kann ein Täuschkörper, ein Wal oder ein Handelsschiff sein. Ein ziviler Treffer beendet die Mission.
- Salvendoktrin SHOOT-LOOK-SHOOT: höchstens 2 eigene Torpedos gleichzeitig im Wasser.

- ASROC (A): 4 Schuss pro Mission. Die Rakete fliegt mit 500 kn zur beobachteten Position des Ziels (1 bis 10 sm, aktuelle Entfernung nötig) und setzt dort den Leichttorpedo des Helikopters auf der voreingestellten Tiefe ab. Es gelten dieselben Zielprüfungen wie beim Torpedo, und es zählt gegen die Doktringrenze.
- Wasserbomben (Z): 20 pro Mission, geworfen als Muster aus 5 (drei im Kielwasser 20, 80 und 140 m achteraus, zwei 70 m querab geworfen), danach 45 s Nachladen der Ablaufbahn. Das Schiff muss mindestens 10 kn laufen. Die Bomben sinken mit 3,5 m/s bis zur voreingestellten Tiefe (15-300 m) oder zum Grund; jede 90-kg-Ladung ist bis etwa 25 m tödlich und beschädigt noch bis etwa 100 m. U-Boote innerhalb von 5 sm hören die Detonation und weichen aus.
- U-Jagd-Raketenwerfer (R, Typ RBU/Bofors): 36 Raketen pro Mission, abgefeuert in Salven zu 6, danach 60 s Nachladen. Eine Angriffssalve geht auf die beobachtete Position des zugewiesenen Ziels in 0,4 bis 3 sm (aktuelle Entfernung nötig, dieselben Zielprüfungen wie beim Torpedo): ein Schuss auf den Zielpunkt, fünf auf einem Ring von 80 m darum. Die Raketen fliegen mit 400 kn (etwa 9 s je sm), jede Ladung sinkt mit 11 m/s bis zur voreingestellten Tiefe (10-300 m) oder zum Grund; die 23-kg-Ladungen sind nur bis etwa 14 m tödlich und schaden bis 60 m, eine grobe oder alte Ortung verschwendet die Salve. **Abwehrsalve** (Umschalt+R): sechs Schuss in einer Linie 0,3 bis 0,8 sm hinaus in Peilung einer höchstens 5 s alten Torpedowarnung, Tiefe 15 m; eine Ladung, die innerhalb von 35 m eines laufenden Torpedos detoniert, zerstört ihn, und das Protokoll meldet, dass das Torpedogeräusch endet. Jedes U-Boot innerhalb von 3 sm hört die Raketen ins Wasser schlagen: ein KI-Boot weicht sofort aus, der Sonarraum des bemannten U-Boots meldet die Einschläge mit ihrer Peilung.

Beide Seiten sind wie ein Feuerleitpult aufgebaut: Auf Seite 1 hat jedes Rohr eine Lampe (grün geladen, gelb im Nachladen, dunkel wenn leer), und die Sperrkette (Ziel, Fix, ROE, Waffe, Flak) ist eine Lampensäule, die Stufe für Stufe grün wird. Zwischen Lösung und Rohrlampen zeigt eine Schusslage, genordet um das eigene Schiff, die Reichweite des gewählten Torpedotyps als gestrichelten gelben Ring, die Peilung zum Ziel (gestrichelt, solange nur die Peilung bekannt ist) und, sobald eine Entfernung vorliegt, die geschätzte Zielposition, den Treffpunkt aus TMA-Kurs und -Fahrt und die Torpedolaufbahn dorthin (grün innerhalb der Reichweite, rot darüber hinaus); die Zahl links unten ist der Halbmesser der Skizze. Sie nutzt nur die Beobachtung des Kontakts, nie das U-Boot selbst; Seite 2 zeigt die restlichen Torpedos, Hubschraubertorpedos, Sonarbojen und RBU-Raketen als Tanksäulen. Der Remote-Crew-Browser zeigt Station, ROE und Sperre als Lampen und jedes Rohr als Säule.

## Tasten

Taste	Funktion
M	Ziel setzen (aus Sonarkontakten)
Auf / Ab halten	Torpedotiefe (10-300 m)
T	Torpedo-Lauftiefe eingeben (10-300 m), wie auf dem U-Boot
<- / ->	Sonarkontakt für Zielwahl wählen
Strg+Enter	Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)
W	Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)
X	Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix
, / .	Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)
Y	Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°
H	HSP-5 starten / zurückrufen
B	Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)
D	Leichttorpedo vom HSP-5
V	Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen
A	ASROC auf den zugewiesenen Kontakt (1-10 sm)
Z	Wasserbombenmuster über das Heck
R	U-Jagd-Raketensalve auf das Ziel (frische Entfernung, 0,4-3 sm)
Shift+R	Raketen-Abwehrsalve in Richtung der Torpedowarnung
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
F	Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer)

## Standardablauf

1. Ziel vom Sonar übernehmen (M) oder Kontakt mit Links/Rechts wählen.
2. Bereitschaftszeile prüfen: Entfernung aktuell, Klassifizierung, Rohre, Salvenlimit.
3. Torpedotiefe auf die gepingte Zieltiefe stellen (Auf/Ab halten).
4. Feuern (Strg+Enter); Kontakt frisch halten, damit das Draht-Datum folgt.
5. Abwehr: Nixie früh ausbringen (V); HSP-5 starten (H) für Bojen und Lufttorpedos.

### Gefechtslage:

1. Feindtorpedo gemeldet: sofort Nixie ausbringen (V). Er hält 600 s an einem 0,2-sm-Kabel; einer bereit, ein zweiter nach 60 s. Bei 15 kn läuft er in 10 m Tiefe, bei langsamer Fahrt tiefer und näher achteraus, über 25 kn reißt das Kabel. In einer Wende läuft das Kabel hinterher.
2. Den Gegenangriff fortsetzen: ein frischer Kontakt hält das Draht-Datum auf dem U-Boot.
3. Ist der Helikopter in der Luft, erreicht ein Leichttorpedo (D) einen entfernten Kontakt schneller als der Schiffstorpedo.

## Einsatzregeln

ROE	Voraussetzung
STD (Start)	Aktuelle Entfernung (Ping, TMA oder Boje) und Klassifizierung U-Boot oder Kampfschiff
FREI	Nur Klassifizierung; ohne Entfernung zielt der Torpedo 10 sm in Peilrichtung

Das Hauptquartier schaltet nach dem ersten versenkten feindlichen U-Boot per Funk auf FREI; der Spieler kann die ROE nicht ändern. Ein in der OPZ als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, direkt oder über eine Fusion, kann nie bekämpft werden.

## Tipps für Profis

- Aus etwa 6-8 sm oder näher schießen: mit 45 kn braucht der Torpedo 8 Minuten für 6 sm, und das U-Boot hört den Abschuss bis 35 sm und weicht aus.
- Das Datum vor ein fahrendes Ziel legen, indem TMA weiterläuft; der Draht folgt der Beobachtung, nicht der Wahrheit.
- Während der Lenkung unter der Kavitationsgrenze bleiben; Kontaktverlust heißt Verlust des Draht-Datums.
- Der Draht ist ein echtes Kabel: er reißt, wenn das Schiff etwa 5 s lang schneller als 20 kn läuft oder schneller als 1,5 Grad/s dreht, wenn die schiffsseitige Spule (5 sm eigener Weg) abgelaufen ist oder wenn der Torpedo das 1,25-fache seiner Reichweite gelaufen ist.
- Die Torpedoreichweite kommt aus der Batterie: bei voller Fahrt läuft er die Katalogreichweite, harte Manöver drosseln ihn und sparen Energie; ist die Batterie leer, läuft er einige Sekunden aus und geht verloren. Direkt nach dem Ausstoß dreht er langsamer (fester Drehkreis), und Tiefenänderungen brauchen einen Moment.
- Der Gefechtskopf hat einen Annäherungszünder: er zündet bei der größten Annäherung innerhalb seines Radius, der Schaden fällt mit dem Abstand (Schockfaktor). Ein knapper Fehlschuss kann ein U-Boot beschädigt entkommen lassen.
- Ein laufender Torpedo wird vom Ziel über die Sonargleichung gehört: leise U-Boote hören ihn bei ruhiger See auf einige Meilen, Regen und eigene Fahrt überdecken ihn.
- Nur zwei Nixies je Mission: den ersten ausbringen, wenn ein Torpedo wahrscheinlich ist, den zweiten für den nächsten Angriff aufheben.
- Zielsuchköpfe halten den lautesten Kandidaten und wechseln nur, wenn ein anderer deutlich (6 dB) lauter ist. Echos ohne Doppler ignorieren sie, ein schwebendes Ziel ist daher schwer zu finden; ein Torpedo, der einen Täuschkörper ohne Rumpftreffer überläuft, merkt ihn sich und greift erneut an. Täuschkörper gegnerischer U-Boote werden mit leerer werdender Batterie leiser; gegnerische Kriegsschiffe bringen eigene Täuschkörper aus, wenn sie Ihren Torpedostart hören.

## Nicht modelliert

- Wasserbomben nur aus Ablaufbahn und Werfern; der Raketenwerfer hat keinen Aufschlagzünder (jede Ladung geht in ihrer Tiefe hoch) und kein eigenes Torpedoabwehr-Geschoss.
- Ein Torpedotyp für den Helikopter; die Doktringrenze von zwei laufenden eigenen Torpedos ist fest.
- Kein Tiefenunterschied zwischen Mk1 und Mk2; beide laufen auf der eingestellten Tiefe.

## 4 Schadensabwehr

### Zweck

Die Schadensabwehr hält das Schiff nach einem Treffer schwimmfähig und die Stationen einsatzbereit. Drei Reparaturtrupps bekämpfen Wassereinbruch und Brand in neun Abteilungen. Jede Abteilung beherbergt eine Station; eine beschädigte Abteilung schwächt sie, eine zerstörte fällt für den Rest der Mission aus.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist der Schiffsplan als Leckwehr-Leitstand: in jeder Abteilung steigt das Wasser vom Kiel an, ein Brand glüht rot und eine zerstörte Abteilung ist schraffiert. Die Karte jeder Abteilung trägt eine Zustands-LED, Flutung und Brand mit ihren LEDs und Balken sowie nummerierte Plaketten für die Trupps vor Ort; eine Legende unter dem Plan erklärt die LEDs. Seite 2 zeigt Details je Abteilung (Flutung, Brand, Tendenz, Trupps vor Ort, Krängung); Seite 3 ist der Wachplan der Besatzung. Im Browser beginnt die Karte Schaden mit einer Warn- und Meldetafel (Brände, Wassereinbruch, ausgefallen, verschlechtert, Gesamtschaden, Krängung, Trimm, Gegenfluten, Trupps aktiv, Schiff gesunken) über einer Seitenansicht des Schiffs, Bug links, und Rundinstrumenten für Krängung, Trimm und Gesamtschaden; ein Klick auf eine Abteilung schickt den gewählten Trupp dorthin.

Bug					Heck				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
BRÜCKE	SONAR	WAFFEN	OPZ	FUNK	MASCH.	FLUGDECK			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	RUMPF BACKBORD				RUMPF STEUERBORD				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Zustand: OK -> BESCHÄDIGT / FLUTEND -> ZERSTÖRT					Trupps: 1 2 3				

- **FLUTEND:** durch ein Leck unter der Wasserlinie dringt Wasser ein. Der Zufluss folgt dem Wasserdruck: anfangs schnell, dann langsamer, je näher der Wasserstand innen der Wasserlinie außen kommt. Hoch liegende Räume (Brücke) fluten durch ein Leck nicht. Bei 70 % ist die Abteilung ZERSTÖRT.
- **BESCHÄDIGT:** das Leck ist abgedichtet; eine kleine Restleckage bleibt, bis ein Trupp den Raum lenzt.
- **Leckabdichtsätze:** jedes Abdichten verbraucht einen von 8 Sätzen. Ohne Sätze kann ein Trupp nur gegen das offene Leck lenzen.
- **Trefferort:** der Einschlagpunkt des Torpedos bestimmt die Abteilung; eine nahe Detonation reißt ein größeres Leck als eine entfernte. Flugkörper treffen über der Wasserlinie und verursachen vor allem Brände.
- **Brand:** wächst mit der Brandlast des Raums (Maschine, Flugdeck und Magazin brennen am stärksten) und wird von steigendem Wasser erstickt. Ein Raum, der etwa 30 s heiß bleibt, entzündet seine Nachbarn. Eine geflutete Schalttafel (Sonar, OPZ, Funk, Maschine) schließt kurz und löst einen Elektrobrand aus. Ein Brand über 90 % in der Waffenzentrale bringt das Magazin zur Explosion: der Raum ist zerstört, die Nachbarräume sind leckgeschlagen.
- **Stabilität:** Flutwasser macht das Schiff schwerer, und freie Wasseroberflächen verringern die metazentrische Höhe (GM). Das Schiff sinkt, wenn das Flutwasser die Reserveverdrängung übersteigt, und kentert, wenn GM verloren geht oder die Krängung 35 Grad überschreitet.
- **Krängung:** außermittiges Flutwasser lässt das Schiff zu dieser Seite krängen und zieht es vom Kurs.
- **Gegenfluten:** mit C und ab 5° Krängung öffnet die Leckwehr das Flutventil der hohen Rumpfseite; Wasser strömt mit 0,5 % des Raums je Sekunde ein, bis die Krängung ausgeglichen ist, nie über 60 % dieser Seite, und das Ventil schließt unter 1° von selbst (oder mit C erneut). Das Wasser ist echtes Flutwasser: es bringt Gewicht und Tiefgang, und ein Trupp muss es später lenzen.

- **Trimm:** Flutwasser vorn oder achtern trimmt das Schiff (Bug unten zählt positiv). Jedes Grad kostet 0,5 kn Höchstfahrt und erhöht bei Bug unten das Eigengeräusch am Bugsonar. Die Stabilitätszeile auf Seite 2 zeigt Krängung, Trimm und das offene Ventil.
- **Rudermaschine und Stabilisatoren:** die Rudermaschine liegt achtern unter dem Flugdeck. Ist dieser Raum zerstört, klemmt das Ruder in der letzten Lage, bis der Raum repariert ist. Ein Ruderversager unter den Ereignissen auf See (Kapitel Funk) klemmt es 60 s lang und lässt danach 10 Minuten lang nur halbe Drehrate vom Notruder. Ein zerstörter Rumpfraum auf einer Seite legt die Flossenstabilisatoren lahm, das Schiff rollt dann im Seegang stärker. Flutwasser macht das Schiff schwerer: es liegt tiefer und beschleunigt langsamer.

Auswirkungen auf Stationen: eine Station verliert mit Flutung und Brand in ihrem Raum stufenlos an Leistung (Sonar- und Radarreichweite sinken allmählich); ein zerstörter Raum legt sie lahm. Eine beschädigte Maschine begrenzt die Fahrt auf 15 kn, eine zerstörte auf 8 kn; eine beschädigte oder zerstörte Waffenzentrale sperrt Torpedostarts; ein zerstörtes Flugdeck verhindert Start und Landung des Helikopters; eine zerstörte OPZ legt auch ESM lahm.

## Besatzung und Wachen

Seite 3 (Besatzung) zeigt den Wachplan. Die Besatzung geht in drei Wachen: eine ist im Dienst und ermüdet, die beiden anderen ruhen und erholen sich. Die Wache im Dienst wird jede Spielstunde automatisch abgelöst (eine echte Wache dauert vier Stunden; das Spiel verkürzt sie, damit eine Partie den Wechsel erlebt) oder früher mit W auf dieser Seite. In der ersten Minute nach der Ablösung arbeitet sich die neue Wache ein und bringt 85 %.

- **Ermüdung** (0 bis 100 % je Wache) steigt in einer normalen Stunde im Dienst um etwa 25 % und sinkt in der Ruhe wieder. Bis 25 % kostet sie nichts, normaler Wachwechsel hält die Besatzung also bei voller Leistung. Darüber kosten je 10 % Ermüdung 6 % Leistung.
- **Gefechtsstationen** (G hier oder auf der Brücke) holen alle Wachen in den Dienst: die Besatzung ist 10 % aufmerksamer, aber niemand ruht, und alle sind in 90 Minuten von frisch bis erschöpft, schneller bei Brand- oder Leckbekämpfung. Auf Gefechtsstationen gibt es keine Ablösung; beim Aufheben übernimmt die frischeste Wache. Für einen Angriff auf Station gehen und danach aufheben: nach etwa einer halben Stunde auf Gefechtsstationen ist der Vorteil aufgebraucht. Beim Einschalten läutet die Alarmglocke durch das Schiff (am uConsole und in den Browsern der Fregatte bei eingeschaltetem Ton).
- **Moral** beginnt bei 70 %. Ein versenktes U-Boot (+15), eine Rettung (+12) oder ein anderer erfüllter Auftrag (+6) heben sie; eine beschädigte Abteilung (-6), ein gescheiterter (-8) oder abgelehnter Auftrag (-2) senken sie; eine reparierte Abteilung bringt +2. Niedrige Moral ermüdet schneller; je 10 % Moral ändern die Leistung um 2 %.
- **Leistung** ist, was die Besatzung bringt: der Sonarbediener braucht ein stärkeres Signal (je 10 % Verlust hebt die Erkennungsschwelle um 1 dB, die Passivreichweiten sinken), der Ausguck braucht mehr Kontrast zum Sichten, Erkennen und Identifizieren, und die Reparaturtrupps dichten, lenzen und löschen in diesem Tempo. Seite 3 zeigt die aktuellen Werte; der Statusticker zeigt BES mit der Leistung oder GEF auf Gefechtsstationen.
- **Verwundete:** Treffer, Brand, Wassereinbruch und Gas verwunden Leute. Ein Torpedotreffer verwundet sofort drei in der Station der getroffenen Abteilung und einen in der nächsten; ein Flugkörpertreffer oder ein anderer plötzlicher Schadenssprung verwundet einen je 15 % davon; jede Minute in einer voll brennenden oder vollgelaufenen Abteilung verwundet einen weiteren (bei kleineren Bränden anteilig weniger). Der Sonarraum (Abteilungen Sonar und Brücke, 4 Posten), die Waffen (Waffenzentrale und OPZ, 4 Posten) und die Schadensabwehr (alle übrigen Abteilungen, 8 Posten) verlieren je Verwundetem einen Posten; eine Station mit lauter leeren Posten arbeitet mit halbem Tempo, ein leerer Posten im Sonarraum hebt also die Erkennungsschwelle, leere Waffenposten verlangsamen das Nachladen der Rohre und leere Posten der Schadensabwehr die Reparaturtrupps (zusätzlich zur Leistung der Wache). Jeder dritte Verwundete ist schwer verletzt und für die Mission ausgefallen. Seite 3 zeigt die Verwundeten, die leeren Posten je Station, den Sanitätstrupp und die Reserve.

- **Sanitätstrupp (M):** er versorgt die Leichtverwundeten einer Station und schickt alle 90 s einen zurück auf seinen Posten. Ohne Befehl geht er dorthin, wo die meisten Leichtverwundeten sind; M schickt ihn zur nächsten Station mit Leichtverwundeten, nach der letzten zurück auf automatisch.
- **Umbesetzen (U):** bis zu zwei Mann aus den Freiwachen besetzen sofort leere Posten der am schwersten getroffenen Station (zuerst die der Schwerverletzten). Sie verlieren ihre Ruhe: jede ruhende Wache bekommt je Mann 8 % Ermüdung dazu. Das Schiff hat für die ganze Mission 6 Mann Reserve, und die nächste Umbesetzung braucht 3 Minuten Vorlauf.
- Das besetzte Gegner-U-Boot hat einen eigenen Wachplan mit denselben Regeln und eigene Verwundete (siehe Kapitel Referenz); KI-U-Boote besetzen eine Station mit zwei leeren Posten selbst um, die KI-Jägerfregatte ebenso.

## Tasten

Taste	Funktion
<- / ->	Kompartiment wählen
Auf / Ab	Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)
Eingabe	Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen
Backspace	Gewähltes Team zurückziehen
C	Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen)
W	Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)
G	Gefechtsstationen an/aus
M	Sanitätstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten (Seite Besatzung)
U	Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station (Seite Besatzung)
1-9	Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung
Klick	Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu

Auf der uConsole weisen die Joystick-Tasten 1-3 Trupp 1-3 direkt der gewählten Abteilung zu.

## Standardablauf

1. Nach einem Treffer den Abteilungsplan lesen: Brand, Wassereinbruch, zerstört.
2. Brand zuerst: Raum wählen (Links/Rechts) und freien Trupp (Auf/Ab).
3. Mit Enter zuweisen; Fortschritt und Krängung auf der Detailseite verfolgen.
4. Dann Wassereinbruch in Maschine und Sonar, danach den Rumpf.
5. Trupps abziehen (Rücktaste), sobald ein Raum stabil ist, und neu zuweisen.

## Tipps für Profis

- Trupps starten in der OPZ und brauchen je Abteilung etwa 20 s Weg; wirksam sind sie erst nach der Ankunft. Einen Trupp nahe Maschine und Waffenzentrale halten.
- Ein Trupp dichtet zuerst das Leck ab, dann lenzt er. Leckabdichtsätze sind begrenzt: für Räume unter der Wasserlinie verwenden, nicht für Räume, die schon nicht mehr fluten.
- Zwei Trupps in einem Raum halbieren die Zeit. Trupps können keiner zerstörten Abteilung zugewiesen werden.
- Brand neben Maschine oder Waffenzentrale ist am gefährlichsten: er greift auf einsatzkritische Räume über.

## **Nicht modelliert**

- Keine namentlichen Besatzungsmitglieder und kein Schlaf nach der Uhr; Verwundete werden je Station gezählt (Sonar, Waffen, Schadensabwehr), Brücke, Maschine und Flugdeck haben keine eigenen Posten, und ein Verwundeter stirbt nie. Leere Posten verlangsamen das Sonar eines KI-U-Boots nicht (nur seine Torpedomannschaft und die Leckwehr). Wachen werden jede Spielstunde abgelöst.
- Gegenfluten nur zwischen den beiden Rumpfseiten; kein gezieltes Fluten anderer Räume.

## 5 OPZ / CIC

---

### Zweck

Die Operationszentrale (OPZ / CIC) bildet das Lagebild über Wasser: Überwasser- und Luftradar, AIS, freigegebene Sonar- und ESM-Peilungen, manuelle Fusion von Meldungen, NATO-Zugehörigkeit und Luftverteidigung. Sie übergibt bezeichnete Tracks an Sonar und Waffenzentrale.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist eine freie Karte über die volle Höhe mit allen veröffentlichten Tracks; Seite 2 ist die Zielseite für den gewählten Track; Seite 3 führt den Seefernaufklärer. Das schiffszentrierte Radarbild hat eine eigene Bereichsskala (10/20/40/80/120 sm, Q/E wie der Zoom an anderen Stationen; Bild Auf/Bild Ab blättern), unabhängig vom Kartenzoom (Mausrad bis 0,25 sm Radius; Ziehen verschiebt; K folgt). Eigene Einheiten stammen aus dem Datenlink, nicht aus Sensoren: das Schiff, der fliegende Helikopter ("HSP-5 DL") und jede laufende eigene Waffe, also Torpedos von Schiff, Helikopter oder ASROC (T<n>), ASROC im Flug und ESSM, jeweils mit Freund-Symbol und Kursstrich.

NATO-Rahmenfarben (Bedienervermerk, keine Wahrheit)

gelb = UNBEKANNT   blau = FREUND   grün = NEUTRAL   rot = FEIND

Meldungsquellen: Radar   AIS   Sonar(freigegeben)   ESM   HFDF   Ausguck

Trackliste: ID   Quelle   Peilung   Entfernung   Kurs/Fahrt   Alter   Klasse

- **Überwasserradar:** 30 sm, begrenzt durch Radarhorizont (20-m-Mast) und Zielhöhe; getauchte U-Boote sind unsichtbar.
- **Mast- und Schnorchelechos:** ein U-Boot auf Sehrohtiefe mit ausgefahrenem Mast oder Schnorchelkopf (Mast einer Crew, ein schnorchelndes U-Boot, eines auf Funktiefe oder das Sehrohr eines KI-Aufklärungs-U-Boots während seines Rundblicks) gibt ein winziges Echo: bei ruhiger See findet es etwa jeder zweite Umlauf auf 7 sm, bei Seegang 3 auf etwa 2,5 sm, bei Seegang 5 unter 1 sm. Es erscheint nur als bloßer Punkt, der etwa 6 s nachleuchtet, ohne Symbol, Beschriftung und Track. Den Punkt im PPI anklicken oder B drücken (neuester Punkt) markiert ihn: aus dieser Messung beginnt ein Radartrack R-..., und weitere Echos desselben Masts führen ihn fort; ohne neue Echos verblasst er nach 30 s. Echos und Markierung werden nicht gespeichert.
- **Luftradar:** 100 sm für Flugzeuge und Seezielflugkörper (ASM).
- Die Antenne dreht sich alle 4 s einmal: ein Kontakt wird nur aktualisiert, wenn der Strahl über ihn streicht, und jeder Umlauf erfasst ihn mit einer Wahrscheinlichkeit, die mit der Entfernung sinkt (50 % bei Nennreichweite für ein Schiff in Breitseite; Ziele mit spitzem Aspekt werden später gesehen, schwankende Echos können einen Umlauf verfehlen). Seegangslutter wächst mit dem Seegang (etwa -5 % bei Seegang 4, -25 % bei 6), Regen dämpft das Echo (-10 % Überwasser, -20 % Luft); ab Seegang 5 nehmen Messfehler zu. Innerhalb 3 sm hält das Such-/Folgeradar des CIWS einen anfliegenden Flugkörper ununterbrochen, solange das CIWS freigegeben ist.
- **AIS:** zivile Schiffe senden Kurs und Fahrt alle 2-10 s (vor Anker alle 3 min) und ihren Namen etwa alle 6 min. Der UKW-Empfänger hört sie nur in Sichtlinie (etwa 20 NM). Ein Radartrack eines Zivilschiffs zeigt Name und Kurs erst, wenn die passende AIS-Meldung empfangen wurde; Radar allein liefert nur die Position. Optionaler Live-AIS/ADS-B-Verkehr ist von simuliertem Verkehr nicht unterscheidbar.
- **Fusion:** 2-8 Rohmeldungen markieren (Leertaste) und zu einem Bedienertrack fusionieren (L); Shift+L löst ihn auf. Eine Fusion, deren Meldungen von genau einem Sonarkontakt stammen, lässt sich der Waffenzentrale zuweisen; ihre Klassifizierung zählt für die Feuerleitung, solange das Sonar den Kontakt nicht selbst klassifiziert hat, und ihre Zugehörigkeit gilt für diesen Kontakt. Eine Fusion besteht nur, solange alle ihre Meldungen aktuell sind.
- **Automatische Fusion:** einmal pro Sekunde fusioniert die OPZ Meldungen verschiedener Sensoren, die übereinanderliegen, von selbst, sodass ein Schiff, das Radar, Ausguck und AIS sehen, ein Kontakt

ist. Sie nutzt dieselben Grenzen wie die Zuordnungsvorschläge unten, aber nur bei eindeutiger Übereinstimmung: die Bewertung muss deutlich innerhalb der Grenzen liegen, mindestens eine der beiden Meldungen braucht eine Position (zwei reine Peilungen, etwa Sonar und ESM, werden nie automatisch fusioniert), und keine darf einen zweiten Kandidaten derselben Sensorart haben (zwei dicht beieinander fahrende Schiffe bleiben getrennt und erscheinen als Vorschlag). Eine weitere Meldung tritt auf dieselbe Weise einer bestehenden automatischen Fusion bei, bis zu 8 Meldungen. Eine automatische Fusion behält ihre Kennung, solange mindestens zwei ihrer Meldungen aktuell sind, und lässt eine erloschene Meldung fallen; mit weniger als zwei endet sie. Ihren Namen übernimmt sie von einer AIS-Meldung, wenn sie eine hat. Shift+L trennt sie, und diese Meldungen werden erst wieder automatisch fusioniert, wenn eine davon neu ist. Bei ausgefallener OPZ wird nichts fusioniert.

- **Quellen:** Meldungen in einer Fusion werden nicht mehr einzeln gelistet oder gezeichnet; die Fusion steht für sie (H zeigt sie mit den unterdrückten Meldungen). Jede Zeile der Trackliste auf Seite 1 endet mit Sensorkürzeln: R Radar, V Ausguck, A AIS, E ESM, S Sonar, H Hubschrauber, B Boje, M Seefernaufklärer, F Funkpeiler, J Störerpeilung, D Datenlink. Seite 2 zeigt für eine Fusion die vollen Namen unter *Quellen* (zum Beispiel Radar · Ausguck · AIS). Die Remote-Crew-OPZ-Station listet die Quellen jeder Fusion und blendet ihre Meldungen aus, solange *Unterdrückte Meldungen verwalten* nicht an ist.
- **Zuordnungsvorschläge:** die OPZ vergleicht ihre aktuellen Meldungen (höchstens 30 s alt) verschiedener Sensoren: Sonar (nur eigene Peilungen und Ortungen des Schiffs, keine Bojen und kein Tauchsonar), Radar, ESM, Ausguck und AIS. Empfangene AIS-Meldungen sind eigene OPZ-Meldungen: die gemeldete Position des Schiffs, mit seinem gemeldeten Kurs und seiner Fahrt auf jetzt gekoppelt, und sein Name, sobald die statische Meldung da ist; sie zählen, solange ihre Daten frisch sind (vor Anker bis 10 min). Zwei Meldungen, deren Peilungen vom Schiff innerhalb 1,5° plus der Peilungsunsicherheiten beider Meldungen (zusammen höchstens 8°) übereinstimmen und die, wenn beide eine Position haben, höchstens 1,5 sm plus ein Zehntel ihrer Entfernung auseinanderliegen, werden als Paar vorgeschlagen, wenn auch Bewegung und Klasse passen: geben beide einen Kurs und fährt eine mit 3 kn oder mehr, müssen die Kurse innerhalb 35° übereinstimmen; geben beide eine Fahrt, innerhalb 4 kn plus einem Viertel der schnelleren; zwei Klassifizierungen des Bedieners müssen gleich sein, und eine AIS-Meldung wird nie mit einer als U-Boot, biologisch oder Flugzeug klassifizierten Meldung gepaart. Gleiche Klassen setzen ein Paar weiter nach oben. Sonar und AIS werden nie mit einem Luftziel gepaart. Die Seitenleiste von Seite 1 zeigt die zwei besten (zum Beispiel > K03 + R-2 Rtg 087°); U fusioniert den obersten genau so, als hätten Sie beide markiert und L gedrückt, Shift+U verwirft ihn. Die Remote-Crew-OPZ-Station listet alle, mit Kurs- und Fahrtunterschied und ob die Klassen übereinstimmen, und den Schaltflächen *Vorschlag fusionieren* und *Verwerfen*. Es gibt höchstens 4 Vorschläge zugleich, jede Meldung nur in einem; bereits fusionierte Meldungen bleiben außen vor. Vorschläge sind Hinweise, keine Identifizierung, und werden wie Fusionen und Verwerfungen nicht gespeichert.
- **Unterdrückung:** Entf blendet eine Meldung lokal aus; H zeigt unterdrückte Meldungen wieder.

## Seefernaufklärer

Seite 3 führt einen Seefernaufklärer (MPA) auf Abruf vom nächsten eigenen Flugplatz (ohne Flugplatz kommt er vom nächsten Kartenrand). Er fliegt im Transit 300 kn und kreist mit 200 kn auf einem 3-sm-Kreis um sein Suchgebiet. Ein Einsatz dauert bis zu 5 h einschließlich 15 min Reserve; am Mindestkraftstoff fliegt er selbst zurück. Nach der Landung braucht er 30 min am Boden und fliegt dann noch einmal: 2 Einsätze je Mission mit je 16 Sonarbojen und 2 leichten Torpedos.

- Das Flugzeug hat die Tasten des Helikopters. H fordert das Flugzeug an (es fliegt zuerst zur Schiffsposition) oder schickt es heim.
- W legt das Suchgebiet auf die geplottete Position des gewählten Tracks (ohne Auswahl auf das Schiff); ein Klick in die Karte legt es auf diesen Punkt. Ein reiner Peilungstrack hat keine Position zum Anfliegen.
- X plant ein Bojenmuster (Feld, Sperre, Kreis) um das Suchgebiet; das Flugzeug fliegt die Punkte ab und wirft an jedem eine Boje. Shift+X bricht das Muster ab. B wirft eine Boje dort, wo das Flugzeug ist, Shift+B schaltet seine Bojen zwischen PASSIV und AKTIV.

- Strg+R schaltet das Seeraumradar des Flugzeugs (wie beim Helikopter). Aus 300 m sieht es Schiffe und aufgetauchte oder mit Mast fahrende U-Boote bis 60 sm (begrenzt durch den Radarhorizont); seine Kontakte erscheinen als RADAR-MPA-Tracks mit dem Flugzeug als Beobachter. KI-U-Boote mit ausgefahrenem Mast hören es und tauchen weg (siehe Kapitel Helikopter).
- Die Besatzung des Flugzeugs sieht wie die des Helikopters die Schaumfahne eines ausgefahrenen Masts (siehe Kapitel Helikopter); solange der Datenlink steht, erscheinen diese Sichtungen als MPA-EYE-Tracks.
- Shift+M beginnt oder beendet **MAD-Überflüge** (Browser: *MAD-Anflüge beginnen*/*beenden*), solange das Flugzeug unterwegs oder auf Station ist: dort geht es auf 60 m und fliegt mit 180 kn gerade Bahnen durch das Suchgebiet und kehrt 2 sm dahinter um (ein Kleeblatt). Ein getauchter Rumpf innerhalb von etwa 400 m Schrägentfernung wird mit einem zustandslosen Zug je Sekunde erfasst (sicher unter 250 m) und erreicht das Schiff per Datenlink als MAD-Ortung ohne Tiefe und Kurs auf dem Sonarkontakt dieses U-Boots. Ein Bojenmuster wird zuerst abgeflogen; H (heim) beendet die Überflüge.
- D wirft einen Torpedo auf den zugewiesenen Sonarkontakt. Es gelten dieselben Prüfungen wie beim Helikopter (aktueller, als U-Boot klassifizierter Kontakt, Einsatzregeln, unter Standard-ROE eine frische Ortung), und das Flugzeug muss höchstens 2 sm vom Datum entfernt sein.

Alles, was das Flugzeug erfährt, erreicht das Schiff nur per Datenlink bis 250 sm. Seine Bojen melden nur, solange das Flugzeug höchstens 50 sm von ihnen entfernt ist; fliegt es weg oder landet es, verstummen sie für das Schiff. Die Seitenleiste zeigt Zustand, Peilung und Entfernung, Restzeit auf Station, Vorräte, verbleibende Einsätze und wie viele seiner Bojen übertragen werden.

## Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	CIC-Track wählen
C	OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren
F	NATO-Zugehörigkeit setzen
Shift+F	OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln
J	Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben
Space / L / Shift+L	Rohmeldungen markieren und Fusion bilden/auflösen (Shift+L); Treffer fusionieren automatisch
U / Shift+U	Obersten Zuordnungsvorschlag fusionieren (Shift+U verwirft ihn)
Delete / H	Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte
M	CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben
Q / E	Radarbereich 10/20/40/80/120 NM (Q weiter, E näher)
<- / ->	ASM-Track wählen
Strg+Enter	ESSM abfeuern (VLS-Cell)
G	Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)
R	Seeraumradar an/aus (EMCON)
Shift+R	Luftaumradar an/aus (EMCON)
I	CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)
Backspace	Alle markierten Meldungen abwählen
B	Neuestes bloßes Radarecho als Track markieren (oder das Echo anklicken)
Eingabe	Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen
K	Kamera-Follow an/aus
H	OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken (Tasten wie beim Helikopter)
W	Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt
X / Shift+X	Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Shift bricht ab
B	Eine Boje am Flugzeug werfen
Umschalt+B	Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV
Ctrl+R	Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus
Shift+M	MAD-Anflüge des Flugzeugs über seinen Wegpunkt ein/aus (tief und langsamer, der Radarhorizont schrumpft)
D	Torpedo auf den zugewiesenen Kontakt (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum)

## Standardablauf

1. Radarbereich wählen (Q/E); Radare für EMCON schalten (R / Shift+R).
2. Tracks wählen (Auf/Ab), klassifizieren (C), NATO-Zugehörigkeit setzen (F).

3. Übereinanderliegende Meldungen fusionieren von selbst; andere mit Leertaste markieren und mit L fusionieren, Shift+L trennt.
4. Track an Sonar/Waffen übergeben (M).
5. Flugkörperbedrohung: Düppel (G), CIWS-Freigabe (I), dann ESSM (Strg+Enter).

Ablauf Luftverteidigung (Flugkörper im Anflug):

40 sm	ASM erfasst (Luftradar / ESM-Sucherpeilung)	
30 sm	ESSM-Bereich	-> Strg+Enter (2 Feuerkanäle)
8 sm	Düppelkegel	-> G (40 % Zielverlust, kurz blind)
1,5 sm	CIWS	-> muss mit I freigegeben sein

1. Luftradar ein (Shift+R), ASM-Track wählen (Links/Rechts).
2. Erst Düppel und Manöver, dann ESSM. Nur 6 ESSM sind geladen.
3. CIWS freigegeben lassen, solange Flugkörper anfliegen; zurückgehaltenes CIWS feuert nie.

## Tipps für Profis

- Radar ist eine Aussendung, die feindliches ESM auffassen kann. Radare abschalten (EMCON), wenn Tarnung wichtiger ist als das Luftlagebild.
- Das Radar weiß nicht, was ein Luftkontakt ist. Die Bedrohungsbewertung markiert einen Luftkontakt nur aus seinen eigenen Messungen als möglichen Flugkörper (ASM): schneller als 300 kn in höchstens 150 m Höhe oder ein Störstrobe; ein tief und schnell anfliegendes Angriffsflugzeug kann dieselbe Markierung auslösen. Die Markierung braucht etwa eine Sekunde Plots, CIWS und ESSM bekämpfen nur markierte Tracks, und HFDF-Fixe sowie unklassifizierte Sonarkontakte tragen keine Domäne, bis Sie sie klassifizieren.
- Seezielflugkörper fliegen in etwa 20 m Höhe (auf den letzten 5 sm in 5 m): das Radar sieht sie erst innerhalb etwa 20 sm, und ein störender Flugkörper liefert bis zum Durchbrennen nur eine Home-on-Jam-Peilung (HOJ). Flugkörper fliegen trägheitsgelenkt zu ihrem Startdatum; dann muss der Suchkopf das Schiff 1,5 s in seinem Kegel haben, bevor er ansteuert. Angriffsflugzeuge steigen vor jeder Salve für einige Sekunden auf etwa 300 m, um ihr Feuerleitradar aufzuschalten (eine ESM-Warnung und ein früher Radarkontakt).
- Düppel legt neben dem Schiff eine Wolke, die in etwa 3 s aufblüht und mit dem Wind treibt; früh genug werfen, damit die Wolke aufblühen kann. Das CIWS muss erst auf den Flugkörper schwenken und trifft meist auf den letzten paar hundert Metern.
- Zugehörigkeit ist Ihr Vermerk. Ein als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, oder eine Fusion, die ihn enthält, sperrt jeden Torpedoschuss darauf.
- Kartensymbole folgen dem NATO-Stil auf der uConsole und auf jeder Remote-Crew-Karte: der Rahmen zeigt Ihre Zugehörigkeit (Feind Raute, Neutral Quadrat, Freund breites Rechteck, Unbekannt ohne Rahmen), das innere Zeichen die beobachtete Domäne.
- J vergibt eine gemeinsame Track-ID, die die ganze Crew (und Remote-Crew-Browser) sieht.
- Enter bestätigt einen Angriff auf einen Live-Kontakt (echter Verkehr), nachdem Sie ihn als feindlich klassifiziert haben; auf unklassifizierte Kontakte wird nie automatisch gefeuert.

## Nicht modelliert

- Die Bojen des Helikopters gehören zur Helikopterstation; die OPZ führt nur die Bojen des Seefernaufklärers.
- Der Seefernaufklärer hat kein Tauchsonar und kein eigenes ESM; er kann nicht abgeschossen werden. MAD-Überflüge gehen nur über das Suchgebiet, nicht entlang eines Tracks.
- Automatische Fusion nur bei eindeutiger Übereinstimmung von Meldungen verschiedener Sensoren mit mindestens einer Position; reine Peilungspaare und mehrdeutige Fälle warten auf den Bediener. Signaturen werden nur als Klassifizierungen des Bedieners verglichen (kein Abgleich akustischer oder Emitter-Fingerabdrücke), und AIS meldet keinen Schiffstyp.

- Keine Link-gestützte Luftraumführung befreundeter Flugzeuge.

## 6 Funk

### Zweck

Der Funkraum wickelt die Verbindung zum Hauptquartier und die Kurzwellenpeilung (HFDF) ab. Das Hauptquartier sendet Befehle, Wetterberichte und ROE-Änderungen per Fernschreiber. HFDF peilt U-Boote, die auf Kurzwelle senden oder schnorcheln, bis 120 sm, weit jenseits der Sonarreichweite.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet aktuelle HFDF-Signale und das Peilprotokoll; Seite 2 ist der Fernschreiber mit dem HQ-Verkehr; Seite 3 listet die HQ-Aufträge.

```
HFDF-SIGNALE          PEILPROTOKOLL
> HF-03 247.0 Alter 12 s HF-03 247.0 von Pos A t=12:04
  HF-05 061.5 Alter 40 s HF-03 239.5 von Pos B t=12:08
                        -> KREUZPEILUNG + Fehlerellipse

Pos A *-----_
      --_ X <- Fix
Pos B *-----/
```

- Der Peilfehler beträgt +/-8 Grad bei Bodenwelle und +/-16 Grad bei Raumwelle; Signale älter als 30 s lassen sich nicht mehr protokollieren.
- Jedes Signal zeigt Frequenz und Ausbreitung. Ein U-Boot, das eine ferne Landstation ruft, wählt tagsüber eine hohe Frequenz (Bodenwelle bis etwa 95 sm hörbar) und nachts eine niedrigere (etwa 150 sm). Jenseits der Sprungdistanz, einige hundert sm entfernt, kommt stattdessen die Raumwelle an. Ein KI-U-Boot auf Sehrohtiefe, das das Schiff in den letzten 10 Minuten gehalten hat, meldet es alle 30 Minuten zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt mit einem 20-s-Ruf an seine Führung, den das HF/DF wie jeden anderen hört.
- Protokollierte Linien und Kreuzpeilungen erscheinen auf den Karten von Brücke, Waffenzentrale und Helikopter.
- Im Remote-Crew-Browser hat der Funkraum keine Karte: ein HF/DF-Peilscope (ein Strahl je Signal, die Fächerbreite ist der Peilfehler, geloggte Peilungen gestrichelt), Empfängerkanäle mit Frequenz, Ausbreitung, Signalmesser und Log-Taste sowie der Fernschreiber. Ein gewählter Kanal öffnet das Kontaktdetail zum Bewerten; geloggte Peilungen und Kreuzpeilungen stehen im Stationsbereich.
- Eine zweite Peilung desselben Signals ergibt eine Kreuzpeilung, wenn sie mindestens 1 sm entfernt von der ersten und innerhalb von 300 s genommen wird.
- Der Fernschreiber bringt außerdem alle 30 Minuten den Wetterbericht und HQ-Meldungen (Bedrohungswarnungen, ROE FREI).
- Zum Missionsbeginn meldet das HQ die Bedrohung. Bei **grober** Aufklärung nur eine ungefähre Peilung und Entfernung einer Bedrohung, bei **genauer** Aufklärung zusätzlich jeden eingesetzten feindlichen Einheitentyp mit Anzahl (zum Beispiel "1x Altmetall (Diesel, älter), 2x Luftangriffswelle mit Seezielflugkörpern"), mit den Namen aus dem Einheitenanalysator (F8); Positionen bleiben unbestätigt. Patrouille hat immer genaue Aufklärung, Doppeljagd und Nuklearer Abfang grobe, bei der Freien Jagd wählen Sie im Schwierigkeits-Bildschirm (letzte Zeile, "HQ-Aufklärung").

Seite 1 zeigt außerdem eine KW-Peilrose: Jedes aktuelle Signal ist ein Strahl, aufgefächert so breit wie sein Peilfehler.

## HQ-Aufträge

Neben der Jagd funkt das HQ Aufträge an das Schiff: den ersten etwa 15 bis 25 Minuten nach Beginn einer eingebauten Mission, danach einen alle 25 bis 45 Minuten, höchstens sechs je Mission und zwei gleichzeitig offen. Eigene Missionen erhalten keine. Jedes Angebot kommt über den Fernschreiber und auf Seite 3 (Aufträge). Innerhalb von 5 Minuten mit A (annehmen) oder D (ablehnen) antworten; keine Antwort gilt als Ablehnung. Ein zerstörter Funkraum kann nicht antworten.

- **Seenotruf (SAR):** eine Rettungsinsel mit 2 bis 6 Personen, per EPIRB mit etwa 0,5 sm Fehler gemeldet, treibt mit Strom und Wind. Die Überlebenden halten je nach Wassertemperatur durch, von 40 Minuten in Wasser unter 8 °C bis 100 Minuten über 20 °C. Die Insel wird tagsüber auf 2 sm gesichtet (nachts 3 sm an ihrem Blitzlicht); dann schrumpft der Kreis in der Karte auf sie. Aufnehmen, indem das Schiff 4 Minuten lang innerhalb 0,25 sm mit höchstens 3 kn liegt, oder der Helikopter darüber schwebt (eine Minute je Person, nur wenn das Wetter Tauchsonar erlaubt). +600 Punkte, -400 bei Verlust.
- **Handelsschiff identifizieren:** Das HQ nennt ein Handelsschiff innerhalb 60 sm und gibt seine Position mit etwa 2 sm Fehler. Es gilt als identifiziert, sobald der Ausguck seine Identifizierung gemeldet hat oder der Helikopter bei mindestens 1 sm Sicht auf 1 sm heranfliegt. Etwa ein Drittel wird als verdächtig eingestuft: Das HQ gibt dann ein U-Boot-Datum nahe dem Schiff durch. 40 Minuten.
- **U-Boot-Datum:** ein Kreis mit 5 sm Radius aus einer Seefernaufklärer-Meldung; nicht hinter jedem Datum steckt ein U-Boot. 10 Minuten im Kreis mit Schiff oder Helikopter suchen. 50 Minuten. In den U-Boot-Missionen 8 und 9 gibt es diesen Auftrag nicht: Das HQ hat über dieses Boot keine Erkenntnisse.
- **Versorgung auf See:** angeboten bei weniger als 70 % Kraftstoff oder nach verbrauchten Torpedos, ASROC oder Wasserbomben; R auf der Seite Aufträge (im Browser *Versorger anfordern*) fordert selbst einen an, wenn mindestens 5 % Kraftstoff oder irgendein Vorrat fehlt, höchstens alle 20 Minuten nach dem Ende der letzten Versorgung. Ein befreundeter Versorger erscheint 18 bis 28 sm entfernt mit 12 kn; sein Kurs und eine Koppellinie stehen in der Karte. Innerhalb 0,3 sm und höchstens 3 kn Fahrtunterschied halten: Kraftstoff fließt die ganze Zeit (eine volle Ladung in 15 Minuten), Torpedos, ASROC, Wasserbomben, Nixie-Täuschkörper sowie CIWS- und Geschützmunition kommen in fünf Ladungen, alle 3 Minuten eine, jede ein Anteil dessen, was noch fehlt. Wer vorher abdreht, behält, was schon übergeben ist. Die Seite Aufträge zeigt, was an Bord ist. VLS-Zellen werden auf See nicht nachgeladen. +100, keine Strafe.
- **Radarstille (EMCON):** beide Radare innerhalb 90 s aus und 20 bis 30 Minuten still. +200, -250 wenn ein Radar strahlt.

Angenommene Positionen stehen in jeder Karte (auch im Remote-Crew-Browser). Die Punkte stehen in der Missionsauswertung. Der Funker im Browser antwortet mit denselben Tasten.

## Ereignisse auf See

Die See bringt eigene Überraschungen: das erste 20 bis 40 Minuten nach dem Start einer eingebauten Mission, dann alle 30 bis 50 Minuten eines, höchstens sechs je Mission (keine in eigenen Missionen und Lektionen). Jedes kommt über den Fernschreiber.

- **Treibnetz:** Ein Fischer meldet ein 2 sm langes Netz quer zum Kurs, 3 bis 7 sm voraus, von der Oberfläche bis 20 m tief; der Funker trägt es in jede Karte als Lineal NET n ein, und nach einer Stunde wird es eingeholt. Wer darüber fährt, zerreißt es: Die Fischer verlangen Schadenersatz (-100 Punkte), und ein ausgebrachtes Schleppsonar oder VDS verfängt sich und wird sofort eingeholt. Ein U-Boot, das flacher als 20 m kreuzt, verfängt sich ebenfalls und ist 20 s laut, bis es sich losreißt; tiefer taucht es darunter durch.
- **Wetterfront:** HQ warnt 10 Minuten vorher; dann halten Regen, Sturm oder Nebel 30 bis 60 Minuten an (Sicht, Wind und Regengeräusch für jeden Sensor, auf beiden Seiten), und HQ meldet, wenn sie durchgezogen ist.
- **Handelsschiff ohne AIS:** Ein Frachter ohne AIS taucht 8 bis 15 sm entfernt auf; HQ meldet ihn mit etwa 2 sm Fehler und bietet ihn als Identifizierungsauftrag an, wenn weniger als zwei Aufträge offen

sind.

- **Wale:** Ein Fischer meldet eine Gruppe von zwei bis vier Walen 3 bis 6 sm voraus; sie sind echte biologische Kontakte für jedes Sonar.
- **Mann über Bord:** Ein Matrose geht neben dem Schiff über Bord; die Generalalarmglocke schlägt an, und die Karte trägt die Marke OVERBOARD n, die mit der Oberflächenströmung treibt. Die Brücke fährt eine Williamson-Kurve zurück und nimmt ihn auf, wenn das Schiff höchstens 0,1 sm entfernt mit höchstens 5 kn läuft; der Hubschrauber nimmt ihn auf, wenn er genau über ihm schwebt (Wegpunkt auf die Marke oder Tauchsonar ausgebracht). Gerettet gibt +100 Punkte, nach 20 Minuten im Wasser ist er verloren (-300 Punkte). Führt die KI die Brücke, steuert sie selbst auf die Marke und geht danach wieder auf 12 kn.
- **Ruderversager:** Die Rudermaschine fällt aus: 60 s klemmt das Ruder, dann steuert die Maschine vom Notruder mit halber Drehrate, bis die Rudermaschine nach 10 Minuten repariert ist.
- **Schnorchelventil und Batteriegas (U-Boot):** Auf einem dieselelektrischen U-Boot klemmt für 15 Minuten das Schnorchelkopfventil (kein Laden; das KI-U-Boot geht auf Tiefe und bleibt unten) oder es muss Batteriegas abgelüftet werden (halbe Laderate). Die Crew des besetzten U-Boots meldet beides; die Fregatte erfährt nichts davon.

Treibnetz, Front und Wale (nicht die Notfälle an Bord) gibt HQ auch in den Rundspruch an das U-Boot; ein besetztes U-Boot erfährt davon, wenn es den nächsten Rundspruch aufnimmt, und seine Crew trägt das Netz in die eigene Karte ein.

## Eigene Rufe an HQ

Auf der Aufträge-Seite kann der Funkraum HQ selbst rufen, höchstens alle 10 Minuten; die Zeile am Fuß der Auftragsliste sagt, ob ein Ruf auf Sendung ist, wie lange es bis zum nächsten dauert oder dass beide bereit sind.

- **K Kontaktmeldung:** sendet die Position des frischesten georteten Kontakts (Ping-, TMA-, Bojen- oder fusionierter Fix, sonst ein KW-Peilfix bis 15 Minuten alt). HQ bestätigt sie im Fernschreiber und setzt den Seefernaufklärer darauf an, wenn er in der Luft ist. HQ sagt nie, ob dort wirklich ein U-Boot war: Jede Meldung, bei der ein feindliches U-Boot innerhalb 3 sm um den Fix stand, bringt am Missionsende 150 Punkte (höchstens drei).
- **H Unterstützung anfordern:** HQ schickt den bereitstehenden Seefernaufklärer zum Schiff, wenn er verfügbar ist (auch bei ausgefallener OPZ), sonst meldet es, dass keine Unterstützung verfügbar ist.
- Jeder Ruf sind 20 s KW-Sendung. Solange er auf Sendung ist, nimmt ein U-Boot mit ausgefahrener Antenne (der Mast des besetzten Boots, ein KI-Boot auf Sehrohtiefe) eine KW-Peilung auf die Fregatte (+/-8 Grad bei Bodenwelle, +/-16 Grad bei Raumwelle): Das besetzte Boot erhält eine Meldung und einen Peilstrahl auf seiner Karte, ein KI-Boot merkt sich die Richtung. Reden mit HQ kostet Funkstille.

## Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	HFDF-Signal auswählen
Eingabe	Peilung mit eigener Position protokollieren
Auf / Ab	HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)
A	Gewählten Auftrag annehmen
D	Gewählten Auftrag ablehnen
R	Versorger bei der HQ anfordern
K	Kontaktmeldung an HQ (der frischeste Fix; KW-Ruf, anpeilbar)
H	Unterstützung bei HQ anfordern (der Seefernaufklärer; KW-Ruf, anpeilbar)

## **Standardablauf**

1. Fernschreiber auf Seite 2 lesen: Befehle, Wetter, ROE-Änderungen.
2. Bei KW-Aktivität das Signal wählen (Auf/Ab).
3. Peilung protokollieren (Enter); die Linie erscheint auf der Karte.
4. Mindestens 1 sm versetzen und binnen 300 s eine zweite Peilung nehmen.
5. Kreuzpeilung als Suchdatum an Sonar/Brücke geben.

## **Tipps für Profis**

- Die beiden Peilungen von Positionen quer zur erwarteten Peillinie nehmen: je rechtwinkliger sie sich schneiden, desto kleiner die Fehlerellipse.
- Ein sendendes oder schnorchelndes U-Boot ist meist flach und langsam: ein guter Moment, mit dem Helikopter heranzugehen.
- HFDF-Peilung mit einer Sonarpeilung kombinieren ergibt schnell eine Positionsschätzung.

## **Nicht modelliert**

- Keine freien Funksprüche: eigene Rufe an das HQ sind nur die Kontaktmeldung und die Unterstützungsanforderung, dazu die Antworten auf Aufträge; kein Fernmeldeplan und keine Kryptierung.
- Keine Frequenzabstimmung: HFDF überwacht das ganze KW-Band und listet die erfassten Signale mit ihrer Frequenz.

# 7 Maschinenraum


## Zweck

Der Maschinenraum stellt die Fahrstufe ein und verwaltet die akustische Signatur des Schiffes. Fahrt ist der wichtigste Zielkonflikt der U-Jagd: schnell, um ein Datum zu erreichen, langsam und leise, um überhaupt etwas zu hören.

## Anzeigen und Instrumente

Der Maschinenraum ist ein Maschinenleitstand. Seite 1 zeigt den Maschinentelegraphen als Säule leuchtender Stufen, ein großes Fahrtinstrument (die befohlene Fahrt als gelbe Marke, die Schadensbegrenzung rot), Instrumente für Wellendrehzahl und Eigenlärm (Kavitationsbereich rot) und Lampen für Welle, Anlage, Kurs, Akustikmodus, Kavitation und Fahrtgrenze. Seite 2 **Systeme** hat eine Warn- und Meldetafel aus Statuslampen (dunkel, wenn aus, grün im Betrieb, gelb bei einer Warnung, rot bei einem Alarm) mit einer Sammellampe, die Alarme und Warnungen zählt, den Kraftstoffbunker als Tanksäule mit Vorrat, Verbrauch, Ausdauer und Reichweite, Instrumente für Rollen, Stampfen und Schlagseite und ein Bild der Schiffsabschnitte vom Bug zum Heck zwischen Steuerbord- und Backbordrumpf, jeder mit Wasserstand, Zustand, Wassereinbruch- und Brand-LEDs und den nummerierten Reparaturtrupps.

TELEGRAPH	kn	Eigenlärm	
FLANK	31	#####	kavitiert
FULL	16	#####	kavitiert über 15 kn
> HALF	10	####	
SLOW	6	##	
STOP	0		
(ASTERN	3 kn, eigener Zustand)		



- Der Eigenlärm steigt linear von 4 kn bis 31 kn. Die Schrauben kavitieren, wenn die Flügelspitzen Geschwindigkeit für den Wasserdruck an den Schrauben zu hoch ist: bei ruhiger See ab 15 kn, bei schwerer See früher, wenn das Stampfen das Heck anhebt. Kavitation hebt den Lärm auf mindestens 0,85 und senkt die passive Sonarreichweite auf 35 %.
- Die Lampe der befohlenen Stufe leuchtet (ZURÜCK gelb). Liegt eine Direktfahrt (V auf der Brücke) zwischen zwei Stufen, nennt eine Warnzeile die befohlene Fahrt, damit HALF 10 kn bei befohlenen 12 kn nicht mit HALF verwechselt wird.
- Modus LEISE senkt den Eigenlärm auf 65 % und begrenzt die Fahrt auf 12 kn.
- Anlagenwahl (G): AUTO fährt die Anlage wie bisher. DIESEL ist die leise Anlage (Eigenlärm etwa -4 dB, Brennstoff -10 %), begrenzt aber auf 18 kn; TURBINE gibt volle Fahrt bei etwa +3 dB und +25 % Brennstoff. Die Wahl steht auf Seite 2 und im Maschinenraum des Browsers.
- Die Wellendrehzahl folgt dem Festpropeller: bei konstanter Fahrt etwa 5,8 U/min je Knoten (146 U/min bei 25 kn, 181 U/min bei 31 kn Höchstfahrt). Beim Beschleunigen hält das Fahrprogramm die Welle höchstens etwa 11 U/min vor der aktuellen Fahrt; beim Abbremsen wird die Steigung umgesteuert und die Welle läuft mit 20 U/min im Leerlauf. Die eigene Wellenlinie im LOFAR wandert mit der Fahrt.
- Maschinenschaden begrenzt die Fahrt auf 15 kn (beschädigt) oder 8 kn (zerstört).

- Der Kraftstoffverbrauch folgt der abgegebenen Propellerleistung: bei konstanter Fahrt wächst er mit der dritten Potenz der Fahrt, Beschleunigen und Bremsen kosten zusätzlich. Ein leichteres Schiff (verbrauchter Kraftstoff) beschleunigt etwas schneller; Flutwasser macht es langsamer und tiefer. Schwere See erhöht den Widerstand und kostet bei FULL bis etwa 1 kn. Mit leeren Tanks steht die Welle, und kein Maschinenbefehl wird angenommen.
- **Maschinenleitstand (Browser):** im Browser ist die Bildfläche des Maschinenraums ein Maschinenleitstand. Eine **Warn- und Meldetafel** aus Statuslampen (dunkel, wenn aus, türkis im Betrieb, gelb bei einer Warnung, rot blinkend bei einem Alarm, jede mit ihrem Wert) zeigt Wellen, Anlage Auto, Diesel, Gasturbine, Schleichfahrt, Kavitation, Kraftstoff, Fahrtbegrenzung, Zustand der Maschinenanlage, Wassereinbruch und Brand im Maschinenraum, Reparaturtrupps, Brände und geflutete Abschnitte an Bord, Grundberührung, Schleppsonar, Seegang und Rollwinkel; die Sammellampe im Schild zählt Alarme und Warnungen. Darunter stehen runde **Instrumente** für Fahrt (die befohlene Fahrt als gelbe Marke, die Schadensbegrenzung rot), Wellendrehzahl, Eigenlärm (Kavitationsbereich rot), Kraftstoff, Rollen und Stampfen, der **Kraftstoffbunker** mit Vorrat, Fassungsvermögen, Verbrauch, Ausdauer und Reichweite und die **Schiffsabschnitte** vom Bug zum Heck zwischen den Rumpfstreifen Steuerbord und Backbord, jeder mit Wasserstand, Zustand, Wassereinbruch- und Brandlampe und den arbeitenden Trupps. Der Leitstand zeigt nur an; die Befehle bleiben im Stationsbereich rechts.

## Tasten

Taste	Funktion
+ / -	Motorenbefehl (Telegraph)
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
A	Akustikmodus LEISE/NORMAL
G	Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff)
C	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)

## Standardablauf

1. Fahrstufe mit Auf/Ab oder +/- wählen; V gibt eine genaue Fahrt ein.
2. Beim Horchen unter 15 kn bleiben: Kavitation überdeckt das Sonar.
3. Für den Angriffsanlauf LEISE schalten (A, max. 12 kn).
4. Mit ausgebrachter TAS nie über 20 kn fahren.
5. Maschinenschäden beachten: Fahrtgrenzen 15 bzw. 8 kn.

## Tipps für Profis

- Fahrtänderungen dauern Minuten; vor einem Horchschlag früh verlangsamen.
- Das Schleppsonar lässt sich nur zwischen 3 und 12 kn ausbringen oder einholen; über 20 kn mit Kabel draußen geht es verloren.
- Ein feindliches U-Boot hört Sie besser als Sie es, wenn Sie kavitieren. Nur sprinten, wenn der erwartete Kontakt weit entfernt ist.

## Nicht modelliert

- Keine Einzelwellensteuerung; die Anlagenwahl gilt für beide Wellen.

## 8 Helikopterdeck

### Zweck

Der HSP-5 „Sea Lynx“ verlängert den Arm der Fregatte: er fliegt mit 120 kn zu einem Datum, wirft Sonarbojen, taucht sein eigenes Sonar und greift mit Leichttorpedos an, während die Fregatte leise und außerhalb der Torpedoreichweite bleibt.

### Anzeigen und Instrumente

Die Station hat vier Seiten (nochmals 8 blättert); sie öffnet auf Seite 3.

Seite	Inhalt
1 Status	Kraftstoff, Zuladung, Wettergrenzen, Deckzustand
2 Mission	Karte mit Wegpunkt, Bojen, Kontakten
3 Sonar	Kontakte von Tauchsonar und Bojen, Tiefe, Quelle
4 Akustik	Abhören: BROADBAND / LOFAR / DEMON des Tauchsonars oder einer passiven Boje

Fregatte	Wegpunkt (1-30 sm)
*----- 120 kn ----->	H Schweben + Tauchen
Bojenlinie (B): o ---- o ---- o	Kabel 15-300 m
PASSIV: Peilungen;	))) Tauchsonar
zwei Kreuzpeilungen ( $\geq 10$ Grad) = Fix	passiv 18 sm
AKTIV: Entfernung + Peilung alle 30 s	aktiv 14 sm

- **Kraftstoff:** 2 Stunden im Vorwärtsflug; im Schwebeflug (Tauchsonar) verbraucht er 1,3-mal so schnell. Der Helikopter kehrt automatisch zurück, wenn nur noch die 20-Minuten-Reserve bleibt. Leerfliegen vor der Landung kostet die Maschine. Im Schwebeflug drückt ihn der Wind etwas von seinem Schwebepunkt nach Lee.
- **Startgrenzen:** Wind bis 32 kn, Seitenwind bis 22 kn, Sicht mindestens 2 sm, Seegang höchstens 5, einsatzbereites Flugdeck, Böen bis 40 kn, Wolkenuntergrenze mindestens 300 ft, keine starke Vereisung und ein ruhiges Deckfenster: Rollen höchstens 8 Grad und Stampfen höchstens 3,5 Grad für eine ruhige Phase von mindestens 6 s. Leichte Vereisung kostet 20 % mehr Treibstoff; die Wetter- & Sonar-Analyse (0) zeigt CLEAR, LIMITED oder NO-GO. Auch die Landung wartet auf ein solches Fenster. Seite 1 zeigt neben den Einsatzmitteln die **Deckbewegung**: das Heck von achtern gesehen, wie es gegen den Horizont rollt, einen Stampfbalken mit seinen Grenzen und einen Balken, der sich während der ruhigen Phase füllt (grün: Fenster offen, gelb: innerhalb der Grenzen, aber noch nicht lange genug ruhig, rot: außerhalb). Mit Fahrt gegen die See stampft das Schiff stärker (es trifft die Wellen schneller), mit der See von querab rollt es; weniger Fahrt und die See etwas seitlich vom Bug geben die meisten Fenster, das kostet aber Zeit bei der Jagd.
- **Tauchsonar:** Tiefe 15-300 m (Standard 75 m, mindestens 10 m über Grund), passiv 18 sm mit  $\pm 2$  Grad, aktiver Ping 14 sm mit 30 s Abklingzeit. Tauchen braucht Wind bis 30 kn, 1 sm Sicht und keine Vereisung.
- **Sonarbojen:** 5 je Einsatz, 8 sm Reichweite, 60 min Batterie; sie treiben mit der Strömung und etwas mit dem Wind. PASSIV-Bojen liefern Peilungen (wie DIFAR); AKTIV-Bojen liefern Entfernung und Peilung alle 30 s (wie DICASS).
- **Bojenmuster:** mit X wird ein Muster geplant: eine Folge von Abwurfpunkten um den Wegpunkt: ein 2x2-Feld (Abstand 1,5 sm), eine Sperre quer zur Peilung vom Schiff zum Wegpunkt (Abstand 3 sm) oder ein Kreis von 1,5 sm Radius, jeweils mit bis zu 4 Bojen des Restvorrats. Der Helikopter fliegt die

Punkte nacheinander an und wirft an jedem die gewöhnliche Einzelboje (in der gewählten Betriebsart); EINZELN löscht die Folge, der Rückflug verwirft sie.

- **MAD-Anflug:** mit Umschalt+M und eingeholtem Tauchsonar geht der Helikopter auf 30 m und 90 kn. Ein getauchter Rumpf innerhalb von etwa 400 m Schrägdistanz wird je Sensortakt mit einem zustandslosen Zufallszug erfasst (sicher innerhalb 250 m) und als MAD-Positionsfix ohne Tiefe oder Kurs gemeldet; er zählt für die Entfernungsprüfung der Waffen und, sobald der Helikopter seinen Kontakt freigibt, für die OPZ.
- **Seeraumradar:** sucht, solange der Helikopter fliegt und das Tauchsonar eingeholt ist (Statuszeile auf Seite 2). Aus 150 m sieht es Schiffe bis 40 sm, aufgetauchte U-Boote sowie ausgefahrene Schnorchel oder Sehrohre innerhalb seines Radarhorizonts (etwa 30 sm). Ein Mast ist klein: bei ruhiger See zeigt er sich auf etwa 10 sm, bei Seegang 3 auf 3-5 sm, bei Seegang 5 verschwindet er im Seegangsecho. Jeder Kontakt geht als RADAR-HEL0-Track mit dem Helikopter als Beobachter an die OPZ, ein Blick alle 2 s. Das ESM eines besetzten U-Boots hört das Radar und kann seine Besatzung warnen. Strg+R (wie beim Seefernaufklärer; Browser: *Radar ausschalten*/*einschalten*) schaltet das Radar aus und wieder ein; ausgeschaltet sieht es nichts und strahlt nicht, und es bleibt aus (gespeichert), bis es wieder eingeschaltet wird. Ein KI-U-Boot mit ausgefahrenem Mast oder Schnorchel hört ein Flugzeugradar innerhalb von 40 sm (im Radarhorizont seines Masts) bei vier von fünf Blicken im 5-s-Takt, geht 40 m unter Schnorcheltiefe und schiebt das Schnorcheln 15 Minuten auf, solange seine Batterie mehr als 5 % hält; ein strahlender Helikopter drückt Schnorchler also weg, ein stiller kann sie an der Oberfläche erwischen.
- **Augen der Besatzung:** Solange der Helikopter fliegt, hält auch seine Besatzung Ausguck, mit dem Kontrastmodell des Brückenausgucks aus der Flughöhe (150 m, beim Tauchen 20 m): die Schaumfahne eines ausgefahrenen Sehrohrs oder Schnorchels sieht sie auf dieselbe Entfernung wie der Ausguck, unabhängig vom Radar und ohne zu strahlen. Die Sichtung geht alle 2 s als HEL0-EYE-Track an die OPZ, auf die halbe Entfernung als U-Boot.
- **Leichttorpedo:** 2 je Einsatz, 55 kn, 12 sm, von der Helikopterposition Richtung Datum geworfen, ohne Draht. Das Ziel muss als U-Boot klassifiziert sein.

Seite 3 zeigt das Tauchsonar wie eine Konsole: Lampen für Dom (grün im Wasser, gelb beim Fieren oder Hieven), Ping bereit und Wassereintritt frei, eine Anzeige des Kabels in der Wassersäule bis zum Grund und ein Sichtgerät mit den Peilungen von Tauchsonar und Bojen als Keile so breit wie ihr Fehler. Seite 4 zeichnet ihre Wasserfälle in denselben Leuchtfarben wie das Sonar des Schiffs.

## Tasten

Taste	Funktion
H	HSP-5 starten / zurückrufen
Pfeiltasten	Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen
M	Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen
B	Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen
Umschalt+B	Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV
X	Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht)
Shift+M	MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt
Ctrl+R	Suchradar ein/aus (aus: das ESM eines U-Boots hört es nicht, es findet aber auch keine Masten)
T	Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen
F	Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählten Kontakt an die OPZ freigeben oder zurückziehen (wie am Sonar)
Shift+↑ / ↓	Nächsten Tauchsonarkontakt wählen (Pfeile allein steuern den Wegpunkt)
Y	Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen
U / V	Solltiefe des Tauchsonars heben / senken
Shift+A	Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden
Ctrl+Enter / D	Leichttorpedo abwerfen
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
Akustik: Bild Auf / Ab	Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON
Akustik: ← / →	Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad
Akustik: R	Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen
Akustik: T	Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen
Akustik: J   , / .	Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen
Akustik: I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Akustik: N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
Akustik: Shift+D	Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung
Akustik: Shift+F	Abhör-Frequenzband wechseln

Mit „Akustik“ markierte Tasten gelten nur auf der Akustikseite (Seite 4).

## Standardablauf

1. Wettergrenzen und Kraftstoff prüfen; HSP-5 starten (H).
2. Wegpunkt vor das vermutete Ziel legen (Pfeiltasten).

3. Passive Bojenlinie werfen (B); für Entfernung AKTIV wählen (Shift+B).
4. Schweben und tauchen (Y), Tiefe unter die Schicht (U/V), horchen oder pingen (Shift+A).
5. Klassifiziertes U-Boot: Ziel setzen (M), Torpedo werfen (D); rechtzeitig zurückrufen.

Angriffsablauf:

1. Mit zwei passiven Bojen oder einem Ping von Aktivboje/Tauchsonar orten, bis der Kontakt eine frische Position hat.
2. Als U-Boot klassifizieren (C) und als Ziel setzen (M).
3. Zum Datum fliegen; Torpedo werfen (Strg+Enter oder D). Kontakt halten für einen zweiten Wurf.

## Tipps für Profis

- Das Tauchsonar unter die Schicht legen, um tiefe U-Boote zu hören. Die Tauchanzeige zeigt die Schicht am Helikopter erst, wenn der abgesenkte Dom sie durchfahren hat; vorher nur die Kartentiefe.
- Bojen vor den geschätzten Zielkurs legen, nicht auf das letzte Datum.
- F bestätigt einen Helikopterkontakt; G gibt ihn wie am Sonar an die OPZ frei; Shift+↑/Shift+↓ wählen den nächsten Tauchsonarkontakt.
- Auf der Akustikseite schaltet T die Horchquelle zwischen Tauchsonar und jeder passiven Boje.
- Den Helikopter rechtzeitig zurückrufen (H): die Landung braucht ein einsatzbereites Flugdeck, und die Zuladung wird zwischen Einsätzen nicht ergänzt.

## Nicht modelliert

- Keine Kanalverwaltung für Bojen.
- Das Helikopterradar kennt keine Leistungs- oder Sektoreinstellung, nur ein und aus; ein KI-U-Boot hört es nur mit ausgefahrenem Mast oder Schnorchel.
- Nur ein Helikopter.

## 9 EloKa

### Zweck

Die Elektronische Kampfführung (EloKa) horcht passiv auf Radarsender (ESM) und stört sie auf Befehl (ECM). ESM erfasst Radare bis etwa 150 sm, weit jenseits des eigenen Radars, ohne selbst zu senden. Sie liefert Peilungen und Senderparameter, die auf einen Plattformtyp hinweisen, und warnt, wenn ein Flugkörpersucher aufschaltet.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet die Erfassungen; Seite 2 zeigt die Belege für die gewählte Erfassung (Frequenz, PRF, Modulation, Kandidaten, Korrelation).

ERFASSUNGEN	Status	Bedroh.	Band
> E-07 Pg 312 9,3 GHz PRF 2,4k	NEU	HOCH	X
E-04 Pg 045 3,0 GHz PRF 1,0k	TRACK	NIEDRIG	S

BELEGE E-07

Frequenz 9,3 GHz PRF 2400 Hz Modulation Puls-Doppler

Kandidaten (gerankt, nicht identifiziert):

1. Flugkörpersucher
2. Feuerleitradar

Korrelation: vereinbar mit OPZ-Track T-12 (Zeit/Peilung)

- Die Peilgenauigkeit beträgt etwa  $\pm 3$  Grad. Erfassungen sind Peilungen, keine Positionen.
- Ein drehendes Suchradar trifft die ESM-Antenne einmal je Umlauf mit der Hauptkeule; seine Nebenkeulen sind nur aus der Nähe hörbar. Die Belegseite zeigt den Spitzenpegel, eine Entfernungsschätzung unter Annahme der Leistungsklasse des besten Kandidaten (ein falscher Kandidat ergibt eine falsche Entfernung) und die gemessene Antennenumlaufzeit.
- Standardmäßig (Realismusstufe Standard oder Realistisch, F10) zeigt die Belegseite nur die gemessenen Parameter und eine Bibliotheksabfrage: jeder Sender, dessen veröffentlichter Frequenz- (und PRF-)Bereich die Messung enthält, nach Namen sortiert, ohne Bewertung. Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung beurteilen Sie dann selbst; C schaltet die Bibliothek in Namensreihenfolge durch. Auf der Stufe Einsteiger werden Kandidaten nach Frequenz, PRF und Modulation mit Bewertung gerankt und Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung ausgefüllt. Ein Gleichstand ist keine Identifizierung.
- Die Korrelation mit Radar- oder Sonartracks nutzt vereinbare Zeit, Peilung und beobachtete Position, nie verborgene Identität.
- Die Senderbibliothek enthält den Suchkopf des Seezielflugkörpers (9,0-9,5 GHz, PRF 1,8-3,2 kHz, Puls-Doppler). Er sendet nur auf den letzten 18 sm und erst, wenn der Tiefflieger über dem Radarhorizont ist, und er passt ebenso gut zum Feuerleitradar eines Angriffsflugzeugs: Peilungsverlauf und Luftlage entscheiden.
- ESM läuft aus der OPZ-Abteilung: eine zerstörte OPZ legt es lahm.

Neben der Liste der Auffassungen zeigt eine Peilrose jede Auffassung als Strahl in ihrer Bedrohungsfarbe, und Lampen zeigen ESM, Störer, ECM-Automatik und Ton.

## Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	Sichtbare passive ESM-Auffassung wählen
F / Shift+F / Ctrl+F	Status-, Mindestbedrohungs- und Frequenzbandfilter wechseln
C	Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück
E	Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben
Shift+E	ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln
A	Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten
J	Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten

## Standardablauf

1. Neue Erfassungen beobachten; nach Status, Bedrohung und Band filtern (F/Shift+F/Strg+F).
2. Erfassung wählen und Kandidaten-Radartypen vergleichen.
3. Radartyp zuordnen (C); das gibt die Peilung an die OPZ frei.
4. Flugkörpersucher aufgeschaltet: stören (E), Technik wählen (Shift+E).
5. Bei Sättigung Auto-ECM (A) nutzen; Stören ist eine Aussendung.

## ECM-Techniken

Technik	Wirkung
Rauschen	Überdeckt das Opferradar mit Breitbandrauschen
RGPO	Range Gate Pull-Off: zieht das Entfernungstor des Suchers weg
VGPO	Velocity Gate Pull-Off: zieht das Dopplertor weg
Falschziele	Speist falsche Echos ein

Der Automatikmodus (A) wählt Ziele und Techniken und koppelt das Stören während eines Flugkörperangriffs mit Soft-Kill (Düppel).

## Tipps für Profis

- ESM auch unter EMCON laufen lassen: es ist vollständig passiv.
- Wechselt eine Erfassung bei stehender Peilung von Suche auf einen Puls-Doppler-Sucher mit hoher PRF, steht ein Flugkörperangriff bevor: sofort die OPZ warnen.
- Das Zuordnen eines Radartyps (C) gibt die Peilung an die OPZ frei; das Löschen der Zuordnung zieht sie zurück.
- Stören ist eine Aussendung. Gezielt einsetzen, nicht dauerhaft.
- Das eigene Radar wird ebenfalls gehört: ein U-Boot auf Sehrohtiefe (Mast oben, etwa 18 m) fängt es mit seinem ESM auf und kann die Peilung über seinen Datalink an andere Gegner weitergeben. Tief getauchte U-Boote hören weder Radar noch empfangen sie den Datalink.

## Nicht modelliert

- Keine Fernmeldeaufklärung (COMINT); KW-Signale bearbeitet der Funkraum (HFDF).
- Keine Täuschkörperwerfer außer Düppel und keine geschleppten Radartäuschkörper.

# Referenzdaten

Alle Werte sind die Standardwerte der aktuellen Spielversion. Eigene Schwierigkeit und Missionen können Bestände und Zeitlimits ändern.

## Einheiten

Größe	Einheit
Distanz, Entfernung	Seemeilen (sm)
Fahrt	Knoten (kn)
Tiefe	Meter (m)
Frequenz	Hertz (Hz)
Kurs, Peilung	rechtweisende Grad, 000 = Nord, im Uhrzeigersinn
Zeit	Simulationssekunden; nur 1x

## Sensoren

Sensor	Reichweite	Genauigkeit / Hinweis
Passivsonar (Basis)	20 sm	nur Peilung; HMS +/-6 Grad, TAS +/-2 Grad, VDS +/-4 Grad
Aktiver Ping	18 sm (Referenzziel, schräger Aspekt)	CW oder LFM (W); Entfernungsgenauigkeit aus Puls und SNR, Tiefe +/-12 m; 30 s Abklingzeit; hörbar bis 60 sm
Tauchsonar	18 sm passiv / 14 sm aktiv	+/-2 Grad
Sonarboje	8 sm	60 min Batterie
Überwasserradar	30 sm (50 % je Umlauf)	4 s Antennenumlauf; Radarhorizont; keine getauchten Kontakte
Luft radar	100 sm (50 % je Umlauf)	Flugzeuge und Flugkörper; Störer werden aus der Nähe durchbrannt
ESM	150 sm (Hauptkeule)	+/-3 Grad Peilung; Pegel und Entfernungsschätzung
HFDF	120 sm Bodenwelle bei 15 MHz (je nach Frequenz etwa 95-150 sm)	+/-8 Grad Peilung (Raumwelle +/-16)
Ausguck	12 sm Überwasser, 5 sm aufgetauchtes U-Boot, 20 sm Luft, 20 sm Land	x0,25 (Neumond) bis x0,45 (Vollmond) bei Nacht; Nebel und Seegang verkürzen; Klasse ab 2, Typ ab 3,2 aufgelösten Zyklen je relativer Größe (Tanker etwa 7/5 sm, Fregatte 5/4 sm, Speedboot 3/2 sm an einem klaren Tag)

## Waffen und Gegenmaßnahmen

System	Daten
Fregattentorpedo	45 kn, 12 sm (Batterie), drahtgelenkt (Schiff $\leq$ 20 kn, $\leq$ 1,5 Grad/s, 5 sm Spule), 2 Rohre, 60 s Nachladen, Tiefe 10-300 m, Annäherungszünder
Helikoptertorpedo	55 kn, 12 sm, 2 je Einsatz, ohne Draht
Feindtorpedo	40 kn, 20 sm, zielsuchend ab 3 sm; schneller als die Fregatte, bloßes Ablaufen hilft selten; ein KI-U-Boot greift eine geortete Fregatte innerhalb 10 sm auch bei leiser Fahrt an
Nixie-Schlepptäuschkörper	2 je Mission, 600 s, 0,2-sm-Kabel (10 m bei 15 kn, langsamer tiefer, reißt über 25 kn), 60 s Nachladen
ESSM	6 Flugkörper, 30 sm, 2 Feuerkanäle
CIWS	1,5 sm, 180 Schuss, braucht Freigabe; 115 Grad/s Schwenken, eigenes Folgeradar innerhalb 3 sm
Flak-Geschütz	240 Schuss, braucht Freigabe
Düppel	6 Ladungen, 8 sm, 40 % Zielverlust nach dem Aufblühen; Wolke treibt 90 s mit dem Wind

## Eigenes Schiff

Merkmal	Wert
Fahrt	4-31 kn; Telegraph STOP 0, SLOW 6, HALF 10, FULL 16, FLANK 31 kn
Drehrate	etwa 0,075 Grad/s je Knoten (1,2 Grad/s bei 16 kn); Drehkreis etwa 0,4 NM
Kavitation	ab 15 kn bei ruhiger See, bei schwerer See früher; Passivreichweite x0,35
Modus LEISE	Lärm x0,65, max. 12 kn
TAS-Handhabung	3-12 kn, ausbringen 360 s, einholen 480 s, Defekt über 20 kn
TAS-Tiefe	20-260 m, minus 4 m je Knoten
Schaden	9 Abteilungen, 3 Trupps (etwa 20 s Weg je Abteilung), 8 Leckabdichtsätze; sinkt jenseits der Reserveverdrängung, kentert bei 35 Grad Krängung oder verlorenem GM

## Umwelt

Vorgang	Modell
Gezeit	M2 (12,42 h) + S2 (12 h), 0,4-1,4 m Amplitude, im Flachwasser größer
Deckschicht	jahreszeitliche Grundtiefe; nachmittags etwa 8 m flacher; vertieft sich bei Wind über 12 kn; interne Wellen +/-6 m
Schallgeschwindigkeit	Mackenzie-Gleichung aus dem Temperaturprofil (Oberfläche 8-18 Grad C je nach Jahreszeit)
Strömung	festes Feld bis 1 kn plus 3 % des Windes, 20 Grad rechts der Windrichtung
Meeresboden	Fels, Kies, Sand, Schluff oder Schlick; beeinflusst die Bodenreflexion
Hindernisse	bis zu 64 kartierte Wracks und Unterwasserfelsen (Spitzen mindestens 15 m tief), auf jeder Karte eingetragen (Wrack: Rumpfstrich mit Masten, Fels: Sternchen; Tiefe der Oberkante beim Heranzoomen, Details im Tooltip); beide heben in ihrer Grundfläche den Meeresboden an und sind Hindernisse für Schiff, U-Boote und Waffen
Schiffsverkehr	Frachter, Tanker und Passagierschiffe laufen auf festen Kursen von Ziel zu Ziel (die eingezeichneten Häfen und Ausgänge am Rand des Seegebiets); sie weichen nach den Kollisionsverhütungsregeln aus (entgegenkommend, von Steuerbord kreuzend oder beim Überholen: 35 Grad nach Steuerbord, wenn der Passierabstand unter 0,5 NM läge; jedes Schiff weicht unter 0,25 NM aus) und laufen vor einer Detonation innerhalb von 8 NM 10 min mit voller Fahrt davon; Arbeits- und Fischereifahrzeuge ziehen weiter frei umher, Geleitzüge und Schiffe von HQ-Aufträgen halten ihren Kurs
Atmosphäre	Barometer 975-1025 hPa, das vor steigendem Seegang fällt; Lufttemperatur aus Wasser, Jahreszeit, Tageszeit und kaltem Nordwind (in Winterstürmen unter 0 Grad C: Schnee, Vereisung); Böen; Wolkenuntergrenze; Sonnenstand mit bürgerlicher/nautischer Dämmerung; Mondphase
Regenlinse	Regen süßt die obersten Meter aus (bis -1 PSU, vom Wind eingemischt) und senkt die Schallgeschwindigkeit an der Oberfläche
SOFAR-Kanal	ein inneres Schallgeschwindigkeitsminimum (etwa 400-500 m unter der Deckschicht) gibt es nur in ausreichend tiefem Wasser

## Wetter- & Sonar-Analyse (Taste 0)

Taste 0 öffnet über jeder Station ein Analysepanel über den ganzen Bildschirm (0 oder Esc schließt es; die Simulation läuft weiter). Im Web-Client öffnet jede Station es mit 0 oder über das Arbeitsplatz-Menü. Über dem Meeresprofil zeigt die Maus Tiefe und Schallgeschwindigkeit, über dem Schallweg-Schnitt Entfernung, Tiefe und Schallgeschwindigkeit und ob der Punkt in einer Schattenzone oder Konvergenzzone liegt.

- **Umwelt:** Uhrzeit, Tageslicht (Tag, bürgerliche oder nautische Dämmerung, Nacht), Mondphase, Wetter und Niederschlag, Sicht, Wind mit Böen und Beaufort, Seegang, Barometer mit 3-Stunden-Tendenz (steigend, stabil, fallend, rasch fallend), Luft- und Wassertemperatur, Wolkenuntergrenze und Vereisung. Rasch fallender Luftdruck unter etwa 1004 hPa löst eine Sturmwarnung aus. Das Wetter ändert sich höchstens um eine Seegangsstufe pro Stunde, deshalb bewegt sich das Barometer schneller als ein echtes.
- **Wettereinflüsse:** Sonne (starke Sprungschicht), Wind (tiefere Deckschicht) und Regen oder Schnee (süßeres Oberflächenwasser, Regenrauschen) leuchten, solange sie wirken.
- **Helikopter-Flugwetter:** CLEAR, LIMITED (innerhalb von 80 % eines Grenzwerts oder leichte Vereisung) oder NO-GO, mit Wind, Böen, Seitenwind, Sicht, Wolkenuntergrenze, Seegang, Rollen und

Stampfen des Decks, Vereisung und ob Tauchsonar möglich ist.

- **U-Boot (Stationen des bemannten U-Boots, Taste 0 auf der uConsole und im Web-Client):** statt Helikopter-Flugwetter, Wolkenuntergrenze und Vereisung zeigen die Stationen des U-Boots, was das Wetter mit dem U-Boot macht. *Mast im Radar:* die Entfernung, auf der ein Überwasser-Suchradar wie das der Fregatte einen ausgefahrenen Mast oder Schnorchelkopf erfasst (bei der Hälfte aller Umläufe), bei aktuellem Seegang und Regen, neben dem Wert bei ruhiger See; Seegangsecho verdeckt das kleine Echo, der Radarhorizont begrenzt es. *Mit dem Auge:* wie weit ein Ausguck das aufgetauchte U-Boot bei aktuellem Licht, Mond, Sicht und Seegang sieht (5 sm an einem klaren, ruhigen Tag); ein ausgefahrener Mast auf Sehrohtiefe wird mit dem Auge nie gesichtet. *Umgebungsrauschen:* Wind- und Regenrauschen über ruhiger See (Seegang 1) in den vier Sonarbändern (100, 400, 1600, 6400 Hz); es tarnt das U-Boot vor Passivsonar und dämpft ebenso das eigene Horchen. *Schnorchel:* höchstens 6 kn, +12 dB Abstrahlpegel und Diesellinien bei 50 und 100 Hz, die ein Sonar hören kann.
- **Meeresprofil:** erscheint erst, wenn das Sonar einen Bathythermographen genommen hat (Sonar E): gemessene Schallgeschwindigkeit über der Tiefe, die Schicht, eine SOFAR-Achse falls vorhanden, neun Schallstrahlen vom Bugsonar bis 20 sm und die Schattenzone unter der Schicht (rot), in der das Bugsonar wenig hört. Nach 30 min oder 10 sm gilt die Messung als veraltet.

## Karten-Plotwerkzeuge (Taste P)

Die Besatzung führt einen gemeinsamen Fettstift-Plot. Alle Stationen und alle Remote-Crew-Browser sehen dieselbe Zeichnung, und sie wird mit dem Spiel gespeichert. Es ist die eigene Zeichnung der Besatzung: nichts darin stammt von einem Sensor, und sie verändert die Simulation nie.

- **Öffnen:** P auf der Brücken-, Waffen- oder Helikopterkarte oder auf der OPZ-Karte drücken. Ein Cursor erscheint am Eigenschiff. Die Pfeiltasten bewegen ihn (Shift: schneller), oder auf die Karte klicken. Enter setzt einen Punkt, Esc bricht ein begonnenes Objekt ab und beendet danach den Plotmodus, P beendet ihn ebenfalls. Eine Hinweisleiste oben auf der Karte zeigt links das aktive Werkzeug und die Tasten, rechts Peilung und Abstand des Cursors vom Eigenschiff.
- **Werkzeuge:** M Marke (ein Punkt); R Lineal (zwei Punkte, zeigt Peilung und Entfernung); B Peillinie vom Eigenschiff durch den Cursor (eigene Position und Zeit werden gespeichert, die Linie bleibt also dort, wo sie gelegt wurde); C Kreis (Mitte, dann ein Punkt auf dem Radius, höchstens 200 sm); D Koppellinie (Startpunkt, dann ein Punkt in Fahrtrichtung, dann die Fahrt 0-60 kn eingeben). Die Koppellinie wandert mit der Zeit weiter und zeigt ihren CPA zu Kurs und Fahrt des Eigenschiffs.
- **Löschen:** Rücktaste löscht das Objekt, das dem Cursor am nächsten liegt. Shift+Rücktaste löscht den ganzen Plot.
- **Bezeichnungen:** Objekte werden als M1, R2, B3 usw. nummeriert. Im Web-Client kann vor dem Zeichnen eine Bezeichnung eingegeben oder ein Objekt in der Liste unter der Karte umbenannt werden.
- **Web-Client:** über der Karte ein Werkzeug wählen, dann einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken. „Trackpeilung plotten“ legt die gemessene Peilung des gewählten Tracks von dessen Beobachterposition an.
- **Grenzen:** höchstens 64 Objekte und 24 Zeichen je Bezeichnung.

## Kartenverlauf und Beschriftungen

Jede taktische Karte (Brücke, Waffen, Helikopter, OPZ, Karte und Plot des U-Boots und die Karten der Remote Crew) zeigt, wo etwas war, nicht nur, wo es ist:

- **Eigene Kursspur:** eine schwache gepunktete Linie hinter dem eigenen Schiff oder U-Boot, ein Punkt alle 30 s Simulationszeit, die letzten 2 Stunden.
- **Kontaktverlauf:** frühere Positionen eines Tracks als kleine Punkte, die mit dem Alter verblassen, einer pro Minute, die letzten 12 je Track.
- **Peilverlauf:** Für einen reinen Peilkontakt behält die Karte die letzten 6 Peilungen; die früheren Peilungen des gewählten Kontakts werden gestrichelt von dort gezeichnet, wo sie genommen wurden,

sodass ihr Schnitt zeigt, wo er sein kann.

- **Beschriftungen:** Kartenbeschriftungen weichen aus, statt einander, das eigene Schiff oder ein Symbol zu verdecken: zuerst nach rechts, dann nach unten, oben und links; Beschriftungen von Peillinien gleiten an ihrer Linie entlang.

Der Verlauf dient nur der Anzeige: Er entsteht aus dem, was die Sensoren gemeldet haben, wird nie gespeichert und vergisst einen Track 15 Minuten nach seiner letzten Meldung.

## See, Wetter und Effekte

Was See und Wetter bewirken und was die Bildschirme davon zeigen:

- **Optiken:** Brückenglas, Sehrohr und Handy-Ausguck zeigen, was auf See geschieht: Wassersäulen von Torpedo- und Wasserbombentreffern, Feuer und Rauch eines brennenden Schiffs und ein sinkendes Schiff. Beim Ausfahren kommt das Sehrohr aus dem Wasser, das Wasser läuft vom Glas ab; ab Seegang 3,5 spülen Wellen ab und zu über den Kopf und lassen Tropfen zurück.
- **Karten:** Marken gleiten zwischen den Sensormeldungen weich weiter, ein neuer Ping oder eine Detonation breitet sich als Ring vom Ort des Geschehens aus.
- **Instrumente:** Zeiger und Telegrafenhelb bewegen sich mit Masse und schwingen ein; ein neuer Maschinenbefehl läutet die Telegrafenglocke.
- **Rotlicht:** F10 Rotlicht: **Automatisch** (Standard) schaltet die Bildschirme nachts und bei Torpedo-, Flugkörper- oder Feueralarm auf gedimmtes Rot, **Immer an** oder **Aus**. Der Browser hat denselben Schalter in seinen Einstellungen. Die Stationsreiter zeigen eine Alarmlampe: gelb stetig für eine Warnung (Wassereintritt, ein Ping, eine beschädigte Maschine), rot blinkend für Gefahr (Torpedo, Flugkörper, Feuer).
- **Nachbesprechung als Zeitraffer:** nach der Mission spielt Leertaste die Nachbesprechung ab, Tab wechselt zwischen 10x und 60x; die Wege wachsen, Schüsse, Pings, Treffer und Untergänge blitzen dort auf, wo sie geschahen. Im Browser zeigt die Schaltfläche **Nachbesprechung abspielen** (neben dem Missionsstand, erst nach dem Ende) dieselbe Wiedergabe für die eigene Seite.
- **Meeresleuchten:** nachts in warmem Wasser (ab 11 °C Oberflächentemperatur, voll ab 16 °C) leuchtet Plankton, wo das Wasser aufgewühlt wird. Kielwasser, die Schaumfahne eines Sehrohrs und Torpedobahnen leuchten blaugrün und sind weiter zu sehen: ein voll leuchtendes Kielwasser nimmt 40 % des nächtlichen Nachteils für Ausgucke beider Seiten zurück. Wie stark ein Seegebiet leuchtet, legt sein Seed fest.
- **Knuckles:** eine harte Drehung (ab 0,9 Grad/s) mit Fahrt (ab 12 kn) hinterlässt dort, wo das Heck herumschwang, ein Blasenfeld von etwa 150 m, höchstens eines alle 15 s je Plattform, das über etwa 100 s abklingt und nach 5 min vergangen ist. Schall hindurch verliert bis zu 12 dB (passiv und aktiv, bei mehreren höchstens 20 dB), ein aktiver Ping bekommt daraus ein Falschecho ohne Doppler, und ein kielwassersuchender Torpedo nahe einem starken Feld kann hineingezogen werden und dort kreisen. Fregatte und U-Boote erzeugen und erleiden sie gleich; das Brückenlog meldet das erste Knuckle einer Drehung.
- **Wracks und Felsen:** kartierte Wracks und Felsen geben aktive Echos wie ein stehendes Ziel. Ein Hubschrauber oder Seefernaufklärer, der mit MAD über ein Wrack fliegt, bekommt eine Anomalie ohne Kontakt (Log: „Wrack oder U-Boot?“).
- **Gewitter:** unter einem Sturm (Regen ab 55 %) schlagen zufällig Blitze rund um das Schiff ein, im stärksten Regen etwa einer alle 12 s. Ein Blitz erhellt die Optiken und zuckt in seiner Peilung herab, der Regen prasselt stärker, und einem Einschlag innerhalb von 10 sm folgt nach der Laufzeit des Schalls (3 s je km) Donner. Die Sferics der Entladungen knistern auf den ESM-Rosen (ELOKA und ESM des U-Boots), auf der HF/DF-Rose und im Browser (Hinweis **Sferics**) und streuen jede HF/DF-Peilung, die der Fregatte auf den Funkspruch eines U-Boots wie die eines U-Boots auf den der Fregatte, um bis zu 75 %. Die Blitze folgen Seed und Simulationszeit und brauchen daher keinen Spielstand.
- **Deckbewegung:** siehe Hubschrauberdeck, Startgrenzen: Start und Landung brauchen eine ruhige Phase von mindestens 6 s innerhalb der Roll- und Stampfgrenzen.

## Gegnerische U-Boote

Klasse	Leisheit	Max. Tiefe	Torpedos
Diesel (älter)	0,75	200 m	4
AIP (modern)	0,85	250 m	5
Nuklear-Jagd-U-Boot	0,92	400 m	8

U-Boote weichen nach einem gehörten Ping oder Torpedo 240 s aus, können einen Täuschkörper ausstoßen, lauern, schnorcheln (durch HFDF und ESM erfassbar) und pingen gelegentlich aus 15 sm oder weniger. In der Nähe der Fregatte kann ein U-Boot stattdessen zu einem kartierten Wrack innerhalb von 8 sm schleichen und sich 15-30 Minuten still daneben auf Grund legen. Ein U-Boot mit ausgefahrenem Mast oder Schnorchel, das ein Flugzeugradar (Helikopter oder Seefernaufklärer) hört, geht auf Tiefe und schiebt das Schnorcheln 15 Minuten auf. In den Fregattenszenarien (1 bis 4) torpediert ein Patrouillen-U-Boot, das 10 Minuten keinen Ping und keinen Torpedo gehört hat, mehr als 2 Torpedos behält und mehr als 10 sm von der Fregatte entfernt ist, ein Handelsschiff innerhalb von 4 sm bei etwa einem von sieben seiner minütlichen Schussfenster; jedes verlorene Handelsschiff kostet 300 Punkte.

U-Boot-Physik: der Rumpf beschleunigt auf die befohlene Fahrt (kein Sofortsprint); Tiefenruder brauchen Fahrt (unter etwa 4 kn ändert sich die Tiefe nur langsam); das abgestrahlte Geräusch steigt je Verdopplung der Fahrt um etwa 12 dB und springt, wenn die Schraube kavitiert, wobei die Kavitationsfahrt mit der Tiefe steigt; ein Torpedoausschuss erzeugt 8 s lang ein Transientengeräusch; ein stark geflutetes U-Boot bläst einmal an und steigt schnell und laut auf; unter der Testtiefe ermüdet der Druckkörper, bei 1,5-facher Testtiefe wird er zerdrückt; ein lauerndes U-Boot hält seine Position gegen die Strömung. U-Boote orten wie Sie: passive Peilungen aus dem eigenen Sonar, eine Entfernung erst nach eigenen TMA-Schlägen (einige Minuten), und ein Schuss auf diese TMA erst, wenn ihr Entfernungsfehler konvergiert ist (Schwierigkeitsfeld "Gegnerische Feuerleitkonvergenz": Sigma zu Entfernung höchstens 0,25 in den Patrouillenszenarien, 0,15 beim SSN; eine Lösung, die älter als 90 s ist oder durch Ihre Kursänderung wieder aufgeht, wird nicht beschossen), ESM nur mit ausgefahrenem Mast, den Datalink nur auf Masttiefe oder beim Schnorcheln, und ein Torpedoalarm braucht einige Sekunden Reaktionszeit der Besatzung (2-15 s), bevor das U-Boot ausweicht. Überwasserschiffe verlieren bei schwerer See Höchstfahrt (kleine Schiffe mehr).

## Besetztes Gegner-U-Boot (Remote Crew)

Eine zweite Crew kann den Gegner spielen. Das U-Boot hat sieben Stationen: Führung, Sonar, Waffen, Maschine, Mast & ESM, Navigation und Funkraum; ein Browser übernimmt sie wie die der Fregatte (F9). Solange eine davon besetzt ist, folgt das lebende feindliche U-Boot mit der kleinsten Nummer nur den Befehlen dieser Crew; werden die Rollen abgegeben oder vom Host entzogen, übernimmt die KI das U-Boot wieder dort, wo es gerade ist. Ein Spielstand bewahrt Befehle, Betriebsarten, Mast, Drähte, Plot, Alarmpeilungen, ESM-Bild und Funktagebuch der Crew; nach dem Laden fährt das U-Boot seine letzten Befehle weiter und wartet bis zu zehn Minuten darauf, dass seine Crew die Stationen erneut übernimmt (jede U-Boot-Station wird neu vergeben), bevor die KI es zurücknimmt. Ein Browser hält nur Rollen einer Seite (Fregatte oder U-Boot), nie beide; die Lobby fragt zuerst, welche Einheit er spielt. Im Solo-Modus hält der eine Browser alle neun Stationen der Fregatte oder mit **U-Boot spielen** in der Host-Leiste alle sieben Stationen des U-Boots (zurück mit **Fregatte spielen**). Der Host-Dialog **Neues Spiel** wählt auch die **Seite** (*Fregatte F-217* oder *U-Boot*); als U-Boot führen die **KI-Jäger** Fregatte, Hubschrauber und Seefernaufklärer.

- **Stationen:** Die *Führung* befiehlt Kurs, Fahrt und Tiefe, legt das U-Boot auf Grund, pingt, nimmt eine BT-Messung und sieht das ganze U-Boot. Die *Navigation* befiehlt Kurs und Tiefe, führt den Plot des U-Boots und überwacht Kiel und Hindernisse. Die *Maschine* bedient Telegraf, Schnorchel, Schleichfahrt, Trimm und Notanblasen und überwacht Batterie und Lärm. *Mast & ESM* fährt den Mast aus und überwacht ESM und Alarmer; auch die Führung darf ihn ausfahren, um durchs Sehrohr zu sehen. Die *Waffen* schießen, lenken die Drähte und stoßen Täuschkörper aus. Das *Sonar* ist der

Sonarraum des U-Boots. Der *Funkraum* nimmt den Rundspruch der Führung auf und sendet Lagemeldungen; er darf für seine Antenne den Mast ausfahren. Jeder Befehl wird nur von der Station angenommen, zu der er gehört.

- **Tiefenstufen und Anzeigen:** Führung und Navigation befehlen die Tiefe in einem Schritt: Sehrohtiefe (15 m, der Mast bleibt nutzbar), Schnorcheltiefe (U-Boote mit Schnorchel), über oder unter dem Layer (15 m darüber / 30 m darunter; erst nach der eigenen BT-Messung, denn nur daraus kennt die Crew den Layer) und tief (die sichere Tiefe über dem kartierten Grund). Am uConsole sind das U, Umschalt+U, J, Umschalt+J und H. Der Browser zeigt die Wassersäule (Oberfläche, Sehrohtiefe, gemessener Layer, Soll-, sichere und Zerstörungstiefe, Grund, das U-Boot und seine Tauchrichtung), große Anzeigen für Kurs, Fahrt, Tiefe und Batterie mit farbigen Betriebs- und Alarmchips sowie eine ESM-Rose mit der Peilung jedes Emitters und den Peilungen von Ping- und Torpedoalarm; die Seite Mast & ESM am uConsole hat dieselbe Rose. Mast, Schnorchel, Schleichfahrt und Auf-Grund-Legen haben getrennte Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
- **Befehle und Waffen:** das U-Boot folgt Kurs-, Fahrt- und Tiefenbefehlen im Rahmen seiner Wende-, Tiefen- und Beschleunigungsgrenzen; Fahrtstufen (Stopp, 3, 6, 10, 15 kn, Maximum) setzen die Fahrt schnell. Schießt einen Torpedo auf die gemessene Peilung eines Sonarkontakts, mit Ping-Fix oder TMA-Lösung, solange aktuell, oder auf eine freie Peilung mit optionaler Entfernung; der Schuss braucht ein geflutetes, geladenes Rohr und das Ziel im Schussfeld der Rohre. **Rohre:** Die Crew übernimmt die geladenen Rohre geflutet. Ein leergeschossenes Rohr bleibt leer, bis die Torpedogasten es aus den Reserven laden, sofern dort noch ein Torpedo liegt (M an der Station Waffen, Browser: Laden; jedes U-Boot führt mindestens noch einmal so viele Reservetorpedos wie Rohre, und das Laden dauert 2 min auf einem Atom-U-Boot, 3 min auf einem konventionellen und 4 min auf den älteren Dieselsklassen, langsamer bei verbrauchter Luft); ein geladenes Rohr ist trocken und muss vor dem Schuss geflutet werden, was die Mündungsklappe öffnet, 20 s dauert und 4 s lang wie ein kurzer Transient hörbar ist, den das Sonar der Fregatte bis 8 sm hört (Shift+M, Browser: Fluten); langsames Fluten dauert 60 s und ist nur bis 1,5 sm zu hören (Strg+M, Browser: Leise fluten). Die Station Waffen und der Browser zeigen jedes Rohr als leer, lädt, trocken, flutet oder klar, und das Log meldet jedes geladene und geflutete Rohr. Die U-Boote der KI laden und fluten selbst: leise und früh, sobald sie die Fregatte innerhalb von 15 sm geortet haben, laut und kurz vor dem Schuss, wenn sie mit trockenen Rohren schießen müssen. Die Crew stellt die Lauftiefe ein (5-300 m, sonst eine flache Voreinstellung) und schießt einen Torpedo oder zwei im Fächer von  $\pm 4^\circ$ , jeder mit eigenem Datum. Jeder Crew-Torpedo läuft am Draht: die Crew kann sein Datum versetzen (Peilung und Entfernung vom U-Boot), und der Draht dreht ihn darauf ein, bis sein Suchkopf erfasst; schneller als 10 kn oder stärker als  $1,5^\circ/s$  drehen für 5 s lässt den Draht reißen, ebenso eine abgelaufene Spule, und die Crew kann ihn kappen. Stößt einen Täuschkörper aus und bläst im Notfall die Hauptzellen an (mit voller Pressluft dreimal).
- **Anlage und U-Boot-Betrieb:** ein besetztes U-Boot taucht nie von selbst auf, schnorchelt nicht und funkt nicht von selbst. Die Batterie entlädt sich mit Fahrt und Bordnetz; unter 20 % warnt das U-Boot-Log, eine leere Batterie begrenzt die Fahrt auf das, was die Anlage noch liefert (eine AIP-Anlage übernimmt die Last weiterhin selbst). **Schnorcheln** betreibt die Diesel auf Schnorcheltiefe und lädt die Batterie, höchstens 6 kn; tieferes Tauchen schließt das Kopfventil. Die laufenden Diesel sind laut: +12 dB abgestrahlter Pegel, ein niedrigerer Stillefaktor und zwei Zündlinien bei 50 und 100 Hz in der LOFAR-Signatur des U-Boots (auch bei KI-U-Booten). **Schleichfahrt** begrenzt das U-Boot auf 5 kn und macht es so leise wie ein lauerndes KI-U-Boot. **Auf Grund legen** stoppt das U-Boot 3 m über dem Grund, wo das Wasser nicht tiefer als die Tauchtiefe ist: leise und ohne Drift; jeder Fahrt- oder Tiefenbefehl hebt ab. Vor Land oder einer Untiefe stoppt das U-Boot, statt auszuweichen, und das Log warnt bei wenig Wasser unter dem Kiel.
- **Energie und Vorräte:** die Maschine zeigt unter **Energie & Vorräte** (Karte im Browser, auf der uConsole Maschine Seite 2 **Vorräte**) die Energiebilanz bei der aktuellen Fahrt (Verbrauch, Erzeugung und Bilanz in kW, die Zeit bis die Batterie leer oder voll ist), Batterie und AIP-Sauerstoff, die Dieselsbunker und eine Tabelle, wie lange die Batterie getaucht bei jeder Telegrafstufe reicht und wie weit das U-Boot damit kommt (auf der uConsole Tanksäulen für Batterie, AIP-Sauerstoff, Diesel und Absorber und ein Balken je Telegrafstufe). **Diesel:** die Bunker fassen 300 Stunden volle Generatorleistung, eine Fahrt beginnt mit 65 %; nur laufende Diesel verbrauchen (0,27 l je kWh), das Log warnt bei 10 %, und mit leeren Bunkern lädt Schnorcheln nicht mehr. Die **Laderate** bestimmt, was Schnorcheln tut: *voll* (die ganze Generatorleistung, +12 dB und beide Diesellinien), *halb* (die

halbe Leistung, +9 dB, schwächere Linien) oder *nur lüften* (die Lüfter ohne Diesel, +4 dB, keine Linien). **Luft:** getaucht verbraucht die Crew Sauerstoff und atmet Kohlendioxid aus (je etwa 0,45 % pro Stunde); ein CO₂-Absorbersatz nimmt CO₂ auf, bis er verbraucht ist (8 Ersatzsätze), eine O₂-Kerze setzt in 15 Minuten 1 % O₂ zu (12 an Bord, eine zur Zeit), und Schnorcheln lüftet das U-Boot in wenigen Minuten Richtung Frischluft. Ab 3 % CO₂ oder unter 18 % O₂ ist die Luft verbraucht, ab 5 % CO₂ oder unter 16 % O₂ gefährlich; das Log warnt bei jeder Stufe. Schlechte Luft macht die Crew langsamer (bis 30 % Leistung), und die Torpedomannschaft lädt entsprechend langsamer nach. KI-U-Boote versorgen ihre Luft selbst und tauchen zum Lüften auf, wenn sie gefährlich wird. Ein Atom-U-Boot hat keine dieser Vorräte.

- **Tauchzellen, Trimm und Pressluft:** die Maschine zeigt unter **Tauchzellen & Trimm** (Karte im Browser mit Schnittbild des U-Boots, auf der uConsole Maschine Seite 3 **Zellen**) die Hauptzellen, die Regelzelle, die Trimmzellen, die Pressluft und den Trimmzustand des U-Boots. Jede Gewichtsänderung bringt das U-Boot aus dem Gleichgewicht: ein Torpedo aus einem Bugrohr macht es 1,5 t leichter und achterlastig, Wasser in vollgelaufenen Abteilungen (siehe Leckwehr) macht es schwerer und trimmt es zum gefluteten Ende; die Trimmautomatik gleicht davon aus, was ihre Zellen fassen. Mit der **Trimmautomatik** pumpt der LI die Regelzelle ( $\pm 8$  t, 25 kg/s) und die Trimmzellen ( $\pm 3$  t vorn und achtern, 15 kg/s) zurück ins Gleichgewicht; von Hand verschiebt jeder Befehl die Regelzelle um 0,5 t oder das Trimmwasser um 0,25 t (und schaltet die Automatik aus). Laufende Trimpumpen sind hörbar (+3 dB und eine Linie bei 120 Hz). Was die Zellen nicht aufnehmen, lässt das U-Boot mit 0,03 m/s je Tonne sinken oder steigen, und ein Trimmwinkel (1° je Tonne Moment, + vorlastig) drückt es mit Fahrt nach unten oder oben; die Tiefenruder halten das nur mit Fahrt, ein schweres U-Boot sinkt bei wenig Fahrt unter seine befohlene Tiefe; das Log warnt ab 2 t und ab 3°. Die **Pressluft** (200 bar) reicht für drei Notanblasungen zu je 60 bar; Anblasen leert die Hauptzellen in 20 s, das U-Boot steigt auf 10 m und bleibt dort, die befohlene Tiefe steht dann auf 10 m. Der nächste Befehl unter 12 m öffnet die Entlüftung: die Hauptzellen fluten in 40 s, erst dann kann das U-Boot tauchen. Schnorcheln auf Diesel betreibt den Kompressor (0,05 bar/s); mit nur lüften läuft er nicht. Ohne Strom laufen weder Trimpumpen noch Kompressor. Die KI-U-Boote halten sich selbst im Trimm und behalten ihr eines Notanblasen.
- **Leckwehr:** die Maschine zeigt unter **Leckwehr** (Karte im Browser mit einer Leckwehr-Tafel, einer Seitenansicht des Druckkörpers mit Wasser, Brandschein, Gasschleier, Lecks, geschlossenen Schotten, einer Zustandslampe je Abteilung und den Trupp-Plaketten, Rundinstrumenten für Trimm, Wassereinbruch und Pressluft und darunter der Tabelle; auf der uConsole Maschine Seite 4 **Leckwehr**) den Druckkörper in sechs Abteilungen: Bugraum, Zentrale, Wohnraum, Batterieraum, Maschinenraum und Heckraum. Ein Treffer auf das besetzte U-Boot schlägt ein Leck in die getroffene Abteilung (1,5 % Leck je % Trefferschaden, höchstens ein volles Leck; ab 50 % Schaden auch in die Nachbarabteilung mit halbem Leck) und kann dort einen Brand auslösen (Wahrscheinlichkeit = Schaden / 150); ein Versagen des Druckkörpers unter der Testtiefe schlägt ebenfalls ein Leck (siehe Unter der Testtiefe). Durch ein volles Leck dringen in 100 m Tiefe 40 kg/s ein, mit der Wurzel der Tiefe mehr; über halbvoll läuft das Wasser in offene Nachbarabteilungen über (20 kg/s) und erstickt einen Brand. Ein Brand wächst in 2 min zum Vollbrand und greift dann durch offene Schotten über; Seewasser im Batterieraum (ab 2 t) setzt Chlorgas frei, das durch offene Schotten zieht und erst langsam abzieht, wenn die Batterie trocken ist. Wasser im Batterieraum (ab 5 t) oder ein Brand dort legen den **Strom** lahm: der Motor steht (keine Fahrt, also halten die Tiefenruder ein schweres U-Boot nicht), Trimpumpen, Kompressor und elektrische Lenzpumpen stehen still. **Schotten schließen** hält Wasser, Brand und Gas in der Abteilung und erstickt einen Brand dort in 3 min. Zwei **Leckwehrtrupps** gehen durchs U-Boot (8 s je Abteilung) und **dichten ein Leck ab** (ein volles in 60 s), **lenzen** (30 kg/s, ohne Strom ein Viertel von Hand) oder **löschen einen Brand** (einen Vollbrand in 60 s); im Gas arbeiten sie halb so schnell, und in einer zu 90 % vollen Abteilung können sie nur lenzen. Eine Abteilung, die zur Hälfte voll Wasser ist, halb brennt oder halb vergast ist, legt ihre Station lahm: der Bugraum die Torpedorohre, die Zentrale Mast und Sehrohr, der Maschinenraum die Diesel, der Heckraum die halbe Höchstfahrt. Das Wasser ist Gewicht und Moment für den Trimm (siehe oben); ein U-Boot, das unter die 1,5-fache Testtiefe sinkt, wird zerdrückt. Das Log meldet Lecks, Brände, abgedichtete Lecks, gelöschte Brände, vollgelaufene Abteilungen, Chlorgas und den Strom.
- **Maschinenleitstand (Browser):** im Browser ist die Bildfläche des Maschinenraums statt einer Karte ein Maschinenleitstand. Eine **Warn- und Meldetafel** aus Statuslampen zeigt jeden Anlagenzustand

auf einen Blick: dunkel, wenn aus, türkis im Betrieb, gelb bei einer Warnung und rot blinkend bei einem Alarm, jede mit ihrem Wert (E-Maschine, Schleichfahrt, Kavitation, Schnorchel, Generator, Batterie, Laden, Kraftstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, CO₂-Absorber, O₂-Kerze, Hauptzellen, Anblasen, Entlüftung, Pressluft, Kompressor, Trimpumpen, Trimmautomatik, Trimmwinkel, Strom, Wassereinbruch, Leck, Brand, Gas, Übertiefe, Notauftauchen, Auf Grund); die Sammellampe im Schild zählt Alarmer und Warnungen. Darunter stehen runde **Instrumente** für Fahrt, Batterie, Energiebilanz, Tiefe (Test- bis Zerstörungstiefe gelb), Pressluft und Trimmwinkel mit dem Sollwert als gelber Marke, **Tanksäulen** für Batterie, Kraftstoff, AIP-Sauerstoff, Absorber, Pressluft, Hauptzellen sowie Regel- und Trimmzellen (diese von der Mitte aus: nach oben schwer, nach unten leicht) und das **Abteilungsbild** vom Bug zum Heck mit Wasserstand, Leck-, Brand- und Gaslampen, den Schotten und den arbeitenden Trupps. Ein Atom-U-Boot zeigt keine Batterie, keinen Diesel und keine Luftvorräte. Der Leitstand zeigt nur an; die Befehle bleiben im Stationsbereich rechts.

- **Unter der Testtiefe:** die Crew darf das besetzte U-Boot unter seine Testtiefe befehlen, bis zur Zerstörungstiefe (1,5-fache Testtiefe); die Stufe "tief" und das Auf-Grund-Legen bleiben bei der sicheren Tiefe. Die Tiefenleiter am uConsole und im Browser markieren die Zerstörungstiefe, und solange das U-Boot unter der Testtiefe ist, zeigen die Führung am uConsole den roten Alarm **UNTER TESTTIEFE** und der Browser einen roten Alarmchip, beide mit Test- und Zerstörungstiefe. Ab 90 % der Testtiefe ermüdet der Druckkörper wie bisher (ein Versagen in etwa 30 min bei Testtiefe); unter der Testtiefe versagt er viel schneller, mit dem Quadrat der Überschreitung: etwa alle 6 min bei 110 %, jede Minute bei 125 % und alle 20 s bei 140 %. Jedes Versagen ist eines von dreien: **gebrochene Bolzen** einer Armatur (ein Viertelleck in einer zufälligen Abteilung, 6 % Schaden), eine **versagende Dichtung** an Welle oder Ventil (ein halbes Leck im Maschinen- oder Heckraum, 12 % Schaden) oder ein **Riss im Druckkörper** (ein volles Leck und ein 60%-Leck in der Nachbarabteilung, 30 % Schaden). Knapp unter der Testtiefe reißt der Druckkörper nicht; die Wahrscheinlichkeit steigt um 15 % je 10 % Überschreitung, bis 60 %, und vom Rest versagt in 30 % eine Dichtung. Das Log meldet jedes Versagen mit der Abteilung, und in Zerstörungstiefe bricht der Druckkörper zusammen und das U-Boot ist verloren. Die U-Boote der KI halten ihre Testtiefe.
- **Atmosphäre:** das U-Boot hat eigene Geräusche, am uConsole, wenn er das U-Boot spielt, und in den Browsern des U-Boots bei eingeschaltetem Ton (nie auf der Fregatte). Ab 60 % der Testtiefe knarzt der Rumpf, erst ab und zu, ab der Testtiefe alle 4 s; ein Versagen des Druckkörpers kracht. Jede Detonation im Wasser im Umkreis von 30 sm (ein Torpedo- oder Flugkörperstreffer, ein torpediertes Handelsschiff) ist zu hören: innerhalb von 2 sm als schwerer Schlag dicht beim U-Boot, weiter weg als dumpfes, fernes Grollen, und das Log meldet sie mit der Peilung, die die Ohren der Crew liefern (einige Grad daneben). Das Ping eines Jägers (Rumpfsonar, Tauchsonar oder aktive Boje) klingt am Rumpf an. Mit Stereoton kommen beide aus dieser Peilung, links für Backbord und rechts für Steuerbord vom Bug des U-Boots aus. Bei **Schleichfahrt** schaltet das U-Boot auf Rotlicht: die Boot-Bildschirme am uConsole und die Führungsstationen des U-Boots im Browser werden gedimmt rot, bis die Schleichfahrt endet. Das Gefechtsstationen-Signal des U-Boots ist nur eine leise Alarmklingel, und beim Einschalten der Schleichfahrt laufen die Lüfter hörbar aus, beim Aufheben wieder an.
- **Besatzung:** das U-Boot hat einen eigenen Wachplan mit den Regeln der Fregatte (siehe Schadensabwehr, Besatzung und Wachen): drei Wachen, Ermüdung, Gefechtsstationen und Moral. Maschine und Führung befehlen Gefechtsstationen (G auf der uConsole wie auf der Fregatte, eine Taste in der Leckwehr-Karte im Browser) und lösen die Wache ab (W auf der Seite Leckwehr oder die Taste). Die Moral steigt, wenn ein Schiff sinkt, und sinkt mit je 10 % Rumpfschaden. Eine müde Besatzung hört am Sonar später, sieht durch das Sehrohr später und ihre Leckwehrtrupps dichten und löschen langsamer (die Pumpen sind Maschinen und behalten ihre Leistung). **Verwundete** folgen ebenfalls den Regeln der Fregatte: Rumpfschaden (ein Verwundeter je 15 % in einem Treffer) und eine Minute in einer vollgelaufenen, brennenden oder vergasten Abteilung verwunden Leute in der Zentrale (Sonar, 4 Posten), im Bugraum (Torpedomannschaft, 4 Posten) oder im übrigen Boot (Leckwehr, 8 Posten); leere Posten verlangsamen die Sonarerkenner, das Laden und Fluten der Rohre und die Leckwehrtrupps. Das Protokoll meldet die Verwundeten; die Seite Leckwehr zeigt sie mit den leeren Posten und der Reserve. M schickt den Sanitätstrupp zur nächsten Station, U besetzt die am schwersten getroffene Station aus den Freiwachen um (die Leckwehr-Karte im Browser hat beide Tasten).

- Lagebild:** ein gehörter Aktivping oder Torpedo wird mit der Peilung protokolliert, die das U-Boot selbst gemessen hat (einige Grad ungenau), und mit seinem Alter in den Alarmen angezeigt. Auf Sehrohrtiefe lässt sich der **Mast** ausfahren; sein ESM meldet dann die Radare, die das U-Boot überstreichen, mit Peilung (Log und ESM-Liste), und beim Tieferkommen fährt der Mast selbst ein. Mit ausgefahrenem Mast zeigt die Seite **Sehrohr** (Führung Seite 3, Mast & ESM Seite 2; P fährt an beiden den Mast aus) das Okular im Stil des Startbilds: Himmel und See im Licht der Stunde (Tag, Dämmerung, Nacht mit Sternen und Mond), Wolken, Regen, Schnee und Nebel nach dem Wetter, den mit der See bewegten Horizont, eine Skala rechtweisender Peilungen und ein Fadenkreuz; das Rohr schwenkt in 2°-Schritten (←/→, Umschalt: 10°). Alles, was die Optik im Kontrastmodell des Fregattenausgucks bei 2,5 m Augenhöhe ausmacht (Tag/Nacht, Mond, Sicht, Seegang, Land im Weg), erscheint als Silhouette und als reine Peilungs-**Sichtung** mit grober Klasse (Kriegsschiff, Handelsschiff, Fahrzeug, Luftfahrzeug, Torpedolaufbahn) und scheinbarer Länge; das Log meldet jede neue Sichtung. Neutrale Schiffe zeigen hier ihre Positionslichter wie im Fernglas der Brücke. Ausgemachte Schiffe, U-Boote und Luftfahrzeuge erscheinen wie im Fernglas als gedrehte 3D-Modelle, in der vollen Länge, die sich aus scheinbarer Länge und geschätztem Lagewinkel ergibt, jeweils als Modell ihres echten Typs; die Sichtung der Besatzung nennt weiter nur die grobe Klasse. ↑/↓ neigen den Kopf um 2° (Umschalt: 10°, von 10° nach unten bis 60° nach oben, für Flugzeuge), Q/E wechseln wie beim Fernglas der Fregatte zwischen kleiner (32° Feld) und großer Vergrößerung (8°), und die Leertaste schaltet die Stabilisierung; Neigung und Feld stehen in der Bildecke. Diese Einstellungen gehören zum Okular der uConsole oder jedes Browsers, ändern nur das Bild (nicht, was die Optik erkennt) und werden nicht gespeichert. Ein Hubschrauber in Sicht hängt in seinem wahren Höhenwinkel über der Kimm im ruhigen Himmel, hinter den Wolken. In Fahrt strömt das Wasser mit der eigenen Fahrt des U-Boots dicht unter dem Okular vorbei (voraus auf das Auge zu, querab vom Bug zum Heck). Enter liest das **Stadimeter** an der Sichtung unter dem Fadenkreuz ab: die Entfernung folgt aus der scheinbaren Länge und der angenommenen Rumpflänge der Klasse (130 m für ein Kriegsschiff oder ein nicht erkanntes Fahrzeug, 150 m für ein Handelsschiff), ein nicht erkanntes oder bugwärts stehendes Ziel misst sich also zu weit; die Ablesung ist ±25 % und wird für 120 s zu einem VISUAL-Fix am Sonarkontakt des U-Boots auf dieses Ziel, für einen Schuss nutzbar wie ein Ping-Fix. Luftfahrzeuge und Laufbahnen lassen sich nicht messen. Jede Ablesung ist zugleich eine **Marke** für den **Angriffsrechner**: aus zwei oder mehr Marken im Abstand von mindestens einer Minute (die letzten sechs innerhalb von 15 Minuten) legt er eine Gerade durch Kurs und Fahrt des Ziels und zeigt mit der Torpedogeschwindigkeit den Vorhaltewinkel (links oder rechts der Peilung) und die Laufzeit unter dem Sehrohr (Browser: Spalte Lösung); die Güte wächst mit der Zeit zwischen erster und letzter Marke (voll nach 5 Minuten) und mit der Zahl der Marken. Strg+Enter auf der Sehrohrseite (Browser: Schuss nach Lösung, nur die Führung) schießt nach der Lösung der Sichtung unter dem Fadenkreuz: der Torpedo läuft auf dem Abfangkurs zu dem Punkt, an dem Ziel und Torpedo zusammentreffen. Ein Schuss auf den Sonarkontakt eines markierten Ziels nutzt die Lösung ebenfalls. Ein Ziel, das nach der letzten Marke dreht, lässt die Lösung hinter sich; eine Anpassung schneller als 40 kn wird als schlechte Marke verworfen. Die Marken gehören zum Spielstand. Die kartierte Küste steht auf dem Horizont des Sehrohrs, so weit seine niedrige Optik Land sieht (Hügel mit 25 bis 70 m angenommen). Die Führung kann auch ohne Sonarbediener pingen und eine BT-Messung nehmen. Die Karte zeigt das Schussfeld der Rohre, wo sie nicht rundum schießen, und das vom Sonar zugewiesene Ziel ist für den Schuss vorausgewählt.
- Mast & ESM:** mit ausgefahrenem Mast auf Sehrohrtiefe hört die ESM-Antenne des U-Boots (3 m über Wasser) einmal pro Sekunde die Radare ringsum: das der Fregatte, anderer Schiffe und von Flugzeugen innerhalb des Radarhorizonts, über Land nur, wo die Küste die Linie nicht verdeckt. Der Hubschrauber der Fregatte strahlt sein X-Band-Suchradar, solange er fliegt und nicht taucht (Antenne in 150 m), der Seefernaufklärer sein frequenzagiles Suchradar, solange die OPZ es eingeschaltet hat. Jede Erfassung trägt die gemessene Peilung (±4°), Band, Trägerfrequenz, PRF, Modulation und Empfangspegel, nie die Identität oder Position des Senders. Die Crew führt eine **Emitterliste** (E1, E2 ...) über mehrere Mastperioden: eine Erfassung gehört zu einem Emitter, wenn Peilung, Band und Signalform passen (ein frequenzagiles Radar nur nach Peilung und Band), und die Liste vergisst einen Emitter 30 Minuten nach seiner letzten Erfassung. Die **Einstufung** ist die Annotation der Crew aus der Bibliothek: die Emitter, deren veröffentlichte Frequenz- und PRF-Bereiche die Messung enthalten, bis zu 16, die bestpassenden zuerst: jeder Eintrag zeigt seine Passung (**passt gut**, **mittel** oder **schwach**: Frequenz und PRF nahe der Mitte der Bereiche und dieselbe Modulation passen am

besten), Einträge gleicher Stufe stehen nach Katalogschlüssel, und die Liste ordnet sich nur um, wenn sich eine Stufe ändert; die Wahl legt die Leistungsklasse für die **Entfernungsschätzung** aus dem Pegel fest (ohne Einstufung die kürzeste Entfernung, die die Bibliothek zulässt). Alle 30 s behält jeder Emittter eine **Peilung** von der eigenen Position des U-Boots (20 Minuten); die Karte zeigt die letzten Peillinien, und sobald die eigene Fahrt die Peilung um mindestens 8° gedreht hat, ist die **Kreuzpeilung** ihr bester Schnittpunkt mit einer 95%-Fehlerellipse, die einen seit jeder Linie bis zu 8 kn versetzten Sender einrechnet (eine schnelle Fregatte ergibt meist keine; eine Kreuzpeilung, deren Linien nicht zusammenpassen, wird markiert). Der **Stärketrend** zeigt steigend, gleichbleibend oder fallend über fünf Minuten. Die **Umlaufzeit** ist die Zeit zwischen den Treffern der Hauptkeule eines Emitters (den Pegelspitzen; nah dran sind dazwischen die schwächeren Nebenkeulen zu hören und zählen nicht), gemessen nur an der eigenen Signalform des Emitters, über Lücken bis 12 s ohne überspülten Durchlauf dazwischen, und angezeigt nach 8 s: **dreht** mit ihrer Dauer (etwa 2,5 s für ein Navigations- oder Seeraumradar, 5 s für ein Luftraumradar, 2 s für ein Mehrzweckradar) ist ein Suchradar, das vorbeistreicht; **dauernd** (die Keule bei jedem Durchlauf auf dem Mast) ist ein Verfolgungs- oder Feuerleitradar. Ein dauernd beleuchtender, erfasster Emittter ist immer eine Mastwarnung, und das Log meldet einmal, wenn ein Emittter auf Dauerbeleuchtung wechselt. Die **Mastwarnung** („Radar kann Mast sehen“) kommt, wenn die geschätzte Entfernung eines erfassten Suchradars innerhalb der Entfernung liegt, auf der ein Seeraumradar bei diesem Seegang und Regen einen ausgefahrenen Mast sieht (der Wert der Wetterseite); die **empfohlene Mastzeit** ist 60 s bei ruhiger See, bis zu 300 s, wenn die Seegangsechos den Mast verbergen, und 20 s unter dieser Warnung, und das Log meldet, wenn sie überschritten ist. Ab Seegang 3 überspülen Wellen die Antenne, und manche Durchläufe hören nichts. Die Karte Mast & ESM im Browser hat die Rose, die Emittertabelle und die Auswertung des gewählten Emitters; **In den Plot übernehmen** trägt die Kreuzpeilung (Markierung und Fehlerkreis) oder sonst die letzte Peillinie in den Plot des U-Boots ein. Auf der Seite Mast & ESM der uConsole wählen ↑/↓ einen Emittter, ←/→ schalten seine Einstufung aus der Bibliothek weiter und Enter übernimmt ihn in den Plot. Ein ausgefahrener Mast zieht eine Schaumfahne, die Ausguck, Helikopter und Seefernaufklärer mit dem Auge sehen (siehe Kapitel Brücke): langsam fahren hält sie klein, und läuft das U-Boot mit oben stehendem Mast schneller als 5 kn, warnt die Crew „Schaumfahne sichtbar, Fahrt verringern“.

- **Funkraum:** die Flottenführung sendet alle 10 Minuten einen U-Boot-Rundspruch (Rundspruch 0 bei Missionsbeginn, dann 1, 2 ...) und wiederholt ihn bis zum nächsten. Das U-Boot nimmt ihn nur mit klarer Antenne auf, das heißt mit ausgefahrenem Mast auf Sehrohtiefe, und erst nach 20 s ununterbrochenem Empfang innerhalb der Sendezeit dieses Rundspruchs; ein U-Boot, das tief bleibt, verpasst Rundsprüche und bekommt nur den jeweils neuesten. In 60 % der Fälle enthält ein Rundspruch die **Feindlagemeldung** der Führung zur Fregatte: einen 5 bis 15 Minuten alten Standort mit 4 sm Fehlerkreis und gerundetem Kurs und Fahrt. Die Karte zeigt ihn als gelben Kreis mit seinem Alter, und die Funkseite nennt Peilung und Entfernung vom U-Boot. Eine **Lagemeldung** (Enter im Funkraum oder der Knopf im Browser) sind 20 s Kurzwellensendung mit klarer Antenne. Währenddessen kann der KW-Peiler der Fregatte das U-Boot peilen (Funkraum HF/DF), und Mast einfahren bricht sie ab. Die Führung bestätigt eine Meldung im nächsten Rundspruch und fügt dann immer eine schärfere Feindlagemeldung (2 sm) bei. Die Funkseite und die Karte Funkraum im Browser zeigen Antenne, Rundspruchnummer und Zeit bis zum nächsten, Fortschritt von Aufnahme und Sendung, gesendete Meldungen, die letzte Feindlage und das Funktagebuch (12 Einträge, wird gespeichert). Unter dem Mast nimmt die **VLF-Rahmenantenne** den Rundspruch noch bis 25 m Tiefe auf, das langsame VLF-Signal braucht aber 60 s ununterbrochenen Empfang statt 20 s; sie empfängt nur, eine Lagemeldung braucht weiter den Mast. Noch tiefer bringt die **Bojenantenne** (B auf der Funkseite oder die Schaltflächen der Funkraum-Karte im Browser) in 60 s etwa 280 m achteraus aus und nimmt den Rundspruch bis 60 m Tiefe in 30 s auf, aber nur bei höchstens 6 kn (schneller wird sie unter Wasser gezogen); auch sie empfängt nur. Über 10 kn reißt das Kabel, und die Boje ist für die Mission verloren. Die kleine Boje auf dem Wasser kann der Ausguck der Fregatte aus der Nähe sehen (ein unbekanntes kleines Objekt, nie als U-Boot erkannt) und ihr Überwasserradar auf kurze Entfernung orten; Flugzeugbesatzungen achten nicht auf sie. Einholen dauert wieder 60 s. Ab Rundspruch 2 kann ein Rundspruch einen **Befehl der Führung** enthalten (die Hälfte, solange kein Befehl offen ist, höchstens 4 je Mission; ein verpasster Rundspruch ist ein verpasster Befehl): ein Seegebiet 8 bis 15 sm entfernt in tiefem Wasser anlaufen und binnen 40 Minuten auf 3 sm erreichen (grüner Kreis auf der Karte), binnen 30 Minuten eine Lagemeldung absetzen oder 20 Minuten

Funkstille halten (nicht senden). Die Funkseite und die Karte Funkraum im Browser zeigen den offenen Befehl mit Peilung, Entfernung und Restzeit sowie die Zahl der ausgeführten; das Funktagebuch vermerkt, welcher Rundspruch einen Befehl brachte. Befehle entscheiden die Mission nicht. Ein Rundspruch gibt auch die Ereignisse auf See weiter, die HQ kennt (Treibnetz, Wetterfront, Wale; siehe Kapitel Funk); die Crew trägt ein Netz in die Karte des U-Boots ein. Mit ausgefahrener Antenne hört der Funkraum auch die Fregatte, wenn sie HQ ruft (Kontaktmeldung oder Unterstützungsanforderung, je 20 s): Er meldet die KW-Peilung (+/-8 Grad Bodenwelle, +/-16 Grad Raumwelle) und zeichnet einen 30 sm langen Peilstrahl mit der Beschriftung HF auf die Karte.

- **Gegenortung und Ausweichen:** der Sonarraum des U-Boots unterscheidet einen aufgefangenen Aktivping an seiner Frequenz als Rumpfsonar der Fregatte, Tauchsonar eines Hubschraubers oder Sonoboje und protokolliert ihn mit gemessener Peilung und Empfangspegel (dB re 1  $\mu$ Pa, aus Quellpegel, Ausbreitung und Absorption); eine pingende Boje im Umkreis von 12 sm hört nur ein bemanntes U-Boot. Eine Boje, die im Umkreis von 4 sm ins Wasser fällt, wird mit grober Peilung ( $\pm 6^\circ$ ) gehört; eine Salve des U-Jagd-Raketenwerfers der Fregatte, die im Umkreis von 3 sm einschlägt, wird mit ihrer Peilung gemeldet, während ihre Ladungen sinken (etwa 11 m/s): Zeit, die Tiefe zu wechseln oder darunter wegzulaufen; ein Torpedoalarm bleibt mit seiner Peilung stehen. Die Seite **Bedrohung** (Führung Seite 4 und Navigation Seite 2; im Browser die Karte Bedrohung an Führung und Navigation) zählt die Pings der letzten 5 Minuten nach Quelle, nennt den lautesten Pegel mit Bewertung (ab 150 dB hat der Pinger wahrscheinlich ein Echo) und den Trend der letzten beiden Pings (steigend: er kommt näher), Splashes, Torpedoalarme und ESM-Emitter, die eigene Signatur (Tiefe gegen die gemessene Schicht, Eigenlärm: kavitierend, schnorchelnd, laut, mäßig oder leise, der Mast) und die Empfehlungen der Crew. Die Karte zeichnet jede Auffassung der letzten 2 Minuten als gestrichelten Peilstrahl. **Ausweichen** (I an Führung oder Navigation, im Browser die Schaltfläche **Ausweichen**) gibt den Ausweichbefehl der Crew zum frischesten Alarm (unter 2 Minuten): gegen einen Torpedo die kleinere Wende, die ihn  $150^\circ$  achteraus legt, Höchstfahrt und ein Täuschkörper; gegen Aktivsonar das Heck zum Pinger, Schleichfahrt mit 3 kn. Beide wechseln durch die gemessene Schicht (nach unten, wenn das U-Boot darüber oder darin steht, nach oben, wenn es darunter steht), ohne BT gehen sie auf Tiefe; ein aufgesetztes U-Boot hebt zuerst ab. Der Befehl durchläuft dieselben Prüfungen wie die Einzeltasten, und die Seite zeigt ihn, bevor er gegeben wird. Das Bild ist nur Anzeige und wird nicht gespeichert.
- **Navigation und Plot:** die Maschine hat Maschinentelegraphen-Knöpfe, und Führung und Navigation teilen den eigenen Fettstift-Plot des U-Boots (Markierungen, Lineale, Peillinien, Kreise, Koppellinien); die Fregatte sieht ihn nie, und der Plot des U-Boots wird nicht gespeichert. Die Navigation zeigt das Wasser unter dem Kiel und prüft die Seekarte entlang des Sollkurses bis 5 sm: Land oder ein Grund flacher als das U-Boot wird als Hindernis voraus gemeldet, im Log und als Warnung. Es zählt nur die kartierte Geografie; andere Fahrzeuge sind nicht Teil der Prüfung.
- **U-Boot-Sonar:** derselbe Sonararbeitsplatz wie auf der Fregatte (Breitband, LOFAR, DEMON, TMA, Aktivechos, Klassifizierung, Horch-Audio), aber das Rumpfsonar horcht in der eigenen Tauchtiefe, die Sprungschicht wirkt also für und gegen die Crew. Es gibt keine Schleppantenne und keine Freigabe an eine OPZ. Ein Aktivping liefert Echos und wird von der Fregatte gehört.
- **Was die U-Boot-Crew sieht:** das eigene U-Boot, die bekannte Seekarte, die eigenen Sonarmessungen und die eigenen Torpedos im Wasser. Position, Plot, Ereignisse und Missionsmeldungen der Fregatte sieht sie nie; die Fregatten-Crew kann ein besetztes U-Boot nicht von der KI unterscheiden.
- **Mission:** unverändert. Aus Sicht des U-Boots ist sie gewonnen, wenn die Fregatte sinkt, wenn das U-Boot entkommt (150 sm von seinem Start) oder wenn es in einer Jagd bis zum Zeitlimit durchhält; sinkt das U-Boot, sieht seine Crew „U-Boot verloren“. D im Endfenster des U-Boots öffnet dessen eigene **Nachbesprechung:** seinen Weg, was sein Sonar von der Fregatte hielt, die wahren Positionen von Fregatte, Hubschrauber, Seefernaufklärer und Bojen, Torpedos in beide Richtungen, die Pings, die es abbekam, und die Zeitspannen (mindestens 1 min), in denen das Sonar der Fregatte es wirklich hielt, markiert unter oder über der Schicht. Gesprochene Crew-Meldungen (Optionen Seite 2) sprechen das Log des U-Boots, wenn die uConsole das U-Boot spielt: Torpedo und Pings gehört, Bojen-Splash, neuer Kontakt, Ausweichen, Mastwarnung, Leck, Brand, Gefechtsstationen, jeder eigene Torpedo los (das Log nennt das Rohr), Detonationen nah oder entfernt und Sinkgeräusche mit ihrer gemessenen Peilung, ein aufgenommener Rundspruch der Führung (mit oder ohne Feindlagemeldung

zur Fregatte), eine neue Sehrohrsichtung mit Art und Peilung, das Passieren von 90 % der Testtiefe und das Unterschreiten der Testtiefe beim Tiefergehen, ein Treffer, jedes Versagen des Druckkörpers sowie der gewonnene oder verlorene Auftrag; Browser an U-Boot-Stationen bekommen dieselben Meldungen.

- **Speichern:** die Crew-Bindung wird nicht gespeichert. Nach dem Laden führt die KI das U-Boot, bis eine Crew die Rollen wieder übernimmt, und das Sonarbild des U-Boots beginnt leer.

## U-Boot am uConsole spielen

Jedes neue Spiel fragt zuerst **Welche Einheit spielst du?**: *Fregatte F-217* oder *Feindliches U-Boot* (Auf/Ab oder 1/2, Enter; die letzte Wahl ist vorausgewählt). Außerhalb einer Mission ändert auch Optionen (F10) Seite 2 **uConsole spielt** die Wahl, etwa vor dem Laden eines Spielstands. Mit dem U-Boot führt der uConsole das feindliche U-Boot statt der Fregatte. Die Fregatte wird dann über Remote Crew (F9) aus den Browsern besetzt; jede Fregattenstation, die kein Browser hält, besetzen die **KI-Jäger** (unten). Der uConsole zeigt nur das Lagebild des U-Boots; Banner, Ereignislog, Soundeffekte, Plot und Tooltips der Fregatte erscheinen nie, und Trackball- und Telegraphenbedienung der Fregatte sind gesperrt. Die Seite lässt sich nur außerhalb einer Mission wechseln; die Wahl gilt nur für diesen Programmstart und wird nie gespeichert, jeder Start beginnt also mit der Fregatte. Ein Solo-Browser (Remote Crew im Solo-Modus) wählt die Seite genauso: sein Dialog **Neues Spiel** hat ein Feld *Seite*, und mit *U-Boot* übernimmt die Sitzung die sieben Stationen des U-Boots, während die KI-Jäger die Fregatte besetzen.

Die obere Leiste zeigt die sieben Stationen des U-Boots als Reiter: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum (Tab oder ein Klick auf den Reiter wechselt), rechts Mission, Uhrzeit, Fahrt, Kurs und Tiefe. Jede Befehlstaste wirkt nur an der Station, zu der der Befehl gehört, wie im Browser; sonst nennt ein Banner die richtige Station. Browser können gleichzeitig die übrigen Stationen des U-Boots besetzen; eine Station, die ein Browser hält, ist in der oberen Leiste markiert und wird nicht vom uConsole bedient. Jede Station außer dem Sonarraum ist aufgebaut wie die Brücke: links die Seekarte (bekannte Geografie, der eigene Plot des U-Boots, die ESM-Peillinien und Kreuzpeilungen, das eigene U-Boot mit Sollkurs und Fahrtvektor, die Peilstriche der eigenen Sonarkontakte bzw. ihr Symbol bei aktuellem Ping- oder TMA-Fix, die eigenen Torpedos T1..., ein begrenztes Schussfeld der Rohre), rechts die Station mit Bedrohungsleiste (Torpedoalarm und gehörtes Aktivsonar mit gemessener Peilung, Rumpfschaden, Kavitation, schwache Batterie, ESM-Radarerfassung) und die Seite der Station. Die Bedrohungsleiste erscheint nur, solange eine Bedrohung aktuell ist: ein gehörter Ping oder eine ESM-Erfassung füllt sie 30 s lang; danach steht in der oberen Leiste ein gelbes Dreieck mit der Zahl der anstehenden Warnungen, die Einzelheiten bleiben auf der Seite Bedrohung. Die **Führung** hat vier Seiten, die **Maschine** vier, **Mast & ESM** zwei und **Navigation** zwei (die Taste der Station erneut oder Bild auf/Bild ab). Die zweite Seite der Maschine, **Vorräte**, zeigt Energie, Ausdauer und Luft; R wechselt die Laderate, Shift+0 setzt einen Absorbersatz ein und 0 zündet eine O2-Kerze. Ihre dritte Seite **Zellen** zeigt das Schnittbild, Hauptzellen und Pressluft, die Zellen mit ihren Sollwerten, Gewicht, Trimmwinkel, Drift ohne Tiefenruder, Wassereinbruch und Pumpen; ↑/↓ lenzen oder fluten die Regelzelle, ←/→ pumpen Trimmwasser nach achtern oder vorn und Z schaltet die Trimmautomatik. Ihre vierte Seite **Leckwehr** ist eine Abteilungs-Mimik vom Heck zum Bug (Wasserstand, Brandschein, Gasschleier, LEDs für Leck, Brand, Gas und geschlossene Schotten, das Wasser in Tonnen, Trupp-Plaketten), Lampen mit Wasser, Leck, Brand, Gas, Schotten der gewählten Abteilung und dem Strom sowie beide Trupps; ↑/↓ wählen eine Abteilung, ←/→ eine Aufgabe, Enter schickt Trupp 1 und Umschalt+Enter Trupp 2 mit dieser Aufgabe dorthin, und I schließt oder öffnet die Schotten der Abteilung. **Navigation** (Seite und Station) zeigt Kurs und Tiefe, das Wasser unter dem Kiel und ein kartiertes Hindernis voraus, Fahrt, Eigenlärm, Batterie und die aktiven Betriebsarten, darunter eine Reihe Rundinstrumente für Kurs (der befohlene Kurs als gelbe Marke), Tiefe (gelb jenseits der Testtiefe, rot jenseits der Zerstörungstiefe) und Fahrt wie auf der Brücke der Fregatte, sowie die Wassersäule unter dem U-Boot: U-Boot-Tiefe, befohlene Tiefe, sichere Tiefe und Grund; die Sprungschicht erscheint dort erst nach einer eigenen BT-Messung (E am U-Boot-Sonar). **Waffen** (Seite und Station Waffen) zeigt Feuerbereitschaft, Torpedos, klare (geflutete) Rohre, Nachladen, Täuschkörper, Notanblasen, eine Zeile mit den Rohren, die nicht klar sind (M lädt das nächste leere Rohr, Shift+M flutet das nächste trockene, Strg+M flutet es langsam und leise) und die eigenen Sonarkontakte (Peilung, Entfernung falls bekannt, und Güte in Prozent: der bessere Wert aus Signalgüte und Spurvertrauen, 100 % ist ein sicherer Kontakt),

darunter die Schusslage des gewählten Kontakts wie bei der Fregatte (Torpedoreichweite, Peilung, geschätzte Position, Treffpunkt und Torpedolaufbahn, nur aus der eigenen Beobachtung des U-Boots). Die **Maschine** ist ein Leitstand: Rundinstrumente für Fahrt (die befohlene Fahrt als gelbe Marke), Batterie (beim Atom-U-Boot die Tiefe) und Eigenlärm, Lampen für Schleichfahrt, Schnorchel, Auf Grund, Kavitation, Notanblasen und den Anlagenzustand sowie die Telegrafienstufen; **Mast & ESM** zeigt die Mastzeit, die Rose, die Emitterliste und den gewählten Emitter (Signal, Pegel und Trend, Kreuzpeilung, Einstufung); ihre zweite Seite und die dritte der Führung ist das **Sehrohr** (Okular, Sichtlinie, Licht und die Sichtungsliste;  $\leftrightarrow$  schwenken, Enter Stadimeter). Der **Funkraum** hat eine Seite: Antenne, Rundspruchplan, Fortschritt von Aufnahme und Sendung, die letzte Feindlage der Führung und das Funktagebuch; Enter sendet eine Lagemeldung und P fährt den Mast aus oder ein. Unten stehen U-Boot-Log und Telemetrie des U-Boots, als Leiste oder Statuszeile wie in den Optionen eingestellt; Befehle, Schüsse und Täuschkörper werden dort protokolliert.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
1 ... 7 / Tab	Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum; Tab weiter (oder Reiter anklicken)
C / V / D	Kurs / Fahrt / Tiefe befehlen (Führung; Kurs und Tiefe auch Navigation, Fahrt auch Maschine)
U / J / H	Tiefenstufen: Sehrohr- / Schnorcheltiefe (Umschalt), unter / über dem gemessenen Layer (Umschalt), tief (Führung, Navigation)
Bild auf/ab	Führungsseiten: Navigation / Waffen & Kontakte / Sehrohr / Bedrohung (oder erneut 1); Seiten Navigation: Navigation / Bedrohung (oder erneut 6); Seiten Mast & ESM: ESM / Sehrohr (oder erneut 5)
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm (Sehrohrseite: das Mausrad zoomt die Karte)
K	Karte folgt dem U-Boot an/aus
Mausrad / Ziehen	Karte zoomen / verschieben (Maus auf der Karte)
Pfeiltasten	Eigenen Sonarkontakt wählen
Strg+Enter	Torpedo auf den gewählten Kontakt schießen (Waffen)
F	Auf eine eingegebene Peilung schießen, danach Entfernung zum Datum (Enter: keine) (Waffen)
V	Täuschkörper ausstoßen (Waffen)
M	Nächstes leeres Torpedorohr laden (Waffen)
Shift+M	Nächstes geladenes Rohr fluten (20 s) und Mündungsklappe öffnen; laut, die Fregatte kann es hören; nur ein geflutetes Rohr schießt (Waffen)
Ctrl+M	Nächstes geladenes Rohr langsam fluten (60 s); die Fregatte hört es nur ganz nah (Waffen)
Umschalt+B	Notanblasen, einmal (Führung, Maschine)
T	Torpedo-Lauftiefe 5-300 m (Waffen)
Y	Ein Torpedo oder Zweierfächer (Waffen)
W	Neuesten Drahttorpedo lenken: Peilung, dann Entfernung (Waffen)
Shift+W	Draht des neuesten Torpedos kappen (Waffen)
A	Schleichfahrt ein/aus, höchstens 5 kn (Führung, Maschine)
Shift+G	Auf Grund legen / abheben (Führung, Navigation)
N	Schnorchel aus-/einfahren, Diesel laden auf Schnorcheltiefe (Maschine)
P	Mast aus-/einfahren auf Sehrohrtiefe: ESM hört Radare, das Sehrohr sieht, die Funkantenne ist klar (Führung, Mast & ESM, Funkraum)
Pfeiltasten	Seite Mast & ESM: Emitter wählen
← / →	Seite Mast & ESM: Emitter aus der Bibliothek einstufen (Annotation, keine Wahrheit)
Eingabe	Seite Mast & ESM: Kreuzpeilung (oder Peillinie) in den Plot des U-Boots
← / →	Sehrohrseite: Rohr 2° schwenken (Umschalt: 10°) (Führung, Mast & ESM)
↑/↓ · Q/E · Space	Sehrohrseite (wie das Fernglas): ↑/↓ Kopf 2° neigen (Umschalt: 10°), Q/E kleine/große Vergrößerung (32°, 8° Feld), Leertaste Stabilisierung

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
Eingabe	Sehrohrseite: Stadimeter-Entfernung der Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung, Mast & ESM)
Strg+Enter	Sehrohrseite: Schuss nach der Lösung des Angriffsrechners für die Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung)
+ / -	Fahrtstufe schneller / langsamer (Führung, Maschine)
Sonartasten	Wie am Fregattensonar, ohne Schleppantenne, OPZ-Freigabe, Plot und Telegraph
R	Maschine, Seite Vorräte: Laderate beim Schnorcheln wechseln (voll, halb, nur lüften)
Shift+0	Maschine, Seite Vorräte: neuen CO2-Absorbersatz einsetzen
0	Maschine, Seite Vorräte: O2-Kerze zünden
Pfeiltasten	Maschine, Seite Zellen: Regelzelle fluten (ab) oder lenzen (auf)
← / →	Maschine, Seite Zellen: Trimmwasser nach vorn (rechts) oder achtern (links)
Z	Maschine: Trimmautomatik an/aus
Pfeiltasten	Maschine, Seite Leckwehr: Abteilung wählen (auf/ab) und Aufgabe (links/rechts)
Eingabe	Maschine, Seite Leckwehr: Trupp 1 (Umschalt: Trupp 2) mit der Aufgabe schicken
I	Maschine, Seite Leckwehr: Schotten der Abteilung schließen oder öffnen
I	Führung, Navigation: dem frischesten Ping- oder Torpedoalarm ausweichen (Kurs, Fahrt, Schicht, Schleichfahrt oder Täuschkörper)
Eingabe	Funkraum: Lagemeldung an die Führung senden (Mast auf Sehrohrtiefe ausgefahren; die Fregatte kann die KW-Sendung peilen)
B	Funkraum: Bojenantenne ausbringen oder einholen (Rundspruch bis 60 m bei höchstens 6 kn; reißt über 10 kn ab)
W	Maschine, Seite Leckwehr: Wache jetzt ablösen
M	Maschine, Seite Schaden: Sanitätstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten
U	Maschine, Seite Schaden: Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station
G	Gefechtsstationen an/aus (alle Wachen im Dienst, aufmerksam, aber ermüdend)
Ctrl+B	Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsonar ist achtern taub)
0	Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)
S / L / F9	Speichern / Laden / Remote Crew (die Fregatten-Crew)

## U-Boot-Missionen

Die U-Boot-Szenarien 1 bis 6 geben dem U-Boot das Ziel; die Fregatte muss es aufhalten. Das Menü der uConsole, die Lobby und der Dialog „Neues Spiel“ im Browser listen sie nur auf der U-Boot-Seite, die vier Fregatten-Szenarien nur auf der Fregatten-Seite, und jede Liste zählt ab 1. Sie sind für ein besetztes U-Boot gedacht (uConsole auf der U-Boot-Seite, ein Solo-Browser als U-Boot oder eine U-Boot-Besatzung in den Browsern); eine Fregatten-Crew in den Browsern trifft darin auf ein KI-U-Boot, wenn niemand das U-Boot besetzt: Ein unbesetztes Missions-U-Boot ersetzt seine Patrouillenschläge durch die des Auftrags und weicht weiter aus, lauert und schlägt zurück wie in jedem anderen Szenario. Es marschiert mit 6 kn 30 m unter der Sprungschicht und umfährt Land und Wasser flacher als 30 m. Solange es gejagt wird (ein Ping oder Torpedo in den letzten 5 Minuten gehört oder der eigene Kontakt auf die Fregatte innerhalb 8 sm), schleicht es mit 4 kn; ein Ping allein bringt es nicht von seinem Kurs ab: Es geht unter die

Sprungschicht und hält seinen Kurs mit 5 kn (nur ein Torpedo lässt es davonlaufen), und eine geortete Fregatte greift es viermal so bereitwillig an wie ein patrouillierendes U-Boot. In den U-Boot-Szenarien 4 bis 6 überhört es Pings aus mehr als 5 sm, darf 30 s lang in die Peilung eines näheren zurückschießen und greift zwölfmal so bereitwillig an; in den U-Boot-Szenarien 4 und 5 schießt es außerdem einen Schnellschuss in die Peilung einer lauten Fregatte, die es ohne Entfernung hört, und ist in U-Boot-Szenario 5 für den nächsten Angriff nach 5 statt 15 Minuten wieder bereit. Beim Durchbruch läuft es auf das Zielgebiet zu und hält 45° seitlich, wenn die Fregatte, die es erfasst hat, sonst die Patrouillenposition der Fregatte aus seinem Auftrag, innerhalb 6 sm von seinem Kurs liegt. Zur Aufklärung schließt es zur zuletzt gehörten Position der Fregatte auf, sonst zur Position der letzten Feindmeldung der Führung aus den Rundsprüchen, sonst zum Patrouillengebiet der Fregatte, und hält bei laufender Fregatte mit 4 kn mehr als deren Fahrt vor; es geht innerhalb 5 sm mit 3 kn auf Sehrohtiefe (auch nach einem gehörten Ping; nur ein Torpedo im Wasser hält es unten) und hält alle 90 s für 24 s einen Sehrohr-Rundblick. Der Kopf dreht in 16 s vom Bug im Uhrzeigersinn herum und macht die Fregatte mit dem Kontrastmodell des Ausgucks in 2,5 m Augenhöhe aus (Licht, Mond, Sichtweite, Seegang, Land dazwischen); die Meldung zählt, sobald ein Rundblick die Fregatte innerhalb 5 sm gesichtet hat. Solange das Sehrohr oben ist, ist es für das Oberflächenradar der Fregatte und den Seefernaufklärer ein ausgefahrener Mast (siehe OPZ, Mastechos). Beim Geleitzugangriff lauert es 2 sm vor dem Geleitzug und 3 sm seitlich seiner Kurslinie und hält sich dort mit 2 kn; nur einen Geleitzug, der schon vorbei ist, verfolgt es auf Abfangkurs mit 4 kn mehr als dessen Fahrt. Innerhalb 3 sm richtet es die Rohre auf das nächste Handelsschiff und schießt einen Torpedo nach dem anderen (höchstens einen pro Minute); seine Torpedos treffen Handelsschiffe wie die des besetzten U-Boots. In der Meerenge läuft es wie beim Durchbruch auf das Ziel zu, schleicht aber mit 4 kn und hängt sich, solange es nicht gejagt wird, 0,3 sm hinter ein Handelsschiff innerhalb 3 sm, das in dieselbe Richtung fährt, hält dessen Fahrt und versteckt sich in seinem Lärm. Für die Kampfschwimmer schleicht es mit 4 kn unter der Sprungschicht zur Zone, kommt für die letzte Meile mit 3 kn auf 17 m und stoppt in der Zone. Gegen den Versorger nähert es sich der Grundkurslinie des Versorgers nur seitlich bis auf 4,75 sm, lässt das Schiff herankommen und schießt innerhalb 5,25 sm, auch während es einem Ping ausweicht. Der Auftrag des U-Boots steht in einer Zeile über seiner Karte und als Missionszeile der U-Boot-Stationen im Browser.

- **Durchbruch (1):** Das Zielgebiet (Radius 3 sm) liegt vom Startpunkt des U-Boots aus gesehen etwa 5 sm hinter der Patrouillenposition der Fregatte, in mindestens 40 m tiefem Wasser; die U-Boot-Karte markiert es als ZIEL, der Auftrag nennt Peilung und Entfernung vom U-Boot. Das U-Boot gewinnt, sobald es das Gebiet erreicht, die Fregatte, wenn sie das U-Boot versenkt oder es 5 Stunden fernhält. Die Regel, dass ein U-Boot 150 sm von seinem Start entkommt, gilt hier nicht.
- **Aufklärung (2):** Das U-Boot muss die Fregatte durch das Sehrohr sichten und im Funkraum eine Lagemeldung vollständig absetzen, während die Fregatte noch unter seinen Sichtungen ist. Der Auftrag lautet „Fregatte in Sicht“, sobald sie es ist. Eine Meldung ohne die Fregatte in Sicht zählt nicht. Die Fregatte gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder binnen 2 Stunden keine solche Meldung abgeht.
- **Geleitzugangriff (3):** Die Fregatte geleitet einen Geleitzug aus vier Handelsschiffen, die mit 8 kn nach Osten laufen, in einem Viereck von etwa 1 sm um sie herum. Das U-Boot startet am Bug des Geleitzugs, etwa 10 sm voraus und 5 bis 8 sm seitlich seiner Kurslinie. Das U-Boot muss zwei davon versenken; nur die Torpedos des Missions-U-Boots treffen ein Handelsschiff (ein Treffer versenkt es), und jeder Treffer wird gemeldet. Der Auftrag nennt, wie viele versenkt sind. Die Fregatte gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder der Geleitzug 3 Stunden durchhält. Ein versenktes Handelsschiff ist hier der Auftrag, kein Zwischenfall.
- **Meerengen-Sperre (4):** Die Sperre liegt an der engsten Durchfahrt, 4 bis 24 sm breit zwischen Land oder Wasser flacher als 30 m, innerhalb 100 sm vom Gebiet des Szenarios (sonst irgendwo in der Welt), mit 16 sm offenem Wasser zu beiden Seiten entlang der Durchfahrt; eine Welt ohne solche bekommt eine erklärte Sperrlinie von 16 sm Breite über offenes Wasser. Die Fregatte startet in der Sperre, ihre Karte zeigt sie als SPERRE. Das U-Boot startet etwa 12 sm davor, auf einer Seite, die der Seed bestimmt; sein Zielgebiet (Radius 3 sm) liegt etwa 6 sm dahinter und ist als ZIEL markiert. Sechs Handelsschiffe fahren abwechselnd in beide Richtungen durch die Meerenge; jedes kehrt 14 sm hinter der Sperre um und fährt wieder hindurch, sodass die Meerenge belebt bleibt. Das U-Boot gewinnt im Zielgebiet, die Fregatte, wenn sie das U-Boot versenkt oder die Meerenge 4 Stunden hält.

- **Kampfschwimmer (5):** Die Zone (Radius 1 sm) liegt vor der Küste, die dem Gebiet des Szenarios am nächsten ist, in mindestens 30 m tiefem Wasser mit der Küste höchstens 3 sm dahinter und 8 sm offener See davor; das U-Boot startet etwa 8 sm seewärts, seine Karte markiert die Zone als ZIEL. Die Schwimmer steigen durch die Schleuse aus, während das U-Boot in der Zone höchstens 20 m tief und höchstens 1,5 kn schnell liegt; nach 10 Minuten ohne Unterbrechung sind sie an Land, und das U-Boot gewinnt. Der Auftrag zählt die Zeit herunter; wer die Zone verlässt, tiefer geht oder schneller wird, beginnt von vorn (Spielstand v44). Die Fregatte bewacht einen Küstenabschnitt von 26 sm Radius, dessen Mitte bis zu 13 sm entlang der Küste von der Zone liegt (ihre Karte zeigt ihn als KÜSTENABSCHNITT); sie startet am Ende ihres Streifens, 70 % des Radius entlang der Küste von der Mitte, auf einer Seite, die der Seed bestimmt, und gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder binnen 6 Stunden keine Schwimmer an Land gehen.
- **Versorgerschutz (6):** Ein befreundeter Versorger läuft mit 12 kn im Zickzack: Schläge von 8 Minuten, jeder 20 bis 40° neben dem Grundkurs, abwechselnd zu beiden Seiten (der Grundkurs ist der des Szenarios, gedreht, wo innerhalb 45 sm voraus Land liegt). Die Fregatte startet 1,5 sm querab von ihm, das U-Boot wie beim Geleitzugangriff vor seinem Bug. Nur die Torpedos des Missions-U-Boots treffen den Versorger, und ein Treffer versenkt ihn: Das U-Boot gewinnt. Die Fregatte gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder den Versorger 3 Stunden durchbringt.
- Das Abschlussfeld des U-Boots zeigt bei Sieg DURCHGEBROCHEN, FREGATTE GEMELDET, GELEITZUG GETROFFEN, MEERENGE PASSIERT, SCHWIMMER ABGESETZT oder VERSORGER VERSENKT, bei Zeitablauf MISSION BEENDET.

## KI-Jäger

Wenn niemand die Fregatte fährt (die uConsole spielt das U-Boot oder ein Solo-Browser das U-Boot), besetzen KI-Jäger jede Fregattenstation, die kein Browser hält; eine Station, die ein Browser übernimmt, überlassen sie ihm sofort. Sie lesen nur, was die Sensoren der Fregatte melden, nie Position oder Identität des U-Boots:

- **Klassifizierung:** Ein Kontakt, dessen gehörte Signatur die Bibliothek nur von U-Booten kennt, wird als U-Boot klassifiziert, wie ein Bediener es nach dem Vergleich mit der Bibliothek täte; das Erkennen dauert im Mittel 3 Minuten. Andere Kontakte bleiben unklassifiziert.
- **Datum:** der frischeste geortete U-Boot-Kontakt (Ping, TMA oder Bojenfix); sonst das jüngste aus einer Radar-Mastspur bis 10 Minuten alt, einer HF/DF- oder ESM-Kreuzpeilung bis 15 Minuten alt und einer U-Boot-Datummeldung der Führung bis 30 Minuten alt; sonst die Peilung eines U-Boot-Kontakts; sonst die frischere aus einer HF/DF-Peilung und einer ESM-Peilung auf ein Mastradar bis 5 Minuten alt (ein Intercept, dem die Bibliothek unter ihren drei besten Treffern ein U-Boot-Radar zuordnet, auf dessen Peilung innerhalb 10° kein Radar- oder AIS-Schiff steht und das höchstens 10 Minuten zu hören ist: ein Radar, das länger strahlt, ist ein Schiff); sonst eine Spur. Eine verlorene U-Boot-Peilung bleibt 20 Minuten eine Spur: Die Fregatte läuft die Linie vom Ort, an dem sie gehört wurde, ab, 8 sm vor ihrer eigenen Position darauf, höchstens 60 sm hinaus. In den Fregatten-Szenarien ist die Startmeldung der Führung über die Bedrohung (Peilung und Entfernung vom Schiff) eine Stunde lang eine Spur, bis das Schiff innerhalb 3 sm der gemeldeten Position ist. In den U-Boot-Szenarien 4 und 5 meldet die Führung zum Start keine Bedrohungsposition und gibt kein U-Boot-Datum: Die Fregatte kennt nur, was sie bewacht. Die Spuren werden gespeichert (Spielstand v43). Die OPZ markiert jeden bloßen Radarpunkt eines ausgefahrenen Masts oder Schnorchels wie ein Bediener als Spur, und eine Mastspur innerhalb 10° der Peilung eines U-Boot-Kontakts gilt als dieser Kontakt. Der Funkraum nimmt HF/DF-Peilungen und Kreuzpeilungen wie die Autocrew. Die EloKa trägt eine höchstens 30 s alte ESM-Peilung auf ein Mastradar als Linie vom eigenen Standort ein, eine neue Linie erst, nachdem das Schiff 1 sm von der letzten gelaufen ist (höchstens 8, je 15 Minuten), und kreuzt die neueste Linie mit der jüngsten früheren, die sie unter mindestens 15° schneidet, höchstens 60 sm entfernt: diese ESM-Kreuzpeilung ist ein Positionsdatum wie ein HF/DF-Fix.
- **Brücke:** Im Geleitzugangriff hält die Fregatte ihre Position 3 sm vor dem Geleitzug und pendelt alle 5 Minuten 45° zu beiden Seiten (mehr als 2,5 sm abseits schließt sie mit 18 kn auf); ein Datum bearbeitet sie nur innerhalb 8 sm vom Geleitzug; beim Versorgerschutz ist der Versorger ihr Geleitzug. Ohne Datum fährt sie bei der Meerengen-Sperre mit 10 kn quer durch die Sperre und

wendet 1,5 sm vor jedem Ufer, bei den Kampfschwimmern entlang des Küstenabschnitts (70 % seines Radius zu beiden Seiten der Mitte) und schließt mit 18 kn auf, wenn sie außerhalb ist. Sonst sucht die Fregatte ohne Datum mit 10 kn im Zickzack (Schläge von 10 Minuten), dessen Grundkurs sich alle 30 Minuten um 90° dreht. Zu einem Positionsdatum weiter als 6 sm läuft sie mit 18 kn, ein näheres bearbeitet sie mit 8 kn auf einem Querkurs (60° versetzt, alle 5 Minuten die Seite wechselnd), damit Schleppantenne und TMA Peilungsänderung bekommen; auf eine bloße Peilung steuert sie 30° daneben mit 14 kn, und eine Spur läuft sie mit 14 kn ab. Gegen einen Durchbruch (5) bewacht sie ihre Patrouillenposition: Ein Datum bearbeitet sie nur innerhalb 6 sm davon, und ohne Datum kehrt sie zurück, sobald sie mehr als 3 sm abseits ist. Bei der Meerengen-Sperre bearbeitet sie ein Datum nur bis 6 sm über die Enden der Sperre hinaus, bei den Kampfschwimmern nur innerhalb des Küstenabschnitts. Vor Torpedos und Flugkörpern dreht sie wie die Autocrew ab und steuert nie in flaches Wasser.

- **Sonar und Waffen:** Das Schiff pingt alle 10 Minuten auf einen U-Boot-Kontakt ohne frische Entfernung (ein Ping, der nichts findet, scheucht das U-Boot nur davon) und schießt einen Torpedo (oder die eingestellte Salve) auf ein geortetes U-Boot innerhalb 6 sm (in den U-Boot-Szenarien 1, 2, 4 und 5, in denen sie ihren Posten bewacht, innerhalb 3 sm), erneut erst, wenn er nicht mehr läuft. Gegen einen gehörten Torpedo gehen Nixies aus.
- **Hubschrauber:** Er startet für ein Datum innerhalb 30 sm (in den U-Boot-Szenarien 1, 2, 4 und 5 innerhalb 8 sm; wenn Wetter und Deck es erlauben), sobald das Deck ihn klargemacht hat (im Mittel 10 Minuten), fliegt zum Datum oder 8 sm die Peilung hinab und taucht das Sonar. Auf eine Position pingt er alle 30 s, auf eine bloße Peilung horcht er nur. Auf ein geortetes U-Boot innerhalb 1,5 sm wirft er aus einem höchstens 2 Minuten alten Fix einen Torpedo, einen nach dem anderen. Ohne Datum kehrt er zurück.
- **Seefernaufklärer:** Er wird angefordert, sobald ein Positionsdatum besteht (nie für eine bloße Peilung und nie in U-Boot-Szenario 1, in dem die Fregatte die Durchfahrt allein bewacht), fliegt mit eingeschaltetem Radar zum Datum, legt einen Bojenkreis, wo im Umkreis von 4 sm keine Boje horcht, und greift ein geortetes U-Boot in seiner Abwurfweite aus einem höchstens 2 Minuten alten Fix über den Datenlink an.
- **ASROC:** Ein Positionsdatum der eigenen Sensoren (keine Meldung der Führung und keine ESM-Kreuzpeilung), höchstens 2 Minuten alt, geht per Datenlink an das nächste befreundete KI-Kriegsschiff mit ASROC in Reichweite, höchstens alle 2 Minuten und nie, solange ein ASROC fliegt oder sein Torpedo läuft. Die KI-Jäger feuern weder das eigene ASROC der Fregatte noch ihre Wasserbomben (beides bleibt einem Spieler an der Waffenstation vorbehalten), und die U-Boot-Szenarien stellen dafür keinen Geleitschutz.
- Die übrigen Stationen (Schadensbekämpfung, Maschinenraum, OPZ-Luftverteidigung, EloKa) laufen mit den Regeln der Autocrew. Die Jagd hat keinen eigenen Zustand; die Radarpunkte und Markierungen der OPZ, nach denen sie handelt (Spielstand v25), die ESM-Linien der EloKa (Spielstand v39) und ihre Spuren (Spielstand v43) werden gespeichert, ein geladenes Spiel setzt sie also unverändert fort.

## Crew-Hilfe

Shift+F2 (in einer Mission aus der Mehrspieler-Lobby an, sobald ein Browser teilnimmt oder die uConsole nur Gastgeber ist) lässt die KI jede Station besetzen, die niemand hält, auf der Fregatte und auf einem bemannten U-Boot, damit jeder Spieler bei einer Station bleiben kann. Eine Station, die ein Browser hält, und die, die die uConsole zeigt, bleiben bei ihrem Spieler; eine im Browser freigegebene Station („An KI übergeben“) geht sofort an die KI zurück. Die Hilfe wird mit der Mission gespeichert (Spielstand v41).

- **Fregatte:** Die KI-Jäger oben bedienen Brücke, Sonar, Waffen und den Hubschrauber, die Autocrew die übrigen Stationen, auch gegen ein KI-U-Boot.
- **U-Boot-Kommando:** weicht einem gehörten Torpedo oder Ping aus, folgt sonst dem Abschnitt der U-Boot-Mission oder läuft in einer Fregattenmission eine Fregatte an, die das eigene Sonar innerhalb von 12 sm geortet hat, und patrouilliert sonst mit 4 kn unter der Sprungschicht um den Startpunkt. Fällt die Batterie unter 35 % und jagt niemand das Boot, geht es auf Schnorcheltiefe.

- **U-Boot-Waffen:** hält die Rohre geladen, flutet leise, sobald ein gehörtes Ziel eine Ortung innerhalb von 8 sm hat, und schießt einen Torpedo nach dem anderen auf eine Ortung innerhalb von 4 sm. Ziel ist ein Kontakt, dessen Signatur die Bibliothek nur von Kriegsschiffen kennt (beim Geleitzugangriff von Handelsschiffen).
- **Maschinenraum:** schnorchelt ungejagt bis 95 % Ladung, hält den Trimm automatisch, beantwortet schlechte Luft mit Absorbieren und Sauerstoffkerzen und schickt die zwei Leckteams dorthin, wo Feuer, Lecks oder Wasser am schlimmsten sind.
- **Sonar und Mast:** Das Sonar hält den Fokus auf dem lautesten frischen Kontakt; der Mast fährt bei einem solchen Alarm ein. Navigation und Funkraum halten nur Wache.
- **Der Befehl eines Spielers gilt:** Eine Station, die die KI besetzt, übersteuert nie, was ein Spieler an einer anderen Station befiehlt. Mit einem Spieler an der Navigation lässt das KI-Kommando Kurs, Tiefe und Ausweichen in Ruhe, mit einem im Maschinenraum Fahrt und Schleichfahrt; mit einem am Kommando lässt der KI-Maschinenraum Trimm und Leckteams in Ruhe, und die KI-Maststation lässt einen am Kommando oder im Funkraum ausgefahrenen Mast auch bei Alarm oben. Solange ein Spieler an Mast oder Funkraum den Mast oben hält, hält das KI-Kommando das Boot auf Sehrohtiefe; erst mit eingefahrenem Mast taucht es wieder. Auf der Fregatte steuert die KI-Brücke nicht, solange ein Spieler im Maschinenraum sitzt, und KI-Waffen und Seefernaufklärer bestimmen kein neues Ziel über ein aktuelles Ziel, das ein Spieler an Sonar, OPZ oder Waffen gewählt hat. Ein am uConsole mit Auf/Ab gewählter Kontakt bleibt gewählt.

## Nicht modelliert

- Die neuen Missionen haben keine Minenfelder, Netze oder Küstenbatterien, die Handelsschiffe der Meerenge pendeln geradeaus hindurch statt auf eingezeichneten Wegen, und die Schwimmer sind nach dem Verlassen der Schleuse nicht modelliert.
- Der Funkraum kennt den Rundspruchplan der Führung, drei Befehlsarten und Lagemeldungen: keine freien Nachrichten der Führung, kein Empfang unter 25 m ohne Bojenantenne und keiner unter 60 m (kein ELF, keine Schleppdrahtantenne), keine Kurzsignale und keine anderen Einheiten im Netz; die Feindlage der Führung ist modellierte Aufklärung, kein eigener Sensor.
- Die Leckwehr kennt sechs Abteilungen und zwei Trupps: keine getrennten Schäden an Druck- und Außenhülle, keine Ausbreitung von Rauch oder Hitze, kein Brand in den Luftvorräten und kein Sauerstoffverbrauch durch Feuer; der Gesamtschaden des U-Boots (Lärm, Höchstfahrt, Untergang bei 100 %) summiert sich weiter aus Treffern, und die KI-U-Boote haben nur diesen Wert.
- Unter der Testtiefe kennt der Druckkörper keine einzelnen Armaturen, kein allmähliches Zusammendrücken und keine verstärkten Nähte aus einer Werftzeit; ein Versagen wählt Art und Abteilung zufällig, und ein zerdrücktes U-Boot ist sofort verloren.
- Die Geräusche des U-Boots sind einfache Signale: Stereo unterscheidet nur Backbord von Steuerbord (voraus und achteraus klingen gleich), eine Detonation liefert keine Entfernungsschätzung und kein Knarzen kommt aus einer bestimmten Abteilung; der Sonarraum des U-Boots hat kein Rotlicht.
- Das Trimmmodell kennt ein Gewicht und ein Moment: keinen Effekt freier Oberflächen, keine Kompressibilität des Druckkörpers mit der Tiefe und keine eigene Schnelltauchzelle; das U-Boot taucht nicht ganz auf. Proviant und Frischwasser gehen nicht aus.
- Ein ausgefahrener Mast oder Schnorchelkopf erscheint auf dem Fregattenradar nur als bloßer Punkt (siehe Kapitel OPZ). Die Schaumfahne eines ausgefahrenen Masts hängt nur von der Fahrt ab (nicht von der Mastlänge über Wasser oder dem Kurs zur See), und die Crew warnt nur einmal, sobald das U-Boot mit oben stehendem Mast schneller als 5 kn läuft.
- Das ESM des U-Boots hört keine Radare anderer U-Boote und keine Flugkörpersucher; es hat keine gewichtete Wahrscheinlichkeitsanalyse, keine Messung der Umlaufzeit und keine Bewegungsanalyse eines Senders (die Kreuzpeilung nimmt einen langsamen Sender an).
- Die Passung ist die Lesart der Crew aus den veröffentlichten Bereichen, keine Wahrscheinlichkeit: ein Breitbandradar, nahe der Mitte seines Bereichs gemessen, kann besser passen als der wahre Sender nahe dem Rand, und der Browser zeigt die ersten 8 Einträge.
- Die U-Boot-Kampagne kennt im Stützpunkt nur Überholung und schnelles Auslaufen und übernimmt keinen Zustand der Leckwehr (nur den gesamten Rumpfschaden). Außerhalb des Geleitzugangriffs

suchen die Torpedos des U-Boots nur die Fregatte, und ein KI-U-Boot greift Handelsschiffe nur als Missions-U-Boot des Geleitzugangriffs oder als Patrouillen-U-Boot eines Fregattenszenarios an.

- Das ASROC der KI-Jäger kommt nur von befreundeten Kriegsschiffen, die ohnehin im Szenario sind, nie vom eigenen Starter der Fregatte.
- Das Sehrohr hat eine Vergrößerung und keine Kamera; Sichtungen tragen keine Identifikation über die grobe Klasse hinaus, und das Stadimeter nimmt eine Klassenlänge statt einer Masthöhe an.

## Mission und Wertung

- Szenarien: 1 Patrouille, 2 Doppeljagd, 3 Nuklear-Abfang, 4 Zufall (eigene Schwierigkeit). Eigene Missionen starten aus dem Missionseditor (F5 in dessen Browser). Die Laufzeit übernimmt den Umfang des Editors: eine 500-sm-Welt fest oder als pakettierter Referenzsektor (sector:0 bis sector:127), das eingestellte Wetter, platzierte U-Boote, Überwasserschiffe, Luftfahrzeuge (Patrouille in einem 10-sm-Kasten mit Profilgeschwindigkeit), Tiere, ruhende Täuschkörper und feindliche Torpedos, die schon auf ihrem Kurs laufen, gesäte Zufallsgruppen, zeitgesteuerte Ereignisse (Meldung, Erscheinen, Wetter, Ziel) und die Ziele Versenken, Überstehen, Schützen (die benannten Einheiten bis zum Zeitlimit erhalten) und Erreichen (den Radius des Zielpunkts betreten). Im Einheiteneditor gespeicherte Profile lassen sich wie eingebaute platzieren und wirken in dieser Mission (Fahrbereich, Tiefe, Torpedozahl, Verhalten, Akustik); ein eigenes U-Boot übernimmt Sensoren, Rohre, Täuschkörper und seine Batterie-, Diesel- oder AIP-Anlage vom eingebauten Boot seines Antriebs. Torpedos der Fregatte und des Helikopters, fehlende Benutzerprofile und andere Weltgrößen werden beim Start abgewiesen. Im Editor-Reiter Welt öffnet Enter auf Art oder Referenz eine Auswahlliste (Hoch/Runter, Bild auf/Bild ab, Enter übernimmt, Esc bricht ab); Referenz listet die 128 Sektoren mit ihren Ländern, und die Wahl eines Sektors macht die Welt zu einer 500-sm-Referenzwelt. Der Reiter Vorschau zeichnet dann die Küste dieses Sektors.
- Eigene Missionen und Teilen: In der Übersicht des Missionseditors ist die Spielerseite Fregatte oder U-Boot. Für das U-Boot nennt „Eigenes U-Boot“ ein platziertes feindliches U-Boot, das der Spieler führt, während die KI die Fregatte besetzt; seine Ziele sind Versenken (Ziele können nur Handelsschiffe sein, weil die Torpedos des Boots die zivile Schifffahrt treffen), Überstehen (bis zum Zeitlimit aushalten) oder Erreichen, nie Schützen. Das Boot gewinnt, wenn es alle Ziele versenkt, den Punkt erreicht oder aushält, und verliert, wenn es versenkt wird oder bei Versenken und Erreichen die Zeit abläuft. Die Liste des Editors markiert U-Boot-Missionen mit [U], und Kurzbeschreibung und Vorschau geben Fairness-Hinweise: ein U-Boot, das näher als 3 sm an der Fregatte startet, gar keine feindliche Einheit, oder ein Zielpunkt bzw. nächstes Ziel, das die Seite im Zeitlimit kaum erreicht (Fregatte 20 kn, U-Boot 8 kn). Strg+E teilt die gewählte Mission als Datei in den Austauschordner ~/ .u-jagd/share (Windows: %USERPROFILE%\ .u-jagd\share), mit jeder eigenen Einheit, auf die sie verweist; Strg+Umschalt+E exportiert weiter auf einen eingetippten Pfad. Strg+I listet die Dateien in diesem Ordner mit ihren Missionen (Hoch/Runter, Enter importiert, ein zweites Enter überschreibt vorhandene Einträge, Tab tippt stattdessen einen Pfad, O öffnet den Ordner, Esc schließt); schon gleiche Einträge werden übersprungen. O in der Liste des Editors öffnet den Ordner im Dateimanager (unter Windows im Explorer). Eine Datei in den Ordner eines Freundes kopieren, und er importiert sie mit Strg+I. Im Solo-Modus von Remote Crew listet „Eigene Missionen“ in der Gastgeberleiste des Browsers dieselben Missionen mit Seite, Ziel, Hinweisen oder Fehlern: Starten (wechselt vorher auf die Seite der Mission), Bearbeiten, Herunterladen (dieselbe Teilen-Datei) und Löschen; „Datei hochladen“ nimmt eine Teilen-Datei oder eine einzelne Mission (höchstens 1 MB). „Neue Mission“ oder Bearbeiten öffnet den Missionsplaner: Reiter Übersicht, Welt, Einheiten, Ziel und Ereignisse und eine Karte der Welt oder des Referenzsektors, auf der ein Klick die Fregatte, die gewählte Einheit oder den Zielpunkt setzt. Speichern legt die Mission nach derselben Prüfung wie im Editor auf der uConsole ab (Fehler werden aufgelistet, ein vorhandener Schlüssel fragt vor dem Überschreiben), Speichern und starten startet sie sofort. Crew-Sitzungen haben keinen Zugriff auf die Bibliothek.
- Einheitenanalysator (F8, Hauptmenü) und Einheiteneditor: Die erste Seite jedes Katalogprofils im Analysator ist ein schematisches 3D-Modell seines Typs (Reiter 3D, danach mit Links/Rechts die Klang- und Radarbilder); es dreht sich langsam und lässt sich im Remote-Crew-Browser zusätzlich durch Ziehen drehen. Der Einheiteneditor zeigt dasselbe Modell unter dem gewählten Profil und neben den Feldern eines geöffneten. Jeder Schiffs-, U-Boot- und Flugzeugtyp des Katalogs hat ein

eigenes Modell, gebaut aus den öffentlichen Hauptabmessungen und der Anordnung der echten Klasse (Wikipedia; allgemeine Typen wie ein VLCC oder ein Hafenschlepper mit typischen Werten): Länge, Breite und Tiefgang, wo Brücke, Masten, Schornsteine, Geschütze, Flugkörperzellen, Flugdeck, Kräne und Ladung stehen, beim U-Boot Turm, Tiefenruder, Heckruder und Raketendeck, beim Flugzeug Flügel, Leitwerk und Triebwerke. Derselbe Typ sieht immer gleich aus; Profile aus dem Einheiteneditor und alles ohne eigenen Typ behalten das Modell ihrer Klasse (Kriegsschiff, Handelsschiff, Kleinfahrzeug, U-Boot, der Hubschrauber des Ausgucks). Torpedos, Täuschkörper, Wale, Fischschwärme und Quallen haben eigene Modelle. Die Modelle sind schematisch und werden alle gleich lang gezeichnet, sind also untereinander nicht maßstäblich. Dieselben Modelle stehen, um den geschätzten Lagewinkel gedreht, in den Okularen (Ausguck, Fernglas, Sehrohr); der Browser lädt sie beim ersten Gebrauch in drei Gruppen nach.

- Sieg: alle Ziele versenkt oder Zeitlimit überlebt. Niederlage: eigenes Schiff versenkt, ziviler Treffer, Ziel 150 sm vom Start entfernt oder Zeit abgelaufen.
- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.
- Nachbesprechung: Nach Missionsende öffnet D im Endfenster die Nachbesprechung. Sie spielt die Mission ab und zeigt die Wahrheit neben dem, was die Crew wusste: die echten Kurse von Schiff und feindlichen U-Booten, die Kontakte der Crew dort, wo sie sie verortet hatte (reine Peilungen als Peilstrahlen), Waffen, Bojen und Luftfahrzeuge. Daneben stehen die Zeit des ersten Kontakts, der ersten Ortung und der Klassifizierung, abgefeuerte Waffen und versenkte U-Boote, der mittlere Fehler der Ortungen und alle Ereignisse; eine "verpasste Chance" ist ein feindliches U-Boot, das mindestens 5 min lang höchstens 4 sm entfernt war, ohne dass es einen Kontakt gab, mit dem Hinweis über oder unter der Sprungschicht. Links/Rechts blättern (Shift: 1 min), Auf/Ab oder Bild auf/Bild ab springen zwischen Ereignissen, ein Klick in die Zeitleiste springt dorthin, Leertaste spielt sie ab (Tab: 10x oder 60x), D oder Esc kehrt zurück. Aufgezeichnet wird alle 10 s (bei langen Missionen gröber); die Nachbesprechung ist während der Mission nie sichtbar und wird nicht gespeichert: nach dem Laden deckt sie die Mission ab dem Laden ab.

## Glossar

Begriff	Bedeutung
U-Jagd (ASW)	Anti-Submarine Warfare, Bekämpfung von U-Booten
HMS / TAS	Bugsonar / Schleppsonar (Towed Array)
VDS	Variable Depth Sonar: Schleppkörper, unter die Sprungschicht abgesenkt
LOFAR	Low Frequency Analysis and Recording: Frequenz-Zeit-Wasserfall
DEMON	Demodulated Noise: zeigt Blatt- und Wellenfrequenz
TMA	Target Motion Analysis, Zielbewegungsanalyse aus Peilungen
BT	Bathymograph: misst Schallprofil und Sprungschicht
CZ	Konvergenzzone
Datum	Letzte geschätzte Zielposition für Waffen und Suche
OPZ / CIC	Operationszentrale / Combat Information Centre
ESM / ECM	Elektronische Unterstützung (passiv) / Gegenmaßnahmen (Stören)
HFDF	Kurzwellenpeilung (High Frequency Direction Finding)
EMCON	Emissionskontrolle: Radare aus
ROE	Einsatzregeln (Rules of Engagement)

## Bildschirm-Abkürzungen

Passt eine volle Beschriftung nicht auf den 1280x720-Bildschirm, zeigt die Station die Katalog-Abkürzung, statt den Text abzuschneiden. Das F11-Log und die Tooltips zeigen immer den vollen Wortlaut.

Kurz	Bedeutung
KRS/FRT	Kurs / Fahrt
EGG, KAV	Eigengeräusch in %, Kavitation
SG/SCHICHT	Seegang / gemessene Schichttiefe (BT)
FLUT	Mittlere Flutung
TORP, VLS/DÜPP	Verbleibende Torpedos, VLS-Zellen / Düppel-Nachladen
HELO/ROE, HGR	Helikopterzustand / Einsatzregeln, Hangar
PLG, G, N	Peilung, Verstärkung, Notch
BB, FILT, HET	Breitband-, gefiltertes, Überlagerungs-Abhören
VERST, AUSBR, EINH, AUSGEBR, STAB	Schleppsonar verstaut, ausbringen, einholen, ausgebracht, Stabilität
BER, N/BER	Bereit, nicht bereit
UNB, FRD, NEU, FEI	Zugehörigkeit: unbekannt, Freund, neutral, Feind
SEE, UBT, LFT, FKR, TOR	Domäne: See, Unterwasser, Luft, Flugkörper, Torpedo
RDR S/L	Radar See / Luft
T, W, KZ	Tauchsonartiefe, Wassertiefe, Ping-Kühlzeit
P-Rate, Soll	Peilrate, Sollwert