

TEST CASE											
Tên màn hình/Tên chức năng					Danh sách yêu thích						
Mã testcase					M-09						
Số testcase đạt (P)					39						
Số testcase không đạt (F)					0						
Số testcase đang xem xét (PE)					0						
Số testcase chưa test					0						
Tổng số testcase					39						
Test ID	Test condition	Priority	Description	Action/ Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Report by Tester	Status	Mã lỗi	
GIAO DIỆN CHUNG											
TC-WL-UI-001	Icon trái tim hiển thị đúng trên sản phẩm trang danh mục	High	Kiểm tra icon trái tim hiển thị đúng vị trí trên sản phẩm	1. Truy cập trang danh mục bán kỹ 2. Quan sát icon trái tim trên từng sản phẩm	N/A	Icon trái tim hiển thị đúng vị trí góc trên bên trái sản phẩm, kích thước đủ lớn để nhận, không bị che khuất	Icon trái tim hiển thị bên cạnh tùy chọn "Thêm vào giỏ hàng" bên dưới tên của Sản phẩm, với kích thước 24px đủ lớn để nhận, được thiết kế với màu #CF102D	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-002	Icon trái tim chuyển trạng thái đúng khi lưu/bỏ lưu	Medium	Kiểm tra icon trái tim thay đổi giao diện đúng	1. Đăng nhập tài khoản 2. Nhấn icon trái tim trên sản phẩm của lưu 3. Quan sát 4. Nhấn lại icon trái tim 5. Quan sát	Tài khoản đã đăng nhập	Khi lưu: icon chuyển sang filled đỏ; khi bỏ lưu: icon chuyển về outline; transition mượt mà, không bị giật	Khi lưu: icon chuyển sang filled đỏ; khi bỏ lưu: icon chuyển về outline; transition mượt mà, không bị giật	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-003	Layout trang wishlist hiển thị đúng	High	Kiểm tra layout tổng thể trang wishlist	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang /account/wishlist 3. Quan sát toàn bộ layout	Tài khoản có ≥ 1 SP trong wishlist	Trang hiển thị đúng: tiêu đề, danh sách sản phẩm dạng lưới hoặc danh sách, mỗi thẻ gồm ảnh, tên, giá, nút "Mua Ngay", icon xóa và ngày thêm vào wishlist	Trang hiển thị đúng: tiêu đề, danh sách sản phẩm dạng danh sách, mỗi thẻ gồm ảnh, tên, giá, nút "Mua Ngay", icon xóa và ngày thêm vào wishlist	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-004	Thẻ sản phẩm trong wishlist hiển thị đúng thông tin	Medium	Kiểm tra từng thẻ sản phẩm hiển thị đúng thông tin	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Quan sát từng thẻ sản phẩm	Tài khoản có ≥ 1 SP	Một thẻ hiển thị đầy đủ: ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá hiện tại, nút "Mua Ngay", biểu tượng xóa và ngày thêm vào wishlist; các chỉnh đẹp, không bị tràn	Một thẻ hiển thị đầy đủ: ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá hiện tại, nút "Mua Ngay", biểu tượng xóa và ngày thêm vào wishlist; các chỉnh đẹp, không bị tràn	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-005	Badge "Hết hàng" hiển thị đúng trên sản phẩm hết hàng	Medium	Kiểm tra giao diện thẻ sản phẩm hết hàng trong wishlist	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm hết hàng trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Quan sát thẻ sản phẩm hết hàng	SP hết hàng trong wishlist	Badge "Hết hàng" hiển thị đúng vị trí, màu sắc phân biệt rõ với nút "Mua Ngay" (ví dụ: #CF102D), nền mờ hoặc disabled, trực quan để nhận biết	Badge "Hết hàng" hiển thị đúng vị trí, màu sắc phân biệt rõ với nút mua (ví dụ: #CF102D) và nền mờ/opacity thấp; hệ thống không hiển thị tùy chọn "Mua ngay"	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-006	Trang wishlist trống hiển thị đúng giao diện	Medium	Kiểm tra giao diện khi wishlist chưa có sản phẩm nào	1. Đăng nhập tài khoản chưa lưu sản phẩm nào 2. Truy cập trang /account/wishlist 3. Quan sát giao diện	Tài khoản 0 SP trong wishlist	Trang hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách", có nút liên kết gợi ý tiếp tục mua sắm; layout không bị vỡ	Trang hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách"	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-007	Trang wishlist responsive đúng trên Mobile	High	Kiểm tra trang wishlist hiển thị đúng trên mobile	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist trên thiết bị mobile hoặc thu nhỏ trình duyệt 3. Quan sát layout	Màn hình ≤ 768px	Trang wishlist hiển thị đúng trên mobile, không bị tràn hoặc chồng chéo; các nút đủ lớn để nhấn	Trang wishlist hiển thị đúng trên mobile, không bị tràn hoặc chồng chéo; các nút đủ lớn để nhấn	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-008	Nút "Mua Nhanh Toàn Bộ Danh Sách" hiển thị đúng vị trí	Medium	Kiểm tra nút mua nhanh toàn bộ hiển thị đúng vị trí	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Quan sát vị trí nút "Mua Nhanh Toàn Bộ Danh Sách"	Tài khoản tồn tại ≥ 1 sản phẩm	Nút hiển thị đúng vị trí, kích thước nổi bật, màu sắc phân biệt rõ với nút "Mua Ngay" (ví dụ: #CF102D)	Nút hiển thị bên dưới cùng của các danh sách sản phẩm yêu thích, có kích thước 14px với font chữ Plus Jakarta Sans, có màu chữ: #CF102D và padding 6px 12px	Bích Ngọc	Pass		
TC-WL-UI-009	Nút "Bỏ Tất Cả Ra Khỏi Danh Sách" hiển thị đúng vị trí	Medium	Kiểm tra nút xóa toàn bộ hiển thị đúng	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Quan sát vị trí nút "Bỏ Tất Cả Ra Khỏi Danh Sách"	Tài khoản tồn tại ≥ 1 sản phẩm	Nút hiển thị đúng vị trí, kích thước nổi bật, màu sắc phân biệt rõ với nút "Mua Nhanh Toàn Bộ Danh Sách"	Nút hiển thị bên dưới cùng của các danh sách sản phẩm yêu thích và bên cạnh nút "Mua Nhanh Toàn Bộ Danh Sách", có kích thước 14px với font chữ Plus Jakarta Sans, có màu chữ: #CF102D	Bích Ngọc	Pass		
CHỨC NĂNG (KIỂM TRA CHI TIẾT MAN HINH)											
ID	Test condition	Version ID	Priority	Description	Action/ Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Report by Tester	Status	Mã lỗi
WL-001	Đăng nhập, nhấn icon trái tim trên sản phẩm trang danh mục	TC-WL-001	High	Kiểm tra lưu sản phẩm vào wishlist từ trang danh mục	1. Đăng nhập tài khoản 2. Truy cập trang danh mục bán kỹ 3. Nhấn icon trái tim trên sản phẩm bán kỹ	Tài khoản đã đăng nhập	Sản phẩm được lưu vào wishlist, icon trái tim chuyển sang trạng thái filled, hiển thị thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích"	Sản phẩm được lưu vào wishlist, icon trái tim chuyển sang trạng thái filled, hiển thị thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích"	Bích Ngọc	Pass	
WL-001	Đăng nhập, nhấn icon trái tim trên trang chi tiết sản phẩm	TC-WL-002	High	Kiểm tra lưu sản phẩm vào wishlist từ trang chi tiết	1. Đăng nhập tài khoản 2. Truy cập trang chi tiết sản phẩm bán kỹ 3. Nhấn icon trái tim	Tài khoản đã đăng nhập	Sản phẩm được lưu vào wishlist, icon trái tim chuyển sang trạng thái filled, hiển thị thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích"	Sản phẩm được lưu vào wishlist, icon trái tim chuyển sang trạng thái filled, hiển thị thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích"	Bích Ngọc	Pass	
WL-001	Thêm nhiều sản phẩm khác nhau vào wishlist	TC-WL-003	Medium	Kiểm tra lưu nhiều sản phẩm không bị ghi đè	1. Đăng nhập tài khoản 2. Lưu lần lượt icon trái tim trên 5 sản phẩm khác nhau 3. Truy cập trang wishlist kiểm tra	5 sản phẩm khác nhau	Tất cả 5 sản phẩm được lưu đầy đủ vào wishlist, không bị ghi đè hoặc hạn số lượng	Hệ thống hiển thị thông báo "Đã thêm vào danh sách yêu thích"; Tất cả 5 sản phẩm được lưu đầy đủ vào wishlist, không bị ghi đè hoặc hạn số lượng	Bích Ngọc	Pass	
WL-006	Thêm sản phẩm trên thiết bị A, kiểm tra trên thiết bị B	TC-WL-004	Medium	Kiểm tra đồng bộ wishlist đa thiết bị theo tài khoản	1. Đăng nhập tài khoản trên thiết bị A 2. Thêm sản phẩm vào wishlist trên thiết bị A 3. Đăng nhập cùng tài khoản trên thiết bị B 4. Truy cập trang wishlist trên thiết bị B	Cùng 1 tài khoản trên 2 thiết bị	Wishlist trên thiết bị B hiển thị đầy đủ sản phẩm đã lưu từ thiết bị A, đồng bộ đúng theo tài khoản	Wishlist trên thiết bị B hiển thị đầy đủ sản phẩm đã lưu từ thiết bị A, đồng bộ đúng theo tài khoản	Bích Ngọc	Pass	
WL-006	Thêm sản phẩm, đăng xuất rồi đăng nhập lại	TC-WL-005	Medium	Kiểm tra dữ liệu wishlist không bị mất sau khi đăng xuất	1. Đăng nhập tài khoản 2. Thêm 3 sản phẩm vào wishlist 3. Đăng xuất tài khoản 4. Đăng nhập lại cùng tài khoản 5. Truy cập trang wishlist	3 sản phẩm đã lưu trước khi đăng xuất	Wishlist vẫn còn đầy đủ 3 sản phẩm đã lưu trước đó, dữ liệu không bị mất sau khi đăng xuất và đăng nhập lại	Wishlist vẫn còn đầy đủ 3 sản phẩm đã lưu trước đó, dữ liệu không bị mất sau khi đăng xuất và đăng nhập lại	Bích Ngọc	Pass	
WL-001	Chưa đăng nhập, nhấn icon trái tim trên sản phẩm	TC-WL-006	High	Kiểm tra chặn thêm wishlist khi chưa đăng nhập	1. Duyệt báo chưa đăng nhập 2. Truy cập trang danh mục bán kỹ 3. Nhấn icon trái tim trên sản phẩm	Chưa đăng nhập	Hệ thống không lưu sản phẩm, hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập	Hệ thống không ghi nhận thao tác thêm sản phẩm vào yêu thích, hệ thống tự động chuyển đến trang đăng nhập	Bích Ngọc	Pass	
WL-001	Đăng nhập, nhấn icon trái tim trên sản phẩm đã có trong wishlist	TC-WL-007	High	Kiểm tra toggle xóa khi nhấn icon trái tim lần 2	1. Đăng nhập tài khoản 2. Thêm sản phẩm vào wishlist 3. Nhấn lại icon trái tim trên chính sản phẩm đó	Sản phẩm đã có trong wishlist	Hệ thống toggle xóa sản phẩm khỏi wishlist, icon trái tim chuyển về outline, hiển thị thông báo "Đã xóa khỏi danh sách yêu thích"; không lưu trùng lặp	Hệ thống toggle xóa sản phẩm khỏi wishlist, icon trái tim chuyển về outline, hiển thị thông báo "Đã xóa khỏi danh sách yêu thích"; không lưu trùng lặp	Bích Ngọc	Pass	
WL-001	Gửi lại kết nối khi nhấn icon trái tim thêm wishlist	TC-WL-008	Medium	Kiểm tra xử lý khi mất kết nối lúc thêm wishlist	1. Đăng nhập tài khoản 2. Tắt kết nối internet 3. Nhấn icon trái tim trên sản phẩm	Mạng offline	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, không thay đổi trạng thái icon trái tim, người dùng có thể thử lại khi có mạng	Hệ thống bị lỗi kết nối, yêu cầu tải lại trang	Bích Ngọc	Pass	
WL-003	Nhấn biểu tượng xóa trên một sản phẩm trong trang wishlist	TC-WL-009	High	Kiểm tra xóa từng sản phẩm khỏi wishlist	1. Đăng nhập tài khoản có ≥ 2 sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang /account/wishlist 3. Nhấn biểu tượng "Xóa khỏi danh sách" trên một sản phẩm	Wishlist có ≥ 2 SP	Sản phẩm bị xóa khỏi wishlist, giao diện trạng cập nhật tại ngay; các sản phẩm còn lại vẫn hiển thị đầy đủ	Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa khỏi danh sách thành công"; giao diện trạng cập nhật tại ngay; các sản phẩm còn lại vẫn hiển thị đầy đủ	Bích Ngọc	Pass	
WL-003	Xóa sản phẩm cuối cùng còn lại trong wishlist	TC-WL-010	High	Kiểm tra giao diện wishlist trống sau khi xóa SP cuối	1. Đăng nhập tài khoản chỉ còn 1 sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Nhấn biểu tượng xóa trên sản phẩm đó	Wishlist còn đúng 1 SP	Sản phẩm bị xóa, hệ thống chuyển sang hiển thị trạng thái wishlist trống với thông báo: "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách"	Hệ thống hiển thị thông báo "Xóa tất cả các sản phẩm thành công"; hệ thống chuyển sang hiển thị trạng thái wishlist trống với thông báo: "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách"	Bích Ngọc	Pass	
WL-003	Nhấn icon trái tim toggle off từ trang chi tiết sản phẩm	TC-WL-011	High	Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi wishlist từ trang chi tiết	1. Đăng nhập tài khoản 2. Truy cập trang chi tiết sản phẩm đã lưu vào wishlist (icon trái tim đang filled) 3. Nhấn lại icon trái tim	Sản phẩm đã có trong wishlist	Sản phẩm bị xóa khỏi wishlist, icon trái tim chuyển về trạng thái outline, hiển thị thông báo "Đã xóa khỏi danh sách yêu thích thành công"	Sản phẩm bị xóa khỏi wishlist, icon trái tim chuyển về trạng thái outline, hiển thị thông báo "Đã xóa khỏi danh sách yêu thích thành công"	Bích Ngọc	Pass	
WL-003	Xóa lần lượt tất cả sản phẩm trong wishlist	TC-WL-012	Medium	Kiểm tra xóa toàn bộ sản phẩm bằng cách xóa từng cái	1. Đăng nhập tài khoản có nhiều sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Lần lượt nhấn vào từng sản phẩm cho đến hết	Wishlist có ≥ 3 SP	Sau khi xóa hết, trang hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách"; giao diện cập nhật đúng sau mỗi lần xóa	Sau khi xóa hết, trang hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong danh sách"; giao diện cập nhật đúng sau mỗi lần xóa	Bích Ngọc	Pass	
WL-003	Gửi lại kết nối khi nhấn vào sản phẩm	TC-WL-013	Medium	Kiểm tra xử lý khi mất kết nối lúc xóa wishlist	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Truy cập trang wishlist 3. Tắt kết nối internet 4. Nhấn biểu tượng xóa trên một sản phẩm	Mạng offline	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, không thực hiện xóa; sản phẩm vẫn còn trong wishlist, người dùng có thể thử lại khi có mạng	Hệ thống mất kết nối, không thực hiện xóa; Sản phẩm vẫn còn trong wishlist	Bích Ngọc	Pass	
WL-002	Truy cập trang wishlist qua menu tài khoản	TC-WL-014	High	Kiểm tra điều hướng đúng đến trang wishlist từ menu	1. Đăng nhập tài khoản có sản phẩm trong wishlist 2. Nhấn vào menu tài khoản có phần "Chọn mục Danh sách yêu thích"	Tài khoản có ≥ 1 SP trong wishlist	Hệ thống hiển thị đúng trang /account/wishlist với toàn bộ danh sách sản phẩm đã lưu, mỗi sản phẩm gồm ảnh, tên, giá hiện tại, nút "Mua Ngay", biểu tượng xóa và ngày thêm vào wishlist	Hệ thống chuyển sang trang /pages/my-wishlist nhưng không tồn tại sản phẩm yêu thích nào; hệ thống để tên tiêu đề "Tài Khoản Của Bạn" với phần danh sách trống	Bích Ngọc	Fail	TC-WL-F01

