eTMS
BY EBIM

GUÍA DEL SISTEMA

Gestión de transporte, pantalla por pantalla

Qué hace cada módulo de eTMS, para qué sirve y qué hay que mirar: del pedido al camión, de la entrega a la factura del transportista.

Del pedido al viaje sin planillas intermedias: capacidad, rutas, flota y flete en un solo sistema.

EDICIÓN
2 · 22 de octubre de 2026

VERSIÓN DEL SISTEMA
dev + mejoras 22-oct

CAPTURAS
PLAPASA (demo) · QAS y copia local

ANTES DE EMPEZAR

Qué es eTMS

eTMS es el sistema de gestión de transporte de la suite EBIM. Recibe los pedidos, decide qué camión hace falta y por qué ruta, sigue el viaje hasta la entrega y audita lo que factura cada transportista. Se integra con el eWMS por API, sin compartir tablas.

EL CAMIÓN JUSTO

Planifica con cinco dimensiones —peso, volumen, pallets, piso y alto— y re-apila la carga para la caja de cada vehículo.

DEL PLAN A LA ENTREGA

Torre de control, seguimiento de reparto, prueba de entrega y documentos que vuelven firmados, en un mismo hilo.

EL FLETE BAJO CONTROL

Costo estimado con la tarifa, provisión, factura conciliada con cuatro ojos, cuentas por pagar y costo para servir.

CÓMO LEER ESTA GUÍA

1. **Un capítulo por etapa.** Primeros pasos, pedidos, planificación y viajes, seguimiento, finanzas del flete, maestros, flota, administración y el portal del transportista.
2. **Una ficha por pantalla.** Cada pantalla trae su ubicación en el menú, para qué sirve, qué se ve y una idea clave.
3. **Capturas reales.** Del ambiente QAS con la empresa de demostración PLAPASA (demo), en Guayaquil y en dólares; los datos son ficticios. Las marcadas **«Nuevo ·»** son de esta edición: salen de la versión integrada corriendo sobre una copia de los datos de QAS, y se verán igual en QAS al desplegarla.
4. **Lo que ve cada uno depende de su rol.** El menú muestra sólo lo que el rol puede usar; el servidor vuelve a validar cada acción.

ROLES

ROL	QUÉ HACE EN EL SISTEMA
Organization administrator	Todo en su organización y en todas sus empresas: maestros, flota, operación, finanzas, integraciones, usuarios y auditoría.
Company administrator	Lo mismo dentro de una empresa. Aprueba facturas, confirma pagos y cambia el régimen fiscal.
Planner	Pedidos, retenciones, planes y viajes: los arma, los confirma y los ejecuta. Ve maestros, flota y finanzas sin aprobar.
Viewer	Solo lectura de la operación y de las finanzas del flete.
Carrier operator	Solo el portal del transportista: sus viajes despachados, el reporte de documentos y sus facturas.

EL CIRCUITO

Del pedido al pago del flete

El recorrido completo de un pedido en eTMS. Cada paso tiene su pantalla; la elegibilidad, la capacidad, el costo y la conciliación los calcula el sistema.

01
Pedido
llega del ERP o se carga

02
Programación
elegible y liberado

03
Plan
por origen y día

04
Viaje
vehículo, carga y ruta

05
Confirmar
nace el envío VJ-…

06
Costo
estimado con la tarifa

07
Despacho
almacén o persona

08
Seguimiento
torre y reparto

09 POD
Entrega
prueba de entrega

10
Provisión
lo que se debe

11 4 ojos
Factura
cuadra y se aprueba

12
Pago
lo registra el ERP

Planificar no es despachar. Un plan en borrador se rehace sin consecuencias; al confirmarlo nacen los envíos y se le avisa al almacén. **El despacho** lo confirma el almacén, una persona o el primero de los dos, según la configuración de la empresa. **eTMS no mueve dinero ni emite comprobantes**: recibe la factura, la valida, la concilia y la exporta; el ERP contabiliza y paga.

CONTENIDO

Índice

01 Primeros pasos

Inicio de sesión · Inicio · Torre de control · Reportes y KPIs · Huella de carbono · Mi cuenta

02 Pedidos y programación

Pedidos · Ficha del pedido · Compartir seguimiento · Página de seguimiento del cliente · Nuevo pedido · Programación y Liberación

03 Planificación y viajes

Planificación · Tablero del plan · Viajes · Espacio de trabajo del viaje · Paradas, historia y costo del viaje · Huella de carbono del viaje · Hoja de ruta imprimible · Días de trabajo · Citas de muelle · Puertas y muelles

04 Seguimiento

Seguimiento de reparto · Detalle del reparto · Seguimiento de despachos · Entrega de documentos · Scorecard de transportistas · Centro de incidencias

05 Finanzas del flete

Reclamos de carga · Ficha del reclamo · Auditoría de flete · Factura del transportista · Tolerancias de conciliación · Provisiones de flete · Antigüedad de las provisiones · Viajes sin provisión · Cuentas contables · Cuentas por pagar · Antigüedad de cuentas por pagar · Pagos por confirmar · Costo para servir

06 Maestros

Ubicaciones · Nueva ubicación · Orígenes · Destinos · Zonas · Frecuencias · Rutas · Perfiles de material · Ficha del perfil de material

07 Flota, tarifas y costos

Transportistas · Tipos de vehículo · Vehículos · Nuevo vehículo · Conductores · Documentos de flota · Tarifarios · Costo de flota propia

08 Administración

Empresa · Usuarios y accesos · Integraciones · Entrada · Integraciones · Salida · Nueva credencial · alcances · Auditoría

09 Portal del transportista

Mis viajes · Viaje y entrega en el portal · Mis facturas · Detalle de la factura

CAPÍTULO 01


01 Primeros pasos

Entrar, ubicarse y ver el día

eTMS se usa desde el navegador. Cada persona entra con su correo y trabaja sobre su empresa activa; el inicio, la torre de control y los reportes dan la foto de la operación sin tener que abrir un viaje.

Inicio de sesión

Pantalla de acceso



PARA QUÉ SIRVE

Cada persona entra con el correo y la contraseña que le asignó el administrador de su compañía. El transportista entra por el mismo lugar y el sistema lo lleva a su portal.


QUÉ SE VE

- Correo y contraseña, «Recordarme» y «¿Olvidaste tu contraseña?».
- Idioma ES/EN y modo claro u oscuro arriba a la derecha.
- «Conexión cifrada · Datos aislados por compañía».

> **CLAVE** Cada empresa ve sólo lo suyo: el aislamiento lo hace el servidor, no la pantalla.

Inicio

Inicio



PARA QUÉ SIRVE


La portada del día: dónde está cada pedido antes de salir a ruta, cuánta flota hay disponible y qué requiere atención.

QUÉ SE VE

- «Flujo de pedidos»: 1 sin liberar, 0 por planificar y 2 planificados, con el enlace a cada pantalla.
- «Vehículos activos»: 4, la flota disponible para planificar.
- «Hoy en la operación» y «Requiere atención»: vencidos sin salir, incidencias, bloqueados, salidas tarde y paradas fuera de ventana.

> **CLAVE** Cada número lleva a la pantalla donde se resuelve.

Torre de control



PARA QUÉ SIRVE


Un día de operación de transporte, de solo lectura: qué envíos están en la calle, cuáles salieron tarde y qué está en riesgo.

QUÉ SE VE

- Día 20/10/2026: 1 envío en tránsito, 1 completado y 2 que salieron tarde.
- «Carga de los envíos»: VJ-00000014 en ruta con el 72 % de su dimensión más llena.
- «Paradas pendientes», «No pueden salir», «Conviene saber» y facturas por vencer.
- Abajo, la tabla de envíos del día con su puntualidad.

CLAVE La torre mira, no ejecuta: cada aviso lleva al viaje o a la factura que hay que atender.

Reportes y KPIs



PARA QUÉ SIRVE

Los indicadores del período: envíos, servicio y entregas, uso de capacidad, pedidos, ofertas, costo, liquidación de fletes y finanzas.


QUÉ SE VE

- Últimos 30 días: 3 envíos planificados, 1 completado, 2 salieron tarde; entregas exitosas 100 %.
- Uso de capacidad del rango: peso 7,7 % y volumen 45,1 %.
- Costo estimado 216,17 USD; 1 factura aprobada sin diferencias.
- «Exportar CSV» con el detalle por día.

CLAVE Lo que no se puede medir sale «—», nunca 0 %; y las monedas no se suman entre sí.

Huella de carbono

Nuevo · Reportes y KPIs › Huella de carbono



PARA QUÉ SIRVE

Los kg de CO_2e del período, por cliente, destino o ruta, con su intensidad por kilómetro y por tonelada.


QUÉ SE VE

- 94,16 kg CO_2e en 4 de 4 viajes con huella; 130 km recorridos, 0,727 kg CO_2e por km.
- Por cliente: CLI-AGR-01 68,49 kg (79,27 kg por t) y CLI-FER-01 20,31 kg.
- «Viajes sin datos» cuenta los que no tienen factor, recorrido o vehículo: no se inventan.
- Exportación a CSV con el mismo detalle.

> **CLAVE** Es una estimación con el factor de emisión de cada tipo de vehículo y la distancia del viaje; sirve para comparar y reportar, no reemplaza un inventario GEI certificado.

Mi cuenta

Menú de cuenta › Mi cuenta



PARA QUÉ SIRVE

La identidad del usuario, el cambio de contraseña y la apariencia: tema, densidad, idioma y modo oscuro.

QUÉ SE VE

- Nombre, correo, compañía activa y organización.
- Tarjeta «Contraseña»: la actual, la nueva y su confirmación (mínimo 8 caracteres).
- Seis temas, tres densidades, español o inglés.

> **CLAVE** Para cambiar la contraseña se pide la actual: una sesión abierta en una computadora prestada no alcanza para tomar la cuenta.

CAPÍTULO 02


02 Pedidos y programación

La demanda y cuándo puede salir

Los pedidos llegan del ERP por la API, se importan desde Excel o se cargan a mano. Programación y Liberación decide cuáles pueden pasar a planificación y explica por qué los demás no.

Pedidos

Operación › Pedidos



PARA QUÉ SIRVE

Los pedidos de transporte por fecha de servicio, con su ruta, su carga y lo que ocupan de verdad en un camión.


QUÉ SE VE

- Pestañas por estado con contador: 1 no listo, 2 planificados, 1 en ruta, 1 entregado y 1 cancelado.
- Columna «Carga» (kg, m³ declarados, pallets, líneas) y «Ocupa» (pilas, m² de piso, alto).
- OT-00000042: 5.000 vasos ocupan 0,75 m³ frente a 9,5 m³ declarados.
- «Nuevo pedido» e «Importar»; el pedido de Quito figura anulado.

CLAVE «Ocupa» sale del perfil de apilado del almacén: cien vasos anidados no miden cien vasos.

Ficha del pedido

Operación › Pedidos › fila



PARA QUÉ SIRVE

La cabecera, la ventana de servicio, el cliente, la referencia del sistema de origen y las líneas del pedido.


QUÉ SE VE

- OT-00000042 «Planificado» y en solo lectura: ya está en un viaje.
- Origen GYE-CD → destino CLI-SUP-01, fecha de servicio 21/10/2026.
- Sistema de origen MANUAL y referencia externa SO-2026-10045, la misma que en el eWMS.
- Línea PLP-571 Vaso Party Grande 0,8 l · 5.000 UN; totales 140 kg y 9,5 m³.

> **CLAVE** Un pedido planificado no se edita: para cambiarlo hay que sacarlo del viaje.

Compartir seguimiento

Nuevo · Pedidos › ficha › Compartir seguimiento



PARA QUÉ SIRVE

Genera un enlace sin contraseña para que el cliente vea el estado, la hora estimada y la entrega de su pedido.


QUÉ SE VE

- OT-00000045 con un enlace «Activo»: creado el 22 oct, vence el 29 oct (7 días después de la entrega).
- Cuántas veces se abrió y cuándo fue la última.
- Revocar exige un motivo y deja de funcionar al instante; se puede generar otro.

> **CLAVE** El enlace no muestra precios, direcciones ni otros pedidos: se puede mandar por WhatsApp sin exponer nada del negocio.

Nuevo pedido

Operación › Pedidos › Nuevo pedido



PARA QUÉ SIRVE

El alta manual de un pedido en cuatro pasos: ruta, programación, cliente y líneas.


QUÉ SE VE

- Origen y destino obligatorios, fecha y ventana de servicio, prioridad.
- Líneas con material, cantidad, kg y m³ por unidad, o «Declarar totales manualmente».
- Nace como «No listo» y el número se asigna al guardar.

CLAVE Si las líneas y los totales declarados no coinciden con un 1 % de margen, el servidor rechaza el guardado.

Programación y Liberación

Operación › Programación y Liberación



PARA QUÉ SIRVE

Qué pedidos pueden pasar a planificación, cuáles no y por qué. La elegibilidad se calcula al leer: no se guarda en el pedido.


QUÉ SE VE

- Tarjetas Total, Elegibles, Con aviso, Bloqueados y Con retención.
- Ventana por defecto: despacho de hoy a siete días (22 al 29/10); en la demo no queda nada por liberar.
- Resumen por origen, ruta y fecha, y «Seleccionar liberables de la página».

CLAVE Un pedido bloqueado dice el motivo: corte vencido, fuera de frecuencia, sin ruta al destino o una retención.

Página de seguimiento del cliente

Nuevo · Enlace público /t/...



PARA QUÉ SIRVE

Lo que ve el cliente al abrir el enlace en su celular, sin usuario ni contraseña.

QUÉ SE VE

- «Entregado»: recibido a las 3:54 por Recepción C., en Supermercados Costa Azul S.A. (demo).
- La línea de tiempo: registrado, programado, en ruta, llegó a destino, entregado.
- Transportista y placa enmascarada (•••-678); el vencimiento del enlace.

> **CLAVE** La placa va enmascarada y el nombre de quien recibe abreviado: el cliente confirma su entrega sin que el enlace filtre datos personales.

CAPÍTULO 03


03 Planificación y viajes

El camión justo, con su ruta y su costo

Un plan reúne los pedidos de un origen para un día. Dentro de él se arman los viajes, y el sistema comprueba cinco dimensiones —peso, volumen, pallets, piso y alto— re-apilando la carga para la caja de cada vehículo.

Planificación

Operación › Planificación



PARA QUÉ SIRVE

La lista de planes: uno por origen y día, con su modo, su estado y cuántos viajes y pedidos tiene.


QUÉ SE VE

- PL-00000004 del 21/10 en «Borrador» (1 viaje, 2 pedidos).
- PL-00000005 del 20/10 «Confirmada» (2 viajes, 2 pedidos).
- «Nuevo plan» con origen, fecha y notas.

> **CLAVE** Un borrador se rehace sin consecuencias; confirmarlo crea los envíos y avisa al almacén.

Tablero del plan

Operación › Planificación › Abrir



PARA QUÉ SIRVE

Donde se arman los viajes: pedidos elegibles a la izquierda, viajes con sus barras de capacidad a la derecha.


QUÉ SE VE

- Plan de la campaña de vasos: la camioneta CAM-03 lleva dos pedidos con 342 kg y 1,73 m³ de 17,2.
- Barras Peso 10 %, Vol. 10 %, Piso 19 % y Alto 68 % (1,36 m de 2 m).
- «Planificar automáticamente», «Nuevo viaje», «Cancelar plan» y «Confirmar plan».

CLAVE Con la cuenta de volumen declarado estos dos pedidos sumaban 20,2 m³ y no entraban: hoy van en una camioneta.

Viajes

Operación › Viajes



PARA QUÉ SIRVE

Todos los envíos de la empresa por día, con transportista, placa, conductor, salida planificada y real, y su estado.


QUÉ SE VE

- VJ-00000012 en borrador (la camioneta de la campaña).
- VJ-00000013 completado: furgón GSD-1357 a la ferretería.
- VJ-00000014 en ruta: camión GBA-1234 a la agroexportadora.

> **CLAVE** El furgón de caja baja rechazó las gavetas por piso (13,09 m² contra 12,24): el sistema dice la causa real, no «no entra».

Espacio de trabajo del viaje

Operación › Viajes › fila



PARA QUÉ SIRVE

Todo lo de un envío en una pantalla: datos, recorrido, paradas, despacho de almacén, documentos, costo y su historia.


QUÉ SE VE

- VJ-00000013 «Completado»: plan PL-00000005, vehículo CAM-04 · GSD-1357, conductor y ruta.
- Recorrido estimado de 19,18 km sobre el mapa.
- «Despacho de almacén»: modo híbrido, salió por despacho manual del TMS; sin confirmación del almacén.
- «Documentos»: la guía de remisión SRI 06 001-001-000000123 del pedido.

> **CLAVE** En modo híbrido despacha el primero que confirma: el almacén con su SLS o una persona desde acá.

Paradas, historia y costo del viaje

Operación › Viajes › fila



PARA QUÉ SIRVE

La parte de ejecución y de costo del mismo viaje: la entrega en cada parada, cada paso con su autor y el costo estimado con la tarifa.


QUÉ SE VE

- Parada 1 Ferretería El Constructor «Atendida»; OT-00000039 «Entregado» a Bodega Ferretería (demo).
- Historia: confirmado, listo, salida, llegada, atención, parada atendida, cierre y entrega registrada.
- Costo estimado 68,73 USD: base 45,00 + 19,18 km × 0,85 + 1,14 metros lineales × 6,50.
- «Cascada de tendering» y «Ofertas a transportista».

> **CLAVE** Se cobra lo que el camión gasta de largo: las sillas re-apiladas ocupan 1,14 metros lineales.

Huella de carbono del viaje

Nuevo · Operación › Viajes › fila



PARA QUÉ SIRVE

Las emisiones estimadas del viaje y su reparto entre los pedidos que llevó.


QUÉ SE VE

- VJ-00000015: 10,63 kg CO_2e, 1.951,3 g por t·km; 19,33 km × 0,55 kg CO_2e/km (FURGON-5T, diésel).
- Reparto por volumen efectivo: OT-00000045 0,87 kg (8,2 %) y OT-00000046 9,76 kg (91,8 %).
- Marcado «Estimado»: la distancia es geodésica, no del GPS.

> **CLAVE** El reparto usa la misma base que el costo para servir, así que el cliente que ocupa más camión carga con más emisiones.

Hoja de ruta imprimible

Nuevo · Viajes › viaje › Imprimir hoja de ruta



PARA QUÉ SIRVE

El manifiesto del viaje para el conductor: paradas en orden, pedidos, líneas, guías y casillas de «Recibí conforme».


QUÉ SE VE

- Cabecera con origen, salida planificada, placa, transportista, conductor y licencia.
- Totales: 2 paradas, 2 pedidos, 281,8 kg, 4,55 m³.
- Por parada: ventana, líneas con material y cantidad, guía SRI 06 con clave de acceso y espacio para firma.

CLAVE Se imprime desde el navegador en A4 y dice en qué estado estaba el envío al imprimir: un papel viejo se reconoce.

Días de trabajo

Operación › Días de trabajo



PARA QUÉ SIRVE

Qué hace cada conductor y cada vehículo en el día, en orden, con el tiempo de desplazamiento entre envíos.


QUÉ SE VE

- Selector de fecha (hoy por defecto).
- En la demo nadie tiene trabajo planificado para el 22/10.
- Con trabajo, una tarjeta por recurso con «Secuencia viable» o sus conflictos.

CLAVE Detecta lo que no se ve en un plan suelto: licencia vencida, vehículo en taller o envíos solapados.

Citas de muelle

Operación › Citas de muelle



PARA QUÉ SIRVE

El tablero de un día de una nave: qué camión llega a qué puerta, a qué hora y en qué estado.


QUÉ SE VE

- GYE-CD el 22 oct: MUE-01 recojo de VJ-00000015 7:00–8:00 «Confirmada».
- MUE-03 entrega de resina OC-PLP-0412 9:00–10:30 y MUE-02 una segunda salida «Solicitada».
- Ahora el sitio puede ser un origen (el CD) y no sólo un destino.

> **CLAVE** Una puerta atiende un vehículo a la vez: el sistema rechaza la cita que se superpone en vez de dejar dos camiones esperando la misma puerta.

Puertas y muelles

Nuevo · Citas de muelle › Puertas y muelles



PARA QUÉ SIRVE

Alta y mantenimiento de las puertas de un sitio, con su tipo, duración de cita y horario.

QUÉ SE VE

- MUE-01 y MUE-02, despacho de producto terminado, citas de 60 min.
- MUE-03, recepción de materia prima, citas de 90 min.
- Horario lunes a sábado 07:00–19:00; estado «En servicio».

> **CLAVE** Configurar puertas es del administrador; el planificador sólo reserva. Antes había que hacerlo por API.

CAPÍTULO 04


04 Seguimiento

El camión en la calle, lo que vuelve firmado y quién cumple

Tres miradas sobre lo que ya salió: el reparto en curso, lo que el almacén despachó de verdad y qué pasó con cada factura y guía que viaja con la mercadería.

Seguimiento de reparto

Operación › Seguimiento de reparto



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos en la calle, cuánto llevan hecho y dónde hay un problema.


QUÉ SE VE

- Fecha 20/10 y estado «En ruta»: 1 viaje en reparto, 1 parada pendiente, progreso 0 %.
- VJ-00000014 · GBA-1234 · Demo Uno, Conductor, con «2572 min tarde» en la salida real.
- Fuera de ventana e incidencias abiertas en cero.

> **CLAVE** La demora se calcula contra la salida planificada; en la demo el despacho se registró dos días después.

Detalle del reparto

Operación › Seguimiento de reparto › fila



PARA QUÉ SIRVE

El estado de un envío en la calle sin abrir su espacio de trabajo: ruta, salidas, entregas y paradas.


QUÉ SE VE

- «En ruta» y «Salió tarde»; salida planificada 20/10 7:30, real 22/10 2:22.
- Entregas: 1 pedido sin registrar; parada Agroexportadora Río Babahoyo «Sin iniciar».
- Despacho de almacén «Sin verificar»: salió por despacho manual del TMS.
- «Abrir espacio de trabajo».

> **CLAVE** Sin proveedor de rastreo configurado, la pantalla lo dice en vez de inventar una posición.

Seguimiento de despachos

Operación › Seguimiento de despachos



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos que el almacén despachó de verdad: qué salió, cómo avanzan sus paradas y qué pasó con sus documentos.


QUÉ SE VE

- Despachos, en ruta, completados, documentos pendientes, entregados, rechazados y cargo por recibir.
- Mapa de despachos con las paradas y el estado de sus documentos.
- En la demo está vacía: el vínculo con el eWMS todavía no envía despachos.

> **CLAVE** Parte del despacho real del almacén (SLS), no del plan: lo que se planificó y no salió no aparece.

Entrega de documentos

Operación › Entrega de documentos



PARA QUÉ SIRVE

Qué pasó con cada factura, guía y GRE de los envíos despachados, y qué cargos firmados faltan por volver.


QUÉ SE VE

- Pendientes, entregados, rechazados, no entregados, cargo por recibir e inconsistencias.
- Filtros por despacho (últimos 7 días), estado, transportista y cargo recibido.
- En la demo, vacía por la misma razón: sin despachos del almacén.

> **CLAVE** «Confirmar cargo recibido» cierra el documento: después el transportista ya no puede cambiar su reporte.

Scorecard de transportistas

Nuevo · Operación › Scorecard de transportistas



PARA QUÉ SIRVE

Qué transportista cumple: puntualidad, ventanas, entregas, incidencias, ofertas, cargos devueltos y facturas, en un período.


QUÉ SE VE

- Transportes del Litoral (demo): 4 viajes; salida a tiempo 33,3 % (de 3), en ventana 50 % (de 2), entregas exitosas 75 % (de 4).
- «sin datos» cuando no hubo nada que medir: nunca un 0 %.
- «Cómo se calcula» explica cada columna en la misma pantalla; exportación a CSV.

> **CLAVE** Cada porcentaje lleva su denominador debajo: un 100 % de un viaje no se confunde con un 100 % de cuarenta.

Centro de incidencias

Nuevo · Operación › Centro de incidencias



PARA QUÉ SIRVE

Las incidencias de viaje y los reclamos de carga en una sola lista, lo más antiguo primero.

QUÉ SE VE

- Contadores: incidencias abiertas 0, reclamos activos 1, abiertas hace 8 a 30 días 0, más de 30 días 0.
- RC-000001 «En revisión» por 96,00 USD contra Transportes del Litoral, VJ-00000015.
- Filtros por estado, tipo, transportista y período.

> **CLAVE** Ordenar por antigüedad hace visible lo que se está quedando sin atender, que es lo que se olvida.

CAPÍTULO 05


05 Finanzas del flete

Reclamos, lo que se debe, lo que se factura y lo que se paga

eTMS calcula lo que debería costar cada viaje, provisiona lo que se debe, concilia la factura del transportista con cuatro ojos y lleva las cuentas por pagar. No mueve dinero ni emite comprobantes: el ERP contabiliza y paga.

Reclamos de carga

Nuevo · Operación › Reclamos de carga



PARA QUÉ SIRVE

Daños, faltantes, pérdidas y demoras que se le reclaman al transportista, hasta que se recuperan.


QUÉ SE VE

- Activos 1 (en revisión), por recuperar 0, importe reclamado 96 USD, ninguno con más de 30 días.
- RC-000001 · Daño · VJ-00000015 / OT-00000046 · 96,00 USD.
- Nuevo reclamo desde un viaje, una entrega parcial o una incidencia: el borrador se arma solo.

CLAVE Nace de la entrega parcial que registró el reparto: las 4 sillas rechazadas ya están documentadas.

Ficha del reclamo

Nuevo · Reclamos de carga › fila



PARA QUÉ SIRVE

El reclamo con su tipo, fechas, importe reclamado y aceptado, evidencias, decisión y recuperación.


QUÉ SE VE

- RC-000001 · Daño · incidente 22 oct · reclamado 96,00 USD · «En revisión».
- Descripción, líneas y evidencias adjuntas.
- Acciones: anular, adjuntar evidencia y decidir (aceptar total, parcial o rechazar).

> **CLAVE** TMS no mueve dinero: un reclamo aceptado se recupera como penalidad en la próxima factura del transportista o con su nota de crédito, y la auditoría de flete lo sugiere.

Auditoría de flete

Operación › Auditoría de flete



PARA QUÉ SIRVE

Lo que el transportista factura, lo que TMS esperaba y quién lo decide.


QUÉ SE VE

- Factura 001-001-000000789 de Transportes del Litoral: esperado 68,73 USD, facturado 68,73, diferencia 0.
- Comparación «Cuadra» y estado «Exportada».
- «Registrar factura» y acceso a «Tolerancias».

> **CLAVE** El número se normaliza: se cargó 001-001-789 y quedó 001-001-000000789, el formato del SRI.

Factura del transportista

Operación › Auditoría de flete › fila



PARA QUÉ SIRVE


La factura completa: exportación, pago, comprobante e impuestos, la comparación y sus líneas.

QUÉ SE VE

- Exportada a contabilidad el 22/10 con su referencia; «Descargar JSON».
- Factura (01), régimen EC, emisor 0990000034001; subtotal 68,73 e IVA 0 % (flete).
- Retención en la fuente (IR) 0,69 USD, código 310 al 1 %; validación electrónica «No disponible (dependencia externa)».
- Esperado 68,73 contra estimado; sin tolerancia configurada, cualquier diferencia se reporta.

CLAVE Cuatro ojos: quien registró la factura no pudo aprobarla; la aprobó otra persona (finanzas).

Tolerancias de conciliación



PARA QUÉ SIRVE


Cuánta diferencia entre lo facturado y lo esperado se acepta sin abrir una discrepancia.

QUÉ SE VE

- Ámbito (toda la empresa o un transportista), importe absoluto, porcentaje y estado.
- En la demo no hay tolerancias configuradas.
- «Nueva tolerancia» y «Mostrar inactivas».

> **CLAVE** La política de un transportista desplaza a la de la empresa; sin ninguna, cualquier diferencia es discrepancia.

Provisiones de flete



PARA QUÉ SIRVE

Lo que se debe a los transportistas por servicios prestados y aún no facturados.


QUÉ SE VE

- VJ-00000014: provisionado 147,44 USD, saldo 147,44, «Abierta».
- VJ-00000013: provisionado 68,73, consumido 68,73 por la factura, «Liquidada».
- Pestañas Antigüedad, Viajes sin provisión, Asientos y Cuentas contables.

CLAVE La provisión nace al despachar el viaje (configurable) y la consume la factura aprobada.

Antigüedad de las provisiones

Operación › Provisiones › Antigüedad



PARA QUÉ SIRVE

El saldo provisionado abierto por transportista y por tramo de días.


QUÉ SE VE

- Transportes del Litoral: 1 provisión, 147,44 USD en 0–30 días.
- Saldo a una fecha elegida; cada moneda en su propia fila.

> **CLAVE** TMS no convierte monedas: dos monedas son dos filas.

Viajes sin provisión

Operación › Provisiones › Viajes sin provisión



PARA QUÉ SIRVE

Los viajes ejecutados que no se pudieron provisionar, con su motivo, y el botón para provisionar ahora.


QUÉ SE VE

- Rango del 1 al 22/10: todos los viajes ejecutados tienen provisión.
- «Provisionar ahora» corre el cálculo a pedido (el barrido automático viene apagado).

> **CLAVE** Un viaje sin costo calculable aparece con su motivo: nunca se inventa una cifra.

Cuentas contables

Operación › Provisiones › Cuentas contables



PARA QUÉ SIRVE

El mapeo de cada concepto (gasto, provisión, impuesto, retención, cuenta por pagar) a una cuenta y centro de costo.


QUÉ SE VE

- En la demo no hay cuentas configuradas: el asiento saldría con las cuentas vacías y un aviso.
- La cuenta más específica gana: ruta, luego origen, luego toda la empresa.

> **CLAVE** TMS prepara el asiento; el ERP lo contabiliza.

Cuentas por pagar

Operación › Cuentas por pagar



PARA QUÉ SIRVE

Vencimientos y pagos de las facturas de transportistas. TMS registra lo que el ERP pagó; no mueve dinero.


QUÉ SE VE

- Plazo de 30 días: 001-001-000000789, vence el 19/11/2026 (en 28 días).
- A pagar 68,04 USD (68,73 menos la retención de 0,69), pagado 0, saldo 68,04.
- Acciones en la ficha: retener, liberar, programar y registrar pago.

> **CLAVE** El vencimiento es la fecha de la factura más el plazo del transportista (30 días).

Antigüedad de cuentas por pagar

Operación › Cuentas por pagar › Antigüedad



PARA QUÉ SIRVE

El saldo por pagar por moneda y por transportista, en tramos desde el vencimiento.


QUÉ SE VE

- USD: 68,04 por vencer, 1 factura.
- Transportes del Litoral: 68,04 por vencer.

> **CLAVE** Los tramos cuentan desde el vencimiento, no desde la factura.

Pagos por confirmar

Operación › Cuentas por pagar › Pagos por confirmar



PARA QUÉ SIRVE


Los pagos manuales registrados que esperan que otra persona los confirme.

QUÉ SE VE

- Factura, referencia, fecha de pago, monto, saldo y quién lo solicitó.
- En la demo ningún pago espera confirmación.

> **CLAVE** Cuatro ojos también en el pago: quien lo registra no lo confirma.

Costo para servir



PARA QUÉ SIRVE

El costo de cada viaje repartido entre sus pedidos, por cliente, destino o ruta. Cada moneda va aparte.

QUÉ SE VE

- Base de reparto: por volumen efectivo (m³).
- CLI-FER-01: 1 viaje, 68,73 USD, 285,8 kg, 4,58 m³ → 0,2405 USD/kg y 14,9954 USD/m³.
- «Exportar CSV».

> **CLAVE** Sin margen: TMS no tiene tarifa de venta, muestra lo que costó servir, no lo que se ganó.

CAPÍTULO 06


06 Maestros

Lugares, zonas, frecuencias, rutas y perfiles

Los maestros describen dónde se carga, dónde se entrega y cómo se recorre. Orígenes y Destinos son la misma ficha de Ubicaciones filtrada por su uso; los perfiles de material vienen del almacén.

Ubicaciones

Maestros › Ubicaciones



PARA QUÉ SIRVE

Los lugares físicos de la operación: tiendas, almacenes, plantas, hubs y puntos de entrega.


QUÉ SE VE

- Cinco ubicaciones: la planta GYE-CD (origen) y cuatro clientes (destino).
- Tipo, uso operacional, zona y estado; filtros por código, tipo, uso, zona y estado.
- «Nueva ubicación» e «Importar»; acciones Editar, Geocerco y Desactivar.

CLAVE Un mismo lugar puede ser origen y destino: el uso operacional lo define, no la ficha.

Nueva ubicación

Maestros › Ubicaciones › Nueva ubicación



PARA QUÉ SIRVE

La ficha de un lugar: identificación, uso operacional, dirección, ubicación geográfica, operación, identificación externa y calendario.


QUÉ SE VE

- Código, nombre, tipo y zona; casillas Origen y Destino.
- Dirección con país y zona horaria; mapa para marcar el punto o buscar la dirección.
- Identificación externa para el código del eWMS o del ERP.

CLAVE Las coordenadas son las que usa el recorrido estimado de cada viaje.

Orígenes

Maestros › Orígenes



PARA QUÉ SIRVE

Las ubicaciones habilitadas para despachar.


QUÉ SE VE

- GYE-CD · PLAPASA · Planta de inyección y soplado (Km 14,5 Vía a Daule), tipo Planta.

> **CLAVE** Un plan siempre es de un origen y un día.

Destinos

Maestros › Destinos



PARA QUÉ SIRVE

Las ubicaciones habilitadas para recibir entregas.


QUÉ SE VE

- Agroexportadora Río Babahoyo, Ferretería El Constructor, Supermercados Costa Azul y Distribuidora Andina del Norte.
- Cada uno con su zona: Los Ríos, Guayaquil urbano o Sierra norte.

> **CLAVE** El destino del pedido decide qué ruta lo puede llevar.

Zonas

Maestros › Zonas



PARA QUÉ SIRVE

Áreas operativas con nombre para agrupar orígenes, destinos y rutas.


QUÉ SE VE

- ZN-GYE Guayaquil urbano, ZN-LOS-RIOS Los Ríos y ZN-SIERRA-NTE Sierra norte.

> **CLAVE** Las zonas ordenan los filtros y los reportes; no cambian ninguna regla.

Frecuencias

Maestros › Frecuencias



PARA QUÉ SIRVE


Cadencias semanales de servicio: qué días se despacha, con qué corte y con cuánta anticipación.

QUÉ SE VE

- FRQ-LUN-SAB «Lunes a sábado»: reparto de lunes a sábado desde la planta.
- En la ficha: día, día de servicio, hora de corte, anticipación y excepciones por fecha.

> **CLAVE** Un pedido fuera de su frecuencia queda «con aviso» en Programación y pide un motivo para liberarse.

Rutas



PARA QUÉ SIRVE


Recorridos con nombre: un origen, una secuencia de destinos y su cadencia.

QUÉ SE VE

- Cuatro rutas desde la planta: Kennedy Norte, centro y sur de Guayaquil, Babahoyo y Quito.
- Zona, frecuencia (lunes a sábado) y paradas de cada una.

CLAVE Al elegir la ruta en un viaje, «aplicar secuencia» ordena sus paradas.

Perfiles de material



PARA QUÉ SIRVE

Dimensiones, peso y reglas de apilado de cada material, como los declara el almacén.


QUÉ SE VE

- Veinte materiales de PLAPASA con L × A × H, apilado (anidable o apilable) y unidades por pila.
- Sistema origen EWM_EBIM, actualizado en origen y sincronizado el 18/10.
- Aviso: los perfiles pertenecen al eWMS y TMS no los edita.

CLAVE Es el dato que hace que «Ocupa» sea real: lo mide el almacén y viaja solo.

Ficha del perfil de material

Maestros › Perfiles de material › fila



PARA QUÉ SIRVE

El detalle de solo lectura de un perfil: medidas, apilado y sincronización.

QUÉ SE VE

- PLP-1001 Silla Bambini: 0,34 × 0,315 × 0,58 m, volumen 0,06 m³.
- Modo de apilado anidable con incremento de 0,04 m; orientación no bloqueada.
- Sistema origen EWM_EBIM, versión y fechas de sincronización.

> **CLAVE** Si el perfil está mal, se corrige en el eWMS y llega corregido.

CAPÍTULO 07


07 Flota, tarifas y costos

Quién lleva, con qué, con qué papeles y a qué precio

Transportistas, tipos de vehículo con su caja útil, vehículos y conductores con su licencia al día; y lo que se le paga a cada transportista o cuesta la flota propia.

Transportistas

Flota › Transportistas



PARA QUÉ SIRVE

Las empresas que ponen los vehículos y los conductores de la operación.


QUÉ SE VE

- TRLIT · Transportes del Litoral S.A. (demo), RUC 0990000034001.
- Contacto de despacho con teléfono y correo; estado activo.
- En la ficha, el plazo de pago en días (vacío = el de la empresa).

> **CLAVE** TMS calcula el vencimiento con ese plazo; el ERP paga.

Tipos de vehículo

Flota › Tipos de vehículo



PARA QUÉ SIRVE

Plantillas de capacidad: peso, volumen, pallets y caja útil que hereda cada vehículo del tipo.


QUÉ SE VE

- Cinco tipos: camión 10 t, furgón 5 t, furgón 5 t caja baja, camioneta NHR 3,5 t y tráiler 12 m.
- Caja útil L × A × H y factor de piso (0,85 o 0,9).
- Peso, volumen y pallets máximos.

> **CLAVE** No hay «apilado máximo» por vehículo: el apilado viene del material y el alto de la caja es el límite.

Vehículos

Flota › Vehículos



PARA QUÉ SIRVE

Las unidades concretas de la flota, con la capacidad que aplica a cada una.


QUÉ SE VE

- GBA-1234, GBC-5678, GSC-2468 y GSD-1357 de Transportes del Litoral.
- Tipo, capacidades efectivas, disponibilidad y estado.
- Acciones: editar, disponibilidad (mantenimiento, reparación) y desactivar.

> **CLAVE** Un vehículo en mantenimiento no se ofrece al planificar ese día.

Nuevo vehículo

Flota › Vehículos › Nuevo vehículo



PARA QUÉ SIRVE

El alta de una unidad: identificación, asignación y capacidad efectiva.


QUÉ SE VE

- Código y placa obligatorios.
- Tipo de vehículo, transportista, disponibilidad y referencia externa.
- Capacidad propia: vacía hereda la del tipo.

> **CLAVE** Sólo se completa la capacidad que contradice al tipo; el resto se hereda.

Conductores

Flota › Conductores



PARA QUÉ SIRVE

Las personas que conducen, con el estado de su licencia al día.


QUÉ SE VE

- COND-01, COND-02 y COND-03 de Transportes del Litoral, con cédula.
- Licencia «Vigente» con su vencimiento (2027 a 2029).

> **CLAVE** Una licencia vencida aparece como conflicto en Días de trabajo antes de que salga el camión.

Documentos de flota

Nuevo · Flota › Documentos de flota



PARA QUÉ SIRVE

Matrícula, revisión técnica, seguros y permisos de vehículos y conductores, con su vencimiento.


QUÉ SE VE

- 1 vencido, 2 por vencer en 30 días, 18 vigentes, 0 obligatorios faltantes.
- GSD-1357: póliza de carga vencida hace 22 días; GBC-5678: RTV vence en 24 días y «Bloquea · Obligatorio».
- Política por tipo de documento: avisa o bloquea la asignación.

> **CLAVE** Un vehículo con un documento obligatorio vencido no se puede asignar a un viaje: el control ocurre al asignar y al despachar, no en la garita.

Tarifarios

Comercial › Tarifarios



PARA QUÉ SIRVE

Qué se le paga a cada transportista y sobre qué base se calcula.


QUÉ SE VE

- TRLIT-2026-USD «TRLIT 2026 · Guayaquil y provincias»: base 45,00 USD, vigente desde el 1/1/2026.
- Ámbito transportista, cualquier tipo de vehículo.
- En la ficha: por km, por kg, por m³, por pallet, por metro lineal, por parada, recargos, mínimo y máximo.

> **CLAVE** El costo estimado de cada viaje sale de acá: 0,85 por km y 6,50 por metro lineal en la demo.

Costo de flota propia

Costos › Costo de flota propia



PARA QUÉ SIRVE

Lo que se estima que cuesta operar los camiones propios: combustible, conductor, mantenimiento, depreciación y peajes.

QUÉ SE VE

- En la demo no hay perfiles: toda la flota es de un transportista.
- Aviso: produce un costo interno estimado, no un precio ni una obligación.

> **CLAVE** Un vehículo propio sin perfil no cuesta cero: no tiene costo, y la planificación lo dice.

CAPÍTULO 08


08 Administración

La empresa, las personas y las integraciones

La configuración de la empresa —numeración, despacho, provisión, reparto de costos, geometría y régimen fiscal—, quién accede con qué rol, qué sistemas están conectados y el rastro de auditoría.

Empresa

Administración › Empresa



PARA QUÉ SIRVE

Qué es esta empresa y cómo trabaja: identidad, numeración, despacho, provisión, costo para servir, geometría de carga y régimen fiscal.


QUÉ SE VE

- QAS-PLAPASA · PLAPASA (demo), America/Guayaquil, prefijos OT- y VJ-, país EC.
- Despacho «Híbrido: el primero que confirme»; provisión «Al despachar el viaje»; reparto por volumen efectivo.
- Geometría: alto de referencia 2,4 m y factor de piso 0,85.
- Régimen fiscal Ecuador: IVA, tasas 0/5/15 %, RUC, retención IR activa y de IVA inactiva.

> **CLAVE** Nada de esto es código: cada porcentaje fiscal lo confirma el contador de la empresa.

Usuarios y accesos

Administración › Usuarios y accesos



PARA QUÉ SIRVE

Quién puede actuar en la empresa y con qué rol; invitar y desactivar.


QUÉ SE VE

- Cuatro usuarios: administración (Administrador de la organización), despacho del transportista (Operador del transportista), finanzas (Administrador de la empresa) y planificación (Planificador).
- El operador queda atado a «Transportes del Litoral S.A. (demo)».
- Los roles ahora se muestran en español.

CLAVE El rol del transportista sólo ve el portal y sólo sus viajes: lo garantiza la base, no el menú.

Integraciones · Entrada

Administración › Integraciones › Entrada



PARA QUÉ SIRVE

Las credenciales con las que otros sistemas le escriben a TMS y la bandeja de lo que llegó.


QUÉ SE VE

- Credenciales del ERP de la demo (pedidos y documentos) y la del eWMS PLAPASA (GYE-CD) con sus alcances.
- Una credencial revocada sigue en la lista, con su estado.
- Bandeja de entrada: 32 operaciones, por ejemplo la guía 001-001-000000123 aplicada con éxito.

CLAVE El secreto se muestra una sola vez, al crear o rotar la credencial.

Integraciones · Salida

Administración › Integraciones › Salida



PARA QUÉ SIRVE

Las suscripciones por las que TMS avisa sus eventos a otros sistemas y el estado de cada entrega.


QUÉ SE VE

- Estado de las integraciones: 0 pendientes, 0 agotaron reintentos.
- Sin suscripciones: el aviso al eWMS todavía no está dado de alta.
- Entregas por evento, con intentos y próximo intento.

> **CLAVE** Cada aviso va firmado; el eWMS lo usa como disparador y vuelve a leer el plan.

Nueva credencial · alcances

Nuevo · Administración › Integraciones › Nueva credencial



PARA QUÉ SIRVE


Emitir una credencial para un socio eligiendo, uno a uno, lo que puede hacer.

QUÉ SE VE

- Alcances agrupados: ERP, Almacén (EWM), Transportista y Finanzas, cada uno con su consecuencia escrita.
- Plantilla «Conector EWM»: marca de una vez los 6 alcances que necesita el almacén.
- El secreto se muestra una sola vez al emitir.

> **CLAVE** Antes la pantalla ofrecía 5 de los 12 alcances y el EWM no se podía conectar sin la API; ahora la lista viene del servidor y no se desactualiza.

Auditoría



PARA QUÉ SIRVE

Quién hizo qué, y a qué. Solo lectura: el rastro no se corrige.

QUÉ SE VE

- 80 registros; los últimos: factura exportada, costo repartido, provisión consumida, factura aprobada por finanzas, conciliada y recibida.
- Cada fila con su detalle y su correlación para seguir una operación completa.

> **CLAVE** «Filtrar por esta correlación» muestra todo lo que disparó un mismo clic.

CAPÍTULO 09

09 Portal del transportista

El celular del transportista

El transportista entra con su usuario y ve sólo lo suyo: los viajes que el almacén ya le despachó, donde marca llegadas, registra cada entrega y reporta incidencias, y sus facturas con su saldo.




Mis viajes

Portal › Mis viajes

Los viajes del transportista ya despachados por el almacén, con el avance de sus documentos.

- VJ-00000015 y VJ-00000014, con placa, conductor y origen.
- Filtros Pendientes/Todos y 7, 14 o 30 días; los reportes de documentos se encolan sin señal.

CLAVE Sólo aparecen los viajes que el almacén confirmó como despachados: el transportista no ve un viaje que todavía no salió.




Viaje y entrega en el portal

Nuevo · Portal › Mis viajes › viaje

Desde el celular, el transportista marca la llegada, atiende la parada y registra el resultado de cada pedido.

- VJ-00000014, parada 1: llegada y descarga a las 5:02, «En atención».
- OT-00000040 «Entregado»; «Corregir» mientras la parada siga abierta; «Terminé la parada» o «No se pudo atender».
- El aviso amarillo es de la copia local, sin almacén de fotos; con él, la entrega lleva foto y firma.

CLAVE La entrega queda con origen «Portal del transportista» y no acepta una hora anterior a la llegada.




Mis facturas

Portal › Mis facturas

Las facturas del transportista con su estado, total, pagado, saldo y vencimiento.

- 001-001-000000789 «Aprobada»: total 68,73, pagado 0, saldo 68,04 USD.
- Vence el 19/11/2026; retenciones 0,69 USD.

CLAVE El transportista ve lo mismo que finanzas: se acaban las llamadas para preguntar por un pago.



Detalle de la factura

Portal › Mis facturas › factura

El detalle de una factura: vencimiento, total, retención, a pagar, pagos y líneas.

- Retención en la fuente (IR) 0,69 USD con su comprobante pendiente.
- A pagar 68,04 USD; todavía no hay pagos registrados.
- Línea: flete GYE-CD → Ferretería El Constructor.

CLAVE Solo lectura: el portal informa, no permite cambiar la factura.

ANEXO A

Estados y catálogos

Los estados que aparecen en las pantallas, tal como los muestra el sistema.

QUÉ	VALORES
Pedido	No listo · Listo para planificar · Planificado · En ruta · Entregado · Entregado parcialmente · Entrega fallida · Cancelado
Plan	Borrador · Confirmada · Cancelada
Viaje (envío)	Borrador · Confirmado · Listo para salir · En ruta · Completado · Cancelado
Parada	Sin iniciar · En el punto · En atención · Atendida · Omitida · No atendida
Resultado de entrega	Entregado · Entrega parcial · Rechazado · Entrega fallida · No intentada
Despacho de almacén	Manual (TMS) · Requiere confirmación del almacén · Híbrido: el primero que confirme
Factura	Recibida · Cuadrando · Cuadrada · Con diferencias · En revisión · Aprobada · Rechazada · Exportada · Programada · Pago parcial · Pagada · Retenida
Provisión	Abierta · Consumida en parte · Liquidada · Revertida
Documento logístico	Factura · Guía de remisión (SRI 06) · GRE remitente (SUNAT 09) · GRE transportista (SUNAT 31) · Nota de entrega
Cita de muelle	Solicitada · Confirmada · Reprogramada · En la puerta · Atendida · Cancelada · No se presentó
Modo de apilado	Sin apilar · Apilable · Anidable
Dimensiones de capacidad	Peso · Volumen · Pallets · Piso · Alto

ANEXO B

Evaluación del producto

Puntaje por área de 0 a 10, antes y después de las mejoras de esta edición. Promedio simple 6.4 → 7.0; ponderado por lo que pesa en una compra de TMS, **64 → 70 sobre 100**.

ÁREA	ANTES	AHORA	QUÉ CAMBIÓ
Gestión de pedidos	8	**8**	
Programación y liberación	8	**8**	
Planificación de carga 5-D	8	**8**	
Ruteo, secuencia y ETA	5	**5**	sin red vial ni VRP
Transportistas y licitación	6	**6,5**	cascada con avance automático (apagado de fábrica)
Tarifas	6	**6**	sin tramos ni zonas
Ejecución y POD	7	**8**	entrega desde el portal
Visibilidad y avisos al cliente	4	**5,5**	enlace de seguimiento; sin envío automático
Citas de muelle	4	**6,5**	puertas desde la UI, sitio origen
Documentos y guías	7	**7,5**	hoja de ruta
Auditoría y pago de flete	8,5	**9**	reclamos → penalidad sugerida
Provisiones	8	**8**	
Analítica y costo para servir	6,5	**7,5**	scorecard y huella de carbono
Portal del transportista	5,5	**7**	paradas y entregas
Conductor / móvil	2	**3,5**	el portal cubre al transportista, no al conductor
Datos maestros	7	**7,5**	documentos de flota
Integraciones	7	**7,5**	12 alcances en la UI; feed corregido
Seguridad y multiempresa	8,5	**8,5**	
UX e idioma	6,5	**7,5**	D1–D5 corregidos
Preparación operativa	5,5	**5,5**	sin PRD

LO QUE SIGUE

BRECHA	QUÉ HACE FALTA
App del conductor con GPS y POD con foto y firma	Identidad de conductor y almacenamiento de evidencias en QAS.
Aviso automático al cliente (WhatsApp, correo)	El enlace existe; falta el canal de envío y su proveedor.
Ruteo con red vial y optimización (VRP)	Diferido por decisión: requiere ADR y proveedor.
Tarifas por tramos de peso, zonas e índice de combustible	Extiende el tarifario actual.
Maestro de clientes y consignatarios	Hoy el cliente es texto en el pedido.
Ambiente de producción	Hoy sólo existe QAS.

> **Fuerte** en el centro financiero y operativo —planificación con apilado, auditoría de flete con régimen fiscal, provisiones— y en seguridad multiempresa. **Lo que más mueve la nota ahora** es el conductor en la calle y el aviso al cliente: son lo primero que muestra un competidor de última milla.

ANEXO C

Glosario

Envío / viaje (VJ-…)
Un vehículo que sale de un origen con sus pedidos y sus paradas.

Ocupa
Lo que el pedido ocupa de verdad en el camión según cómo se apila, no lo declarado.

Metro lineal
Lo que el camión gasta de largo; base de cobro en la tarifa.

Despacho de almacén
El SLS que manda el eWMS cuando el camión sale de verdad.

Cuatro ojos
Quien registra una factura o un pago no puede aprobarlo.

Retención IR 310
Retención en la fuente de Ecuador sobre el flete; la configura cada empresa.

Plan (PL-…)
El tablero de un origen para un día: ahí se arman los viajes.

Re-apilado
El sistema baja las pilas para que entren en el alto útil de cada caja.

POD
Prueba de entrega: resultado, receptor, cantidades, firma o foto.

Provisión
Lo que se le debe al transportista por un viaje hecho y todavía no facturado.

Costo para servir
El costo de cada viaje repartido entre sus pedidos.

Portal
La app del transportista para marcar llegadas, registrar entregas, reportar documentos y ver sus facturas.

eTMS · by EBIM

Parte de la suite EBIM junto a eWMS, GMAO, eExpense, eSupplier y eChange. Las pantallas y los textos de esta guía corresponden a la versión indicada en la portada; algunas funciones dependen de la configuración y de los permisos de cada empresa.