eTMS
BY EBIM

GUÍA DEL SISTEMA

Gestión de transporte, pantalla por pantalla

Qué hace cada módulo de eTMS, para qué sirve y qué hay que mirar: del pedido al camión, de la entrega a la factura del transportista.

Del pedido al viaje sin planillas intermedias: capacidad, rutas, flota y flete en un solo sistema.

EDICIÓN
22 de octubre de 2026

VERSIÓN DEL SISTEMA
dev · da6852f

CAPTURAS
PLAPASA (demo) · TMS QAS

ANTES DE EMPEZAR

Qué es eTMS

eTMS es el sistema de gestión de transporte de la suite EBIM. Recibe los pedidos, decide qué camión hace falta y por qué ruta, sigue el viaje hasta la entrega y audita lo que factura cada transportista. Se integra con el eWMS por API, sin compartir tablas.

EL CAMIÓN JUSTO

Planifica con cinco dimensiones —peso, volumen, pallets, piso y alto— y re-apila la carga para la caja de cada vehículo.

DEL PLAN A LA ENTREGA

Torre de control, seguimiento de reparto, prueba de entrega y documentos que vuelven firmados, en un mismo hilo.

EL FLETE BAJO CONTROL

Costo estimado con la tarifa, provisión, factura conciliada con cuatro ojos, cuentas por pagar y costo para servir.

CÓMO LEER ESTA GUÍA

1. **Un capítulo por etapa.** Primeros pasos, pedidos, planificación y viajes, seguimiento, finanzas del flete, maestros, flota, administración y el portal del transportista.
2. **Una ficha por pantalla.** Cada pantalla trae su ubicación en el menú, para qué sirve, qué se ve y una idea clave.
3. **Capturas reales.** Del ambiente QAS con la empresa de demostración PLAPASA (demo), en Guayaquil y en dólares; los datos son ficticios.
4. **Lo que ve cada uno depende de su rol.** El menú muestra sólo lo que el rol puede usar; el servidor vuelve a validar cada acción.

ROLES

ROL	QUÉ HACE EN EL SISTEMA
Organization administrator	Todo en su organización y en todas sus empresas: maestros, flota, operación, finanzas, integraciones, usuarios y auditoría.
Company administrator	Lo mismo dentro de una empresa. Aprueba facturas, confirma pagos y cambia el régimen fiscal.
Planner	Pedidos, retenciones, planes y viajes: los arma, los confirma y los ejecuta. Ve maestros, flota y finanzas sin aprobar.
Viewer	Solo lectura de la operación y de las finanzas del flete.
Carrier operator	Solo el portal del transportista: sus viajes despachados, el reporte de documentos y sus facturas.

EL CIRCUITO

Del pedido al pago del flete

El recorrido completo de un pedido en eTMS. Cada paso tiene su pantalla; la elegibilidad, la capacidad, el costo y la conciliación los calcula el sistema.

01
Pedido
llega del ERP o se carga

02
Programación
elegible y liberado

03
Plan
por origen y día

04
Viaje
vehículo, carga y ruta

05
Confirmar
nace el envío VJ-…

06
Costo
estimado con la tarifa

07
Despacho
almacén o persona

08
Seguimiento
torre y reparto

09 POD
Entrega
prueba de entrega

10
Provisión
lo que se debe

11 4 ojos
Factura
cuadra y se aprueba

12
Pago
lo registra el ERP

Planificar no es despachar. Un plan en borrador se rehace sin consecuencias; al confirmarlo nacen los envíos y se le avisa al almacén. **El despacho** lo confirma el almacén, una persona o el primero de los dos, según la configuración de la empresa. **eTMS no mueve dinero ni emite comprobantes**: recibe la factura, la valida, la concilia y la exporta; el ERP contabiliza y paga.

CONTENIDO

Índice

01 **Primeros pasos**

Inicio de sesión · Inicio · Torre de control · Reportes y KPIs · Mi cuenta

02 **Pedidos y programación**

Pedidos · Ficha del pedido · Nuevo pedido · Programación y Liberación

03 **Planificación y viajes**

Planificación · Tablero del plan · Viajes · Espacio de trabajo del viaje · Paradas, historia y costo del viaje · Días de trabajo · Citas de muelle

04 **Seguimiento**

Seguimiento de reparto · Detalle del reparto · Seguimiento de despachos · Entrega de documentos

05 **Finanzas del flete**

Auditoría de flete · Factura del transportista · Tolerancias de conciliación · Provisiones de flete · Antigüedad de las provisiones · Viajes sin provisión · Cuentas contables · Cuentas por pagar · Antigüedad de cuentas por pagar · Pagos por confirmar · Costo para servir

06 **Maestros**

Ubicaciones · Nueva ubicación · Orígenes · Destinos · Zonas · Frecuencias · Rutas · Perfiles de material · Ficha del perfil de material

07 **Flota, tarifas y costos**

Transportistas · Tipos de vehículo · Vehículos · Nuevo vehículo · Conductores · Tarifarios · Costo de flota propia

08 **Administración**

Empresa · Usuarios y accesos · Integraciones · Entrada · Integraciones · Salida · Auditoría

09 **Portal del transportista**

Mis viajes · Mis facturas · Detalle de la factura

CAPÍTULO 01


01 Primeros pasos

Entrar, ubicarse y ver el día

eTMS se usa desde el navegador. Cada persona entra con su correo y trabaja sobre su empresa activa; el inicio, la torre de control y los reportes dan la foto de la operación sin tener que abrir un viaje.

Inicio de sesión

Pantalla de acceso



PARA QUÉ SIRVE

Cada persona entra con el correo y la contraseña que le asignó el administrador de su compañía. El transportista entra por el mismo lugar y el sistema lo lleva a su portal.


QUÉ SE VE

- Correo y contraseña, «Recordarme» y «¿Olvidaste tu contraseña?».
- Idioma ES/EN y modo claro u oscuro arriba a la derecha.
- «Conexión cifrada · Datos aislados por compañía».

> **CLAVE** Cada empresa ve sólo lo suyo: el aislamiento lo hace el servidor, no la pantalla.

Inicio

Inicio



PARA QUÉ SIRVE


La portada del día: dónde está cada pedido antes de salir a ruta, cuánta flota hay disponible y qué requiere atención.

QUÉ SE VE

- «Flujo de pedidos»: 1 sin liberar, 0 por planificar y 2 planificados, con el enlace a cada pantalla.
- «Vehículos activos»: 4, la flota disponible para planificar.
- «Hoy en la operación» y «Requiere atención»: vencidos sin salir, incidencias, bloqueados, salidas tarde y paradas fuera de ventana.

> **CLAVE** Cada número lleva a la pantalla donde se resuelve.

Torre de control



PARA QUÉ SIRVE

Un día de operación de transporte, de solo lectura: qué envíos están en la calle, cuáles salieron tarde y qué está en riesgo.


QUÉ SE VE

- Día 20/10/2026: 1 envío en tránsito, 1 completado y 2 que salieron tarde.
- «Carga de los envíos»: VJ-00000014 en ruta con el 72 % de su dimensión más llena.
- «Paradas pendientes», «No pueden salir», «Conviene saber» y facturas por vencer.
- Abajo, la tabla de envíos del día con su puntualidad.

CLAVE La torre mira, no ejecuta: cada aviso lleva al viaje o a la factura que hay que atender.

Reportes y KPIs

Reportes y KPIs



PARA QUÉ SIRVE

Los indicadores del período: envíos, servicio y entregas, uso de capacidad, pedidos, ofertas, costo, liquidación de fletes y finanzas.


QUÉ SE VE

- Últimos 30 días: 3 envíos planificados, 1 completado, 2 salieron tarde; entregas exitosas 100 %.
- Uso de capacidad del rango: peso 7,7 % y volumen 45,1 %.
- Costo estimado 216,17 USD; 1 factura aprobada sin diferencias.
- «Exportar CSV» con el detalle por día.

> **CLAVE** Lo que no se puede medir sale «—», nunca 0 %; y las monedas no se suman entre sí.

Mi cuenta

Menú de cuenta › Mi cuenta



PARA QUÉ SIRVE

La identidad de quien está conectado y la apariencia de la aplicación, que cada uno elige para sí.

QUÉ SE VE

- Nombre, correo, compañía activa, organización y compañías con acceso.
- Tema (Bosque EBIM, Índigo, Cobalto, Teal, Grafito, Asfalto), densidad, idioma y modo oscuro.

> **CLAVE** Cambiar el tema o la densidad no afecta a nadie más.

CAPÍTULO 02


02 Pedidos y programación

La demanda y cuándo puede salir

Los pedidos llegan del ERP por la API, se importan desde Excel o se cargan a mano. Programación y Liberación decide cuáles pueden pasar a planificación y explica por qué los demás no.

Pedidos

Operación › Pedidos



PARA QUÉ SIRVE

Los pedidos de transporte por fecha de servicio, con su ruta, su carga y lo que ocupan de verdad en un camión.


QUÉ SE VE

- Pestañas por estado con contador: 1 no listo, 2 planificados, 1 en ruta, 1 entregado y 1 cancelado.
- Columna «Carga» (kg, m³ declarados, pallets, líneas) y «Ocupa» (pilas, m² de piso, alto).
- OT-00000042: 5.000 vasos ocupan 0,75 m³ frente a 9,5 m³ declarados.
- «Nuevo pedido» e «Importar»; el pedido de Quito figura anulado.

CLAVE «Ocupa» sale del perfil de apilado del almacén: cien vasos anidados no miden cien vasos.

Ficha del pedido

Operación › Pedidos › fila



PARA QUÉ SIRVE

La cabecera, la ventana de servicio, el cliente, la referencia del sistema de origen y las líneas del pedido.


QUÉ SE VE

- OT-00000042 «Planificado» y en solo lectura: ya está en un viaje.
- Origen GYE-CD → destino CLI-SUP-01, fecha de servicio 21/10/2026.
- Sistema de origen MANUAL y referencia externa SO-2026-10045, la misma que en el eWMS.
- Línea PLP-571 Vaso Party Grande 0,8 l · 5.000 UN; totales 140 kg y 9,5 m³.

> **CLAVE** Un pedido planificado no se edita: para cambiarlo hay que sacarlo del viaje.

Nuevo pedido

Operación › Pedidos › Nuevo pedido



PARA QUÉ SIRVE


El alta manual de un pedido en cuatro pasos: ruta, programación, cliente y líneas.

QUÉ SE VE

- Origen y destino obligatorios, fecha y ventana de servicio, prioridad.
- Líneas con material, cantidad, kg y m³ por unidad, o «Declarar totales manualmente».
- Nace como «No listo» y el número se asigna al guardar.

> **CLAVE** Si las líneas y los totales declarados no coinciden con un 1 % de margen, el servidor rechaza el guardado.

Programación y Liberación



PARA QUÉ SIRVE

Qué pedidos pueden pasar a planificación, cuáles no y por qué. La elegibilidad se calcula al leer: no se guarda en el pedido.

QUÉ SE VE

- Tarjetas Total, Elegibles, Con aviso, Bloqueados y Con retención.
- Ventana por defecto: despacho de hoy a siete días (22 al 29/10); en la demo no queda nada por liberar.
- Resumen por origen, ruta y fecha, y «Seleccionar liberables de la página».

CLAVE Un pedido bloqueado dice el motivo: corte vencido, fuera de frecuencia, sin ruta al destino o una retención.

CAPÍTULO 03


03 Planificación y viajes

El camión justo, con su ruta y su costo

Un plan reúne los pedidos de un origen para un día. Dentro de él se arman los viajes, y el sistema comprueba cinco dimensiones —peso, volumen, pallets, piso y alto— re-apilando la carga para la caja de cada vehículo.

Planificación

Operación › Planificación



PARA QUÉ SIRVE

La lista de planes: uno por origen y día, con su modo, su estado y cuántos viajes y pedidos tiene.


QUÉ SE VE

- PL-00000004 del 21/10 en «Borrador» (1 viaje, 2 pedidos).
- PL-00000005 del 20/10 «Confirmada» (2 viajes, 2 pedidos).
- «Nuevo plan» con origen, fecha y notas.

> **CLAVE** Un borrador se rehace sin consecuencias; confirmarlo crea los envíos y avisa al almacén.

Tablero del plan

Operación › Planificación › Abrir



PARA QUÉ SIRVE

Donde se arman los viajes: pedidos elegibles a la izquierda, viajes con sus barras de capacidad a la derecha.


QUÉ SE VE

- Plan de la campaña de vasos: la camioneta CAM-03 lleva dos pedidos con 342 kg y 1,73 m³ de 17,2.
- Barras Peso 10 %, Vol. 10 %, Piso 19 % y Alto 68 % (1,36 m de 2 m).
- «Planificar automáticamente», «Nuevo viaje», «Cancelar plan» y «Confirmar plan».

CLAVE Con la cuenta de volumen declarado estos dos pedidos sumaban 20,2 m³ y no entraban: hoy van en una camioneta.

Viajes

Operación › Viajes



PARA QUÉ SIRVE

Todos los envíos de la empresa por día, con transportista, placa, conductor, salida planificada y real, y su estado.


QUÉ SE VE

- VJ-00000012 en borrador (la camioneta de la campaña).
- VJ-00000013 completado: furgón GSD-1357 a la ferretería.
- VJ-00000014 en ruta: camión GBA-1234 a la agroexportadora.

> **CLAVE** El furgón de caja baja rechazó las gavetas por piso (13,09 m² contra 12,24): el sistema dice la causa real, no «no entra».

Espacio de trabajo del viaje

Operación › Viajes › fila



PARA QUÉ SIRVE

Todo lo de un envío en una pantalla: datos, recorrido, paradas, despacho de almacén, documentos, costo y su historia.


QUÉ SE VE

- VJ-00000013 «Completado»: plan PL-00000005, vehículo CAM-04 · GSD-1357, conductor y ruta.
- Recorrido estimado de 19,18 km sobre el mapa.
- «Despacho de almacén»: modo híbrido, salió por despacho manual del TMS; sin confirmación del almacén.
- «Documentos»: la guía de remisión SRI 06 001-001-000000123 del pedido.

> **CLAVE** En modo híbrido despacha el primero que confirma: el almacén con su SLS o una persona desde acá.

Paradas, historia y costo del viaje

Operación › Viajes › fila



PARA QUÉ SIRVE

La parte de ejecución y de costo del mismo viaje: la entrega en cada parada, cada paso con su autor y el costo estimado con la tarifa.


QUÉ SE VE

- Parada 1 Ferretería El Constructor «Atendida»; OT-00000039 «Entregado» a Bodega Ferretería (demo).
- Historia: confirmado, listo, salida, llegada, atención, parada atendida, cierre y entrega registrada.
- Costo estimado 68,73 USD: base 45,00 + 19,18 km × 0,85 + 1,14 metros lineales × 6,50.
- «Cascada de tendering» y «Ofertas a transportista».

> **CLAVE** Se cobra lo que el camión gasta de largo: las sillas re-apiladas ocupan 1,14 metros lineales.

Días de trabajo

Operación › Días de trabajo



PARA QUÉ SIRVE


Qué hace cada conductor y cada vehículo en el día, en orden, con el tiempo de desplazamiento entre envíos.

QUÉ SE VE

- Selector de fecha (hoy por defecto).
- En la demo nadie tiene trabajo planificado para el 22/10.
- Con trabajo, una tarjeta por recurso con «Secuencia viable» o sus conflictos.

> **CLAVE** Detecta lo que no se ve en un plan suelto: licencia vencida, vehículo en taller o envíos solapados.

Citas de muelle



PARA QUÉ SIRVE

Qué camión llega a qué puerta y cuándo. Una puerta atiende un vehículo a la vez.

QUÉ SE VE

- Primero se elige el sitio (en la captura, la lista de sitios abierta) y el día.
- Con un sitio elegido: puertas, ventanas, tipo (entrega o recojo) y estado de cada cita.
- «Reservar» una puerta con inicio, fin y referencia.

> **CLAVE** Sin sitio elegido la pantalla no consulta nada: la agenda es de una nave a la vez.

CAPÍTULO 04


04 Seguimiento

El camión en la calle y lo que vuelve firmado

Tres miradas sobre lo que ya salió: el reparto en curso, lo que el almacén despachó de verdad y qué pasó con cada factura y guía que viaja con la mercadería.

Seguimiento de reparto

Operación › Seguimiento de reparto



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos en la calle, cuánto llevan hecho y dónde hay un problema.


QUÉ SE VE

- Fecha 20/10 y estado «En ruta»: 1 viaje en reparto, 1 parada pendiente, progreso 0 %.
- VJ-00000014 · GBA-1234 · Demo Uno, Conductor, con «2572 min tarde» en la salida real.
- Fuera de ventana e incidencias abiertas en cero.

> **CLAVE** La demora se calcula contra la salida planificada; en la demo el despacho se registró dos días después.

Detalle del reparto

Operación › Seguimiento de reparto › fila



PARA QUÉ SIRVE

El estado de un envío en la calle sin abrir su espacio de trabajo: ruta, salidas, entregas y paradas.


QUÉ SE VE

- «En ruta» y «Salió tarde»; salida planificada 20/10 7:30, real 22/10 2:22.
- Entregas: 1 pedido sin registrar; parada Agroexportadora Río Babahoyo «Sin iniciar».
- Despacho de almacén «Sin verificar»: salió por despacho manual del TMS.
- «Abrir espacio de trabajo».

> **CLAVE** Sin proveedor de rastreo configurado, la pantalla lo dice en vez de inventar una posición.

Seguimiento de despachos

Operación › Seguimiento de despachos



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos que el almacén despachó de verdad: qué salió, cómo avanzan sus paradas y qué pasó con sus documentos.


QUÉ SE VE

- Despachos, en ruta, completados, documentos pendientes, entregados, rechazados y cargo por recibir.
- Mapa de despachos con las paradas y el estado de sus documentos.
- En la demo está vacía: el vínculo con el eWMS todavía no envía despachos.

> **CLAVE** Parte del despacho real del almacén (SLS), no del plan: lo que se planificó y no salió no aparece.

Entrega de documentos

Operación › Entrega de documentos



PARA QUÉ SIRVE

Qué pasó con cada factura, guía y GRE de los envíos despachados, y qué cargos firmados faltan por volver.

QUÉ SE VE

- Pendientes, entregados, rechazados, no entregados, cargo por recibir e inconsistencias.
- Filtros por despacho (últimos 7 días), estado, transportista y cargo recibido.
- En la demo, vacía por la misma razón: sin despachos del almacén.

> **CLAVE** «Confirmar cargo recibido» cierra el documento: después el transportista ya no puede cambiar su reporte.

CAPÍTULO 05


05 Finanzas del flete

Lo que se debe, lo que se factura y lo que se paga

eTMS calcula lo que debería costar cada viaje, provisiona lo que se debe, concilia la factura del transportista con cuatro ojos y lleva las cuentas por pagar. No mueve dinero ni emite comprobantes: el ERP contabiliza y paga.

Auditoría de flete

Operación › Auditoría de flete



PARA QUÉ SIRVE

Lo que el transportista factura, lo que TMS esperaba y quién lo decide.


QUÉ SE VE

- Factura 001-001-000000789 de Transportes del Litoral: esperado 68,73 USD, facturado 68,73, diferencia 0.
- Comparación «Cuadra» y estado «Exportada».
- «Registrar factura» y acceso a «Tolerancias».

> **CLAVE** El número se normaliza: se cargó 001-001-789 y quedó 001-001-000000789, el formato del SRI.

Factura del transportista

Operación › Auditoría de flete › fila



PARA QUÉ SIRVE


La factura completa: exportación, pago, comprobante e impuestos, la comparación y sus líneas.

QUÉ SE VE

- Exportada a contabilidad el 22/10 con su referencia; «Descargar JSON».
- Factura (01), régimen EC, emisor 0990000034001; subtotal 68,73 e IVA 0 % (flete).
- Retención en la fuente (IR) 0,69 USD, código 310 al 1 %; validación electrónica «No disponible (dependencia externa)».
- Esperado 68,73 contra estimado; sin tolerancia configurada, cualquier diferencia se reporta.

CLAVE Cuatro ojos: quien registró la factura no pudo aprobarla; la aprobó otra persona (finanzas).

Tolerancias de conciliación



PARA QUÉ SIRVE


Cuánta diferencia entre lo facturado y lo esperado se acepta sin abrir una discrepancia.

QUÉ SE VE

- Ámbito (toda la empresa o un transportista), importe absoluto, porcentaje y estado.
- En la demo no hay tolerancias configuradas.
- «Nueva tolerancia» y «Mostrar inactivas».

> **CLAVE** La política de un transportista desplaza a la de la empresa; sin ninguna, cualquier diferencia es discrepancia.

Provisiones de flete



PARA QUÉ SIRVE

Lo que se debe a los transportistas por servicios prestados y aún no facturados.


QUÉ SE VE

- VJ-00000014: provisionado 147,44 USD, saldo 147,44, «Abierta».
- VJ-00000013: provisionado 68,73, consumido 68,73 por la factura, «Liquidada».
- Pestañas Antigüedad, Viajes sin provisión, Asientos y Cuentas contables.

CLAVE La provisión nace al despachar el viaje (configurable) y la consume la factura aprobada.

Antigüedad de las provisiones

Operación › Provisiones › Antigüedad



PARA QUÉ SIRVE

El saldo provisionado abierto por transportista y por tramo de días.


QUÉ SE VE

- Transportes del Litoral: 1 provisión, 147,44 USD en 0–30 días.
- Saldo a una fecha elegida; cada moneda en su propia fila.

> **CLAVE** TMS no convierte monedas: dos monedas son dos filas.

Viajes sin provisión

Operación › Provisiones › Viajes sin provisión



PARA QUÉ SIRVE

Los viajes ejecutados que no se pudieron provisionar, con su motivo, y el botón para provisionar ahora.


QUÉ SE VE

- Rango del 1 al 22/10: todos los viajes ejecutados tienen provisión.
- «Provisionar ahora» corre el cálculo a pedido (el barrido automático viene apagado).

> **CLAVE** Un viaje sin costo calculable aparece con su motivo: nunca se inventa una cifra.

Cuentas contables

Operación › Provisiones › Cuentas contables



PARA QUÉ SIRVE

El mapeo de cada concepto (gasto, provisión, impuesto, retención, cuenta por pagar) a una cuenta y centro de costo.


QUÉ SE VE

- En la demo no hay cuentas configuradas: el asiento saldría con las cuentas vacías y un aviso.
- La cuenta más específica gana: ruta, luego origen, luego toda la empresa.

> **CLAVE** TMS prepara el asiento; el ERP lo contabiliza.

Cuentas por pagar

Operación › Cuentas por pagar



PARA QUÉ SIRVE

Vencimientos y pagos de las facturas de transportistas. TMS registra lo que el ERP pagó; no mueve dinero.


QUÉ SE VE

- Plazo de 30 días: 001-001-000000789, vence el 19/11/2026 (en 28 días).
- A pagar 68,04 USD (68,73 menos la retención de 0,69), pagado 0, saldo 68,04.
- Acciones en la ficha: retener, liberar, programar y registrar pago.

> **CLAVE** El vencimiento es la fecha de la factura más el plazo del transportista (30 días).

Antigüedad de cuentas por pagar

Operación › Cuentas por pagar › Antigüedad



PARA QUÉ SIRVE

El saldo por pagar por moneda y por transportista, en tramos desde el vencimiento.


QUÉ SE VE

- USD: 68,04 por vencer, 1 factura.
- Transportes del Litoral: 68,04 por vencer.

> **CLAVE** Los tramos cuentan desde el vencimiento, no desde la factura.

Pagos por confirmar

Operación › Cuentas por pagar › Pagos por confirmar



PARA QUÉ SIRVE


Los pagos manuales registrados que esperan que otra persona los confirme.

QUÉ SE VE

- Factura, referencia, fecha de pago, monto, saldo y quién lo solicitó.
- En la demo ningún pago espera confirmación.

> **CLAVE** Cuatro ojos también en el pago: quien lo registra no lo confirma.

Costo para servir



PARA QUÉ SIRVE

El costo de cada viaje repartido entre sus pedidos, por cliente, destino o ruta. Cada moneda va aparte.

QUÉ SE VE

- Base de reparto: por volumen efectivo (m³).
- CLI-FER-01: 1 viaje, 68,73 USD, 285,8 kg, 4,58 m³ → 0,2405 USD/kg y 14,9954 USD/m³.
- «Exportar CSV».

> **CLAVE** Sin margen: TMS no tiene tarifa de venta, muestra lo que costó servir, no lo que se ganó.

CAPÍTULO 06


06 Maestros

Lugares, zonas, frecuencias, rutas y perfiles

Los maestros describen dónde se carga, dónde se entrega y cómo se recorre. Orígenes y Destinos son la misma ficha de Ubicaciones filtrada por su uso; los perfiles de material vienen del almacén.

Ubicaciones

Maestros › Ubicaciones



PARA QUÉ SIRVE

Los lugares físicos de la operación: tiendas, almacenes, plantas, hubs y puntos de entrega.


QUÉ SE VE

- Cinco ubicaciones: la planta GYE-CD (origen) y cuatro clientes (destino).
- Tipo, uso operacional, zona y estado; filtros por código, tipo, uso, zona y estado.
- «Nueva ubicación» e «Importar»; acciones Editar, Geocerco y Desactivar.

> **CLAVE** Un mismo lugar puede ser origen y destino: el uso operacional lo define, no la ficha.

Nueva ubicación

Maestros › Ubicaciones › Nueva ubicación



PARA QUÉ SIRVE

La ficha de un lugar: identificación, uso operacional, dirección, ubicación geográfica, operación, identificación externa y calendario.


QUÉ SE VE

- Código, nombre, tipo y zona; casillas Origen y Destino.
- Dirección con país y zona horaria; mapa para marcar el punto o buscar la dirección.
- Identificación externa para el código del eWMS o del ERP.

> **CLAVE** Las coordenadas son las que usa el recorrido estimado de cada viaje.

Orígenes

Maestros › Orígenes



PARA QUÉ SIRVE

Las ubicaciones habilitadas para despachar.


QUÉ SE VE

- GYE-CD · PLAPASA · Planta de inyección y soplado (Km 14,5 Vía a Daule), tipo Planta.

> **CLAVE** Un plan siempre es de un origen y un día.

Destinos

Maestros › Destinos



PARA QUÉ SIRVE

Las ubicaciones habilitadas para recibir entregas.


QUÉ SE VE

- Agroexportadora Río Babahoyo, Ferretería El Constructor, Supermercados Costa Azul y Distribuidora Andina del Norte.
- Cada uno con su zona: Los Ríos, Guayaquil urbano o Sierra norte.

> **CLAVE** El destino del pedido decide qué ruta lo puede llevar.

Zonas

Maestros › Zonas



PARA QUÉ SIRVE

Áreas operativas con nombre para agrupar orígenes, destinos y rutas.


QUÉ SE VE

- ZN-GYE Guayaquil urbano, ZN-LOS-RIOS Los Ríos y ZN-SIERRA-NTE Sierra norte.

> **CLAVE** Las zonas ordenan los filtros y los reportes; no cambian ninguna regla.

Frecuencias

Maestros › Frecuencias



PARA QUÉ SIRVE


Cadencias semanales de servicio: qué días se despacha, con qué corte y con cuánta anticipación.

QUÉ SE VE

- FRQ-LUN-SAB «Lunes a sábado»: reparto de lunes a sábado desde la planta.
- En la ficha: día, día de servicio, hora de corte, anticipación y excepciones por fecha.

> **CLAVE** Un pedido fuera de su frecuencia queda «con aviso» en Programación y pide un motivo para liberarse.

Rutas



PARA QUÉ SIRVE


Recorridos con nombre: un origen, una secuencia de destinos y su cadencia.

QUÉ SE VE

- Cuatro rutas desde la planta: Kennedy Norte, centro y sur de Guayaquil, Babahoyo y Quito.
- Zona, frecuencia (lunes a sábado) y paradas de cada una.

CLAVE Al elegir la ruta en un viaje, «aplicar secuencia» ordena sus paradas.

Perfiles de material



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L × A × H (M)	APILADO	UNIDADES POR PILA	SISTEMA ORIGEN	ACTUALIZADO EN ORIGEN	SINCRONIZADO
PLP-1001	Silla Bambini	0,34 × 0,315 × 0,58 m	Anidable	-	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-111	Balde 10 l	0,27 × 0,27 × 0,245 m	Anidable	30	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-121	Balde 20 l	0,35 × 0,35 × 0,32 m	Anidable	25	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1222	Utility Box Heavy Duty #3 48 l	0,56 × 0,415 × 0,36 m	Apilable	-	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1243	Cesto Spirella M 7 l	0,315 × 0,21 × 0,145 m	Anidable	24	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1405	Jaba 24 botellas Alta 500 cc	0,47 × 0,31 × 0,315 m	Apilable	10	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1601	Gaveta Agro Alta	0,525 × 0,35 × 0,29 m	Apilable	10	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1608	Gaveta Industrial Calada	0,595 × 0,39 × 0,305 m	Apilable	12	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1618	Gaveta Smart Plegable Grande	0,6 × 0,4 × 0,255 m	Apilable	-	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1623	Gaveta Logix	0,613 × 0,418 × 0,325 m	Apilable	-	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026, 22:55
PLP-1633-	Pallet Plástico 1200x1000	1,2 × 1 × 0,15 m	Apilable	-	EWM_EBIM	18 oct 2026, 22:55	18 oct 2026,

PARA QUÉ SIRVE

Dimensiones, peso y reglas de apilado de cada material, como los declara el almacén.


QUÉ SE VE

- Veinte materiales de PLAPASA con L × A × H, apilado (anidable o apilable) y unidades por pila.
- Sistema origen EWM_EBIM, actualizado en origen y sincronizado el 18/10.
- Aviso: los perfiles pertenecen al eWMS y TMS no los edita.

CLAVE Es el dato que hace que «Ocupa» sea real: lo mide el almacén y viaja solo.

Ficha del perfil de material

Maestros › Perfiles de material › fila



PARA QUÉ SIRVE

El detalle de solo lectura de un perfil: medidas, apilado y sincronización.

QUÉ SE VE

- PLP-1001 Silla Bambini: 0,34 × 0,315 × 0,58 m, volumen 0,06 m³.
- Modo de apilado anidable con incremento de 0,04 m; orientación no bloqueada.
- Sistema origen EWM_EBIM, versión y fechas de sincronización.

> **CLAVE** Si el perfil está mal, se corrige en el eWMS y llega corregido.

CAPÍTULO 07


07 Flota, tarifas y costos

Quién lleva, con qué y a qué precio

Transportistas, tipos de vehículo con su caja útil, vehículos y conductores con su licencia al día; y lo que se le paga a cada transportista o cuesta la flota propia.

Transportistas

Flota › Transportistas



PARA QUÉ SIRVE

Las empresas que ponen los vehículos y los conductores de la operación.


QUÉ SE VE

- TRLIT · Transportes del Litoral S.A. (demo), RUC 0990000034001.
- Contacto de despacho con teléfono y correo; estado activo.
- En la ficha, el plazo de pago en días (vacío = el de la empresa).

> **CLAVE** TMS calcula el vencimiento con ese plazo; el ERP paga.

Tipos de vehículo

Flota › Tipos de vehículo



PARA QUÉ SIRVE

Plantillas de capacidad: peso, volumen, pallets y caja útil que hereda cada vehículo del tipo.


QUÉ SE VE

- Cinco tipos: camión 10 t, furgón 5 t, furgón 5 t caja baja, camioneta NHR 3,5 t y tráiler 12 m.
- Caja útil L × A × H y factor de piso (0,85 o 0,9).
- Peso, volumen y pallets máximos.

> **CLAVE** No hay «apilado máximo» por vehículo: el apilado viene del material y el alto de la caja es el límite.

Vehículos

Flota › Vehículos



PARA QUÉ SIRVE

Las unidades concretas de la flota, con la capacidad que aplica a cada una.


QUÉ SE VE

- GBA-1234, GBC-5678, GSC-2468 y GSD-1357 de Transportes del Litoral.
- Tipo, capacidades efectivas, disponibilidad y estado.
- Acciones: editar, disponibilidad (mantenimiento, reparación) y desactivar.

> **CLAVE** Un vehículo en mantenimiento no se ofrece al planificar ese día.

Nuevo vehículo

Flota › Vehículos › Nuevo vehículo



PARA QUÉ SIRVE

El alta de una unidad: identificación, asignación y capacidad efectiva.


QUÉ SE VE

- Código y placa obligatorios.
- Tipo de vehículo, transportista, disponibilidad y referencia externa.
- Capacidad propia: vacía hereda la del tipo.

> **CLAVE** Sólo se completa la capacidad que contradice al tipo; el resto se hereda.

Conductores

Flota › Conductores



PARA QUÉ SIRVE

Las personas que conducen, con el estado de su licencia al día.


QUÉ SE VE

- COND-01, COND-02 y COND-03 de Transportes del Litoral, con cédula.
- Licencia «Vigente» con su vencimiento (2027 a 2029).

> **CLAVE** Una licencia vencida aparece como conflicto en Días de trabajo antes de que salga el camión.

Tarifarios

Comercial › Tarifarios



PARA QUÉ SIRVE


Qué se le paga a cada transportista y sobre qué base se calcula.

QUÉ SE VE

- TRLIT-2026-USD «TRLIT 2026 · Guayaquil y provincias»: base 45,00 USD, vigente desde el 1/1/2026.
- Ámbito transportista, cualquier tipo de vehículo.
- En la ficha: por km, por kg, por m³, por pallet, por metro lineal, por parada, recargos, mínimo y máximo.

> **CLAVE** El costo estimado de cada viaje sale de acá: 0,85 por km y 6,50 por metro lineal en la demo.

Costo de flota propia



PARA QUÉ SIRVE

Lo que se estima que cuesta operar los camiones propios: combustible, conductor, mantenimiento, depreciación y peajes.

QUÉ SE VE

- En la demo no hay perfiles: toda la flota es de un transportista.
- Aviso: produce un costo interno estimado, no un precio ni una obligación.

> **CLAVE** Un vehículo propio sin perfil no cuesta cero: no tiene costo, y la planificación lo dice.

CAPÍTULO 08


08 Administración

La empresa, las personas y las integraciones

La configuración de la empresa —numeración, despacho, provisión, reparto de costos, geometría y régimen fiscal—, quién accede con qué rol, qué sistemas están conectados y el rastro de auditoría.

Empresa

Administración › Empresa



PARA QUÉ SIRVE

Qué es esta empresa y cómo trabaja: identidad, numeración, despacho, provisión, costo para servir, geometría de carga y régimen fiscal.


QUÉ SE VE

- QAS-PLAPASA · PLAPASA (demo), America/Guayaquil, prefijos OT- y VJ-, país EC.
- Despacho «Híbrido: el primero que confirme»; provisión «Al despachar el viaje»; reparto por volumen efectivo.
- Geometría: alto de referencia 2,4 m y factor de piso 0,85.
- Régimen fiscal Ecuador: IVA, tasas 0/5/15 %, RUC, retención IR activa y de IVA inactiva.

> **CLAVE** Nada de esto es código: cada porcentaje fiscal lo confirma el contador de la empresa.

Usuarios y accesos

Administración › Usuarios y accesos



PARA QUÉ SIRVE

Quién puede actuar en esta empresa y con qué roles.


QUÉ SE VE

- Cuatro personas: administración (organización), finanzas (company administrator), planificación (planner) y el transportista (carrier operator).
- El transportista queda atado a Transportes del Litoral: sólo ve el portal.
- «Invitar» con correo, nombre, transportista y roles.

> **CLAVE** Los nombres de rol se muestran en inglés, tal como están en la base.

Integraciones · Entrada

Administración › Integraciones › Entrada



PARA QUÉ SIRVE

Las credenciales con las que otros sistemas le escriben a TMS y la bandeja de lo que llegó.


QUÉ SE VE

- Credenciales del ERP de la demo (pedidos y documentos) y la del eWMS PLAPASA (GYE-CD) con sus alcances.
- Una credencial revocada sigue en la lista, con su estado.
- Bandeja de entrada: 32 operaciones, por ejemplo la guía 001-001-000000123 aplicada con éxito.

> **CLAVE** El secreto se muestra una sola vez, al crear o rotar la credencial.

Integraciones · Salida

Administración › Integraciones › Salida



PARA QUÉ SIRVE

Las suscripciones por las que TMS avisa sus eventos a otros sistemas y el estado de cada entrega.


QUÉ SE VE

- Estado de las integraciones: 0 pendientes, 0 agotaron reintentos.
- Sin suscripciones: el aviso al eWMS todavía no está dado de alta.
- Entregas por evento, con intentos y próximo intento.

> **CLAVE** Cada aviso va firmado; el eWMS lo usa como disparador y vuelve a leer el plan.

Auditoría

Administración › Auditoría



PARA QUÉ SIRVE

Quién hizo qué, y a qué. Solo lectura: el rastro no se corrige.

QUÉ SE VE

- 80 registros; los últimos: factura exportada, costo repartido, provisión consumida, factura aprobada por finanzas, conciliada y recibida.
- Cada fila con su detalle y su correlación para seguir una operación completa.


> **CLAVE** «Filtrar por esta correlación» muestra todo lo que disparó un mismo clic.

CAPÍTULO 09

09 Portal del transportista

El celular del transportista

El transportista entra con su usuario y ve sólo lo suyo: los viajes que el almacén ya le despachó, para reportar qué pasó con cada documento, y sus facturas con su saldo.




Mis viajes

Portal › Mis viajes

Los viajes del transportista ya despachados por el almacén, con el avance de sus documentos.

- Filtros Pendientes/Todos y 7, 14 o 30 días.
- En la demo, vacío: los viajes salieron por despacho manual del TMS y no por el almacén.

CLAVE Desde acá el transportista reporta cada documento con foto, aun sin señal.




Mis facturas

Portal › Mis facturas

Las facturas del transportista con su estado, total, pagado, saldo y vencimiento.

- 001-001-000000789 «Aprobada»: total 68,73, pagado 0, saldo 68,04 USD.
- Vence el 19/11/2026; retenciones 0,69 USD.

CLAVE El transportista ve lo mismo que finanzas: se acaban las llamadas para preguntar por un pago.



Detalle de la factura

Portal › Mis facturas › factura

El detalle de una factura: vencimiento, total, retención, a pagar, pagos y líneas.

- Retención en la fuente (IR) 0,69 USD con su comprobante pendiente.
- A pagar 68,04 USD; todavía no hay pagos registrados.
- Línea: flete GYE-CD → Ferretería El Constructor.

CLAVE Solo lectura: el portal informa, no permite cambiar la factura.

ANEXO A

Estados y catálogos

Los estados que aparecen en las pantallas, tal como los muestra el sistema.

QUÉ	VALORES
Pedido	No listo · Listo para planificar · Planificado · En ruta · Entregado · Entregado parcialmente · Entrega fallida · Cancelado
Plan	Borrador · Confirmada · Cancelada
Viaje (envío)	Borrador · Confirmado · Listo para salir · En ruta · Completado · Cancelado
Parada	Sin iniciar · En el punto · En atención · Atendida · Omitida · No atendida
Resultado de entrega	Entregado · Entrega parcial · Rechazado · Entrega fallida · No intentada
Despacho de almacén	Manual (TMS) · Requiere confirmación del almacén · Híbrido: el primero que confirme
Factura	Recibida · Cuadrando · Cuadrada · Con diferencias · En revisión · Aprobada · Rechazada · Exportada · Programada · Pago parcial · Pagada · Retenida
Provisión	Abierta · Consumida en parte · Liquidada · Revertida
Documento logístico	Factura · Guía de remisión (SRI 06) · GRE remitente (SUNAT 09) · GRE transportista (SUNAT 31) · Nota de entrega
Cita de muelle	Solicitada · Confirmada · Reprogramada · En la puerta · Atendida · Cancelada · No se presentó
Modo de apilado	Sin apilar · Apilable · Anidable
Dimensiones de capacidad	Peso · Volumen · Pallets · Piso · Alto

ANEXO B

Glosario

Envío / viaje (VJ-…)
Un vehículo que sale de un origen con sus pedidos y sus paradas.

Ocupa
Lo que el pedido ocupa de verdad en el camión según cómo se apila, no lo declarado.

Metro lineal
Lo que el camión gasta de largo; base de cobro en la tarifa.

Despacho de almacén
El SLS que manda el eWMS cuando el camión sale de verdad.

Cuatro ojos
Quien registra una factura o un pago no puede aprobarlo.

Retención IR 310
Retención en la fuente de Ecuador sobre el flete; la configura cada empresa.

Plan (PL-…)
El tablero de un origen para un día: ahí se arman los viajes.

Re-apilado
El sistema baja las pilas para que entren en el alto útil de cada caja.

POD
Prueba de entrega: resultado, receptor, cantidades, firma o foto.

Provisión
Lo que se le debe al transportista por un viaje hecho y todavía no facturado.

Costo para servir
El costo de cada viaje repartido entre sus pedidos.

Portal
La app del transportista para reportar documentos y ver sus facturas.

eTMS · by EBIM

Parte de la suite EBIM junto a eWMS, GMAO, eExpense, eSupplier y eChange. Las pantallas y los textos de esta guía corresponden a la versión indicada en la portada; algunas funciones dependen de la configuración y de los permisos de cada empresa.