eWMS ⇄ eTMS
BY EBIM

FLUJO INTEGRADO · PLAPASA

Del pedido al pago, entre almacén y transporte

Un día real de la demo: dos pedidos que salen en un mismo camión y un tercero que se anula, recorridos pantalla por pantalla en los dos sistemas.

El transporte decide qué camión hace falta; el almacén decide qué se carga. Cada uno con su dato, y los dos con el mismo pedido.

FECHA DEL FLUJO
22 de octubre de 2026

AMBIENTES
eWMS dev · eTMS QAS

EMPRESA
PLAPASA (demo) · CD Guayaquil

EL FLUJO EN UNA PÁGINA

Doce pasos, dos sistemas

El ERP manda tres pedidos. El TMS arma un viaje con dos de ellos; el almacén lo recibe como carga planificada, prepara y despacha; el camión sale solo en el TMS, entrega y el flete se audita y se paga. El tercer pedido se anula en el transporte y llega al almacén como alerta.

01 ERP
Pedido
SO-2026-10090/91/92 entran a los dos sistemas con la misma clave

02 eTMS
Plan
PL-00000006: un furgón, dos paradas, capacidad 5-D

03 eTMS → eWMS
Plan confirmado
aviso firmado; el eWMS lee el viaje VJ-00000015

04 eWMS
Carga planificada
CRG-000005 nace del plan, con transportista, placa y paradas

05 eWMS
Preparación
reserva, ola, picking (321) y packing (322)

06 eWMS → eTMS
Hitos y despacho
carga iniciada, lista y SLS-000004 (601)

07 eTMS
En ruta
el viaje sale solo con la hora real del almacén

08 eTMS
Entrega
completa en el supermercado, parcial en la ferretería

09 eTMS → eWMS
Prueba de entrega
el despacho muestra la entrega y ofrece la devolución

10 eTMS → eWMS
Anulación
SO-2026-10092 llega como alerta, no como orden

11 eTMS
Flete
costo 74,02, factura 75,02 conciliada, aprobada y exportada

12 eTMS
Pago y análisis
a pagar 74,27, costo para servir, KPIs

Colores: verde oscuro = eTMS, verde = eWMS, ámbar = un mensaje que cruza entre los dos. Los números de documento son los reales de la corrida del 22/10/2026 y aparecen igual en las capturas.

QUÉ VIAJA ENTRE LOS SISTEMAS

Siete conversaciones, ninguna tabla compartida

eWMS y eTMS no comparten base de datos: se hablan por API y avisos firmados. Cada mensaje tiene dueño, dirección e idempotencia, y ninguno escribe un saldo de inventario.

QUÉ	DIRECCIÓN	CÓMO	CUÁNDO
Perfil físico del material	eWMS → eTMS	TMS_MATP (API)	Al guardar el material o con «Reenviar perfiles»
Plan confirmado / cambiado / anulado	eTMS → eWMS	Aviso firmado + lectura del viaje	Al confirmar o cambiar el plan
Hitos de carga	eWMS → eTMS	TMS_MILE (API)	Carga iniciada, carga lista, carga anulada
Confirmación de despacho	eWMS → eTMS	TMS_DISP (API)	Con el 601; el TMS lo concilia contra el plan
Resultado de entrega (POD)	eTMS → eWMS	Aviso firmado + lectura del viaje	Al registrar la entrega
Pedido anulado	eTMS → eWMS	Aviso firmado + lectura del pedido	Al anular el transporte de un pedido
Pedido anulado o cerrado con saldo	eWMS → eTMS	TMS_ORDCX (API)	Sólo pedidos con clave del ERP

Cómo se armó esta demo. Datos de prueba de PLAPASA (demo) en el eWMS del ambiente de desarrollo y en el eTMS de QAS, con autorización para esos dos tenants. Las capturas se tomaron después, en solo lectura (cero escrituras registradas). TMS QAS todavía no tiene su clave de firma de webhooks: los tres avisos del TMS al almacén los firmó un script con el secreto del conector, en el formato del TMS, y el eWMS leyó el viaje y el pedido reales del TMS. Todo lo demás —hitos, despacho, entrega, factura— fue el producto funcionando.

CONTENIDO

Índice

01 El pedido llega a los dos sistemas

Los pedidos en el almacén · Los mismos pedidos en el transporte · El perfil físico lo declara el almacén · …y llega al transporte

02 El transporte planifica el camión

Los planes del origen · El tablero del plan · El envío VJ-00000015

03 El plan llega al almacén

Avisos recibidos del TMS · Planes aplicados · La carga que nació del plan · Planificado por TMS, al lado de lo real

04 El almacén prepara y despacha

Una ola para el viaje · Las tareas de picking · El despacho · Lo que se fue · El kardex del flujo

05 El despacho vuelve al transporte

La confirmación de despacho enviada · El viaje con el despacho del almacén · La torre de control del día · Seguimiento de lo despachado de verdad

06 La entrega y su prueba

Paradas, documentos y costo · La entrega vista desde el almacén · El portal del transportista · El viaje en el portal · Entrega de documentos

07 La anulación cruza como alerta

El pedido anulado en el TMS · La alerta en el pedido del almacén

08 El flete

La factura de TRLIT · La tolerancia de la empresa · La provisión del viaje · Cuentas por pagar · La factura en el portal · Costo para servir · Reportes y KPIs

09 Control

El inventario cuadra · El conector, sin maquillaje · Las credenciales en el TMS · El rastro de auditoría

CAPÍTULO 01


01 El pedido llega a los dos sistemas

Una sola clave para el mismo pedido

El ERP de PLAPASA manda cada pedido al almacén y al transporte con la misma clave: sistema de origen MANUAL y el número SO. Con esa clave el eWMS reconoce los pedidos del plan del TMS sin que nadie los empareje a mano.

Los pedidos en el almacén

eWMS · Salida › Pedidos



PARA QUÉ SIRVE

Los tres pedidos del 22/10 como demanda del almacén GYE-CD: lo que hay que preparar y despachar.


QUÉ SE VE

- ORR-STD-00000007 → Supermercados Costa Azul (SO-2026-10090): 720 unidades, completado.
- ORR-STD-00000008 → Ferretería El Constructor (SO-2026-10091): 90 unidades, completado.
- ORR-STD-00000009 → Distribuidora Andina del Norte (SO-2026-10092): sigue abierto, es el que el TMS anula.

CLAVE El número del ERP (SO-…) viaja al lado del número propio de cada sistema: ORR en el almacén, OT en el transporte.

Los mismos pedidos en el transporte

eTMS · Operación › Pedidos



PARA QUÉ SIRVE

Los mismos tres pedidos como demanda de transporte: a dónde, para cuándo y cuánto ocupan en el camión.


QUÉ SE VE

- OT-00000045 y OT-00000046 del 22/10, ya entregados; OT-00000047 anulado.
- Columna «Ocupa»: los 600 vasos y 120 baldes del supermercado ocupan 10 pilas y 0,37 m³ efectivos.
- La ferretería (sillas y gavetas) ocupa 9 pilas, 2,02 m² de piso y 2,35 m de alto.

> **CLAVE** El TMS no cuenta volumen declarado: cuenta lo que el producto ocupa apilado.

El perfil físico lo declara el almacén

eWMS · Maestros › Materiales › Editar



PARA QUÉ SIRVE


Cómo se apila cada producto lo mide y lo guarda el almacén. Ese dato es el que le permite al TMS calcular el camión.

QUÉ SE VE

- PLP-571 Vaso Party Grande: anidable, incremento 1,2 cm, 100 por pila.
- Medidas de una unidad: 10,5 × 10,5 × 17,5 cm.

> **CLAVE** El perfil viaja solo al TMS al guardar el material (TMS_MATP).

…y llega al transporte



PARA QUÉ SIRVE

El mismo perfil, del lado del TMS, en solo lectura: el dueño del dato es el almacén.

QUÉ SE VE

- PLP-571: 0,105 × 0,105 × 0,175 m, anidable, 100 por pila, incremento 0,012 m.
- Sistema origen EWM_EBIM, actualizado en origen y sincronizado.

> **CLAVE** Si el perfil está mal, se corrige en el almacén y llega corregido.

CAPÍTULO 02


02 El transporte planifica el camión

Un furgón, dos paradas, cinco dimensiones

Con los pedidos liberados, el planificador arma el plan del día en el TMS. El sistema comprueba peso, volumen, pallets, piso y alto, y re-apila la carga para la caja del vehículo elegido.

Los planes del origen

eTMS · Operación › Planificación



PARA QUÉ SIRVE

Un plan por origen y día. PL-00000006 es el del 22/10, confirmado.


QUÉ SE VE

- PL-00000006 · 22/10 · Confirmada · 1 viaje · 2 pedidos.
- PL-00000004 (borrador) y PL-00000005 de días anteriores de la demo.

> **CLAVE** Confirmar el plan es lo que crea el envío y le avisa al almacén.

El tablero del plan

eTMS · Operación › Planificación › Abrir



PARA QUÉ SIRVE


El viaje armado: furgón CAM-02 · GBC-5678 de Transportes del Litoral, conductor Demo Tres, dos paradas.

QUÉ SE VE

- 281,8 kg (6 % de 5 t) y 4,55 m³ (13 % de 34,56 m³).
- Piso 20 % y alto 98 %: 2,35 m de 2,40. Este camión se llena por alto, no por peso.
- Salida planificada 05:30.

CLAVE Un TMS que sólo mira kilos diría que sobra el 94 % del camión.

El envío VJ-00000015



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos de la empresa. VJ-00000015 del 22/10 salió a las 3:53 (real) y quedó completado.

QUÉ SE VE

- Placa GBC-5678, conductor Demo Tres, 2 paradas, 2 pedidos.
- Junto a él, los viajes de los días anteriores de la demo (VJ-00000012 a 14).

> **CLAVE** La salida real la puso el almacén con su despacho, no una persona en el TMS.

CAPÍTULO 03


03 El plan llega al almacén

Aviso firmado y lectura del viaje

Al confirmar el plan, el TMS manda un aviso firmado al almacén. El aviso es sólo un disparador: el eWMS vuelve a leer el viaje del TMS y con eso arma la carga planificada.

Avisos recibidos del TMS

eWMS · Integraciones › TMS › Avisos recibidos



PARA QUÉ SIRVE

Cada aviso que llegó, cuándo, de qué recurso y qué hizo el almacén con él.


QUÉ SE VE

- SHIPMENT_CONFIRMED · VJ-00000015 → LOAD_CREATED (carga planificada creada).
- ORDER_CANCELLED · OT-00000047 → ALERT_RAISED (alerta en el pedido).
- DELIVERY_RESULT_RECORDED · VJ-00000015 → DELIVERY_PROJECTED (entrega visible en el despacho).
- Los tres «Procesado» al primer intento.

> **CLAVE** Un aviso repetido se descarta por su identificador: el plan nunca se aplica dos veces.

Planes aplicados

eWMS · Integraciones › TMS › Planes



PARA QUÉ SIRVE

Los viajes del TMS que el almacén leyó y aplicó, con la versión del plan que leyó.


QUÉ SE VE

- VJ-00000015 · transportista TRLIT · placa GBC-5678 · salida planificada 05:30.
- Estado en el TMS al leerlo por última vez: COMPLETED (versión 9).

> **CLAVE** Manda el estado del viaje, no el nombre del aviso: un aviso viejo nunca pisa un plan nuevo.

La carga que nació del plan

eWMS · Salida › Cargas



PARA QUÉ SIRVE


CRG-000005 la creó el plan del TMS: transportista, destino multiparada y salida planificada vinieron del viaje.

QUÉ SE VE

- TRLIT · multiparada · 2 paradas · 2/2 bultos arriba · 810 unidades.
- Salida 22/10 05:30 (la planificada por el TMS) · despachada.

> **CLAVE** Un viaje del TMS es una sola carga viva en el almacén: no se duplica.

Planificado por TMS, al lado de lo real



PARA QUÉ SIRVE

Lo que el TMS reservó en el camión para cada pedido, junto a lo que el almacén cargó de verdad.

QUÉ SE VE

- Parada 1 ORR-STD-00000007: 82,8 kg y 0,37 m³ planificados.
- Parada 2 ORR-STD-00000008: 199 kg y 4,18 m³; ventana del cliente 08:00–12:00.
- El peso real figura «sin medir»: los materiales del almacén no tienen peso cargado.

CLAVE Informa, no valida: una diferencia no bloquea la carga.

CAPÍTULO 04


04 El almacén prepara y despacha

Del rack al camión, asiento por asiento

Con la carga planificada, el almacén trabaja como siempre: reserva y asigna por FIFO de producción, libera la ola, pica, empaca y sube los bultos. El 601 del despacho es lo único que baja el stock.

Una ola para el viaje

eWMS · Salida › Olas



PARA QUÉ SIRVE

OLA-000005 agrupa los dos pedidos del viaje: el trabajo del pasillo para ese camión.


QUÉ SE VE

- ORR-STD-00000007 y ORR-STD-00000008 · 2 tareas · 810 unidades · 2/2 · completada.

> **CLAVE** Planificar la ola y liberarla son dos pasos: el trabajo nace al liberarla.

Las tareas de picking

eWMS · Salida › Picking



PARA QUÉ SIRVE

Una tarea por pedido, con su contenedor y su avance.


QUÉ SE VE

- PIK-000005: 720/720 en TOTE-000005 (vasos del lote L2610-B4 y baldes).
- PIK-000006: 90/90 en TOTE-000006 (sillas y gavetas).

> **CLAVE** Picar no baja el stock: lo mueve del rack al tote (321).

El despacho

eWMS · Salida › Despachos



PARA QUÉ SIRVE

SLS-000004 de la carga VJ-00000015: el camión se fue, con su movimiento 601.


QUÉ SE VE

- Movimiento MOV-20261022-AB54294F · TRLIT · 2 pedidos · 2 bultos · 810 unidades.
- Salida 22/10/2026 03:53 · confirmado.

> **CLAVE** Un despacho no se anula: si la mercadería vuelve, es una devolución.

Lo que se fue

eWMS · Salida › Despachos › Lo que se fue



PARA QUÉ SIRVE


Las líneas congeladas del despacho: qué salió, de qué pedido, en qué bulto y con qué lote.

QUÉ SE VE

- OBLPN-00000004 (ferretería): 50 gavetas PLP-1601 y 40 sillas PLP-700.
- OBLPN-00000003 (supermercado): 120 baldes PLP-111 y 600 vasos PLP-571 del lote L2610-B4.
- Interfaces de salida: SLS y TMS_DISP «Enviada».

> **CLAVE** Después del 601 el inventario ya no puede contar qué se mandó: por eso el despacho lo guarda.

El kardex del flujo



PARA QUÉ SIRVE

Cada paso físico dejó su asiento, firmado por quien lo hizo.

QUÉ SE VE

- 321 (picking) de PIK-000005 y PIK-000006.
- 322 (empaque) a OBLPN-00000003 y OBLPN-00000004.
- 601 (salida) de CRG-000005: el único que baja el total.

CLAVE El inventario cuadra por construcción: no hay ningún saldo escrito a mano.

CAPÍTULO 05


05 El despacho vuelve al transporte

El camión sale solo en el TMS

El almacén le confirma al TMS cada hito de la carga y, con el 601, el despacho. El TMS lo concilia contra el plan y pone el viaje en ruta con la hora real del almacén (modo híbrido: despacha el primero que confirma).

La confirmación de despacho enviada

eWMS · Integraciones › TMS › Salidas al TMS



PARA QUÉ SIRVE

Los mensajes que el almacén mandó al TMS y lo que el TMS contestó.


QUÉ SE VE

- TMS_DISP · SLS-000004 · Enviada.
- Respuesta del TMS: HTTP 201 · outcome=APPLIED · verificationStatus=MATCHED · discrepancies=0.

CLAVE Cada mensaje lleva su clave de idempotencia: reenviarlo no despacha dos veces.

El viaje con el despacho del almacén

eTMS · Operación › Viajes › VJ-00000015



PARA QUÉ SIRVE

El espacio de trabajo del viaje: el plan, el recorrido, las paradas y el despacho que mandó el almacén.


QUÉ SE VE

- «Despacho de almacén»: salió por confirmación del almacén (WMS), SLS-000004 revisión 1, «Coincide con el plan».
- Plan contra despachado: transportista, placa GBC-5678, conductor, almacén GYE-CD y hora de salida.
- Historia: carga iniciada y lista en el almacén, salida y despacho confirmado, marcados «Integración».

CLAVE Nadie apretó «Despachar» en el TMS: el viaje salió con el 601.

La torre de control del día

eTMS · Torre de control



PARA QUÉ SIRVE


El día 22/10 en una pantalla: el envío salió a tiempo y se completó.

QUÉ SE VE

- 1 completado, 0 vencidos, 0 incidencias.
- VJ-00000015 · GBC-5678 · «A tiempo» · 2/2 paradas.

CLAVE La puntualidad se mide contra la salida planificada (05:30): salió a las 03:53.

Seguimiento de lo despachado de verdad



PARA QUÉ SIRVE

Los envíos que el almacén despachó: qué salió, cómo avanzan sus paradas y qué pasó con sus documentos.

QUÉ SE VE

- 1 despacho · completado · «Coincide con el plan».
- 2/2 paradas resueltas; 0/1 documentos reportados, 1 pendiente.

> **CLAVE** Parte del despacho real del almacén, no del plan.

CAPÍTULO 06


06 La entrega y su prueba

Lo que pasó en cada parada, visto desde los dos lados

En cada parada se registra el resultado de la entrega. El TMS lo avisa al almacén, que lo muestra en su despacho sin mover stock y ofrece abrir la devolución cuando la entrega fue parcial.

Paradas, documentos y costo

eTMS · Operación › Viajes › VJ-00000015



PARA QUÉ SIRVE


La otra mitad del viaje: el resultado de cada parada, la guía de remisión y el costo estimado con la tarifa.

QUÉ SE VE

- Parada 1 supermercado: OT-00000045 «Entregado» a Recepción Costa Azul Kennedy.
- Parada 2 ferretería: OT-00000046 «Entrega parcial» a Bodega Ferretería.
- Documentos: guía de remisión SRI 06 001-001-000000124 de los dos pedidos.
- Costo estimado 74,02 USD: base 45 + 19,33 km + 1,17 m lineales + 1 parada adicional.

> **CLAVE** La guía la emite el ERP y la autoriza el SRI: el TMS la recibe y la sigue.

La entrega vista desde el almacén



PARA QUÉ SIRVE

En el despacho del almacén, lo que el TMS registró al entregar, por pedido.


QUÉ SE VE

- SO-2026-10090 «Entregada» a Recepción Costa Azul Kennedy (demo).
- SO-2026-10091 «Parcial»: 188,6 kg entregados y 10,4 kg rechazados (4 sillas con golpes).
- «Crear devolución» abre el RMA prellenado; no lo crea solo.

CLAVE No mueve stock: el 601 ya lo bajó. Si las sillas vuelven, entran con su devolución.

Entrega de documentos

eTMS · Operación › Entrega de documentos



PARA QUÉ SIRVE

Qué pasó con cada factura y guía de los envíos despachados, y qué cargos firmados faltan por volver.

QUÉ SE VE

- 1 pendiente: la guía 001-001-000000124 de VJ-00000015 (pedidos OT-00000045 y 46).
- Por transportista: Transportes del Litoral, 1 documento pendiente.

> **CLAVE** «Confirmar cargo recibido» cierra el documento cuando vuelve firmado.

El portal del transportista

eTMS · Portal › Mis viajes



PARA QUÉ SIRVE

El transportista ve en su celular los viajes que el almacén ya le despachó.


QUÉ SE VE

- VJ-00000015 · despachado 22/10 3:53 · GBC-5678 · 2 paradas · 1 documento pendiente.

> **CLAVE** Sólo ve lo suyo y sólo lo que ya salió del almacén.

El viaje en el portal

eTMS · Portal › Mis viajes › VJ-00000015



PARA QUÉ SIRVE

Las paradas del viaje con «Cómo llegar» y la guía que tiene que volver firmada.

QUÉ SE VE

- Guía de remisión SRI 06 001-001-000000124 con su clave de acceso.
- «Siguiente pendiente» lleva al próximo documento por reportar.

> **CLAVE** El reporte del documento funciona sin señal y se sincroniza después.

CAPÍTULO 07


07 La anulación cruza como alerta

Ningún sistema anula solo un pedido del otro

El TMS anuló el transporte de SO-2026-10092 porque el cliente pospuso la compra. Al almacén le llega como alerta en el pedido: un supervisor decide si lo anula.

El pedido anulado en el TMS

eTMS · Operación › Pedidos › OT-00000047



PARA QUÉ SIRVE

El pedido de la distribuidora de Quito, anulado en el transporte con su motivo.


QUÉ SE VE

- OT-00000047 «Cancelado», en solo lectura.
- Referencia externa SO-2026-10092: 24 sillas Bambini, 26,4 kg, 1,49 m³.

> **CLAVE** El motivo viaja con el aviso al almacén.

La alerta en el pedido del almacén

eWMS · Salida › Pedidos › ORR-STD-00000009



PARA QUÉ SIRVE

En el almacén el pedido sigue abierto, con la alerta del TMS arriba y el botón para anularlo.

QUÉ SE VE

- «El TMS anuló el transporte de este pedido (pedido TMS OT-00000047). Motivo del TMS: El cliente pospuso la compra (demo).»
- «EWM no anuló nada: si el pedido ya no sale, lo anula un supervisor.»
- «Anular» con el motivo prellenado; en la demo, el supervisor lo anuló después de esta captura.

> **CLAVE** La anulación es una decisión de una persona, nunca un efecto colateral de una integración.

CAPÍTULO 08


08 El flete

Del costo estimado al pago, con cuatro ojos

Con el viaje hecho, el TMS ya sabía cuánto debía costar. La factura del transportista se compara contra ese esperado con la tolerancia de la empresa, la aprueba otra persona y se exporta a contabilidad. El TMS no mueve dinero.

La factura de TRLIT

eTMS · Operación › Auditoría de flete › 001-001-000000790



PARA QUÉ SIRVE

La factura del transportista por el viaje, conciliada, aprobada y exportada.


QUÉ SE VE

- Factura (01) régimen EC, emisor 0990000034001, subtotal 75,02 USD, IVA 0 % (flete).
- Retención en la fuente (IR) 0,75 USD, código 310 al 1 %.
- Esperado 74,02 contra facturado 75,02: diferencia +1, dentro de la tolerancia de 2 USD o 2 %.
- Exportada a contabilidad con su referencia; vence el 21/11/2026.

CLAVE Quien registró la factura no pudo aprobarla: la aprobó finanzas.

La tolerancia de la empresa

eTMS · Operación › Tolerancias



PARA QUÉ SIRVE

Cuánta diferencia se acepta sin abrir una discrepancia.


QUÉ SE VE

- Toda la empresa: 2 USD o 2 %, activa desde el 22/10.

> **CLAVE** La tolerancia se congela en la factura al conciliarla.

La provisión del viaje

eTMS · Operación › Provisiones



PARA QUÉ SIRVE

Lo que se le debía al transportista antes de la factura, y cómo la factura lo consumió.


QUÉ SE VE

- VJ-00000015: provisionado 74,02, consumido 75,02 por la factura, «Liquidada» (saldo -1,00).
- VJ-00000014 de la demo anterior, abierta por 147,44.

> **CLAVE** TMS provisiona y exporta; el ERP contabiliza.

Cuentas por pagar

eTMS · Operación › Cuentas por pagar



PARA QUÉ SIRVE

Lo que hay que pagarle al transportista y cuándo.


QUÉ SE VE

- 001-001-000000790: a pagar 74,27 USD (75,02 menos la retención de 0,75), vence en 30 días.
- 001-001-000000789 de la demo anterior: 68,04 USD.

> **CLAVE** TMS registra lo que el ERP pagó; no mueve dinero.

Costo para servir

eTMS · Operación › Costo para servir



PARA QUÉ SIRVE

El costo de cada viaje repartido entre sus pedidos, por cliente, por volumen efectivo.


QUÉ SE VE

- CLI-FER-01: 2 viajes, 137,60 USD, 484,8 kg, 15,71 USD/m³.
- CLI-SUP-01: 1 viaje, 6,15 USD por 82,8 kg: los vasos anidados ocupan poco.

> **CLAVE** Repartir por volumen efectivo hace visible lo que cuesta de verdad cada cliente.

Reportes y KPIs

eTMS · Reportes y KPIs



PARA QUÉ SIRVE

Los indicadores de los últimos 30 días con los viajes de la demo.


QUÉ SE VE

- 4 envíos planificados, 2 completados, 2 salieron tarde (los de la demo anterior).
- Entregas exitosas 66,7 %: una entrega parcial entre tres registradas.

> **CLAVE** Lo que no se puede medir sale «—», nunca 0 %.

La factura en el portal

eTMS · Portal › Mis facturas



PARA QUÉ SIRVE

El transportista ve sus facturas, su estado y su saldo sin llamar a nadie.

QUÉ SE VE

- 001-001-000000790 «Aprobada»: total 75,02, saldo 74,27 USD, vence el 21/11/2026, retenciones 0,75.

> **CLAVE** Lo mismo que ve finanzas, del lado del transportista.

CAPÍTULO 09


09 Control

Qué dice cada sistema al final del día

El almacén comprueba que su inventario cuadra después de todo el circuito y el TMS deja el rastro de cada decisión. El conector muestra qué está configurado y qué contestó el otro sistema.

El inventario cuadra

eWMS · Inicio › Dashboard



PARA QUÉ SIRVE

Después del flujo, el tablero del almacén sigue en verde.


QUÉ SE VE

- «El inventario cuadra: las 18 comprobaciones de integridad dan cero diferencias.»
- Fill rate de 7 días 100 % (4 de 4 líneas enteras).

> **CLAVE** Ningún mensaje de integración escribió un saldo: todo entró y salió por documentos.

El conector, sin maquillaje

eWMS · Integraciones › TMS › Conector



PARA QUÉ SIRVE

La configuración del vínculo y la última reconciliación, con lo que contestó el TMS.


QUÉ SE VE

- URL del TMS, credencial y secreto de firma configurados; 4 de 4 destinos de salida.
- Última reconciliación «CORTADA: el TMS respondió 500»: es el defecto del listado de viajes de TMS QAS, ya corregido en el código (ver Anexo).

> **CLAVE** La pantalla nunca dice «conectado»: dice qué contestó el otro sistema y a qué hora.

Las credenciales en el TMS

eTMS · Administración › Integraciones



PARA QUÉ SIRVE

Quién le escribe al TMS: la credencial del eWMS con sus seis alcances y las del ERP de la demo.


QUÉ SE VE

- EWM PLAPASA (GYE-CD): shipment:read, dispatch:write, warehouse-milestone:write, material:write, order:read, warehouse-order-event:write · usada a las 3:54.
- La credencial temporal del ERP para las guías, ya revocada.

> **CLAVE** Cada sistema entra con su credencial y sólo con los alcances que necesita.

El rastro de auditoría

eTMS · Administración › Auditoría



PARA QUÉ SIRVE

Quién hizo qué y a qué, en orden: el registro de la factura, la provisión consumida, la aprobación de finanzas, el reparto de costos.

QUÉ SE VE

- Credencial emitida y revocada, provisión creada y consumida, factura recibida, conciliada, aprobada y exportada.

> **CLAVE** El rastro no se corrige: se consulta.

ANEXO A

Lo que falta para producción

Lo que esta corrida encontró y lo que queda por hacer para que el flujo corra solo, sin scripts.

TEMA	QUÉ FALTA
Clave de firma de webhooks en TMS QAS	Cargar TMS_WEBHOOK_SECRET_KEY en Render (tms-api) y volver a correr el enlace: el TMS crea la suscripción y le pasa su secreto al eWMS. En esta demo los tres avisos los firmó un script con el secreto del conector, en el mismo formato que usa el TMS; el eWMS sí leyó el viaje y el pedido reales del TMS.
Listado de viajes del TMS (500)	GET /integration/v1/shipments responde 500 por un filtro opcional que PostgreSQL no sabe tipar. Rompe la reconciliación del eWMS. Corregido con su prueba en la rama de mejoras del TMS; hay que desplegarlo en QAS.
Anulación desde el almacén	El eWMS sólo le avisa al TMS los pedidos con clave del ERP; los de la demo son MANUAL, así que la anulación del supervisor no cruzó (en el TMS el pedido ya estaba anulado).
Peso en el almacén	Los materiales del eWMS no tienen peso cargado: el plan del TMS trae kg y el almacén los muestra «sin medir». Cargar el peso unitario cierra la comparación.
Guía con dos destinatarios	La guía 001-001-000000124 tiene dos destinatarios y el TMS la muestra con uno solo en Entrega de documentos y en el portal. Hallazgo del TMS para corregir.
ERP real	Los pedidos, la guía y la factura los cargó un script con el formato del ERP. En producción llegan por la API de cada sistema.

ANEXO B

Glosario

SO-…
Número del pedido en el ERP; es la clave común entre los dos sistemas.

ORR / OT
Número propio del pedido en el eWMS (ORR) y en el eTMS (OT).

VJ-… / PL-…
Envío (viaje) y plan del TMS.

CRG-… / SLS-…
Carga y despacho del almacén.

TMS_DISP / TMS_MILE
Confirmación de despacho e hitos de carga del almacén hacia el TMS.

Aviso firmado
Mensaje del TMS con firma HMAC; el almacén lo usa como disparador y lee el recurso real.

Modo híbrido
Despacha el primero que confirma: el almacén con su 601 o una persona en el TMS.

POD
Prueba de entrega: resultado, receptor y cantidades por pedido.

601
Salida de mercadería: el único movimiento del circuito que baja el stock.

Cuatro ojos
Quien registra una factura no puede aprobarla.

Suite EBIM

eWMS y eTMS se integran por API, con avisos firmados e idempotencia en cada mensaje. Esta guía complementa la «Guía del sistema eWMS» y la «Guía del sistema eTMS».