# Programación COBOL **BATCH - Parte 4**





# ... PROCEDURE DIVISION - OPERADORES

Carácter	Significado	Ejemplo
+ 1	Suma	A+B
	Resta	A-B
*	Multiplicación	A*B
	División	A/B
**	Potenciación	A**B
=	Asignación	C=A+B
0	Dar Prioridad	D=(A+B)*C



# ... PROCEDURE DIVISION – OPERADORES DE RELACIÓN

Carácter	Significado	Ejemplo
	Igual que	A=B
<	Menor que	A <b< th=""></b<>
	Mayor que	A>B
<=	Menor igual	A<=B
>=	Mayor igual	A>=B



# ... PROCEDURE DIVISION - COMPUTE

**COMPUTE** identifier-1 ROUNDED = expresión-aritmética ON SIZE ERROR sentencia-1 EQUAL

Opcional

NOT ON SIZE ERROR sentencia-2

**END-COMPUTE.** 





**COMPUTE** AUMENTO-SALARIAL ROUNDED = SALARIO \* 1.5

**COMPUTE** ÁREA = ALTURA \* LONGITUD.

**COMPUTE** PROMEDIO = (ITEM-1 + ITEM-2 + ITEM-3)/3

**COMPUTE** PROBLEMA = ITEM-1 - ITEM-2 \* ITEM-3





# PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL-



## ... PROCEDURE DIVISION - IF

### EJECUCIÓN CONDICIONAL. SENTENCIA IF.

La sentencia IF toma una decisión referente a la acción a ejecutar en un programa, basándose en el resultado, verdadero o falso, de una condición. Su formato es:

La condición viene dada por una expresión de BOOLE. Si en la condición intervienen operadores de diferentes tipos, los operadores aritméticos tienen mayor prioridad, después se ejecutan los operadores de relación y por último los operadores lógicos.



## **™ PROCEDURE DIVISION** − IF

### EJECUCIÓN CONDICIONAL. SENTENCIA IF.

IF A = B ACCIÓN 1 ELSE ACCIÓN 2 END-IF.

La forma en que se ejecuta la sentencia IF es la siguiente:

- 1. Si el resultado de la condición es verdadero, se ejecutará lo indicado por la acción-1.
- 2. Si el resultado de la condición es falso, se ejecutará lo indicado por la acción-2.
- 3. Si el resultado de la condición es falso, y la cláusula ELSE se ha omitido, no se ejecutará lo indicado acción-1 y el programa continuará con la siguiente instrucción.

# --- PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

En cualquier caso de los anteriormente expuestos, la ejecución continúa con la siguiente sentencia ejecutable. El ámbito de la sentencia IF finaliza de cualquiera de las formas siguientes:

- 1- Por un punto.
- 2- Por la cláusula END-IF.

Cuando la acción-1 o la acción-2 están formadas por varias sentencias, solamente la última finaliza con un punto, ya que este indica el final de una sentencia IF. Si se especifica la frase END-IF no se puede utilizar la frase NEXT SENTENCE.

También, hay que tener presente que el operador NOT puede preceder a una condición simple o una condición combinada.





# " PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

### PRUEBAS DE RELACIÓN:

El formato general para formar un condición de relación es:

### Condiciones combinadas.

Una condición combinada está formada por un conjunto de condiciones simples unidas por los operadores OR y AND. El formato es el siguiente:

IF A = (1 OR 5 OR 7) AND B = 4

También, hay que tener presente que el operador NOT puede preceder a una condición simple o a una condición combinada.

## " PROCEDURE DIVISION – SENTENCIAS DE CONTROL

### ANIDAMIENTO DE SENTENCIAS IF.

acuerdo con el formato, puede escribirse otra sentencia IF.

La estructura presentada a continuación, aparece con bastante frecuencia y es por lo que la damos un tratamiento por separado. Esta estructura es consecuencia del anidamiento de sentencias IF. Las sentencias IF...THEN pueden estar anidadas. Esto quiere decir que como acción-1 o acción-2, de

IF ...... ACCIÓN-1 IF .... ACCIÓN-2 ELSE ACCIÓN-3 END-IF END-IF.





# " PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

### ESTRUCTURA IF.

Si se cumple la condición-1, se ejecutan las sentencias-1 y si no se cumplen se examinan secuencialmente las condiciones siguientes hasta ELSE, ejecutándose las sentencias correspondientes al primer ELSE IF, cuya expresión sea cierta. Si todas las expresiones son falsas, se ejecutan las sentencias-n correspondientes al último ELSE. En cualquier caso, se continúa con la siguiente sentencia en la estructura.

# PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

### **ESTRUCTURA IF.**

IF condición-1 THEN sentencia-1 ELSE sentencia-2

NEXT SENTENCE NEXT SENTENCE

END-IF.

IF NUMERO-CLIENTE IS LESS THAN PREV-NUMERO-CLIENTE MOVE 'CLIENTE FUERA DE SECUENCIA' TO MESSAGE-TEXTO PERFORM WRITE-MESSAGE END-IF.



# ... PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

### **ESTRUCTURA IF.**

01 DEDIC-EMPLEADO PIC X.

88 PARTTIME VALUE 'P'.

88 FULL-TIME VALUE 'F'.

IF PARTTIME PERFORM CALCULO-SALARIO-PARTTIME.

IF DEDIC-EMPLEADO = 'F'
PERFORM CALCULO-SALARIO.



## ... PROCEDURE DIVISION – SENTENCIAS DE CONTROL

### Estructura IF. CON OPERADORES LÓGICOS

```
IF FECHA-AA = 2020 AND FECHA-MM = 02 AND FECHA-DD = 29
```

PERFORM CALCULO-CIERRE-BISIESTO

**ELSE** 

PERFORM CALCULO-CIERRE-NORMAL

END-IF.

IF PARM-MM = 01

OR PARM-MM = 03

OR PARM-MM = 05

OR PARM-MM = 07

OR PARM-MM = 08

OR PARM-MM = 10

OR PARM-MM = 12 AND PARM-DD = 31 PERFORM CALCULO-FIN-MES

**ELSE** 

PERFORM ANALISIS-MES.



# "PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

```
Estructura IF. ANIDADOS
EVITAR SU USO.
     ESTADO-EMPLEADO = 'EXEMPL'
     PERFORM CALCULO-SALARIO-EXEMPL
ELSE
     IF ESTADO-EMPLEADO = 'DPEMPL'
          PERFORM CALCULO-SALARIO DPEMPL
     ELSE
          PERFORM CALCULO-SALARIO-COMUN
     FND-IF
END-IF.
```



# "PROCEDURE DIVISION - SENTENCIAS DE CONTROL

### **Estructura IF. ANIDADOS**

```
MOVE 'abcdefgh' TO DISPLAY-AREA.
```

```
IF DISPLAY-AREA IS ALPHABETIC-UPPER
THEN MOVE 'MAYUSCULA' TO MESSAGE-TEXT
ELSE
```

IF DISPLAY-AREA IS **ALPHABETIC-LOWER**THEN MOVE 'MINUSCULA' TO MESSAGE-TEXT
END-IF

END-IF.







Llamada a procedimientos. Sentencia PERFORM.

La sentencia PERFORM es utilizada para transferir explícitamente el control a uno o más procedimientos y devolver el control implícitamente, cuando la ejecución del procedimiento especificado, finalice.

La sentencia PERFORM se puede utilizar para controlar la ejecución de una o más sentencias, las cuales están dentro del ámbito de la sentencia PERFORM.



### Formato 1:

PERFORM procedimiento-1 [THRU procedimiento-2]

Si no se especifica la sentencia THRU, la sentencia PERFORM ejecuta una vez, el conjunto de sentencias que forman el procedimiento-1. Si la opción THRU se especifica, entonces se ejecutan, una vez todos los procedimientos existentes en el programa entre procedimiento-1 y procedimiento-2, ambos inclusive.

### Formato 2:

PERFORM procedimiento-1 [THRU procedimiento-2] UNTIL ......

Si no se especifica la opción THRU, la sentencia PERFORM ejecuta el número de veces especificado por entero o por un nombre de datos, el conjunto de sentencias que forman procedimiento-1. Si la opción THRU se especifica, entonces se ejecutan el número de veces especificado, todos los procedimientos existentes en el programa entre procedimiento-1 y procedimiento-2, ambos inclusive.



### Formato 3:

PERFORM UNTIL .....

END-PERFORM.

Cuando se emplea este formato, la sentencia PERFORM ejecuta el número de veces especificado por entero o por nombre de datos, el conjunto de sentencias que hay entre PERFORM y END-PERFORM. Un punto, como final de alguna de las sentencias de esta estructura, daría lugar a un error, ya que se entendería como final de la sentencia PERFORM.

### Formato 4:

PERFORM THRU...... VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL ..........

Cuando se emplea este formato, la sentencia PERFORM se ejecuta el número de veces indicado en la condición de VARING



### ANIDAMIENTO DE SENTENCIAS PERFORM.

Dentro del ámbito de una sentencia PERFORM, puede especificarse otra sentencia PERFORM, aunque hay que tener presentes las siguientes reglas:

- El procedimiento PERFORM ejecutado desde el ámbito de otro PERFORM debe ser totalmente exterior o totalmente interior a este.
- Los ámbitos de dos PERFORM se pueden solapar cuando las sentencias de llamada para su ejecución están fuera de estos ámbitos.
- 3. Las sentencias PERFORM pueden ser anidadas libremente.
- 4. Un procedimiento PERFORM puede llamarse a sí mismo, esto es, la recursividad está permitida.



### **PERFORM**

PERFORM procedure-name-1 THRU procedure-name-2.

PERFORM a THRU m

a

h

**PERFORM** f THRU j

m

f



### **PERFORM In-line**

 Este tipo de PERFORM se realiza sin invocar ningún párrafo, se realiza todo dentro de la sentencia PERFORM hasta el END-PERFORM

### PERFORM invocando párrafo

PERFORM MOVEIT

VARYING X FROM 1 BY 1 UNTIL X = 5.

MOVEIT.

MOVE DATA-FLD (X) TO PRINT(X).

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

### **PERFORM in-line**

PERFORM VARYING X FROM 1 BY 1 UNTIL X= 5
MOVE DATA-FLD (X) TO PRINT (X)
END-PERFORM.



### **PERFORM EJEMPLOS**

77 X PIC 9(3) BINARY VALUE 1.

PERFORM PARA1 UNTIL 100 TIMES

Se ejecuta 100 veces

**END-PERFORM.** 

PERFORM UNTIL X GREATER THAN 100

Se ejecuta 100 veces

ADD A(X) TO TOTAL

ADD 1 TO X

**END-PERFORM.** 

PERFORM VARYING X FROM 1 BY 1 UNTIL X GREATER THAN 100 (Se ejecuta 100 veces)

ADD A(X) TO TOTAL

END-PERFORM.



### Sentencia EXIT.

Esta sentencia se utiliza como complemento de la sentencia PERFORM, para proporcionar un punto final para uno o más procedimientos, a fin de permitir la salida desde cualquier punto.

Formato: EXIT

La sentencia EXIT forma por sí sola un párrafo identificado por un nombre.



\* PERFORM...IN-LINE

IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. HELLO.

\*

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM

DISPLAY 'HOLA COBOL'
END-PERFORM.

GOBACK.







```
*PERFORM...THRU.
```

IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. HELLO.

\*

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM PARRAFO-1 PERFORM PARRAFO-1 THRU PARRAFO-2 STOP RUN.

PARRAFO-1.

**DISPLAY 'HOLA ALUMNOS'** 

PARRAFO-2.

DISPLAY 'HOLA PROFESORES'



```
*PERFORM...TIMES.
```

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. HELLO.

\*

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM PARRAFO-1 2 TIMES
PERFORM PARRAFO-1 THRU PARRAFO-2 3 TIMES
STOP RUN.

PARRAFO-1.

**DISPLAY 'HOLA ALUMNOS'** 

PARRAFO-2.

**DISPLAY 'HOLA" PROFESORES'** 

# ... PROCEDURE DIVISION – PERFORM



### \*PERFORM...UNTIL.

IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. HELLO.

\*

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 LIMITE PIC 99 VALUE 0.

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM PARRAFO-1 UNTIL LIMITE = 5

STOP RUN.

PARRAFO-1.

DISPLAY 'HOLA ALUMNOS ' LIMITE ADD 1 TO LIMITE





### \*PERFORM...VARYING.

**IDENTIFICATION DIVISION.** PROGRAM-ID. HELLO.

DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 LIMITE PIC 99 VALUE 0.

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM VARYING LIMITE FROM 1 BY 1 UNTIL LIMITE >5 DISPLAY "Saludo Nro: ", LIMITE **END-PERFORM.** GOBACK.



# PROCEDURE DIVISION - GO TO -



# ... PROCEDURE DIVISION - GO TO

### Sentencia de bifurcación GO.

Esta sentencia permite transferir el control desde un punto de la división PROCEDURE a otro.

- Formato 1: GO TO [nombre procedimiento]
- Formato 2:

GO TO nombre procedimiento-1 [nombre procedimiento-2]... DEPENDING ON nombre datos



# PROCEDURE DIVISION - CONDICIÓN EVALUATE-

# **PROCEDURE DIVISION - EVALUATE**

### **EVALUATE**

Se usa en reemplazo del IF condicional para una programación estructurada. Se recomienda el uso del EVALUATE en vez del IF.

**EVALUATE DATA-NAME1** 

WHEN VALUE1

sentencia-1

WHEN VALUE2 THRU VALUES sentencia-2

WHEN NOT VALUE9

sentencia-3

•••••

WHEN OTHER

sentencia-n

END-EVALUATE.





#### **EVALUATE**

**EVALUATE TRANS-ID** 

WHEN 'A001'

WHEN 'D001'

WHEN 'U001" WHEN 'C001'

WHEN OTHER

END-EVALUATE.

PERFORM ALTA

PERFORM BAJA

PERFORM MODIFICA

PERFORM CONSULTA

PERFORM TRANS-ID-INVALIDA





**EVALUATE** 

**EVALUATE identificador-1 ALSO ANY** 

literal-1

literal-2

expresión-1

expresión-2

TRUE

TRUE

**FALSE** 

FALSE

WHEN ANY

ALSO VALUE-2

.....

sentencia-1

WHEN OTHER .....

END-EVALUATE.



## **PROCEDURE DIVISION - EVALUATE**

```
EVALUATE EJEMPLOS TRUE / FALSE
EVALUATE
          TRUE
          WHEN HORARIO IS LESS THAN 8 COMPUTE
                                                      HORARIO
                                                               = HORARIO
     PERFORM MENSA1
          WHEN HORARIO IS GREATER THAN 8 COMPUTE HORARIO = HORARIO * 1.25 PERFORM
     MENSA2
       WHFN
               OTHER PERFORM MENSA3
END-EVALUATE.
EVALUATE A IS LESS THAN B AND C IS GREATER THAN D
          WHEN TRUE PERFORM SEDIO
          WHEN FALSE PERFORM NO-SEDIO
          WHEN OTHER PERFORM ERROR END-EVALUATE.
```



## PROCEDURE DIVISION - EVALUATE

#### **EVALUATE EJEMPLOS ALSO / ANY**

EVALUATE TRUE ALSO TIPO-EMPLEADO

WHEN HORAS IS GREATER THAN 40 ALSO "E" MOVE "NORMAL" TO MENSAJE

WHEN HORAS IS LESS THAN 40 ALSO ANY MOVE "PARTTIME" TO MENSAJE

WHEN HORAS IS GREATER THAN 40 ALSO ANY MOVE "EXTRAS" TO MENSAJE

WHEN HORAS IS LESS THAN 40 ALSO "E" MOVE SPACES TO MENSAJE

WHEN OTHER ..... SENTENCIA-3

END-EVALUATE





# PROCEDURE DIVISION - ACCEPT / DISPLAY -



## PROCEDURE DIVISION – ACCEPT

#### **ACCEPT**

- Permite el ingreso de datos desde SYSIN, el dato deberá estar definido en WORKING-STORAGE
- Permite obtener fecha y hora del sistema operativo.

ACCEPT identificador-1 FROM SYSIN.

## PROCEDURE DIVISION – ACCEPT



```
ACCEPT
```

ACCEPT identificador1 FROM DATE YYYYMMDD

DAY YYYYDD

DAY-OF-WEEK

TIME

01 HOY.

02 HOY-AA PIC 9(4).

02 HOY-MM PIC 99.

02 HOY-DD PIC 99.

.....

ACCEPT HOY FROM DATE YYYYMMDD.

## **PROCEDURE DIVISION - ACCEPT**



#### **ACCEPT DATE / TIME / DAY-OF-WEEK**

IDENTIFICADOR-2	PICTURE	FORMATO
DATE	9(6)	YYMMDD
	9(8)	YYYYMMDD
DAY	9(5)	YYDDD
	9(7)	YYYYDDD
DAY-OF-WEEK	9	

Número del día de la semana: 1 lunes; 2 martes; 3 miércoles; 4 jueves; 5 viernes; 6 sábado 7 domingo

TIME 9(8) HHMMSS99 Décimas de segundo

## **PROCEDURE DIVISION - DISPLAY**



#### **DISPLAY**

 Esta sentencia transfiere el contenido de cada DATA-ITEM a una salida SYSOUT / CEEMSG

• DISPLAY identificador-1 UPON CONSOLE

literal-1 identificador-2

77 CANT-EMPL PIC99 VALUE ZERO.

.....

ADD 1 TO CANT-EMPL.

DISPLAY "CANTIDAD DE EMPLEADOS = " CANT-EMPL.

DISPLAY "CANCELA TAREA JOBCTRACT — PARAMETRO EJECUCION

INVALIDA"

**UPON CONSOLE.** 



# PROCEDURE DIVISION - CALL -





#### CALL

- La sentencia CALL transfiere el control, desde un programa objeto a otro, en una unidad de ejecución.
- El programa llamador es llamado programa MAIN, y el programa invocado es normalmente llamado subprograma o rutina.
- Ahora un subprograma o rutina no puede realizar CALL, si no tiene atributo de RECURSIVE.
- El CALL al llamar a un programa, lo detecta con el ENTRY POINT y este se encuentra en la dirección de memoria donde fue cargado el PROCEDURE DIVISION del programa llamado.
- El compilador COBOL, lleva la opción DYNAM / NODYNAM. Por defecto los compiladores tienen NODYNAM.
- Si el compilador llevará DYNAM, la rutina sea invocada con literal o con data-name siempre va a ser dinámica.





#### **CALL**

- EL subprograma o rutina la PROCEDURE DIVISION debe usarse USING, por donde ingresarán la información pasado por el programa llamador o MAIN.
- Se puede manejar RETURN-CODE del subprograma usando RETURNING, donde el subprograma debe dejar el código de retorno. Y en el programa MAIN en WORKING-STORAGE, debe estar definido el campo de RETURN-CODE para que allí se impacte la información dada por RETURNING el subprograma.
- El programa MAIN puede realizar CALL con RETURNING al subprograma, entonces el subprograma debe especificar el RETURNING en la PROCEDURE DIVISION.
- Las rutinas o subprogramas pueden ser invocados en forma dinámica o estática.



## PROCEDURE DIVISION - CALL

### CALL ESTÁTICO

- CALL ESTÁTICO, lleva literales, para que en la LINKEDICIÓN del programa, previamente debe existir el objeto del CALL y debe estar en una biblioteca a nivel de SYSLIB del LINKED del programa.
- Las rutinas estáticas se cargan en memoria del programa MAIN. Por lo tanto ante el CALL de la rutina no hay LOAD de la misma, y esto es eficiente.
- Las rutinas elegidas para ser estáticas son aquellas QUE NO SUFREN MODIFICACIONES. Por ejemplo, rutinas de manejo de errores, de fecha.
- Si una rutina estática, sufre modificación se deben realizar la recompilación de todos los programas que la invocan, y esto es grave, por la envergadura del trabajo a realizar y con la posibilidad de errores.

CALL "RUTERROR" USING ........

ON EXCEPTION SET GOOD-CALL TO TRUE NOT ON EXCEPCION SET BAD-CALL TO TRUE

END-CALL.





### **CALL DINÁMICO**

- CALL DINÁMICO, se invoca desde un DATA-NAME, definido en WORKING-STORAGE.
- En tiempo de ejecución cuando el programa MAIN ejecute un CALL a una rutina dinámica, la misma produce un LOAD en memoria, llevando el tiempo de LOAD en RESPTIME y CPUTIME.
- Las rutinas elegidas para ser dinámicas puede ser cualquiera, ya que puede sufrir o no modificaciones que siempre se va a tomar la última versión en un CALL. Es el tipo de rutina conveniente en una instalación.

77 RUT-PGM PICX(8) VALUE "RUTERROR".

CALL RUT-PGM USING .....

ON EXCEPTION SET GOOD-CALL TO TRUE NOT ON EXCEPCION SET BAD-CALL TO TRUE

END-CALL.



## **PROCEDURE DIVISION - CALL**

#### **CALL Y LINKAGE SECTION**

- La LINKAGE SECTION se define en la DATA DIVISION, y describe los datos a ser pasados por un programa MAIN.
- Esta memoria no está reservada por el programa MAIN como la WORKING-STORAGE.
- Los DATA-ITEM no pueden llevar la cláusula VALUE, salvo que el NIVEL sea 88.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

.....

LINKAGE SECTION.

01 INFO-REGISTRO.

02 INFO 1 .....

02 INFO 2.....



## PROCEDURE DIVISION - CALLY LINKAGE

DATA DIVISION. — **Programa TOTOPGM WORKING-STORAGE SECTION**.

01 DATOS-ERROR.

02 COD-ERR PIC9(3).

02 PGM-MAIN-ERROR PIC X(8).

02 HORA-ERROR PIC X(8).

02 PROC-NAME-ERROR PICX(40).

Rutina RUTERROR

LINKAGE SECTION.

01 DATOS-ERROR.

02 COD-ERROR PIC9(3).

#### PROCEDURE DIVISION.

MOVE...... TO DATOS-ERROR

MOVE "RUTERROR" TO RUT-ERROR.

**CALL RUT-ERROR** USING **DATOS-ERROR**.

02 PGM-MAIN-ERROR PIC X(8).

02 HORA-ERROR PIC X(8).

02 PROCEDURE-NAME-ERROR PIC X(40).

PROCEDURE DIVISION USING DATOS-ERROR.

## PROCEDURE DIVISION - CALL Y LINKAGE

## LINKAGE SECTION y JCL PARAMETERS

//STEP01 EXEC PGM=TOTOPGM,PARM='PARM1,PARM2'

Programa TOTOPGM

LINKAGE SECTION.

01 PARM-LIST.

02 PARM-LENGTH PIC 99 BINARY.

02 PARM1 PICX(8).

02 PARM2 PICX(6).

PROCEDURE DIVISION USING PARM-LIST.

**EVALUATE PARM-LENGTH** 

WHEN 0 PERFORM NO-HAY PARAMETRO

WHEN 8 MOVE PARM1 TO .....

WHEN 14 MOVE PARM1 TO .......

MOVE PARM2 TO.....

WHEN OTHER PERFORM PARAMETRO-INVALIDA

END-EVALUATE.







- Son utilizadas para ciertos valores obtenidos en ejecución.
- Por ejemplo de
  - CURRENT-DATE
  - DATE-OF-INTEGER
  - LENGTH
  - LOWER-CASE



- ARGUMENTOS y VALORES
  - El número y formato del ARGUMENTO de la FUNCTION
  - o El resultado del valor es un DATA-ITEM definido en WORKING-STORAGE
  - FUNCTIONS numéricos y enteros pueden ser solamente usados en expresiones aritméticas
- MOVE FUNCTION CURRENT-DATE(1:8) TO REPORT-DATE
- FORMATOS de FECHA
  - Rango ENERO 1, 2020 TO MARZO 20, 2020
  - Gregoriana YYYYMMDD
  - Enteros DATE -1 TO 3.067.671 NUMBER OF DAYS DECEMBER 31, 1600
  - JULIAN YYYYDDD



- CURRENT-DATE retorna YYYYMMDDHHmmsshhShhmm es 21 caracteres
- Viene con fecha gregoriana (YYYYMMDD), la hora (HHmmsshh) y la diferencia desde GMT (Shhmm)

77 FECHA-HOY PIC 9(8). 77 FECHA-ENT PIC S9(9).

.....

MOVE FUNCTION CURRENT-DATE(1:8) TO FECHA-HOY.

COMPUTE FECHA-ENT = FUNCTION INTEGER-OF-DATE(FECHA-HOY).

ADD 30 TO FECHA-ENT.

COMPUTE FECHA-HOY = FUNCTION DATE-OF-INTEGER(FECHA-ENT)

Ejemplo si CURRENT-DATE=19970924, FECHA-HOY=19970924

COMPUTE FECHA-ENT = FUNCTION INTEGER-OF-DATE(19970924) FECHA-ENT = 144933

ADD 30 TO FECHA-ENT(144933) FECHA-ENT = 144963

COMPUTE FECHA-HOY = FUNCTION DATE-OF-INTEGER(144963) FECHA-HOY = 19971024



#### INTEGER-OF-DATE

- Retorna un entero cuyo INPUT es una fecha gregoriana, dando un entero desde la creación de la fecha gregoriana 31 de diciembre 1600.
- Por lo tanto si ingresamos la fecha gregoriana 19960317 entonces el cálculo de la función es 144337

02 FECHA-ENT PIC 9(7).

02 FECHA-HOY

PIC 9(8) VALUE 19970924.

.....

COMPUTE FECHA-ENT = FUNCTION INTEGER-OF-DATE(FECHA-HOY).

FECHA-ENT = 144933



#### INTEGER-OF-DATE

- Retorna un entero cuyo INPUT es una fecha gregoriana, dando un entero desde la creación de la fecha gregoriana 31 de diciembre 1600.
- Por lo tanto si ingresamos la fecha gregoriana 19960317 entonces el cálculo de la función es 144337

02 FECHA-ENT PIC 9(7).

02 FECHA-HOY PIC 9(8) VALUE 19970924.

COMPUTE FECHA-ENT = FUNCTION INTEGER-OF-DATE(FECHA-HOY).

FECHA-ENT = 144933



```
INTEGER-OF-DAY
```

02 FECHA.

O3 PICXX VALUE "19".

03 FECHA-HOY PIC X(5).

77 FECHA-ENT PIC 9(7).

•••••

ACCEPT FECHA-HOY FROM DAY. Nos trae YYDDD supongamos que nos trae 97267.

COMPUTE FECHA-ENT = FUNCTION INTEGER-OF-DAY(FECHA-HOY). FECHA-ENT = 144933

Lo mismo podríamos obtener con DAY-OF-INTEGER, en forma viceversa.



- Nuevas FUNCIONES
  - o DATE-TO-YYYYMMDD
  - o DAY-TO-YYYY
  - YEAR-TO-YYYY
- FUNCIONES NO MÁS SOPORTADAS EN COBOL V5
  - DATEVAL
  - UNDATE
  - YEARWINDOW



- FUNCTION LOWER-CASE y UPPER-CASE
  - MOVE FUNCTION UPPER-CASE(ANSWER) TO UPPER-ANSWER
     Si ANSWER contiene 'y', entonces UPPER-ANSWER contendrá 'Y'
  - MOVE FUNCTION LOWER-CASE(UPPER-ANSWER) TO ANSWER
     Si UPPER-ANSWER contiene 'Y', entonces ANSWER contendrá 'y'
- FUNCTION WHEN-COMPILED IF DESASTRE
  - MOVE FUNCTION WHEN-COMPILED TO ERROR1
  - Toma la fecha del objeto de la compilación, sirve para determinar cambios ante problema



- FUNCTION CHAR y ORD
  - Sirve para realizar comparaciones entre ASCII y EBCDIC

IF FUNCTION ORD('1') IS LESS THAN FUNCTION('A')
PERFORM ASCII-COMPARE

**ELSE** 

PERFORM EBCDIC-COMPARE

END-IF.

## PROCEDURE DIVISION – funciones intrínsecas



#### **FUNCIONES INTRÍNSECAS ARITMÉTICAS PARA NEGOCIOS**

- MAX toma el valor más alto de una lista de mismo tipo de alfabéticos, numéricos o alfanumérico
- MEDIAN toma el valor mediano de una lista de numéricos
- MIN toma el valor más bajo de una lista de mismo tipo de alfabéticos, numéricos o alfanuméricos



### FUNCIONES INTRÍNSECAS ARITMÉTICAS PARA NEGOCIOS

- FUNCTION MIN y MAX
  - COMPUTE MAX-HOLD = FUNCTION MAX(EMPISAL, EMP2SAL, EMP3SAL, EMP4SAL, EMP5SAL)
  - o MOVE MAX-HOLD TO TOP-SAL.
- SUSCRIPTOR 'ALL' EN FUNCTION
  - COMPUTE TOTAL-IN = FUNCTION SUM(EMPL-SAL(ALL))
     SALARIO.

02 EMPL-SAL -OCCURS 500 TIMES PIC S9(7)V99.

.....

COMPUTE TOTAL-IN = FUNCTION SUM(EMPL-SAL(ALL))

El subcriptor "ALL en FUNCTION MAX / MIN / SUM / MEDIAN

# **CONSULTAS?**



