
A-4E-C Table of Contents



A-4E COMMUNITY
for DCS World

Kneeboard Manual

Version 2.2
Revised 2023-10-25.

このマニュアルはPDFと、ゲーム内のKNEEBORDで提供されます。-"RSHIFT+K"
実際のフライトには使用出来ません。

Developers
Gospadin, Heclak, JNelson, plusnine, Farlander, gyrovague, kryb/Archimaede, Merker, Jones, Nero

Join the community!
Thanks to the community for their many contributions, and to you, for flying the A-4E-C for DCS World. Visit the project page to download the latest version, report bugs, or to get involved on Discord:

https://08jne01.github.io/community-a4e-c

1 - Mission
Navigation, UHF Radio, ADF, TACAN, MCL, Radio & ILS Data, Mission Loadout, Loadout Options

2 - Radar
Radar Altimeter, Ground Radar, Search, Terrain Clearance, Plan, Profile, Scope Distortion, Air-to-Ground

3 - Weapons
Master Arm, Bombs, AWE-1, AWRS, CP/741-A Bombing Computer, Rockets, Guns, Gunpods, Missiles, Chaff, ECM, RWR

4 - Flight
Autopilot, Approach Power Compensator (APC), Carrier Operations, Fuel, Air Refueling, Structural Limits, Airspeed Limits

5 - Checklists
Start-Up, Pre-Taxi, Pre-Takeoff, Taxi, Takeoff, Landing, Engine Flame Out, Air Start, Precautionary Appraoches

6 - Orientation
Throttle, Stick, Instrument Panel, Console, Controls Indicator, Gamepads

Flight Plan Waypoints

	LOCATION	LATITUDE	LONGITUDE
00			
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

AN/APN-153 DOPPLER NAVIGATION RADAR - 6-4, 2.

Start-Up時はモードセレクタ (1) をSTBYにします。飛行中は状況に応じてLANDまたはSEAに切り替えます。



AN/ASN-41 NAVIGATION COMPUTER - 6-4. 3.

Start-Up時は機能セレクタ (2) をSTBYにします。次に磁気偏差、風向・風速を入力します。STBY位置では、PRESENT POSITIONを設定し、D1をDESTINATIONのプッシュツマミを押しながら回して入力します。機能セレクタがD1又はD2では、つまみの外側ノブで入力します。コースベアリングは、BDHI スイッチを NAV CMPTRにセットします。- 6-2,29.

長時間のフライトや激しいマニューバを行うと、システムがドリフトします。

1-1 ミッションエディタにより最初の2つのウェイポイントは設定されます（D1=WP1,D2=WP0）


Channel Presets

CHN	FREQ
01	_____ . _____
02	_____ . _____
03	_____ . _____
04	_____ . _____
05	_____ . _____
06	_____ . _____
07	_____ . _____
08	_____ . _____
09	_____ . _____
10	_____ . _____
11	_____ . _____
12	_____ . _____
13	_____ . _____
14	_____ . _____
15	_____ . _____
16	_____ . _____
17	_____ . _____
18	_____ . _____
19	_____ . _____
20	_____ . _____

プリセットチャンネルはミッションエディタで設定出来ます。

無線マイク Push to Talk (PTT) "RALT+\" は、スロットルハンドル 6-1, 2. にあります。

TR+Gモードでは、PTTに音声通信(VOIP)が利用可能です。



AN/ARC-51A UHF Radio - 6-4, 5.

1. UHF Radio Mode . . . . . TR+G
2. Frequency Mode Switch . AS REQ'D
3. Volume Knob . . . . . AS REQ'D

周波数モードスイッチ(2)

MAN：周波数を表示します(4)。
10MHz(5)、1MHz(6)、50kHz(7)ノブを使用して、225 ～ 399 MHz に手動設定出来ます。
PRESET CHAN: プリセットチャンネルはセレクタ(8)で設定し、チャンネル番号を表示します(9)。
GD XMIT: 周波数を 243 MHz (ガード) に設定します。

UHF RADIO MODES

OFF: 電源オフ
T/R: 周波数モードスイッチで設定された周波数で送受信します。
T/R+G: AM243MHz（ガード）も受信できます。
ADF: 自動方向探知 - 1-3

給油、再武装、その他の手順を含め、グランドクルーと会話するには、キャノピーを開いたままにしてください。

AN/ARN-25 Automatic Direction Finding (ADF) Equipment - 1-2

UHFをブレードアンテナからADFアンテナに切り替え、ADFアンテナはヌルポイントまで回転します。BDHI ニードル 1 に相対方位が表示されます。

1. UHF Radio Mode. . . . . ADF - 6-4, 5.
2. BDHI Needle 1. . . . . CHECK - 6-2, 2.

ADFモードはUHFの通信を不安定にします。

AN/ARN-52 TACAN

発信元に対し、TACANはBDHI ニードル2に継続的な方向情報を提供し、そして距離情報（300マイルまで）を BDHIレンジウィンドウに表示します。



1. Mode . . . . . REC - 6-4, 7.
2. Channel Selector Switch 10s
3. Channel Selector Switch 1s
4. Volume . . . . . AS REQ'D - for Morse audio ident
5. BDHI Switch. . . . . TACAN - 6-2, 29.
6. BDHI Needle 2. . . . . CHECK - 6-2, 2.

タンカーなどの機上TACAN信号を受信するには、モードをA/Aに設定します。

Xバンド信号は、同じ番号のYバンド信号よりも優先されます。

AN/ARA-63 MCL (ICLS) - 6-4, 11.

1. MCL Power Switch . . . . . BIT - Hold for system test
2. MCL Power Switch . . . . . ON
3. MCL Channel Selector Knob . . AS REQ'D
4. Vert./Horiz. Guides . . . . . check ADI - 6-2, 8.


指示されたグライドスロープとヘディングに合わせます

Airfield Channels & Frequencies

CHN	CODE	NAME	FREQ	BRG
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

グランドクルーが兵器を再搭載すると、このページの情報は更新されます。

ナイトビジョン・ゴーグル (NVG) はミッションエディター で追加できます。



Fuel Stores

INT: _____ LBS.

EXT: _____ LBS.

Station Loadouts

		QTY.
1.	_____	____
2.	_____	____
3.	_____	____
4.	_____	____
5.	_____	____

AN/ALE-29A Programmer - Countermeasures, 3-6

これらの装備はMission Editor で設定することができます。また、エンジン停止中に、CBUの設定を地上クルーに依頼した場合には、前回の装備と同じ割り当てになります。

CBU CONFIGURATION

CBU 1/A	2	Tubes Per Pulse	
CBU 2/A	_____	Tubes Per Pulse	- "RSHIFT+RALT+2"
CBU 2B/A	_____	Tubes Per Pulse	- "RSHIFT+RALT+3"

COUNTERMEASURES

BURST	_____	Bursts	- "RSHIFT+RALT+4"
BURST INTVL	_____	Seconds	- "RSHIFT+RALT+5"
SALVOS	_____	Tubes Per Pulse	- "RSHIFT+RALT+6"
SALVOS INTVL	_____	Seconds	- "RSHIFT+RALT+7"

Stations & Quantities

			STATIONS 1 & 5	STATIONS 2 & 4	STATIONS 3
A/A	AIM-9	B, J, P, P3, P5	1	1	
A/G	AGM-45	A, B	1	1	
ROCKETS	LAU-3	19 × FFAR, HYDRA	1	1 2	1 2 3
	LAU-10	4 × ZUNI	1	1 2	1 2 3
	LAU-68	7 × FFAR, HYDRA	1	1 2	1 2 3
BOMBS	AN	M30A1	1	1	1
		M57	1	1	1 3 6
		M64	1	1	1
		M65		1	1
		M66A2			1
		M81	1	1 5	1 6
		M88	1	1 5	1 6
	BDU	33	1	5	6
	M117			1	1
	MK	20	1	1 2	1 2 3
		77 MOD0		1	1
		77 MOD1	1	1	1 2
		81	1	1 5	1 6
		81SE	1	1 5	1 6
		82	1	1 2	1 3 4 6
		82SE	1	1 2	1 3 4 6
		83	1	1	1 2 3
		84		1	1
	SUU	25 (LUU-2)	1	1	1
PODS	CBU	1/A		1 2	
		2/A		1 2	
		2B/A		1 2	
	HIPEG	MK4	1	1	1
	ACMI	AN/ASQ-T50 TCTS	1	1	
	SMOKEWINDER		1	1	1
FUEL TANKS		150 GAL		1	1
		300 GAL		1	1
		400 GAL			1

- Master Arm, Jettison, AWRS, 3-1
- Bombs, Bombing Computer, 3-2
- Rockets, 3-3
- Guns, Gunpods, 3-4
- Shrike, Sidewinder, 3-5
- Countermeasures, RHWS, 3-5
- Fuel Tanks, 4-4
- Structural Limits, Weight Limits, 4-5

AN/APN-141 Radar Altimeter

このレーダー高度計は、地上 0～5000フィートまでの高度を測定し、計器に表示します。(1) - 5-2, 26.

高度計目盛 (2) の表示
0～200フィート ： 10フィート単位
200～600フィート ： 50フィート単位
600～2000フィート ： 100フィート単位
2000～5000フィート ： 500フィート単位



コントロールノブ (3) を押して高度計を起動し、ノブを回して下限指標 (4) の高度を設定します。

レーダー高度計は、上昇・下降 50度以内、バンク左右 30度以内で作動します。

電波信号強度の低下や電源断、或いはシステムダウン時には、高度計に"OFF" (5) が表示されます。

Low Altitude Warning System (LAWS)

飛行高度が低すぎることを警告するシステムで、レーダー下限警報灯（6）、ダッシュボードのLAWS警報灯 - 6-2,16. の2つで構成されます。

高度計の針（1）が下限指標（4）を下回った場合、両警報灯が点灯し，警告音が2秒間鳴ります。700～1700Hz の音を1秒に2回の周期で繰り返し。

AN/APG-53A Radar

このレーダーには、サーチ＆マッピングのモード、地形クリアランスと障害物回避のための2つのモード （PLANとPROFILE） 、さらに火器管制用の空対地直距離モードがあります。AN/APG-53Aの起動前には、ウォームアップが必要です。

AN/APG-53Aコントロールパネルには、レーダモードスイッチ、AOA補正スイッチ、アンテナチルトスイッチ、障害物警報音量ノブがあります。- 6-3, 10.

正面各種スイッチパネルには、レーダー地形クリアランススイッチとレーダーレンジスイッチがあります。- 6-2, 29.

レーダースコープにもコントロールノブ類があります。- 6-2, 20.

Radar Indicator

レーダースコープには range-elevation-azimuth 基準線 (1) が表示されています。基準線は使用するレーダーモードによって、使い方が異なります。


飛行機平面形 (2)、飛行機側面形 (3) の2つのフラグの表示があります。

輝度ノブ (4) はスコープの輝度を、ストレージノブ (5) は画像の持続時間を調整します。

ゲインノブ (6) は、信号の振幅(感度)を調整します。　このノブは通常、時計回り 4分の3回転します。

ディテールノブ (7) は地形クリアランスプランモードでの垂直方向のビーム幅を調整します。


レチクルノブ (8) は、夜間飛行の際に、range-elevation-azimuth 基準線の明るさを調整します。　レーダースコープフィルター板を下向きにすると、緑色の表示が赤色に変わり、コックピットの照明と同じ明るさになります。



Search Mode

1. Radar AoA Compensation Switch . . . . . ON - 6-3, 10.
2. AN/APG-53A Radar Mode Selector . . . . . SRCH
3. Radar Antenna Tilt . . . . . AS REQ'D
3. Radar Range Switch . . . . . SHORT/LONG - 6-2, 29.
4. Radar Indicator Knobs . . . . . AS REQ'D - 6-2, 20.

サーチ画像を取得するには、レーダーゲインノブを最大まで回してスコープを「ホワイト」状態にし、その後「ホワイト」が残る程度まで、ゆっくりとゲインを下げます。レーダーアンテナの傾きを調整し、スキャンする地形を選択します。



パフォーマンスの問題が発生した場合、DCS World'sOPTIONS-SPECIALのA-4E-Cの項目で、AN/AGP-53Aレーダーレガシーモードを有効にしてください。ただし、レガシーモードでは、レーダーはあまり詳細な画像を生成しません。

RANGE
S: 20 MILES
L: 40 MILES




Terrain Clearance Mode


1. Radar AoA Compensation Switch . . . . . ON - 6-3, 10.
2. AN/APG-53A Radar Mode Selector . . . . . TC
3. Radar Antenna Tilt . . . . . AS REQ'D
4. Radar Terrain Clearance Switch . . PLAN/PROFILE - 6-2, 29.
5. Radar Range Switch . . . . . SHORT/LONG
6. Radar Indicator Knobs . . . . . AS REQ'D - 6-2, 20.
7. OBST Dashboard Warning Indicator . . . . . CHECK - 6-2, 16.
8. Radar Obstacle Tone Voume . . . . . AS REQ'D - 6-3, 10.

Plan

PLANモードの機能はサーチモードと同じだが、レンジが半分になります。
このモードではディテールノブを時計回りに回すと縦方向のビーム幅を1度に絞ることができます。



PLAN: B-SCOPE - 2-5.



RANGE
S: 10 NM
L: 20 NM



Profile


PROFILEモードでは、障害物がスコープに表示されます。スコープの歪みを考慮して、機体から1000フィート下の仮の基準線も描かれます。


飛行経路に障害物がある場合には、警報音が鳴ります。

PROFILE: E-SCOPE - 2-5.

RANGE
S: 10 NM
L: 20 NM









1000' BELOW AIRCRAFT
(DISPLAYED ON SCOPE)

B-Scope Distortion (Search & Plan)



E-Scope Distortion (Profile)




Air-to-Ground Mode

1. AN/APG-53A Radar Mode Selector . . . . . A/G - 6-3, 10.
2. Radar Indicator Knobs . . . . . AS REQ'D - 6-2, 20.
3. Gunsight Elevation . . . . . 0 MILS - 6-2, 14.
4. Initiate Dive . . . . . 10° OR MORE

A/Gモードでは、10度以上の角度での急降下中に、光学照準を地表に向けている時、スコープの横棒は機首と地面の間の直距離を示しており、最大7.5マイル（15,000ヤード）まで表示されます。


アンテナは0度に固定され、地面までを垂直に掃引し、その時にインジケーターバーが地面までの距離を示します。

このモードは、CP-741/A -3-2 爆撃コンピュータによる自動投下にも使用されます。



自動投下のヒント

- 機体が正しくトリムされていること。6-1
- 目標に向かって、十分な高度から30度以上のダイブでロールインすること。
- ロングダイブでは対気速度に注意し、マッハを超えないこと。4-6
- ターゲット上でピッチアップし、コンピュータが投下するまで、滑らかに飛行します。



Master Arm Procedure

ARMAMENT PANEL - 5-2, 34.

1. Master Armament Switch . . . . . ON - "0"
2. Station Selector Switches . . . READY AS REQ'D - "1, 2, 3, 4, 5"
3. Bomb Arm Switch . . . . . NOSE & TAIL - "6"
4. Weapon Function Selector Switch . . . AS REQ'D - "7, 8"
5. Guns Charging Switch . . . . . AS REQ'D - "9"

マスターアームスイッチがONでないと、銃の発射や武器の投下を行うことができません。武器発射システムには発電機からの電源が必要で、ランディングギヤを下ろすと電源が断たれ使用不能になります。

Jettison

緊急リリースセレクター (6) を希望のステーションに合わせます。翼下のステーションは1、2、4、5を選択します。セレクターのALは全ステーションが選択されます。緊急投下リリースハンドル- "LCTRLI+J", 6-2, 31.を引くと、選択したステーションを切り離すことができます。



AWE-1 Aircraft Weapons Release

AIRCRAFT WEAPONS RELEASE SYSTEM PANEL - 6-2, 35.

1. Quantity Selector . . . . . AS REQ'D
2. Drop Interval . . . . . AS REQ'D - under 80ms unsafe!
3. AWRS Mode . . . . . AS REQ'D - Mult. Sw. = 10x interval


状況に応じて兵装パネルを設定します。- 3-1, 3-4

SALVOモードは、武装を吊下した全ステーションから全弾を一斉リリースします。



単発の場合は、RIPPLE-SINGLE を設定します。

PAIRモードでは、ペアになるステーションがREADYに設定されている必要があります。ステーション 1 & 5 、2 & 4 はペアリング出来ますが、ステーション3は出来ません。



Low-Drag (Slick) Bombs

WEAPON	DIVE ANGLE	REL HGT AGL	SPEED KIAS	RETICLE
LO-DRAG	30°	1000'	300	100
LO-DRAG	20°	2000'	450	50
LO-DRAG	30°	3000'	450	40
LO-DRAG	45°	4000'	400	40
	6-2, 8.	6-2, 26.	6-2, 9.	6-2, 14.

CP-741/A Computer Release (CCRP)

AWE-1での設定にしたがって、低抵抗通常爆弾の投下ポイントをコンピュータが計算し投下します。急降下中は目標をサイトに入れ、AN/APG-53A レーダースコープ上に確実にロックします。
ターゲット上で爆弾リリースボタンを押し続けます。ダッシュボードのLABS警告灯が点灯し、リリーストーンが鳴ります。STEPモードでは、爆弾リリースボタンを離すと警告灯とリリーストーンはクリアされます。RIPPLEモードでは、リリースが完了すると、警告灯とリリーストーンはクリアされます。- Computer Release Tips, 2-6

1. AN/APN-141 Radar Altimeter . . . . . ON - 2-1
2. AN/APG-53A Radar Mode . . . . . A/G - 2-2, 2-6.
3. Gunsight Elevation . . . . . 0 MILS - 6-2, 14.
4. Weapon Function Selector . . . . . CMPTR - 3-1, 5.
5. Master Armament Switch . . . . . ON - 3-1, 1.
6. Station Selector Switches . . . . . AS REQ'D - 3-1, 3.
7. Bomb Release Button . . DEPRESS/COMMENCE - 6-1, 9.

コンピュータは風やヨーの影響を考慮しません。

MK-82 Snakeyes

BASELINE

1. Gunsight Elevation . . . . . 160 MILS - 6-2, 14.
2. Speed . . . . . 400 KIAS - 6-2, 9.
3. Release Height AGL . . . . . 400' AGL - 6-2, 26.

ADJUSTMENT

4. Speed . . . . . -100 KIAS = +50 MILS
5. Release Height AGL . . . . . +100' AGL = +50 MILS

Rocket Fire Modes

WEAPON FUNCTION SELECTOR KNOB - 3-1, 5.

1. ROCKETS

   A. Gun-Rocket Trigger . . Fire GUNS & ROCKETS - 6-1, 8.

2. GM UNARM

   A. Gun-Rocket Trigger . . . . . Fire GUNS - 6-1, 8.

   B. Bomb Release Button . . . . . Fire ROCKETS - 6-1, 9.

LAU-3 / LAU-68 FFAR, HYDRA

WEAPON	DIVE ANGLE	HGT AGL	SPEED KIAS	RETICLE
FFAR MK 1	20°	5000’	375	40
FFAR MK 1	20°	4000’	400	30
FFAR MK 1	20°	3000’	400	20
FFAR MK 1	20°	2500’	400	10
FFAR MK 1	20°	2000’	400	0
FFAR MK 1	30°	2500’	400	0
FFAR MK 1	45°	3500’	400	0

L 6-2, 8. L 6-2, 26. L 6-2, 9. L 6-2, 14.

LAU-10 / ZUNI

WEAPON	DIVE ANGLE	HGT AGL	SPEED KIAS	RETICLE
ZUNI	20°	5500’	350	10
ZUNI	20°	4500’	375	5
ZUNI	20°	3500’	380	0
ZUNI	30°	5000’	380	0
ZUNI	45°	7000’	380	0

L 6-2, 8. L 6-2, 26. L 6-2, 9. L 6-2, 14.

MK 12 Cannons - 2 * 100 rounds, 1000 rpm.

ARMAMENT PANEL - 5-2, 34.

1. Guns Charging Switch . . . . . READY - "9"

GUNS CHARGING SWITCHをONにすると、窒素がチャージされます。それを完全に使い切るとガンを使用出来なくなるため、地上で再補充しなければなりません。
着陸前には、すべてのガンを安全にする必要があります。

チャージとクリアは音でわかります。- 聞こえない時は窒素切れです。
ガンの発射には、マスターアームスイッチが ON である必要があります。(3-1)

MK 4 HIPEG Gunpod - 750 rounds, 1000 rpm.

GUNPOD PANEL - 6-3, 2.

1. LH/CTR/RH Gunpod Switch . . READY AS REQ'D
2. Gunpod Switch . . . . . CHARGE

GUNPOD SWITCHをCHARGEポジションにすると、ステーションがREADYの位置にあるガンポッドに給電され、ガンポッドが発射出来ます。

GUNPOD SWITCHをCLEARに設定すると、すべてのガンポッドがクリアされ、地上クルーが機体を再整備してガンポッドを整備するまで、操作不能になります。
着陸前には、すべてのガンポッドを安全にする必要があります。

LH = Station 2 CTR = Station 3 RH = Station 4


GUNPOD SWITCHは、兵装操作パネルではなくガンポッドパネルにあります。

Gun Strafing Sight Angles

WEAPON	REL ANGLE	HGT AGL	SPEED KIAS	RETICLE
MK12/MK4	-10°	1000'	400	0
MK12/MK4	-10°	2000'	300	27
MK12/MK4	-10°	2000'	450	17
MK12/MK4	-15°	2000'	450	15
MK12/MK4	-20°	1500'	450	0

L 6-2, 26. L 6-2, 9. L 6-2, 14.

Gun Performance



AGM-45 (Shrike) & AIM-9 (Sidewinder)

ARMAMENT PANEL (兵装操作パネル) - 6-2, 34.

1. Weapon Function Selector . . BOMBS & GM ARM - 3-1, 5.
2. Station Selector Switches . . . READY AS REQ'D - 3-1, 3.

MISCELLANEOUS SWITCHES PANEL (各種スイッチパネル)

3. Shrike/Sidewinder Volume Knob . . . . AS REQ'D - 6-2, 29.

DELIVERY

AGM-45A . . . . . BOMB RELEASE BUTTON - 6-1

AIM-9 . . . . . GUN-ROCKET-TRIGGER


└ rear-aspect only or BOMB RELEASE BUTTON

攻撃態勢のAGM-45Aシュライクは、敵SAMユニットの最大偏差3度の範囲内でロック音を発します。

AGM-45A - 高度12,000フィート、10マイル以下、ロフト発射による飛距離延伸
AGM-45B - 改良されたモーター、同一のターゲティング能力

ドッグファイト - 逃げるが勝ち

- 敵の速度とエネルギーを失わせる
- 15,000フィート以上には上昇しない
- 90%RPM, ノーズアップ, ラダーターン
- 150-170ノット
- シザーズなどの空中機動



AN/ALE-29A Chaff Dispensing System

CHAFF PANEL - 6-2, 11.

1. Chaff Power Switch . . . . . PWR - "LCTRL+Q"
2. Dispenser Select . . . . . AS REQ'D
3. Supply program . . . . . AS REQ'D
   - A. JATO Firing Button . . . . BURST - "Q", 6-3, 4.
   - B. Chaff AUTO
     - Pushbutton . . . . . SALVO - "LALT+Q"



エンジンOFFの状態で、グランドクルーがBURST と SALVO のプログラムを設定することができます。- 1-4
プログラムを途中で中止するには、チャフパワースイッチをOFFにしてください。

AN/APR-25 Radar Homing and Warning System (RHWS) (RWR)

ECM PANEL - 6-2, 10.

1. APR-25 Switch . . . . . ON
2. Audio ALQ Switch APR-25
3. Function Selector . . . . . REC
4. APR-27 Switch . . . . . ON
5. APR-27 Test . . . . . PRESS - Bit Test.
6. PRF Volume . . . . . AS REQ'D
7. Missile Alert Volume . . AS REQ'D



APR-25スイッチ(1)をONし、機能セレクタ(3)を受信(REC) にすると、E、G、I-バンドレーダーに反応して、PRFつまみ(7)で設定した音量で、警告音を発します。
APR-27スイッチ(4)がONの時、SA-2の発射を探知するとSAMランプが点灯し、ミサイル警報音つまみ(7)で設定した音量で、警告音を発します。
機能セレクタをRPTにすると、相手レーダーを妨害する電子対策を行います。

DETECTED RADARS:
- AAA (SON-9 Fire Can)
- EWRs (ship, aircraft, ground)
- SAMs (SA-2, SA-3, SA-5, SA-6)
- SPAAA (Gepard, Vulcan, Shilka)
- Aircraft S/T radars

RPT mode's ECMs can give you away to other radars!

ECM パネルはミッションエディターで無しに設定する事が出来ます。

Automatic Flight Control System

AUTOPILOT CONTROL PANEL (AFCS) - 6-3, 12.

1. STANDBY
   - A. AFCS Standby Switch . . . 90 SEC. WARM-UP - "LALT+A"
2. ENGAGE & ATTITUDE HOLD
   - A. Bank Angle . . . . . 5 - 70° - 6-2, 8.
   - B. Pitch Angle . . . . . under 60°
   - C. AFCS Engage Switch . . . . . ENGAGE - "A"

緯度・経度と高度は接続・切断時に維持されます。
Control Stick Steering (CSS) は、スティックに3ポンドの力を加えます。

3. STABILITY AUGMENTATION 安定性向上 (ヨーダンパー) 5-3, 8.
   - A. Stability Augmentation Switch . . STAB AUG - "LSHIFT+S"

その他のモードはAFCSスイッチがENGAGEの必要があります。

4. ALTITUDE HOLD 注意 このスイッチはENGAGE位置で固まることがあります。
   - A. Climb . . . . . 3500 - 4500' per MIN. - 6-2, 3.
   - B. Altitude Switch . . . . . ALT - "LSHIFT+A"
5. HEADING SELECT
   - A. Bank Angle . . . . . under 5° - 6-2, 8.
   - B. Pitch Angle . . . . . under 60°
   - C. Heading Select Switch . . . . . HDG SEL - "LCTRL+LSHIFT+A"

Heading Selectでは、AFCSはバンク角を22度から32度の間で維持します。OFFにすると、AFCSはバンクを水平に戻します。

6. HEADING SELECT PULL-TO-SET KNOB
7. HEADING SELECT DISPLAY

操縦桿のAUTOPILOT OVERRIDE (AFCS緊急切断) ボタンを押すと、すべてのモードを解除し、AFCSがスタンバイ状態に戻ります。

- "LCTRL+A", 6-1, 6.




Approach Power Compensator (APC)

通常操縦時の着陸パターンにおいて、どのような着陸総重量でもAPCは70%からMILまでのスロットルを制御し、最適な迎え角17.5度を維持し、グライドスロープでの最適なアプローチ速度を実現します。

APC CONTROL PANEL - 6-3, 3.

1. APC Power Switch . . STBY (15 SEC. WARM-UP)
2. APC Power Switch . . . . . ENGAGE
3. Throttle Position . . . . . 25 - 70% - 6-2, 15.
4. システムによるスロットル制御を許可する - Hands OFF 15 sec.
5. Control Stick . . . . . OPTIMUM AoA - 6-2, 15.



Case I Recovery

- Landing, 5-5


Waggle North Approach

1. Enter Marshall holding pattern
2. Proceed inbound on clearance
3. Lead turn to Final by 2 - 4°, depending on wind effects using TACAN bearing, - 1-2 or, for a 90-degree turn, use 10% groundspeed - 6-4, 2. to TLAR the distance in nautical miles.

Distances not drawn to scale.

FINAL - 5-5

1. Speedbrake - "B"
2. Flaps - "F"
3. Gear - "G"
4. Hook - "LALT+G"
5. AoA - 6-2, 15.



DME：DME局(空母)への直距離(NM , 海里)
DSL：平均海面高度
FPM：ft/min(フィート毎分)

STENNIS/FORRESTAL - Catapult Hook-Up "U"

SUPERCARRIER - Bind "Pilot Salute" or Radio, 6-1, 2.

CARRIER MODS - Catapult Power Mode - DEFAULT/AUTO "LCTRL+U"

Fuel Quantity （燃料搭載量）

INTERNAL FUEL

1. 胴体タンク容量 ..... 1612 LBS.
2. 翼タンク容量 ..... 3830 LBS.
3. 燃料量計 ..... CHECK - 6-2, 24.

EXTERAL FUEL STORES

4. 内部・外部燃料スイッチ ... PRESS - 6-2, 29.
5. 燃料量計 ... CHECK - 6-2, 24.

Fuel Dumping

ENGINE CONTROL PANEL - 6-3, 8.

1. Fuel Dump Switch ..... DUMP - "LSHIFT+D"
2. Fuel Dump Rate ..... 680 LBS. PER MIN.



Air Refueling

NAVIGATE TO TANKER POSITION

1. TACAN Mode Switch ..... A/A - 6-3, 7.
2. TACAN Channel ..... AS REQ'D
3. BHDI Switch ..... TACAN - 6-2, 29.

TANKER CONTACT

4. Radio tanker ..... PRE-CONTACT - 1-2
5. Match tanker altitude .... AS DIRECTED - 6-2, 7.
6. Match tanker airspeed ... AS DIRECTED - 6-2, 9.
7. Contact ..... TAKING FUEL

REFUEL EXTERNAL STORES

8. Drop Tank Pressurization Switch ..... FLIGHT REFUEL - "LCTRL+D" - 6-3, 8.

フューエルダンプスイッチとドロップタンク加圧スイッチは3ポジションスイッチです。
記載されているキーボードショートカットは、3つのポジションをサイクルします。




Maximum Gross Weight Limits

1. Field Takeoff . . . . . 24,500 LBS.
2. Field Landing (min. rate of descent) . 16,000 LBS.
3. Catapult . . . . . 24,500 LBS.
4. FCLP (or above min. rate of descent) . 14,500 LBS.

3° GLIDE SLOPE

GND SPEED	RATE of DESCENT
150	795
140	745
130	690
120	635
110	585

Structural Acceleration Limits



Station Limits and Thrust


PW J52-P-8A MAX. THRUST: 9300 LBS.

EMPTY: 11587 LBS. OPERATING: 11707 LBS.

MAX: 24502 LBS.


Weapon station max. gross weights:

Spool time can be quite long: keep RPMs high and use flight control surfaces for speed control!



Airspeed Limits

1. 搭載物が無く、ランディングギア、フラップ、アレスティングフックを格納した状態：



2. With 300-gallon drop tanks . . . . . 575 KIAS - 5-2, 9.
or MACH 0.9 (whichever is lower)
3. With landing gear and/or flaps extended:
A. Zero yaw . . . . . 225 KIAS
B. Unrestricted yaw . . . . . 170 KIAS

GUN発射時の速度：350-450ノット - 3-3
降着装置がダメージを受ける速度：185ノット（ギアロック）
背面飛行は30秒以内
可能な機動：エルロンロール（360度以下）、バレルロール、シャンデル、インメルマン、ループ、ウィングオーバー

- Slats - LOCK/UNLOCK "LSHIFT+LALT+S" for formation flying
(ground crew must perform this)

Engine Start Checklist

1. Canopy Lever. . . . . OPEN - 6-3, 14
2. Ground Power . . . . . .ON
3. Engine Starter Switch . . . . . DEPRESS - 6-3, 8.
4. Tachometer . . . . . Check RPM - 6-2, 21.
   - A. 5% RPM . . . . . THROTTLE STEP to IGN - 6-1, 4.
   - B. 15% RPM. . . . . THROTTLE STEP to IDLE
   - C. 40% RPM . . . . . Ground Power OFF
   - D. 55% RPM . . . . . Check ENGINE STABLE
5. Caution Panel . . . . . Check FUEL BOOST OFF - 6-2, 6.
6. Oil Pressure . . . . . 35 - 50 PSI - 6-2, 18.
7. Exhaust Temperature . . . . . Check 200 - 340° C - 6-2, 22.

地上電源が外され、給油と再装填が完了するまで、キャノピーは開けたままにしておきます。

Equipment Warm-Up Times

エンジンが55% RPMで安定すると、機体の発電機から電力が供給されます。

AN/APG-53A Radar . . . . . 3 MIN. - 6-3, 10.
AFCS . . . . . 90 SEC. - 6-3, 12.
AN/APN-153 Doppler Navigation Radar . . . . 5 MIN. - 6-4, 2.
AN/ASN-41 Navigation Computer . . . . . 2 MIN. - 6-4, 3.
AN/ARC-51A UHF Radio . . . . . 3 MIN. - 6-4, 5.
AN/ARN-52 TACAN . . . . . 3 MIN. - 6-4, 7.
AN/ARA-63 MCL (ILCS) . . . . . zero (solid state) - 6-4, 11.



Pre-Taxi Checklist

1. Ground Power . . . . . OFF
2. Canopy Lever. . . . . CLOSED - 6-3, 14
3. AN/ARC-51A UHF Radio Mode . . . . . T/R+G - 6-4, 5.
4. AN/ARN-52 TACAN Mode . . . . . REC - 6-4, 7.
5. AFCS Standby Switch . . . . . STBY - 6-3, 12.
6. Altimeter . . . . . Set PRESSURE - 6-2, 7.
7. Master Test Switch . . . . . ON, - 6-2, 29. (Hold)
   Check CAUTION PANEL & DASH WARNING - 6-2, 6. & 16.
   A. Liquid Oxygen Indicator . . . . . Check - 6-2, 28.
   B. Fuel Quantity Indicator . . . . . Check - 4-4
8. AN/APN-153 Doppler Nav Radar Mode . . . . TEST - 6-4, 2.
   A. Check SPEED reading . . . . . 121 ± 5 KIAS
   B. Check ANGLE reading . . . . . 121 0 ± 2°
9. AN/ASN-41 Navigation Computer - 6-4, 3.
   A. AN/ASN-41 Function Selector . . . . . TEST
      A1. BDHI switch . . . . . NAV CMPTR - 6-2, 29.
      A2. Check WIND SPEED . . . . . 223 KIAS - 6-4, 3.
      A3. Check HEADING . . . . . 91° - 6-4, 2.
      A4. Check BDHI POINTER 2 . . CURRENT LOC.
      A5. Check BDHI POINTER 1 . . . . . 30° RIGHT
   B. AN/ASN-41 Function Selector . . . . . STBY - 6-4, 3.
      B1. Input . . . . . MAGVAR, WIND DIRECTION, WIND SPEED, and WAYPOINTS
10. Oxygen Switch . . . . . ON - 6-3, 15.
11. AN/APG-53A Radar Mode . . . . . STBY - 6-3, 10.
12. Wheels and Flaps . . . . Check WHEELS DOWN - 6-3, 1.
13. Master Exterior Lights Switch . . . . . ON - 6-1, 1.
   A. Day CVN . . . . . EXTERIOR LIGHTS OFF - 6-3, 6.
   B. Night CVN . . . . . EXTERIOR LIGHTS ON Excepting LANDING LIGHT
   C. Day/Night AF . . . . . EXTERIOR LIGHTS ON
14. Exhaust Temperature Indicator . . . 200 - 340° C - 6-2, 22.

Pre-Takeoff Checklist

1. AN/APN-141 Radar Altimeter . . . . . ON, Set LAWS INDEXER - 6-2, 26.
2. Armament Panel - 6-2, 34.
   - A. Master Armament Switch . . . . . OFF - 3-1, 1.
   - B. Gun Charging Switch . . . . . SAFE - 3-1, 2.
   - C. Station Select Switches . . . . . DOWN / OFF - 3-1, 3.
   - D. Bomb Arm Switch . . . . . OFF - 3-1, 4.
   - E. Weapon Function Selector Switch . . . . . OFF - 3-1, 5.
3. AN/APN-153 . . . . . LAND/SEA AS REQ'D (Light Extg.) - 6-4, 2.
4. AN/ASN-41 . . . . . Set MODE to STBY, Check MAG VAR, WIND DIRECTION, WIND SPEED, and WAYPOINTS - 6-4, 3.
5. AN/ASN-41 Function Selector Switch D1
6. Oxygen Switch . . . . . ON - 6-3, 15.
7. AFCS Panel - 6-3, 1.
   - A. AFCS Standby Switch . . . . . STBY - 4-1, 1.
   - B. AFCS Stability Augmentation . . . . STAB AUG - 4-1, 3.
8. AN/APG-53A Radar Mode Switch . . . . . STBY - 6-3, 10.
9. Spoiler Arm Switch . . . . . OFF - 6-3, 5.
10. APC Power Switch . . . . . OFF (Light Extg.) - 6-4, 4.
11. Chaff Power Switch . . . . . ON - 6-2, 11.
12. MCL Power Switch . . . . . ON - 6-4, 11.
13. MCL Power Switch . . . . . Perform BIT TEST - 1-3
14. MCL Channel Selector Knob . . . . . AS REQ'D
15. ECM Panel . . . . . APR-25 Switch ON, Function Selector to STBY (Light Extg.), set PRF & MSL VOLUME - 6-2, 1. - 3-5
16. Trim Position Indicator Panel . . . . Nose: 8 UP Aileron: 0 - 6-4, 1.
17. Rudder Trim Switch . . . . . 0 / Center - 6-3, 7.
18. Flaps . . . . . ½ to FULL - 6-3, 1.

- Takeoff diagram, 5-4


Taxi

1. フラップを下げ、スピードブレーキを開き、スポイラーを動作させる - 6-1
2. エンジン回転数75％でホイールが動き出す - 6-2, 21.
3. エンジン回転数65-70％になるようにスロットルを下げる
4. ノーズの向きを変えるには、旋回方向内側のブレーキを踏む
5. エンジン回転数90%でホイールブレーキを離す - 4-5
6. 離陸速度は機体重量と共に増加する (最大負荷で160ノット)

Takeoff

曲がる方向のホイールブレーキをかけます。低速をキープし、止まらないように。反対側のブレーキでステアリングを修正します。ちょいブレーキを繰り返します。過大な修正をしないように！


タイヤが横滑りしたら、ブレーキを緩めてください。修正しながらスロットルを少し加えます。コントロールインジケータ (6-5) はノーズホイールの向きを表示します！



Landing Checklist

1. Break . . . . . Check AIRSPEED 225 KIAS - 6-2, 9.
2. Speedbrake Switch . . . . . OPEN - 6-1, 3.
3. Flaps . . . . . ½ to FULL - 6-3, 1.
4. Landing Gear Handle . . . . . DOWN - 6-2, 5.
5. Spoiler Arm Switch (AF only) . . . . . ON - 6-3, 5.
6. Arresting Hook Handle (CVN only) . . . . . DOWN - 6-2, 23.
7. 90° Point . . . . . Check AIRSPEED 170 KIAS, - 6-2, 9.
   Check ALTITUDE 500' - 6-2, 7.
8. Touchdown . . . . . Check AIRSPEED 125 KIAS - 6-2, 9.
9. Throttle Position . . . . . 0 / IDLE - 6-1, 4.
10. Stick forward, deflect into wind, wings level
11. Rudder . . . . . AS REQ'D
12. Depress wheelbrakes as rudder loses efficacy

- 重量、グライドスロープの維持、最低降下率 4-5
- 空母着艦手順 3-2 (Case Ⅰ &APC), 4-3 (Case Ⅲ)



Engine Flame Out Checklist

1. Throttle Position . . . . . 0 / IDLE - 6-1, 4.
2. Throttle Step . . . . . OFF
3. Emergency Generator Release Handle . . . PULL - 6-2, 33.
4. Check for Fire - 6-2, 16.
   A. Fire . . . . . EJECT
   B. No Fire . . . . . RESTART


Air Start Checklist - If under 1500' AGL, eject! "LCTRL+E" (3 times)

1. Altitude . . . . . Check above 5000' - 6-2, 7.
2. Throttle Step . . . . . OFF - 6-1, 4.
3. Emergency Generator . . . . . DEPLOYED - 6-2, 33.
4. Fuel Control Switch . . . . . MANUAL - 6-3, 8.
5. 滑空状態を . . . . . 250 KIAS - 6-2, 9.
6. 維持 n Lock Step . . . . IGN then IDLE - 6-1, 4.
7. Throttle Position . . . . . AS REQ'D

Low Precautionary Approach (低危険度アプローチ)

最終チェックポイント前の最も都合の良い地点で、まっすぐな飛行経路に入ります。

チェックポイントは目安に過ぎません。



飛行場正横
高度2000フィート
飛行場正横 1.5マイル
ギヤ・フラップダウン
スポイラーアームド
160ノット以上

着陸態勢
この時点において機は困難な状況にある
1.5マイル, 高度1000フィート
スポイラーアームド
160ノット以上

チェックポイント
高度3000フィート
着地点から4.5マイル

チェックポイント
高度2000フィート
着地点から3マイル

最終チェックポイント
滑走路端より
1000フィート以上・高度200フィート以上
160ノット以上

High Precautionary Flameout Approach (高危険フレームアウトアプローチ)

AIRSPEED & ALTITUDE	OPTIMUM	USABLE BAND
Approach speed	180 KIAS	170 to 200 KIAS
Initial point altitude	7000’	6000’ (gear up)
180° point altitude	4500’	4000’ to 5000’ (Gear Down)
90° point altitude	3000’	2800’ to 3200’ (Gear Down)
Final approach altitude	1000’	500’ minimum
Flare	200’	200’ to 300’

条件・内容
ギヤダウン, フラップアップ
高度は絶対高度を示す

降下開始
滑空状態, 高度7000フィートにあるイニシャルポイントに到着するために、S字ターンやギアエクステンションを使用する

イニシャルターン
180ノット
20°から30°のバンク旋回を維持する
旋回を終えたらバンクを戻して
最適高度で180度地点に到着するように、
必要であればギヤアップ

イニシャルポイント
高度7000フィート, 着地点上空
滑走路の方位に対して90度方向
180ノット, ギヤダウン, フラップアップ
20°から30°の滑空旋回を開始
降下率 4000フィート/min

訓練のために、スピードブレーキを展開した状態で出力を75％に設定し、フレームアウト状態をシミュレートします。

図のパターンは、航空機の総重量が14,000ポンドであることを前提としています。(増槽なし, 兵装なし) 残燃料が少ない場合、速度と高度がやや低くなります。総重量14,000ポンド以上なら1,000ポンド毎に5ノット追加します 。

180度地点
高度4500フィート
着地点の正横 1.5マイル
ギヤダウン・フラップアップ・スポイラーアームド

90度地点
高度3000フィート
ダウンウイング
着地点から5000フィート
ギヤダウン・フラップアップ
180ノット


タッチダウン
140から150ノット

フレア
高度200フィート
180ノット


ファイナル
高度1000フィート
180から200ノット

Throttle Panel - 6-3, 7.

1. 主外部ライトスイッチ - "L"
   - スロットルグリップ側面スイッチ
   - 外部ライト操作パネル, 6-4, 6.
2. 無線マイク Push to Talk (PTT)
   - AN/ARC-51A UHF無線 - 1-2
3. スピードブレーキスイッチ – "B"
   - 警告灯, 6-2, 6.
4. スロットルポジションロック
   - ゼロスロットルでは OFF/IGN/HOMEのステップ入力
   - ステップアップ - "RSHIFT+HOME"
   - ステップダウン - "RSHIFT+END"
5. ラダートリムスイッチ
   - "RALT+Z, RALT+X"




6. オートパイロット無効 (AFCS非常切断) - "LCTRL+A"
   - Autopilot, 4-1
7. トリムスイッチ
   - トリム位置表示パネル, 6-4, 1.
8. ガンーロケットトリガー – "SPACE"
   - ウエポン,3-1, 3-3, 3-4
9. 爆弾投下ボタン - "LALT+SPACE"
   - ウエポン, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5



- Control Stick - HIDE/SHOW - "BACK" (or click stick base)
- GROUND HANDLING, 5-4 - Controls Indicator, 6-5
- ROLL TOO SENSITIVE? - Adjust the roll axis input!
  - Adjust roll axis input for Curves: 20, Y saturation: 80

THROTTLE OR TRIM TOO SENSITIVE?


- Additional input options are available in DCS World's Special options menu for the A-4E-C!



Instrument Panel


1. Pilot Advisory Ladder Lights
2. BDHI 磁方位-距離-飛行方位指示器
3. 昇降計 - Climb
4. 迎角(AOA)指示計 - Units
5. ギヤ操作ハンドル - "G", 5-4
6. 警告灯パネル
7. 気圧高度計 - Feet
8. ADI 姿勢儀 - MCL V/H, 1-3
9. 対気速度計 - Knots
10. ECMパネル - 3-6
11. チャフパネル - 1-4, 3-6
12. ガンサイト操作パネル
13. 加速度計 - 4-5
14. ガンサイト高さ調整 – "RCTRL+[,]"
15. APC & AOAインジケーター - Dimmer
16. ダッシュボード警告灯
17. 時計
18. 油量表示スイッチ
19. エンジンオイル圧力計
20. AN/APG-53Aレーダースコープ - 2-2
21. エンジン回転速度計
22. 排気温度計
23. 着艦フックハンドル - "LALT+G", 4-2, 4-3
24. 燃量計 - 4-4
25. 燃料流量計 - 4-4
26. AN/APN-141レーダー高度計 - 2-1
27. 予備姿勢儀
28. 酸素量計 - 6-3, 15.
29. 各種スイッチパネル
30. 非常用ギヤ操作ハンドル
31. 非常用リリースハンドル - 3-1
32. 手動フライト操作ハンドル
33. 非常用発電機起動ハンドル - 5-6
34. 兵装操作パネル - 3-1
35. 兵器発射システムパネル - 3-2

Left Console Control Panels




1. 車輪・フラップ位置表示パネル
   - ギヤ操作ハンドル, 6-2, 5.
2. ガンポッドパネル – 3-1, 3-4
3. APC操作パネル - 4-2
4. JATO点火ボタン – “Q”
   - チャフ, 1-4
5. スポイラーアームスイッチ – “S”
   - Caution Panel Ladder Lights, 6-2, 1.
   - ホイールが接地, エンジン回転数70%以下で作動
6. フラップハンドル
   - フラップを下げるとWHEEL警告灯が点滅する
7. スロットルパネル - 6-1
8. エンジン操作パネル
   - エンジン始動チェックリスト, 5-1
   - 空中給油, 4-4
9. 手動燃料シャットオフ操作レバー
10. AN/APG-53Aレーダー操作パネル – 2-2
    - 他の操作関係は前面パネル,-6-2, 20. & 29.
11. ショルダーハーネス操作ハンドル
12. オートパイロット操作パネル (AFCS) - 4-1
13. キャノピーレバー “LCTRL+C”
14. 非常用スピードブレーキノブ
15. 酸素供給スイッチ - “O”

Right Console Control Panels



1. トリム位置表示パネル
   - トリムスイッチ, 6-1, 7.
2. AN/APN-153 ナビゲーションレーダー操作パネル - 1-1
3. AN/ASN-41 ナビゲーションコンピュータ操作パネル - 1-1
4. 無線プリセットチャンネル - 1-2
5. AN/ARC-51A UHF 無線操作パネル - 1-2
   - 無線マイク Push to Talk, 6-1,1.
6. 外部ライトパネル
   - 主外部ライトスイッチ, 6-1, 1.
7. AN/ARN-52 TACAN 操作パネル - 1-2
8. 白色照明灯操作
9. コンパス操作パネル
   - 未実装
10. 内部ライトパネル
11. AN/ARA-63 MCL (ICLS) 操作パネル - 1-3
    - ADIに水平垂直ガイド表示, 6-2, 8.
12. AFCS テストパネル
    - 未実装



- Show controls indicator "RCTRL+ENTER"

The controls indicator is a useful tool for testing bindings for important aircraft controls, and for learning start-up and taxi procedures.

Seach the inputs using the names and terms you see in this manual for the ideal input method for your control setup.

DCS World's Special options menu for the A-4E-C includes trim speed, throttle control, cockpit shake, FFB stick options, and a Simple Braking (Rudder-Assisted) option.

1. *PITCH & ROLL* - Trim Switch, 6-1. 7. - Indicator, 6-4, 1.

Position includes input, curves, trim, and nose-down from speedbrake.

2. *SPEEDBRAKE* - Speedbrake Switch, 6-1, 3. - Emergency Speedbrake Knob, 6-3, 14.

Speedbrakes transit to sides when open. - Caution Panel, 6-2, 6.

3. *FLAPS & SPOILERS*

Flaps transit down when extended. - Flap Handle, 6-3, 6. - Indicator, 6-3, 1.

Spoilers transit up when actuated. - Spoiler Arm, 6-3, 5. - Caution Panel, 6-2, 6.

4. *RUDDER* - Rudder Trim Switch, 6-1. 5.

Enable AFCS Stablity Augmentation Switch for yaw dampener. - 4-1

5. *THROTTLE & THROTTLE POSITION LOCK*

If a "red ghost" throttle input is seen, the axis input is working.

Zero the throttle axis input to adjust Throttle Position Lock step. - 6-1, 4.

6. *ENGINE RPM* - Engine Thrust, 4-4

Useful to learn engine start-up timing. - Start-up, 5-1

7. *NOSE GEAR & NOSEWHEEL CASTER* - Landing Gear Handle, 6-2, 4.

Nose gear pod transits toward center when retracted. - Indicator, 6-3, 1.

Caster nosewheel using differential braking. - Taxi, 5-4

The nosewheel caster indicator's scale is logarithmic. - Responsive at center!

8. *REAR GEAR & WHEELBRAKES* - "W" (Both), "LCTRL+W" (Left), "LALT+W" (Right)

Rear gear pods transit to center when retracted.

Wheelbrakes transit upward when depressed.


9. *AERODYNAMIC SLATS*


Slat indicators transit downward when collapsed. - Slats Lock, 4-5

UI Override Modifier Buttons

These two inputs increase the functionality of your input devices:
- UI Override - Left inputs LShift + Mouse 2/Right Click.
- UI Override - Right inputs LCtrl + Mouse 1/Left Click.

Using these as modifiers, you can issue an alternate command with the same input. Inputs wthout modifiers fall back to the default layout:





Accessibility and Customizing Your Inputs

Presets for Xbox (XB) and Playstation (PS) controllers are provided in the module's \A-4E-C\Input\Joystick folder. Be sure to calibrate your controller in Windows, and tune axis dead zones, curves, and saturations. Also, use the A-4E-C entry in the DCS Special Menu to set Trim Speeds, Throttle Increment, and Custom Throttle Rate.

