
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

A-4E-C



A-4E コミュニティ

DCSワールド用

ニーボードマニュアル

バージョン2.2.1

2023 年 10 月 28 日に改訂されました。

このマニュアルは PDF として、およびゲーム内のニーボードで提供されます。-」RSHIFT+K」 *現実世界の飛行用ではありません。*

開発者

ゴスパディン、ヘクラック、ジェイネルソン、プラスナイン、ファーランダー、ジャイロヴァーグ、クリブ/アーキメイド、メルカー、ジョーンズ、ネロ

コミュニティに参加しましょう！

コミュニティの多くの貢献と、DCS ワールドで A-4E-C を飛行させてくれた皆さんに感謝します。最新バージョンをダウンロードしたり、バグを報告したり、Discord に参加したりするには、プロジェクト ページにアクセスしてください。

https://08jne01.github.io/community-a4e-c

目次

1 -ミッション

1 -ミッション
ナビゲーション、UHFラジオ、ADF、TACAN、MCL、無線 ILS データ、ミッション ロードアウト ロード、アウト オプション

2 -レーダー

2 -レーダー
レーダー高度計、地上レーダー、捜索、地形クリアランス、プラン、プロファイル、スコープの歪み、空対地

3 -兵器

3 -兵器
マスターアーム、爆弾、AWE-1、AWRS、CP/741-A 爆撃コンピューター、ロケット、銃、ガンポッド、ミサイル、チャフ、ECM、RWR

4 -飛行

4 -フライト
オートパイロット、アプローチ
電力補償器 (AP) C）、空母の運航、燃料、空中給油、構造制限、対気速度制限

5 -チェックリスト

5 -チェックリスト
スタートアップ、タクシー前、離陸前、タクシー、離陸着陸、エンジン フレーム O エアあなたスタート、予防的アプローチ

6 -オリエンテーション


6 -オリエンテーション
スロットル、スティック、インパ t ネ、コンソール、コントロールインジケーター、ゲームパッド

フライトプランのウェイポイント

	位置	緯度	経度
00			
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

AN/APN-153 ドップラーナビゲーションレーダー-6－4、2.

モードセレクターを設定する(1)起動時にSTBYにします。飛行中は、必要に応じてモードを LAND または SEA に設定します。



AN/ASN-41 ナビゲーションコンピューター-6-4、3。

機能セレクターを設定する(2)起動時にSTBYにします。磁気分散、風向、風速の入力に進みます。STBY 位置にあるとき、現在位置を設定することができ、目的地のプッシュセット ノブが D1 に入力されます。D1 または D2 ポジションでは、スルーノブのみが入力を提供します。コースベアリングの場合は、BDHI スイッチを NAV CMPTR に設定します。-6-2、29。


長時間の飛行や激しい操縦はシステムのドリフトの原因となります。

Mission Editor の最初の 2 つのウェイポイントは事前に設定されています (D1 = WP1、D2 = WP0)。

チャンネルプリセット

CHN	周波数	
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
04	_____	_____
05	_____	_____
06	_____	_____
07	_____	_____
08	_____	_____
09	_____	_____
10	_____	_____
11	_____	_____
12	_____	_____
13	_____	_____
14	_____	_____
15	_____	_____
16	_____	_____
17	_____	_____
18	_____	_____
19	_____	_____
20	_____	_____

- チャンネル プリセットはミッション エディターで定義されます。
- ラジオマイク プッシュ トゥ トーク (PTT) - 「RALT+\」はスロットル ハンドルの 6-1、2 にあります。
- TR+G モード時の Guard 送信など、VOIP 用の追加の PTT バインディングが利用可能です。



AN/ARC-51A UHFラジオ

1。UHFラジオモード。。。。。。。。。。TR+G 2。周波数モードスイッチ。要求に応じて 3。ボリュームノブ。。。。。。。。。。要求に応じて

周波数モード

MAN：周波数を表示します(4)、 そして 225 ～ 399 MHz で手動設定、10 MHz を使用(5)、1MHz(6)、50kHz(7) ノブ。

PRESET CHAN: プリセットチャンネルを使用して設定します セレクタ(8)と表示されます(9)。

GD XMIT: 周波数を 243 MHz (ガード) に設定します。

UHF 無線モード

OFF: ラジオの電源がオフになります。

T/R: 特定の周波数で送受信します。
周波数モードスイッチによって設定されます。

T/R+G: 243 MHz AM (ガード) でも受信します。

ADF: 自動方向検出-1-3

給油、再武装、その他の手順を含め、地上職員と会話できるよう、キャノピーを開いたままにしてください。

AN/ARN-25 自動方向探知 (ADF) 装置-1-2

UHF をブレード アンテナからヌル ポイントまで回転する ADF アンテナに切り替えます。相対方位は BDHI ニードル 1 に表示されます。

1. UHF ラジオモード。。。。。。。。。。。。。。。。。。ADF-6-4、5。

2. BDHI ニードル 1.。。。。。。。。。。。。。。。。チェック-6-2、2.

ADF モードでは UHF 送受信が不安定になります。

AN/ARN-52 タカン

TACAN は、音源までの見通し線により、BDHI Needle 2 の連続的な方向情報と、距離ウィンドウの距離情報 (300 マイルまで) を提供します。



BDHI 機器。

1。モード。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。録音-6-4、7。

2。チャンネルセレクタースイッチ。。。。。。。。。。10代 3。

チャンネルセレクタースイッチ。。。。。。。。。。。1秒

4。音量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて-モールス音声 ID 用

5.BDHIスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。タカン-6-2、29。

6. BDHI ニードル 2。。。。。。。。。。。。。。。。チェック-6-2、2.

- タンカーなどの空中信号から TACAN を受信するには、モードを A/A に設定します。
- X バンド信号は、同じ番号を持つ Y バンド信号よりも優先されます。

AN/ARA-63 MCL (ICLS)-6-4、11.

1. MCL 電源スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。少し - システムテストのため保留

2. MCL 電源スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。の上

3. MCL チャンネルセレクターノブ。。要求に応じて

4. 垂直/水平 ガイド。。。。。。。。。ADIをチェックする - 6-2、8。

示されたグライドスロープと進行方向を一致させます。

飛行場のチャンネルと周波数

CHN	コード	名前	周波数	BRG
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

地上職員が再武装を行うと、このページの情報が更新されます。

- ナイト ビジョン ゴーグル (NVG) 装備をミッション エディターに追加できます。



5.4. 3. 2.1.

燃料店

知性: _____ LBS。

内線: _____ LBS。

ステーションの装備

		数量
1.	_____	____
2.	_____	____
3.	_____	____
4.	_____	____
5.	_____	____

AN/ALE-29A プログラマ-対策その3-6

これらのオプションはミッション エディターで設定できます。また、エンジンがオフのときに、記載されたバインディングを使用して、地上作業員に CBU と対策プログラムの設定を要求することもできます。

CBUの構成

CBU1/A	2 パルスあたりのチューブ数	
CBU2/A	_____パルスあたりのチューブ数	- 「RSHIFT+RALT+2」
CBU 2B/A	_____パルスあたりのチューブ数	- 「RSHIFT+RALT+3」

対策

バースト	_____バースト	- 「RSHIFT+RALT+4」
バーストインターバル	_____秒	- 「RSHIFT+RALT+5」
一斉射撃	_____パルスあたりのチューブ数	- 「RSHIFT+RALT+6」
サルボス国際空港	_____秒	- 「RSHIFT+RALT+7」

ステーションと数量


			ステーション 5	ステーション 2と4	ステーション 1 & 3
A/A	AIM-9	B、J、P、P3、P5	1	1	
A/G	AGM-45	A、B	1	1	
ロケッツ	LAU-3	19 × FFAR、ヒドラ	1	1 2	1 2 3
	LAU-10	4×ズニ	1	1 2	1 2 3
	LAU-68	7 × FFAR、ヒドラ	1	1 2	1 2 3
爆弾	あん	M30A1	1	1	1
		M57	1	1	1 3 6
		M64	1	1	1
		M65		1	1
		M66A2			1
		M81	1	1 5	1 6
		M88	1	1 5	1 6
	BDU	33	1	5	6
	M117			1	1
	MK	20	1	1 2	1 2 3
		77 MOD0		1	1
		77 MOD1	1	1	1 2
		81	1	1 5	1 6
		81SE	1	1 5	1 6
		82	1	1 2	1 3 4 6
		82SE	1	1 2	1 3 4 6
		83	1	1	1 2 3
		84		1	1
	すう	25 (LUU-2)	1	1	1
ポッド	CBU	1/A		1 2	
		2/A		1 2	
		2B/A		1 2	
	ハイペグ	MK4	1	1	1
	ACMI	AN/ASQ-T50 TCTS	1	1	
	スモークワインダー		1	1	1
燃料タンク		150ガル		1	1
		300ガル		1	1
		400ガル			1

- マスター・アーム、ジェッティソン、AWRS、3-1
- ロケッツ、3-3
- モズ、サイドワインダー、3-5
- 燃料タンク、4-4
- 爆弾、爆撃コンピューター、3-2
- 銃、ガンポッド、3-4
- 対策、RHWS、3-5
- 構造制限、重量制限、4 ～ 5

AN/APN-141 レーダー高度計

このパルス レーダーは、地上 0 ～ 5000 フィートの地形クリアランス (AGL) の瞬間の高度情報をパイロットに提供し、インジケーターに表示されます。(1)。-5－2、26.

インジケータースケール(2)0' から 200' までは 10' 増分、200' から 600' までは 50' 増分、600' から 2000' までは 100' 増分、2000' から 5000' までは 500' 増分で表示されます。



コントロールノブ(3)インジケーターはシステムへの電源を制御します。ノブを回すと、下限インデクサーの高度設定が調整されます。(4)。

レーダー高度計は、上昇または急降下で最大 50°、右または左のバンク角で最大 30° で動作します。

OFFフラグ(5)信号強度が不十分になった場合、電源が失われた場合、またはシステムの電源がオフになった場合に、インジケーターに表示されます。

低高度警報システム (LAWS)

警告システムは、低高度による差し迫った危険をパイロットに警告し、レーダー下限警告灯の 2 つの警告灯で構成されます。(6)、ダッシュボードインジケーター警告灯のLAWSライト。-6-2、16.

インジケーターが(1)下限インデクサーを下回る(4)、両方の警告灯が点灯し、聴覚警告音が 2 秒間アクティブになり、700 ～ 1700 CPS トーンが 2 CPS の繰り返しで交互に鳴ります。-1 秒あたりのサイクル数 (CPS = Hz)

AN/APG-53A レーダー

レーダーには、探索とマッピング用のモード、地形クリアランスと障害物回避用の 2 つのモード (計画とプロフィール)、および武器発射用の空対地スラント レンジ モードが用意されています。起動時に AN/APG-53A 装置をウォームアップします。

AN/APG-53A コントロール パネルには、レーダー モード スイッチ、AoA 補償スイッチ、アンテナ チルト スイッチ、障害物トーン ボリュームのコントロール ノブが含まれています。-6-3、10。

ミゼラニアス スイッチ パネルには、レーダー地形クリアランス スイッチとレーダー範囲スイッチが収容されています。-6-2、29。

追加のコントロールはレーダー インジケーターにあります。-6-2、20。

レーダーインジケーター

範囲、仰角、方位角の基準線のセット(1)スコープに印刷されています。これらのラインのスケールと使用法は、使用されているレーダー モードに応じて異なります。

モードがディスプレイを平面図の航空機に向けている場合、2 つの旗インジケーターが有効になります(2)、または縦断ビューの航空機(3)。


ブリリアンスノブ(4)はディスプレイの明るさを決定し、ストレージノブは(5)画像の持続時間を決定します。

ゲインノブ(6)信号の振幅 (感度) を変化させます。このノブは通常、時計回りに 4 分の 3 移動します。

ディテールノブ(7) Terrain Clearance Plan モードで垂直ビーム幅を調整します。

夜間飛行用のレティクルノブ(8)距離、仰角、方位角基準線の照明を制御します。赤色のレーダーインジケーター フィルタープレートを下の位置にセットすると、緑色の表示が赤色に変わり、

コックピット照明と一致する明るさ。



レーダーインジケーター - 6-2、20。

検索モード

1. レーダー AoA 補償スイッチ。。。。。。。。。の上-6-3、10。


2. AN/APG-53A レーダー モード セレクター。。。。。。SRCH

3. レーダーアンテナの傾き。。。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて

3. レーダーレンジスイッチ。。。。。。。。。。。ロングショート-6-2、29。

4. レーダーインジケーターノブ。。。。。。。。。。。。要求に応じて-6-2、20。

SEARCH 画像を取得するには、レーダー インジケーター ゲイン ノブを最大まで回してスコープに「雪」を作り、雪の痕跡だけが残るまでゆっくりと下げます。レーダー アンテナの傾きを調整して、スキャンする地形を選択します。



コックピットでパフォーマンスの問題が発生した場合は、A-4E-C の DCS World の特別オプション メニューで AN/AGP-53A レーダー レガシー モードを有効にしてみてください。レガシー モードでは、レーダーは詳細度が大幅に低い画像を生成します。

範囲
S: 20マイル
L: 40マイル




地形クリアランスモード

1. レーダー AoA 補償スイッチ。。。。。。。。。。。。の上-6-3、10。
2. AN/APG-53A レーダー モード セレクター。。。。。。。。。。TC
3. レーダーアンテナの傾き。。。。。。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて
4. レーダー地形クリアランススイッチ。。計画・プロフィール-6-2、29。
5. レーダーレンジスイッチ。。。。。。。。。。。。。ロングショート
6. レーダーインジケーターノブ。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて-6-2、20。
7. OBST ダッシュボードの警告インジケーター。。。。。チェック-6-2、16.
8. レーダー障害物音の音量。。。。。。。。。要求に応じて-6-3、10。


プラン

PLANモードの機能
SEARCHと同じ、
範囲を除いて
半分になります。

このモードでは、ディ
テールノブを時計回り
に回すと、
縦を狭くする
ビーム幅は1°まで。



プラン: B-SCOPE-2-5.



範囲
S：10NM
L：20NM



プロフィール

PROFILE モードでは、障害物はベクトルに関連してインジケーター上に描画されます。航空機の下 1000 フィートに仮想の基準線も引かれます。


スコープの歪みを考慮します。


障害物が飛行経路から 1000 フィート以内にある場合、警告音が鳴ります。

プロフィール: Eスコープ-2-5.

範囲
S：10NM
L：20NM









航空機下方 1000 フィート
(スコープ上に表示)

B スコープの歪み (検索と計画)



E スコープの歪み (プロファイル)



E-SCOPE プレゼンテーション (TC スクライブラインは表示されていません)

空対地モード

1. AN/APG-53A レーダー モード セレクター。。。。。。。。。。A/G-6-3、10。

2. レーダーインジケーターノブ。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて-6-2、20。


3. 照準高度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0ミル-6-2、14.

4. ダイビングを開始します。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10°以上

A/G モードでは、10° 以上の潜水中、光学照準器が地面を遮っている間、インジケーターの水平バーは機首と地面の間の傾斜範囲を最大 7.5 海里まで表示します。 (15,000ヤード)。


アンテナは 0° に固定され、地面に接触するまで垂直に掃引します。地面に接触すると、インジケーター バーが地面までの距離を示します。

このモードはCP-741/Aへの通知にも使用されます。-3-2
爆撃コンピュータ
自動武器解放。



コンピューターのリリースに関するヒント

- 航空機が適切にトリミングされていることを確認します、6-1
- ターゲットに向かってロールインし、十分な高さ AGL で 30° 以上のダイブを維持します。



- 長い潜水では対気速度に注意 - マッハ 4 ～ 6 未満に保つ
- コンピューターが解決策を見つけるまで、ピッチを上げてターゲットの上を均等なラインで飛行します。

マスターアーム手順

武装パネル

- 5-2、34。

1。マスター武装スイッチ。。。

低抗力 (滑らかな) 爆弾

武器	ダイビング 角度	REL HGT AGL	スピード キアス	レティクル
ロードラッグ	30°	1000'	300	100
ロードラッグ	20°	2000'	450	50
ロードラッグ	30°	3000'	450	40
ロードラッグ	45°	4000'	400	40

L 6-2、8. L6-2、26. L 6-2、9. L6-2、14.

CP-741/A パソコン発売(CCRP)

コンピューターは低抗力爆弾の放出ポイントを計算し、AWE-1 設定に従って武器を放出します。ダイビングでは、ターゲットを視準し、AN/APG-53A レーダー インジケーターがロックされていることを確認します。ターゲットの上で爆弾解除ボタンを押し続けます。LABS ダッシュボード警告インジケーター ライトが点灯し、武器の解放音が聞こえます。STEPモードでは爆弾解除ボタンを離すと音と光が消えます。RIPPLE では、リリース シーケンスが完了すると音と光が消えます。-コンピュータリリースのヒント、2-6

1. AN/APN-141 レーダー高度計。。。。。。。。。。。。。の上-2-1
2. AN/APG-53A レーダーモード。。。。。。。。。。。。。。A/G-2-2、2-6。
3. 照準高度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0ミル-6-2、14.
4. 武器機能セレクター。。。。。。。。。。CMPTR-３－１、５.
5.マスター武装スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。の上-３－１、１.
6. 放送局選択スイッチ。。。。。。。。。。要求に応じて-３－１、３.
7. 爆弾解除ボタン。。落ち込む/始まる-6-1、9。

コンピューターは風やヨーを考慮しません。

MK-82 スネーキー

ベースライン

1. 照準器の仰角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。160ミル -6-2、14。
2. スピード。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。400KIAS-６－２、９.
3. リリース高さ AGL。。。。。。。。。。。。。。。。。。400 フィート対空飛行-6-2、26。 調整
4.スピード。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。-100 KIAS = +50 ミル
5. リリース高さ AGL。。。。。。+100' AGL = +50 ミル

ロケット発射モード

武器機能セレクターノブ - 3-1、5。

1. ロケッツ

A. ガンロケットトリガー。。消防銃とロケット弾-6-1、8。

2. GMアンアーム

A. ガンロケットトリガー。。。。。。。。。。。。ファイアーガン-6-1、8。

B. 爆弾解除ボタン。。。。。。。ファイアロケット-6-1、9。

LAU-3 / LAU-68 FFAR、ヒドラ

武器	ダイビング 角度	HGT AGL	スピード キアス	レティクル
FFAR MK1	20°	5000'	375	40
FFAR MK1	20°	4000'	400	30
FFAR MK1	20°	3000'	400	20
FFAR MK1	20°	2500'	400	10
FFAR MK1	20°	2000'	400	0
FFAR MK1	30°	2500'	400	0
FFAR MK1	45°	3500'	400	0

L 6-2、8. L6-2、26. L 6-2、9. L6-2、14.

LAU-10 / ズニ

武器	ダイビング 角度	HGT AGL	スピード キアス	レティクル
ズニ族	20°	5500'	350	10
ズニ族	20°	4500'	375	5
ズニ族	20°	3500'	380	0
ズニ族	30°	5000'	380	0
ズニ族	45°	7000'	380	0

L 6-2、8. L6-2、26. L 6-2、9. L6-2、14.

MK 12 大砲-2 * 100 ラウンド、1000 rpm。

武装パネル

- 5-2、34。

1. ガンの充電スイッチ。。。。。。。。。。。。。。 準備ができて-」9インチ

ガン充填スイッチをオンの位置に設定すると、一定量の窒素充填量が消費されます。すべてを使い果たしたら、地上要員は主砲を維持するために航空機を再武装しなければなりません。 着陸前にすべての銃を安全にしてください。

充電と浄化の音が聞こえます。音が聞こえない場合は、窒素が不足しています。銃を発砲するには、マスター アーマメント スイッチがオンの位置にある必要があります。3-1 を参照してください。

MK 4 HIPEG ガンポッド-750発、1000rpm。

ガンポッドパネル

- 6-3、2.

1. LH/CTR/RH ガンポッド スイッチ。。ご要望に応じて準備完了

2.ガンポッドスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。充電

ガンポッド スイッチが充電位置に設定されている場合、ステーションが準備完了位置にあるガンポッドはすぐに充電されます。ガンポッドを発射するには、スイッチをCHARGE位置に保ちます。

ガンポッド スイッチがクリア位置に設定されている場合、航空機上のすべてのガン ポッドはクリアされ、地上作業員が航空機を再武装してガンポッドをメンテナンスするまで操作できなくなります。 着陸前にすべてのガンポッドを排除してください。

LH = ステーション 2　　CTR = ステーション 3　　RH = ステーション 4


武装パネルではなく、ガンポッドパネルでガンポッドを準備してください!

砲掃射の照準角

武器	REL 角度	HGT AGL	スピード キアス	レティクル
MK12/MK4	-10°	1000'	400	0
MK12/MK4	-10°	2000'	300	27
MK12/MK4	-10°	2000'	450	17
MK12/MK4	-15°	2000'	450	15
MK12/MK4	-20°	1500'	450	0

L6-2、26.　L 6-2、9.　L6-2、14.

銃の性能



AGM-45 (シュライク) & AIM-9 (サイドワインダー)

武装パネル - 6-2、34。

1. 武器機能セレクター。。爆弾とジムアーム-３－１、５．
2. 放送局選択スイッチ。。。ご要望に応じて準備完了-３－１、３． その他のスイッチパネル
3. シュライク/サイドワインダーボリュームノブ。。。。要求に応じて-6-2、29。 配達

AGM-45A。。。。。。。。。。。。。爆弾解除ボタン-6-1


AIM-9。。。。。。。。。。。。。。。。。ガンロケットトリガー

L後面のみ または爆弾解除ボタン

武装した AGM-45 が内部でロック音を発します。
敵のSAMユニットの最大偏差は3°です。

AGM-45A - < 10 nm、12,000 フィート AGL、緩やかにロフトして飛距離を伸ばす AGM-45B - 改良されたモーター、同一のターゲティング機能

ドッグファイト - 負ける
- 敵の動きを遅くする
- 乗り越えないでください
- 90% RPM、ノーズアップ
- 150-170 キアス
- 水平ハサミで裏をかく



AN/ALE-29A チャフディスペンスシステム

チャフパネル

- 6-2、11。

1。チャフパワースイッチ。。。。。。。。PWR-」LCTRL+Q」

2。ディスペンサー選択。。。。。。要求に応じて

3。供給プログラム。。。。。。。要求に応じて

A. JATO 発射ボタン。。。。バースト-」Q』、6-3、4。

B.チャフオート

ボタンを押す。。。。。。。。。。一斉射撃-」ラルト+Q」



エンジンをオフにすると、地上作業員はバーストとサルボのプログラムを設定できます。-1-4
チャフ電源スイッチをオフの位置に設定して、プログラムを早期に中止します。

AN/APR-25 レーダーホーミング および警告システム (RHWS)(RWR)

ECMパネル

- 6-2、10。

1。APR-25 スイッチ。。。。。。。。。。。。。の

上 2。オーディオ ALQ スイッチ。。。。。。4月25日

3。機能セレクター。。。。。。。。。録音 4。

APR-27 スイッチ。。。。。。。。。。。。の上 5。

4月27日 テスト。。。。。。。。。。。プレス 6。 - ビットテスト。

PRFボリューム。。。。。。。。。要求に応じて 7。

ミサイル警報の音量。。要求に応じて



APR-25スイッチを使用する場合(1)ON の位置、および機能セレクター(3)REC 位置では、動作ハム音と E、G、I バンドレーダーからの信号が PRF ボリュームで聞こえます。(6)。APR-27スイッチを使用する場合(4) ON の位置では、SAM ライトが SA-2 の発射を示し、ミサイル警報音量で振動警報が聞こえます。(7) 。RPT の機能セレクターを使用すると、電子的対抗手段が受信レーダー ロックを妨害しようとします。

検出されたレーダー:

- AAA (SON-9 防火缶)
- EWR（船舶、航空機、地上）
- SAM (SA-2、-3、-5、-6、-8、-10、-11、-13、および-19)
- SPAAA（ゲパルド、バルカン、シルカ）
- 航空機S/Tレーダー

RPT モードの ECM を使用すると、他のレーダーに負けることがあります。

 - ECM パネルはミッション エディターで削除できます。

自動飛行制御システム

オートパイロット制御パネル (AFCS)

- 6-3、12。

1。待機する

A. AFCS スタンバイ スイッチ。。。90秒。準備し始める-」ラルト+A」

2。エンゲージ＆姿勢保持

A. バンク角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5〜70°-6-2、8。

B. ピッチ角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60°未満

C. AFCS 接続スイッチ。。。。。。。。。。。従事する-」あ」

緯度/経度 接続時と切断時に維持される姿勢。コントロール スティック ステアリング (CSS) は 3 ポンドです。スティックの圧力。

3。安定性の向上（ヨーダンパー）

- 5-3、8。

A. 安定性増強スイッチ。。8月を刺す-」LSHIFT+S」

追加のモードでは、AFCS スイッチをオンにする必要があります。

4。高度維持-このスイッチは作動位置に固着する可能性があるので注意してください。

A. 登ります。。。。。。。。。。。。。。1分あたり3500〜4500フィート。-6-2、3。

B. 高度スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。オルタナティブ-」LSHIFT+A」

5。見出し選択

A. バンク角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5°以下-6-2、8。

B. ピッチ角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60°未満

C. 見出し選択スイッチ。。。。。。。。。。HDG SEL-」LCTRL+LSHIFT+A」


ヘディングセレクトでは、AFCS はバンク角を 22° ～ 32° に維持します。解放されると、AFCS は水平に回転します。

6。見出し選択プルツーセットノブ 7。見出し選択表示

すべてのモードを解除する Autopilot Override を押して AFCS をスタンバイに戻します。（AFCS緊急事態切断）

コントロールスティック。

- 「LCTRL+A」、6-1、6.




アプローチパワー補償器 (APC)

APC はスロットルを 70% から MIL まで制御し、17.5 単位の最適な AoA を維持するように設計されており、グライド スロープでのアプローチ速度と、着陸総重量に関係なく着陸パターンでの通常の操縦中に最適な進入速度が得られます。

APC コントロールパネル

- 6-3、3。

1. APC 電源スイッチ。。スタンバイ (15 秒のウォームアップ)
2. APC 電源スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。従事する
3. スロットル位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25～70% - 6-2、15。
4. システムがスロットルを制御できるようにします - 15秒間手を離してください。
5. コントロールスティック。。。。。。。。。。。。。。。。最適な AoA-6-2、15。



ケース I 回復

- 着陸、5-5


ワグルノースアプローチ

1. マーシャルホールディングパターンを入力します
2. 通関手続きを経て入国手続きを進める
3. TACAN ベアリングを使用した風の影響に応じて、ファイナルまで 2 ～ 4° リードターンします。-1-2 または、90 度回転する場合は、対地速度 10% を使用します-６－４、２． TLAR までの距離を海里単位で表します。

距離は縮尺どおりに描かれていません。

最後の-5-5

1. スピードブレーキ-」B」
2. フラップ-」ふ」
3. ギア-」ぐ」
4. フック-」ラルト+G」
5. アオア-6-2、15.



STENNIS/FORRESTAL - カタパルトフックアップ「U」

スーパーキャリア - 「パイロット敬礼」または無線をバインド、6-1、2。

キャリアMOD - カタパルトパワーモード - デフォルト/オート「LCTRL+U」

燃料量

内部燃料

1. 胴体のタンク容量。。。。。。1612ポンド。
2. 翼タンク容量。。。。。。。。。3830ポンド。
3. 燃料量インジケーター。。。。。。。。チェック-6-2、

24。 外部燃料貯蔵所

4. 内部-外部燃料スイッチ。。。プレス - 6-2、29。
5. 燃料量インジケーター。。。。。。。。チェック - 6-2、24。

燃料投棄

エンジンコントロールパネル - 6-3、8。

1. 燃料ダンプスイッチ。。。。。。。。。。。。。ごみ - 「LSHIFT+D」
2. 燃料ダンプ率。。。。。680ポンド。1分あたり



空中給油

タンカー位置まで移動

1. TACAN モードスイッチ。。。。。。。。。。。。A/A - 6-3、7。
2. TACANチャンネル。。。。。。。。。。。。要求に応じて
3. BHDIスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。タカンタン - 6-2、29。

カーのお問い合わせ先

4. 無線タンカー。。。。。。。。。。。事前連絡-1-2
5. タンカーの高度を一致させます。。。。指示通りに-6-2、7。
6. タンカーの対気速度を一致させます。。。指示通りに-6－2、9.
7. に連絡してください。。。。。。。。。。。。。。。。

燃料の摂取 外部ストアでの燃料補給

8. ドロップタンクの加圧

スイッチ。。。。。。。。。。。。。。飛行中の給油-」LCTRL+D」 - 6-3、8.

燃料ダンプおよびドロップタンク加圧スイッチは 3 ポジション スイッチです。リストされたキーボード ショートカットは 3 つの位置の間を循環します。



最大総重量制限

1.フィールドテイクオフ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 24,500 LBS。

2. フィールド着陸（最小降下速度）。 16,000 LBS。


3. カタパルト。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 24,500 LBS。

4. FCLP (または最低降下速度以上) 。14,500ポンド。

3°のグライドスロープ

GND スピード	の割合 D昏り
150	795
140	745
130	690
120	635
110	585

構造的加速限界




ステーションの限界と推力

PW J52-P-8A MAX. 推力: 9300ポンド。空: 11587ポンド。動作時: 11707ポンド。最大: 24502ポンド。


武器ステーション最大数 総重量:

スプール時間は非常に長くなる可能性があります。RPM を高く保ち、速度制御には飛行制御面を使用してください。



対気速度制限

1. 外部格納装置がなく、着陸装置、フラップ、およびアレスティングフックが格納されている場合:



2. 300 ガロンのドロップタンク付き。。。。。。。。。。。。575キアス-5－2、9.
または MACH 0.9 (いずれか低い方)

3. 着陸装置および/またはフラップを展開した状態:

A. ヨーゼロ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。225 キアス

B. 無制限のヨー。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。170キアス

掃射速度: 350-450 KIAS-3-3

着陸装置の速度超過によるダメージ: 185 KIAS (ギアをロック)

反転飛行は30秒を超えないこと

承認された操縦: エルロンロール (360° 以下)、バレルロール、シャンデル、インメルマン、ループ、ウイングオーバー

- スラット - 編隊飛行の場合は「LSHIFT+LALT+S」をロック/アンロックします
(地上職員がこれを実行する必要があります)

エンジン始動チェックリスト


1. キャノピーレバー。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。開ける -6-3、14
2. 地上電源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上
3. エンジンスタータースイッチ。。。。。。。。。。。。。うつ病-6-3、8。
4. タコメーター。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。回転数をチェックする-6-2、21。
   A. 5% RPM。。。。。。。。。スロットルステップから点火まで-6-1、4.
   B. 15% RPM。。。。。。。スロットルステップからアイドルまで
   C. 40% RPM。。。。。。。。。。。。地上電源オフ
   D. 55% RPM。。。。。。。。エンジンが安定していることを確認してください
5. 注意パネル。。。。。。燃料ブーストオフを確認してください-6-2、6.
6. 油圧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 ～ 50 PSI-6-2、18.
7. 排気温度。。。。。チェック200～340°C-6-2、22。

> 地上電源がオフになり、すべての燃料補給と再始動手順が完了するまで、キャノピーを開いたままにしてください。

機器のウォームアップ時間

> ウォームアップが必要なシステムは、エンジンが 55% RPM で安定すると発電機の電力を受け取ります。

AN/APG-53A レーダー。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3分-6-3、10。
AFCS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。90秒。-6-3、12. AN/APN-153 ドップラー航法レーダー。。。。5分。-6－4、2. AN/ASN-41 ナビゲーション コンピューター。。。。。。。。。2分-6-4、3。 AN/ARC-51A UHF ラジオ。。。。。。。。。。。。。。。。AN/ARA-63 MCL (ILCS)。。。。。。。。ゼロ (固体)-6-4、11.



タクシーに乗る前のチェックリスト

1. 地上電力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。オフ

2. キャノピーレバー。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。閉まっている-6-3、14

3. AN/ARC-51A UHF 無線モード。。。。。。。。。T/R+G-6-4、5。

4. AN/ARN-52 TACAN モード。。。。。。。。。。。。。。。。録音-6-4、7。

5. AFCSスタンバイスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。スタンバイ-6-3、12.

6.高度計。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。設定圧力-6-2、7。

7. マスターテストスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上、-6-2、29.

(ホールド) 注意パネルとダッシュ警告を確認してください-6-2、6.、16.

A. 液体酸素インジケーター。。。。。。。。。。。チェック-6-2、28。

B. 燃料量インジケーター。。。。。。。。。。。。チェック-4-4

8. AN/APN-153 ドップラーナビレーダーモード。。。。テスト-6－4、2.

A. SPEED 読み取り値を確認します。。。。。。。121±5KIAS

B. ANGLE の読み取り値を確認します。。。。。。。。。121 0±2°

9. AN/ASN-41 ナビゲーション コンピューター -6-4、3。

A. AN/ASN-41 機能セレクター。。。。。。。。テストA1。BDHIスイッチ。。。。。。。。。。。。。NAV CMPTR-6-2、29。 A2. 風速を確認してください。。。。。。。。223 キアス-6-4、3。 A3. 見出し を確認してください。。。。。。。。。。。。。。。。。。91°-6－4、2. A4. BDHI ポインター 2 を確認します。。現在の場所 A5. BDHI ポインター 1 を確認します。。。。。右30°

B. AN/ASN-41 機能セレクター。。。。。。。スタンバイ-6-4、3。

B1. を入力してください。。。。。マグバール、風向、風速とウェイポイント

10. 酸素スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上-6-3、15.

11. AN/APG-53A レーダーモード。。。。。。。。。。。。スタンバイ-6-3、10。

12. ホイールとフラップ。。。。ホイールが下がっていることを確認してください-6-3、1.

13. マスターエクステリアライトスイッチ。。。。。。。。。。。の上-6-1、1.

A. 日のCVN。。。。。。。。外灯消灯-6－3、6.

B. 夜間 CVN。。。。。。。エクステリアライトオン ランディングライトを除く

C. 昼夜AF。。。。。エクステリアライトオン

14. 排気温度インジケーター。。。200～340℃-6-2、22。

離陸前のチェックリスト

1. AN/APN-141 レーダー高度計。。。。。。。。。。。。。。の上、-6-2、26。

LAW INDEXER の設定

2. 武装パネル -6-2、34。

A. マスター武装スイッチ。。。。。。。。。。。。。。オフ -3-1、1.

B. ガンの充電スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。安全-3-1、2。

C. 放送局選択スイッチ。。。。。。。ダウン / オフ-３－１、３.

D. 爆弾アームスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。オフ-３－１、４.

E. 武器機能セレクタースイッチ。。。。。。オフ-３－１、５.

3. AN/APN-153。。。。。。。。。。。要求に応じて陸/海-６－４、２.

(照明延長)

4. AN/ASN-41。。。。。。。。。。。。。。MODEをSTBYに設定し、-6-4、3。

MAG VAR、風向を確認してください。

風速とウェイポイント

5. AN/ASN-41 機能セレクタースイッチ。。。。。。D1

6. 酸素スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上-6-3、15.

7. AFCS パネル -6-3、1.

A. AFCS スタンバイ スイッチ 。。。。。。。。。。。。。。スタンバイ -4-1、1.

B. AFCS の安定性の強化。。。。 8月を刺す-４－１、３.

8. AN/APG-53A レーダーモードスイッチ。。。。。。。 スタンバイ -6-3、10。

9. スポイラーアームスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。オフ -6-3、5。

10. APC 電源スイッチ。。。。。。。。OFF（調光） -6-4、4。

11. チャフ電源スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上 -6-2、11。

12. MCL 電源スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。の上 -6-4、11。

13. MCL 電源スイッチ。。。。。。。ビットテストを実行する -1-3

14. MCL チャンネルセレクターノブ。。。。。。要求に応じて

15. ECMパネル。。。。。。。。。。。。。APR-25 スイッチON、 -6-2、1。

ファンクションセレクターからSTBY (Light Extg.)、 -3-5

PRF および MSL ボリュームを設定

16. トリム位置インジケーターパネル。。。。ノーズ：8UP -6-4、1.

エルロン: 0

17. ラダートリムスイッチ。。。。。。。。。。。。。。0 / センター -6-3、7。

18. フラップ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1/2からフル -6-3、1.


-離陸図、5-4

タクシー

1. フラップを広げ、スピードブレーキを開き、スポイラーを作動させます - 6-1
2. ホイールは 75% RPM で回転します - 6-2、21。
3. スロットルを 65 ～ 70% RPM まで下げます。
4. 前輪キャスターへの回転方向のポンプブレーキ - ハッピーフィート！
5. 90% RPM で推力がホイールブレーキを上回る - 4-5
6. 離陸点の速度は重量とともに増加します (最大荷重で最大 160 KIAS)。

脱ぐ

ホイールブレーキをかけて曲がる方向にブレーキをかけます。低速を保ちますが、停止しないでください。
反対側のホイールブレーキをタップしてステアリングを修正します。作る
いくつかの小さな蛇口。自分を修正しすぎないでください。
タイヤが滑った場合は、ブレーキを緩めてください。スロットルを少し追加します
修正しながら。コントロールインジケーター (6-5)
前輪キャスター位置を表示！



着陸チェックリスト

1.休憩。。。。。。。。。。。対気速度を確認する 225 KIAS - 6-2、9。

2. スピードブレーキスイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。。開ける - 6-1、3。

3. フラップ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1/2からフル - 6-3、1.

4. 着陸装置ハンドル。。。。。。。。。。。。。。。。下 - 6-2、5。

5. スポイラーアームスイッチ（AFのみ）。。。。。。。。。。。。の上 - 6-3、5。

6. アレスティングフックハンドル (CVN のみ)。。。。。下 - 6-2、23。

7. 90°ポイント。。。。。。。 対気速度 170 KIAS を確認してください。 - 6-2、9。
高度 500' を確認してください-6-2、

8.タッチダウン。。。。。。 7。 対気速度を確認する 125 KIAS - 6-2、9。


9. スロットル位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。 0 / アイドル - 6-1、4。

10. 前方に突き出し、風に向きを変え、翼を水平にします

11.舵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて

12. 舵が効かなくなったらホイールブレーキを踏む

- 重量、グライドスロープ維持、最小降下速度、4〜5
- CVN 着陸手順、3-2 (ケース I および APC)、4-3 (ケース III)



エンジンのフレームアウトチェックリスト

1. スロットル位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0 / アイドル - 6-1、4。
2. スロットルステップ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。オフ
3. **非常用発電機リリースハンドル。。。引く** - 6-2、33。
4. 火災の有無を確認する - 6-2、16。

火災。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。イジェクト

B. 火気厳禁。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。再起動

エアスタートチェックリスト-AGL 1500 フィート未満の場合はイジェクトしてください。「LCTRL+E」（3回）


1. 高度。。。。。。。。。。。。。。。。。。5000'以上をチェック-6-2、7。
2. スロットルステップ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。オフ-6-1、4.
3. **非常用発電機。。。。。。。。。。。導入済み-6-2、33。**
4. 燃料制御スイッチ。。。。。。。。。。。。。。。。マニュアル-6-3、8。
5. グライドを確立します。。。。。。。。。。。。。。。。。。。250キアス-6－2、9.
6. スロットルポジションロックステップ。。。。IGN、その後アイドル-6-1、4.
7. スロットル位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。要求に応じて

予防的アプローチが低い

決勝戦の前に最も都合の良い地点で
飛行中の直線経路を遮断した

チェックポイント。

チェックポイントは、
ガイドラインのみ。



高度な予防的フレームアウトアプローチ

対気速度と高度	最適	使用可能なバンド
アプローチ速度	180キアス	170～200KIAS
初期点の高度	7000'	6000' (ギアアップ)
180°点の高度	4500'	4000' ～ 5000' (ギアダウン)
90°点の高度	3000'	2800' ～ 3200' (ギアダウン)
最終進入高度	1000'	最低500フィート
フレア	200'	200フィートから300フィート

最適な構成:

ギアを下げてフラップを上げます。

表示されている標高は地形のクリアランスです。

降下入口
クリーングライド、S ターンの使用、および/または対高度 7000 フィートの初期点に到達するためのギアの拡張

最初のターン
180 KIAS で 20° ～ 30° のバンク回転を維持し、初期回転を遅らせます
バンク角を変えるか離れる
必要に応じて、180 度の地点に到達するように準備を整えてください。
最適な高度

初期点
対高度 7000 フィート、タッチダウン ポイント以上、滑走路の進行方向に対して 90°
180 KIAS、ギアダウン、フラップアップス
タート 滑空旋回速度 20° ～ 30° (4000 FPM)

予防的および練習的なアプローチとして、スピードブレーキを伸ばした状態で 75% の出力を設定してフレームアウト状態をシミュレートします。

このパターンは、航空機の総重量が 14,000 ポンドであると想定しています。(外部タンクを空にし、貯蔵庫を持たない)。燃料がなくなると、速度と高度が若干低下することがあります。1000 ポンドごとに 5 KIAS を追加します。14,000ポンド以上。総重量。


180°ポイント
対高度 4500 フィート、幅 1.5 マイル
着陸地点。ギアダウン、フラップアップ、180 KIAS、スポイラー装備

90°ポイント
対高度3000フィート、
風下5000フィート
タッチダウンポイントから。
ギアダウン、フラップアップ、
180キアス

タッチダウン
140～150キアス

フレア
対高度200フィート
180キアス

最後の
対高度1000フィート
180～200KIAS



スロットルパネル-6-3、7。

1。マスターエクステリアライトスイッチ-」L”

- スイッチはスロットルグリップの外側にあります
- エクステリアライトコントロールパネル、6-4、6.

2。無線マイク プッシュ トゥ トーク (PTT)-」ラルト+\」

- AN/ARC-51A UHF ラジオ、1-2

3。スピードブレーキスイッチ-」B」


- 注意パネル、6-2、6.

4。スロットルポジションロック

- OFF/IGN/HOMEの間でステップを調整するためのゼロスロットル入力
- ステップアップ - 「RSHIFT+HOME」
- ステップダウン - 「RSHFIT+END」

5。ラダートリムスイッチ

- 「RALT+Z、RALT+X」



コントロールスティック

6。オートパイロットオーバーライド (AFCS 緊急切断)-」LCTRL+A」

- オートパイロット、4-1

7。トリムスイッチ

- トリムポジションインジケーターパネル、6-4、1.

8。ガンロケットトリガー-」空間"

- 武器、3-1、3-3、3-4


9。爆弾解除ボタン-」ラルト+スペース」

- 武器、3-1、3-2、3-4、3-5



- コントロールスティック - 非表示/表示 - 「BACK」（またはスティックベースをクリック）
- グランドハンドリング、5-4 - コントロールインジケーター、6-5
- ロールが敏感すぎる？- ロール軸入力を調整！
  - カーブのロール軸入力を調整: 20、Y 彩度: 80 スロットルまたはトリムが敏感すぎますか?
  - 追加の入力オプションは、DCS World の A-4E-C の特別オプション メニューで利用できます。

ミラー、バックアップコンパス、ストップウォッチは照準器の上にあります。



A-4E-C/コックピット/テクスチャ/a4e_コックピット_写真.png

インストルメント・パネル

1。パイロットアドバイザリーラダーライト 2。方位距離方位(BDHI) 3。垂直速度-登る 4。迎え角-単位 5。ランディングギアハンドル-」G」、5-4 6。注意パネルはしご灯 7。高度計-足

8。全姿勢 (ADI)-MCL V/H、1-3 9。対気速度-結び目 10。ECMパネル-3-6 11。チャフパネル-1-4、3-6 12。照準器パネル 13。加速度計-4-5

14。照準高度-」RCTRL+[, RCTRL+]」 30。緊急着陸装置リリースハンドル 15。APCおよび迎え角インデクサ-調光器31。緊急店舗リリースハンドル-3-1 16。ダッシュボード警告インジケーターライト 17。8日時計 18。手動油圧制御バルブ 19。圧力比

20。AN/APG-53A レーダーインジケーター-2-2

21。タコメーター

22。排気温度

23。アレスティングフックハンドル-」LALT+G」、4-2、4-3 24。燃料量-4-4 25。燃料流量-4-4

26。AN/APN-141 レーダー高度計-2-1 27。待機姿勢 28。液体酸素-6-3、15． 29。その他のスイッチパネル

33。非常用発電機リリースハンドル-5-6 34。武装パネル-3-1


35。航空機兵器放出システムパネル-3-2

見えにくいですか？

コントロールスティック - 「BACK」の表示/非表示

(またはスティックベースをクリック)

左側のコンソールコントロールパネル



1。ホイールとフラップの位置インジケーターパネル

- ランディングギアハンドル、6-2、5。

2。ガンポッドパネル-3-1、3-4

3。APC コントロール パネル-4-2

4。JATO発射ボタン-」Q」

- チャフ、1-4

5。スポイラーアームスイッチ-」S」

- 注意パネルラダーライト、6-2、1。

- 作動: ホイールに重量がかかり、エンジン RPM < 70%

6。フラップハンドル-」ふ」

- フラップを広げると、WHEELS ダッシュライトが点滅します

7。スロットルパネル-6-1

8。エンジン制御パネル

- エンジン始動チェックリスト、5-1

- 空中給油、4-4

9。手動燃料遮断コントロールレバー

10。AN/APG-53A レーダー制御パネル-2-2

- 追加のコントロール、6-2、20、および 29。

11。ショルダーハーネスコントロールハンドル


12。オートパイロット コントロール パネル (AFCS)-4-1

13。キャノピーレバー-」LCTRL+C」

14。緊急スピードブレーキノブ

15。酸素スイッチ-」お」

右コンソールコントロールパネル



1。トリムポジションインジケーターパネル

- トリムスイッチ、6-1、7。

2。AN/APN-153 ドップラー航法レーダー コントロール パネル-1-1

3。AN/ASN-41 ナビゲーション コンピュータ コントロール パネル-1-1

4。ラジオのプリセットチャンネル-1-2

5。AN/ARC-51A UHF 無線制御盤-1-2

- ラジオマイクプッシュトゥトーク、6-1、2.

6。エクステリアライトパネル

- マスターエクステリアライトスイッチ、6-1、1.

7。AN/ARN-52 TACAN コントロールパネル-1-2

8。白色投光器の制御

9。コンパスコントロールパネル

- このシステムはまだモデル化されていません


10。室内灯パネル

11。AN/ARA-63 MCL (ICLS) コントロール パネル-1-3

- ADI の Vert/Horiz ガイド、6-2、8。

12。AFCS テストパネル

- このシステムはまだモデル化されていません



- コントロールインジケーター「RCTRL+ENTER」を表示

制御インジケーターは、重要な航空機制御のバインディングをテストしたり、始動や地上走行の手順を学習したりするのに便利なツールです。

このマニュアルに記載されている名前と用語を使用して入力を検索し、制御設定に最適な入力方法を見つけてください。

DCS World の A-4E-C の特別オプション メニューには、トリム速度、スロットル コントロール、コックピット シェイク、FFB スティック オプション、およびシンプル ブレーキ (ラダー支援) オプションが含まれます。

1.*ピッチ&ロール*-トリムスイッチ、6-1. 7. - インジケーター、6-4、1.

ポジションには、入力、カーブ、トリム、スピードブレーキからのノーズダウンが含まれます。

2.*スピードブレーキ*-スピードブレーキ スイッチ、6-1、3。 - 緊急スピードブレーキ ノブ、6-3、14。 スピードブレーキは開くと側面に移動します。-注意パネル、6-2、6.

3.*フラップ&スポイラー*

フラップを伸ばすと下に移動します。-フラップハンドル、6-3、6. - インジケーター、6-3、1. スポイラーは作動すると上に移動します。-スポイラーアーム、6-3、5。 - コーションパネル、6-2、6。

4.*ラダー*-ラダートリムスイッチ、6-1. 5.

ヨー ダンパーの AFCS 安定性強化スイッチを有効にします。-4-1

5.*スロットル&スロットルポジションロック*

「赤いゴースト」スロットル入力が見られる場合、軸入力は機能しています。スロットル軸入力をゼロにして、スロットル位置のロックステップを調整します。-6-1、4.

6.*エンジン回転数*-エンジン推力、4-4

エンジンの始動タイミングを知るのに役立ちます。-立ち上がり、5-1

7。*ノーズギア&ノーズホイールキャスター*-ランディングギアハンドル、6-2、4.

ノーズギアポッドは格納時に中心に向かって移動します。-指標、６－３、１.

差動ブレーキを使用したキャスター前輪。-タクシー、5-4

前輪キャスターインジケーターのスケールは対数です。-センターでレスポンス良く！


8.*リアギア&ホイールブレーキ*-」「W」（両方）、「LCTRL+W」（左）、「LALT+W」（右） 後部のギアポッドは格納時に中央に移動します。ホイールブレーキは踏むと上方に移行します。


9.*空気力学的スラット*

スラットインジケーターは折りたたむと下に移動します。-スラット ロック、4-5

UI オーバーライド修飾子ボタン

これら 2 つの入力により、入力デバイスの機能が向上します。
- UI オーバーライド - 左入力LShift + マウス 2/右クリック。
- UI オーバーライド - 右入力LCtrl + マウス 1/左クリック。
これらを修飾子として使用すると、同じ入力で別のコマンドを発行できます。修飾子のない入力はデフォルトのレイアウトに戻ります。





アクセシビリティと入力のカスタマイズ

Xbox 用のプリセット(XB)とプレイステーション(追伸)コントローラはモジュール内に提供されます\A-4E-C\入力\ジョイスティックフォルダ。必ず Windows でコントローラーを調整し、軸のデッド ゾーン、曲線、彩度を調整してください。また、DCS スペシャル メニューの A-4E-C エントリを使用して、トリム速度、スロットル増分、およびカスタム スロットル レートを設定します。

