英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

AIR+SEA+LAND+COMBAT

DCS WORLD

EAGLE DYNAMICS

DCSユーザーマニュアル

このマニュアルは、コンピュータ ゲーム、コンバット シミュレーター Digital Combat Simulator World (DCS World) 2.5 のユーザー インターフェイスのドキュメントです。このマニュアルでは、ユーザー インターフェイス、ミッション エディター、設定ウィンドウ、その他のウィンドウおよびパネルの機能について説明します。

ユーザーと通信するために、フォーラムがありますhttp://forums.eagle.ru/ 、ゲームやゲームプレイに関する追加情報を入手したり、質問したりできます。

© Studio "EAGLE DYNAMICS", 2020. 無断複写・転載を禁じます.

Webサイト：http://www.digitalcombatsimulator.com

目次

メインメニュー..... 10

モジュールマネージャー 14

Sスペシャル〇オファーTAB..... 14

Mオデュレスtab..... 14

あ利用可能DLC TAB..... 15

私インストールされたTAB..... 17

オプション 19

Sシステム〇オプション..... 21

グラフィック設定..... 22

補助設定 27

ハコントロールS設定..... 30

GアメプレイS設定..... 40

難しさ..... 40

F10 表示オプション 41

追加の設定 44

プリセット..... 47

M雑多な..... 48

あオーディオS設定..... 51

Sスペシャル..... 53

VR 54

トレーニング 57

インスタントアクション 60

ミッション..... 62

Bリーフィング..... 64

V IEWD説明会..... 66

高速ミッションの作成 70

SインプルMおで..... 71

あ高度なMおで..... 73

オプション 73

力..... 73

戦闘場所 74

ブリーフィング 74

ログブック..... 75

PILOTP年 77

Nエーション、Sクアドロン、とあ病棟P年 79

リプレイ 80

ミッションエディター 83

T彼MISSIONえ編集者MAP とN移動 85

世界地図 86

マップのナビゲート 86

ミッションとマップ バー 86

T彼SシステムBAR 87

ファイル 87

編集 89

フライト 89

キャンペーン ビルダー 92

カスタマイズ 92

ミッションジェネレーター 97

その他 98

RソースMアナガー 99

空港の倉庫 99

リソース マネージャー、完全な情報 101

供給率 101

倉庫在庫 102

他の倉庫へのコピー 104

倉庫の追加 104

T彼TウールBAR 106

ハREATEN東西MISSION 107

〇ペンMISSIONふイル 107

SアベニューMISSIONふイル 107

ハREATEMISSIONBリーフィング 107

ニーボード 109

ハREATEWイーザーハ条件 112

静的条件 112

動的条件 115

SETRのためのウレスTリガーズ 117

初期化スクリプト 118

トリガー一覧 120

トリガー条件 124

トリガーアクション 138

ハコックピットTリガーズGウイデ 155

条件 155

行動 158

Tリガー P実用的えエクササイズ 165
ミッションの目標を定義する 171
戦場の司令官 173
ミッション オプションの設定 174
フライミッション 174

T聞くPのためのLANNINGうニットGループス 175
基本的な概念 175
グループ人工知能 (AI) 176
タスクの実行 176
エンルート タスクの開始 176
コマンド実行 177
オプションの設定 177
パネル フラグ 177
グループルート計画 179
例 1 180
例 2 181
例 3 182
例 4 184
例 5 185
例 6 187
ヒント 189

Pレースあ飛行機とHエリコプターGループ 190
モーダル ボタン 194
ルートモード 195
ウェイポイント モード ボタン 200
ペイロードモード 201
トリガー アクション モード 204
ルート要約モード 204
INU 固定点モード 205
目標点モード 206
障害モード 207
ウェイポイント プロパティ モード 209
ラジオプリセットモード 210

あ高度なあアクションMおで(航空機グループ) 211
パネル インターフェイス コントロール 211
アクション一覧 212
トリガーされたタスク 215
トリガーされた途中タスク 215
アクション プロパティ パネル 216
高度なアクションの構成 220
自動アクション 221
タスクの実行 222
聞かない ..... ……222
曲技飛行 222
攻撃グループ 223
攻撃マップ オブジェクト 226

攻撃ユニット 227
爆撃 229
爆撃滑走路 230
貨物輸送 231
乗船 232
下船 235
護衛 237
従う 238
グランドエスコート 239
FAC – グループの割り当て 240
軌道 242
土地 244
給油 245
第二次世界大戦: じゅうたん爆撃 247
WW2: ビッグ フォーメーション 248
エンルート タスクの開始 259
途中のタスクなし 260
検索してエンゲージする 260
検索してからゾーンに参加 263
検索してグループに参加 264
ユニットを検索してからエンゲージ 265
給油 266
AWACS 267
FAC 267
FAC – エンゲージ グループ 268
コマンド実行 271
何もしない 271
スクリプトの実行 271
スクリプト ファイル 271
周波数の設定 271
ユニットの設定周波数 272
メッセージの送信 272
送信停止 273
ウェイポイントの切り替え 273
見えない 274
不滅 274
EPLRS 274
スモーク オン_オフ 275
オプションの設定 276
オプションなし 276
ROE (エンゲージメント ルール) 276
脅威への対応 277
レーダーの使用 278
チャフ – フレアの使用 279
フォーメーション 280
ビンゴ燃料の RTB 281
弾薬切れの RTB 282
沈黙 282
ECM の使用 282
空対空攻撃の制限 283

ジェティソンの制限 283
アフターバーナーを制限する 283
空対地攻撃の制限 284
対空ミサイルの攻撃範囲 284
ウェイポイント パスの報告なし 285
連絡時の電波の使い方 285
交戦時の無線使用 285
ターゲットを殺すときのラジオの使用 285

PレースSヒップGループ 287
モーダル ボタン 289
ルートモード 289
ウェイポイント モード ボタン 292
弾薬モード 292
トリガー アクション モード 293
ルート要約モード 293
サプライヤー 294

あ高度なあアクションMおで(海軍グループ) 296
パネル インターフェイス コントロール 296
海軍グループのアクション プロパティ パネル 297
タスクの実行 297
聞かない 297
ポイントで発射 297
攻撃グループ 298
エンルート タスクの開始 299
コマンドの実行 299
何もしない 299
スクリプトの実行 300
スクリプト ファイル 300
見えない 300
不滅 300
オプションの設定 300
オプションなし 300
ROE（エンゲージメントのルール） 300
アラーム状態 301

PレースG円形うニット 303
モーダル ボタン 305
ルートモード 305
ウェイポイント モード ボタン 310
弾薬モード 311
トリガー アクション モード 311
ルート要約モード 312
空軍基地および FARP 地上車両支援機器に関する注意事項 313
地上ユニットへの弾薬供給 316

あ高度なあアクションMおで(グラウンドグループ) 326
パネル インターフェイス コントロール 326
グラウンド グループのアクション プロパティ パネル 327

タスクの実行 327
聞かない 327
FAC – グループの割り当て 327
ポイントで発射 330
所有 331
輸送に乗り出す（進行中の作業） 331
ウェイポイントに移動 332
エンルート タスクの開始 333
途中のタスクなし 333
FAC 333
FAC – エンゲージ グループ 334
コマンド実行 338
何もしない 338
スクリプトの実行 338
スクリプト ファイル 338
コールサインの設定 338
周波数の設定 339
メッセージの送信 339
送信停止 340
ウェイポイントに移動 340
見えない 341
不滅 341
EPLRS 342
オプションの設定 343
オプションなし 343
ROE (エンゲージメント ルール) 343
火の下で分散 343
アラーム状態 344
対空兵器 345
Pレース S タティック〇オブジェクト 346
Pレース私ニシャル POINT(A-10C それだけ) 348
PレースBウルズアイ 349
ハREATEあレアTリガーZ1 350
ハREATEうニットTEMPLATE 352
あレアTリガーZ1LIST 354
うニットLIST 355
Dエレテうニット/Oオブジェクト 356
MAP〇オプション 356
D距離Tウール 356
えXITMISSIONえ編集者 357
運動 359
キャンペーンビルダー 361

百科事典..... 366

マルチプレイヤー..... 369

N東西SERVER.....373

サーバー設定.....373

サーバーの説明 375

ミッション一覧.....375

S選挙の役割(SERVER).....377

ハLIENT からサーバーへの接続.....381

S選挙の役割(Cリエント).....385

GアメSERVERハリエーション(SERVER) 386

ハA への接続SERVER(Cリエント) 386

え見つけるSセッション.....387

出口..... 389

DCSワールド



メインメニュー

メインメニュー

DCS を起動すると、簡単なプログラム読み込み画面の後にメイン メニュー画面が表示されます。上部パネルには次のボタンがあります。



- **モジュールマネージャー**. モジュール マネージャーを使用して、特別オファーを確認したり、新しい DCS モジュールを購入したり、購入したモジュールを表示したりします。
- **オプション**. [オプション] 画面はいくつかのタブで構成されており、グラフィック、オーディオ、入力、およびゲーム プレイ オプションをカスタマイズできます。
- **オフラインモード**. 長時間インターネットに接続できないことが予想される場合は、このモードを使用してください。このモードを有効にすると、認証が成功した後にのみ DCS がオフライン専用モードに切り替わります。つまり、この機能をオンにするには、ユーザーがオンラインでログインしている必要があります。DCS は無期限にこのモードのままにしておくことができますが、すべてのネットワーク サービス (モジュール マネージャー、マルチプレイヤー、ニュース) が利用できなくなることに注意してください。

  ユーザーは、オフライン モードからのみ終了できます。最初にアクティベートされたのと同じコンピューター*。 これが不可能な場合は、テクニカル サポートに連絡して、アクティブなゲーム セッションをクリアしてください。

  **** BIOS と Windows のバージョンは同一である必要があります。****たとえば、DCS がオフライン モードのときに BIOS を変更すると、ユーザーはログインできなくなります。*
- **ログアウト**. ログイン/ログアウト/アカウント変更。DCS アプリケーションは、に登録されているアカウントを使用します。http://www.digitalcombatsimulator.com 、テクニカル サポート ケースに使用される同じアカウントでもあります。次の Eagle Dynamics フォーラムに参加するには、別のアカウントが必要です。http://forums.eagle.ru/ .

メイン メニューから、右側のメイン メニューでキャプションを選択できます。これらの各キャプションは、ゲームのさまざまな側面に移動するか、ゲームを終了してデスクトップに戻ります。　作ります
キャプションの上にマウスを置くと、キャプションが点灯します。マウスをクリッ　それまでに左クすると、プログラムの選択された領域に移動します。

左側には、ED ゲームやイベントに関する最新ニュースを表示する格納式のニュース パネルがあります。ニュースは2人でサミングできる」<>" パネルの右上隅にある矢印。

メインメニューのボタンは次のとおりです。

- **インスタントアクション**. ブリーフィング画面をバイパスする事前構築済みのミッションをすばやく飛行できます。このボタンをクリックするとポップアップ画面が表示され、飛行する航空機とミッション シナリオを選択できます。ミッションを選択せず にこの画面を終了するには、右上隅にある黄色の X をクリックします。
- **ファストミッションを作成**. 組み込みのミッション ジェネレーターを使用すると、指定したパラメーターに従ってミッションをすばやく作成できます。ミッションは、シンプル モードまたはアドバンス モードのいずれかで作成できます (ミッション オプションの数が増えます)。
- **ミッション**. 1 つのミッションを開きます。組み込みのミッション エディターを使用して、独自のミッションを作成したり、インターネットからダウンロードしたりできます。この画面からそのようなミッションにアクセスできます。
- **運動**. 飛行するキャンペーンを選択するか、既存のキャンペーンを継続するには、このオプションを選択します。ミッションとは異なり、キャンペーンは、ミッションの結果に基づいて論理的にリンクされた一連のミッションです。
- **マルチプレイヤー。** マルチプレイヤー インターフェースを開いて、オンライン ゲームをホストまたは参加します。
- **日誌**. この画面から、パイロット ペルソナを作成し、その成果と統計を追跡できます。

- **百科事典**. 百科事典は、ゲーム内のすべての空、陸、海のユニットのデータと画像を提供するリソースです。
- **トレーニング**. 航空機の飛行と操作を教えるために、広範なトレーニングミッションが用意されています。
- **リプレイ**. 飛行する各ミッションの後、ミッションをリプレイ ファイル (トラック ファイル) として保存するオプションがあります。この画面からこれらの再生ファイルにアクセスできます。
- **ミッションエディター**. ミッション エディターを使用すると、大小さまざまなミッションを作成できます。これらのミッションは、シングル プレイヤー ミッション、マルチプレイヤー ミッション、トレーニング ミッションとして、またはキャンペーンに投入するために使用できます。これは強力なツールであり、ゲームに含まれるミッションやキャンペーンの作成に使用されるものと同じです.
- **キャンペーンビルダー**. エディターで作成したミッションを使用して、キャンペーン ビルダーを使用して、自分でプレイしたり友達と共有したりできる独自のキャンペーンを作成できます。

- **出口**. ゲームを終了してデスクトップに戻るには、赤い終了ボタンを押します。

画面の下端に沿って、ゲームのアイコンがあります。これらのアイコンは、使用可能でインストール済みの DCS モジュールを表します。アイコンをクリックすると、各モジュールの情報を確認したり、背景テーマを選択したりできます。

モジュールマネージャー

DCS Module Manager は、新しい DCS モジュールの購入、購入したモジュールの更新、インストール済みモジュールの確認、および新しい DCS スペシャル オファーの確認を可能にするゲーム内ツールです。

モジュール マネージャーの右下にある [更新] ボタンをクリックすると、いつでもモジュールとモジュールの状態を更新できます。

Module Manager は 4 つのタブに分かれています。

- 特別オファー
- モジュール
- 利用可能なアドオン
- インストール済み

スペシャルオファータブ

セールなど、DCS の特別オファーが利用可能な場合、これらは [特別オファー] タブが選択されたときに一覧表示されます。

モジュールタブ



このページには、利用可能なすべての DCS モジュールと、それらがすでに購入されているかどうかが表示されます。

利用可能なDLCタブ

このページには、利用可能なすべての DLC と、それらが既に購入されているかどうかが表示されます。モジュールを購入済みの場合は、モジュール一覧の右端に「Install」と表示されます。インストール ボタンを押すと、モジュールがインストールまたは再インストールされます。「購入」が表示されている場合は、ボタンを押すと、選択したモジュールの購入オプションを開始できます。

インストール/通知の左側には、モジュールの価格と、その左側にあるモジュールの説明があります。





Module Manager の起動時に、購入したモジュールの新しい更新が検出された場合、ポップアップ ウィンドウが表示され、利用可能な更新が一覧表示され、更新をインストールまたはキャンセルするオプションが提供されます。



インストールされたタブ

このタブ ページには、インストールされているすべての DCS モジュールが表示されます。各行には異なるモジュールが表示され、各列にはモジュールに関する情報が表示されます。

モジュール名. インストールされている DCS モジュールの名前。 **デベロッパー**. 選択したモジュールの開発者名。

アクティブ化/非アクティブ化. このボックスのチェックを外すと、選択したモジュールが無効になります。チェック ボックスは、モジュールがアクティブ化されていることを示します。

シリアルナンバー. この列には、選択したモジュールのシリアル番号が表示されます。[シリアル番号] フィールドをクリックすると、シリアル番号が表示され、シリアル番号をクリップボードにコピーするか、シリアル番号を非表示にするかを選択できます。


モジュール名
デベロッパー
アクティブ化/非アクティブ化
Module manager
Modules
Available DLC
Installed
Campaigns
Terrains
Combined Arms
Eagle Dynamics
Serial number
TAVKR 1143 High Detail
USS Nimitz class carrier
WWII Assets Pack
animator_plugin
A-10A for DCS World
A-10C
AV-8B Night Attack V/STOL
RAZBAM
Bf 109 K-4
C-101 Aviojet
AvioDev
Christen Eagle II
Magnitude 3 LLC
F-15C
Belsimtek
Cancel
Refresh
シリアルナンバー

DCSワールド

オプション

オプション

[オプション] 画面では、グラフィックとオーディオの設定、入力オプション、およびゲーム プレイの設定をカスタマイズできます。[オプション] 画面にアクセスするには、メイン メニューの上部にある [オプション] ボタン (歯車のアイコン) をマウスで左クリックします。

[オプション] ページの上部には、グラフィック、入力、ゲーム プレイ、その他、オーディオ、特殊および仮想現実の設定を調整できる多数のタブがあります。タブをマウスで左クリックして、目的のオプション設定ページを表示します。

画面の一番下には、オプションへの変更を保存せずにメイン メニューに戻る [キャンセル] ボタンと、メイン メニュー ページに戻るが変更を保存する [OK] ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して、[オプション] ページを終了することもできます。

システムオプション

[システム オプション] 画面では、グラフィック設定をカスタマイズして、個人の好みとハードウェア (CPU、RAM、およびグラフィック カード) に最適に合わせることができます。



画面の一番下には、オプションへの変更を保存せずにメイン メニューに戻る [キャンセル] ボタンと、メイン メニュー ページに戻るが変更を保存する [OK] ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して、[オプション] ページを終了することもできます。

グラフィック設定

画面の左側に沿って、いくつかのグラフィック設定を使用できます。グラフィック オプションの選択は、各項目のドロップダウン リストを使用し、目的の設定を選択することによって行われます。

テクスチャ

オブジェクト テクスチャの解像度を設定します。オプションは、低、中、高です。テクスチャの解像度が高いほど鮮明に見えますが、より多くの VRAM を使用します。

- **低い**–地形、オブジェクト、コックピットの低解像度テクスチャ。
- **中くらい**–地形、オブジェクト、コックピット用の中解像度テクスチャ。
- **高い**–地形、オブジェクト、コックピットの高解像度テクスチャ。

地形テクスチャ

このオプションは、地形と建物のテクスチャの詳細レベルに影響します。DCS が既に地形にロードされた (ミッションまたはミッション エディタにロードされた) 後にこのオプションが変更された場合、変更を有効にするために再起動が必要です。ゲーム インターフェースをロードした直後にプレイヤーがオプション メニューに入った場合、再起動は必要ありません。

- **低い**–選択したマップの地形表面テクスチャが低解像度で読み込まれます。
- **高い**–選択したマップの地形表面テクスチャが高解像度で読み込まれます。

市民.トラフィック

- **オフ**–道路と鉄道の通行はありません。
- **低い、中くらい、高い**–道路と鉄道の交通量の密度。

水

水の効果の詳細レベルを設定します。

- **低い**–水には 3D サーフェス効果がありません。
- **中くらい**–水には、波や航跡など、3D の表面効果があります。
- **高い**–水には 3D の表面、棚、完全な反射があります。



水のディテールを低 (左) と高 (右) に設定した例。High では、強風時に水面が 3D のうねり効果を発揮し、船が航跡やチャーンを発生させます。

可視範囲

オブジェクトがレンダリングされる距離を設定します。オプションは、低、中、高、および極限です。実際の距離はオブジェクトの種類によって異なります (たとえば、建物は木よりも遠くにレンダリングされます)。

- **低い**–オブジェクトは約 7 km までレンダリングされます。
- **中くらい**–オブジェクトは約 12 km までレンダリングされます。
- **高い**–オブジェクトは約 17 km までレンダリングされます。
- **ウルトラ**–オブジェクトは約 24 km までレンダリングされます。
- **過激**–オブジェクトは最大距離でレンダリングされます。

ヒートブラー

高温の排気によって引き起こされる目に見える大気の屈折の量を設定します。

- **オフ**–ヒートブラーはありません。
- **低い**–航空機エンジンのノズルの後ろに部分的に表示された熱によるぼやけ。
- **高い**–航空機エンジンのノズルの後ろに完全に表示された熱によるぼやけ。

影

オブジェクトの影の詳細レベルを設定します。影は、平面 (平らな半透明の面として表示) またはソフト (よりリアルな外観) にすることができます。影は、被写体 (現在のビューの焦点であるオブジェクト) またはシーン内の他のオブジェクトによってキャストできます。自己投影シャドウは、オブジェクトの一部がそれ自体に投影するシャドウです。

- **オフ**–影はレンダリングされません。
- **フラットのみ**–ビュー サブジェクトは平面の影を落とします。
- **低い**–ビュー内のすべてのオブジェクトが平面の影を落とします。
- **中くらい**–ビュー サブジェクトには自己投影の影があり、他のすべてのオブジェクトは平面の影を投影します。
- **高い**–ビュー サブジェクトはソフト シャドウとセルフ キャスト シャドウをキャストし、他のすべてのオブジェクトは平面シャドウをキャストします。

解像度

レンダリング イメージのサイズと解像度を設定します。ウィンドウ モードでは、ゲーム ウィンドウのサイズを設定します。フルスクリーン モードでは、これによりディスプレイの解像度が設定されます。マルチモニター設定の場合、合計解像度を手動で入力できます。

アスペクト比

縦横比は、ディスプレイの幅と高さの比率です。通常、新しい解像度を選択すると自動的に設定されますが、手動で設定することもできます。

モニター

マルチモニター設定の場合、このオプションは各モニターでレンダリングされるものを構成します。

- **1画面**–パイロット ビューは 1 つのモニターに表示されます (デフォルト)。
- **3 画面**–パイロット ビューは、3 台のモニターに均等に分割されます (トリプルヘッド セットアップ)。
- **カメラ + LMFCD (右側)**–ビデオは 2 つのモニターに分割されます。1 つはメイン カメラ用で、もう 1 つは左側の MFCD 用です。
- **カメラ + LMFCD**–ビデオは 2 つのモニターに分割されます。1 つはメイン カメラ用で、もう 1 つは左 MFCD 用です。
- **カメラ + LMFCD (自動配置)**–ビデオは、位置が固定されていない 2 台のモニターに分割されます。航空機のキャビン内のモニターの実際の位置へのポジショニング。
- **カメラ + RMFCD (左側)**–ビデオは 2 つのモニターに分割されます。1 つはメイン カメラ用で、もう 1 つは右側の MFCD 用です。
- **カメラ + RMFCD**–ビデオは 2 つのモニターに分割されます。1 つはメイン カメラ用で、もう 1 つは右 MFCD 用です。
- **カメラ + RMFCD (自動配置)**–ビデオは、位置が固定されていない 2 台のモニターに分割されます。航空機のキャビン内のモニターの実際の位置へのポジショニング。
- **LMFCD + カメラ + RMFCD**–中央のモニターにはパイロット ビューが表示され、左右のモニターには左右の MFCD が表示されます。
- **ステレオ**–パイロット映像は立体視ペアに分割され、別々に出力されます。これは、立体視ディスプレイ設定を使用するプレーヤーのみが使用する必要があります。

***ノート**: これらの構成をカスタマイズするか、独自の新しい構成を作成するには、|Saved Games|DCS|Config|MonitorSetup| に移動します。各構成は、個別の lua ファイルによって定義されます。*

解像度.コックピットディスプレイの

ミラー、多機能ディスプレイ、ムービング マップなどのコックピット ディスプレイの解像度を設定します。解像度を高く設定すると、ゲーム プレイのスムーズさに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。

- **256**–低品質。画像は 256x256 ピクセルのテクスチャにレンダリングされます。フレームを介して更新されます。
- **512**–標準品質。画像は 512x512 ピクセルのテクスチャにレンダリングされます。フレームを介して更新されます。
- **512 毎フレーム**–標準品質。画像は 512x512 ピクセルのテクスチャにレンダリングされます。各フレームは更新されますが、フレームを通じて更新されるプリセットの選択と比較して、ゲームの全体的なパフォーマンスが低下します。

- **1024**–高品質。画像は 1024x1024 ピクセルのテクスチャにレンダリングされます。フレームを介して更新されます。
- **1024 フレームごと**–高品質。画像は 1024x1024 ピクセルのテクスチャにレンダリングされます。各フレームは更新されますが、フレームを通じて更新されるプリセットの選択と比較して、ゲームの全体的なパフォーマンスが低下します。

MSAA

MSAA (MultiSample Anti-Aliasing) – より少ないリソースを消費する SSAA スーパー サンプリングの改良版です。スムージングは 、SSAA のようにシーン全体ではなく、オブジェクトのエッジに沿ってのみ行われます。ゲームの解像度が上がると、グラフィックス カードにより多くのビデオ メモリが必要になります。

- **オフ**–MSAA アンチエイリアシングをオフにします。
- **2倍**–2 パス MSAA。
- **4倍**–4 パス MSAA。これにより、FPS を犠牲にしてアンチエイリアシングの品質が向上します。

被写界深度

被写界深度は、画像内で許容できるほど鮮明な焦点にある最も近いオブジェクトと最も遠いオブジェクトの間の距離です.

- **オフ**–被写界深度効果は無効です。
- **ボケ**–非常に浅い被写界深度を有効にし、シーンの一部を被写体に近づけたり遠ざけたりしてぼかします。ぼやけたオブジェクトは、レンズの歪みをシミュレートする「ボケ」効果を帯びます。パフォーマンスが大幅に低下し、主にビデオ/スクリーン ショットの作成のみに使用されます。
- **単純**–非常に浅い被写界深度を有効にし、シーンの一部を被写体に近づけたり遠ざけたりしてぼかします。

レンズ効果

汚れやレンズ フレアによるカメラ エフェクトを有効にします。

- **なし**–レンズ効果は無効です。
- **泥**–外部ビューでカメラ レンズに時折発生するほこりの斑点をシミュレートします。
- **フレア**–直射日光によるレンズの歪みをシミュレートします。
- **ダート+フレア**–汚れとフレアの両方の効果を有効にしましたが、接触を検出するのが難しくなる可能性があります。

モーションブラー

カメラが素早く動いたときに画像がぼやける効果。シーンにより多くのダイナミクスとスピードを与える必要がある場合に、うまく適用できます。モーション ブラーを適切に使用すると、画面上で起こっていることにシネマトグラフィーを追加できます。また、必要に応じて、低いフレーム レートを覆い隠し、ゲーム体験に滑らかさを追加することもできます。

- **オフ**–モーション ブラーをオフにします。
- **の上**–モーションブラー効果が含まれており、領域を強調表示することなく、画像全体を高速でぼかすことができます。

雲

雲と天候の効果の品質レベルを設定します。オプションは**低い**、**標準**、**高い**と **ウルトラ**.

値が高いほど、雲のレンダリングが向上し、パフォーマンスへの影響が大きくなります。最初は標準オプションが最適です。

低 (左) と超 (右) に設定された雲の詳細の例。Ultra では、雲の形がより高解像度になります。

SSAA

SSAA (SuperSample Anti-Aliasing) – 最も重いだけでなく、最も質的で不気味なビデオ カードのロードです。シーン全体を滑らかにします。画像をより大きなサイズでレンダリングし、表示サイズにダウンサンプリングすることで機能します。強力な最上位のグラフィックス カード用。

- **オフ**–SSAA が無効になっています.
- **x1.5**–画像はでレンダリングされます×1.5 で、エッジを滑らかにするためにダウンサンプリングされます。
- **x2**–画像はでレンダリングされます×2 サイズで、エッジを滑らかにするためにダウンサンプリングされます。

SSAA は 4k に制限されているため、必要なバッファー サイズが 4k を超える場合、このオプションは使用できません。

マルチサンプリング (MSAA) とスーパーサンプリング (SSAA) を同時に有効にしないで、競合とパフォーマンスの低下 (MSAA または SSAA) を回避する必要があります。 .

SSLR

SSLR (スクリーン スペースのローカル反射)– 環境光による反射効果を有効にします。滑らかでクロムメッキされた表面で最もよく見られます。

- **オフ**–滑らかな表面での反射をオフにします。
- **の上**–滑らかな表面で反射をオンにします。

SSAO

SSAO (スクリーン スペース アンビエント オクルージョン) – 環境光によるシェーディング効果を有効にします。これは、GPU 負荷を軽減したグローバル イルミネーション テクノロジの近似値です。写真のリアルさが向上します。

- **オフ**–SSAO をオフにします。
- **の上**–SSAO を有効にします。

SSLR と SSAO が無効 (左) と有効 (右) の例。有効にすると、コックピット シェーディングは周囲の照明条件の影響をより受けます。

***ノート**: フレーム レートを上げたい場合、低く調整する必要がある最も重要なグラフィックス設定は、地形テクスチャ、水、可視範囲、影、および MSAA です。*

ページの右側には、補助グラフィック設定が含まれています。

補助設定

クラッター/グラス

草、茂み、岩などのグラウンド クラッターがレンダリングされる距離を調整します。

森林の可視性

3D の木がレンダリングされる距離を調整します。値が大きくなるにつれて、木は森、野原、川、道路、都市に沿って描かれます。値が減少すると、樹木はより少ない数で森林地帯にのみ存在します。この距離を超えると、森林は平らな地面のテクスチャとしてレンダリングされます。

森林の詳細係数

スライダは、レンダリングされる木の三角形の数によって GPU 負荷を調整します。最小値は 0.1 で、可能な最大値は 1.0 です。

風景の詳細要因

スライダーは、レンダリングされる全体的なシーンの三角形 (建物、建造物などのマップ オブジェクト) の数によって GPU 負荷を調整します。最小値は 0.1 で、可能な最大値は 1.0 です。

予圧半径

地形がプリロードされる半径 (ユーザーの位置からのメートル単位) を設定します。設定を大きくすると、ハードディスクのスワッピングによる速度低下が減少しますが、より多くの RAM が必要になります。

煙突の煙の濃度

建物の煙突から出る煙の密度を設定します。

ガンマ

レンダリング イメージの全体的な明るさを変更します。値を低くすると、シーンが暗くなります。

異方性フィルタリング

異方性フィルタリングのレベルを設定します。値が低いほど FPS は高くなりますが、浅い角度から見るとテクスチャがぼやけて見えます。例としては、地上から見たときの滑走路と誘導路のテクスチャ、または接触位置から見たときのタンカー ディレクタ ライトが含まれます。

- **オフ**–異方性フィルタリングをオフにします。
- **2倍、4倍、8倍、16倍**–選択したフィルター係数による異方性フィルターを含めます。特定の角度でサーフェス上の削除されたオブジェクトとテクスチャの表示を改善します。

地形オブジェクトの影

風景オブジェクトから地形にレンダリングされる影のタイプを設定します。

- **デフォルト**–影は地形の輪郭に従います。このオプションは、FPS への影響が最も大きくなります。
- **平らな**–影は平面です。
- **オフ**–影はレンダリングされません。

コックピット グローバル イルミネーション

光源からの直接光だけでなく、反射光（コックピット内の光の反射や屈折、踊る影）も考慮したライティング方法で、よりリアルな映像を実現。

- **オフ**–直接照明のみ。
- **の上**–よりリアルな光のシミュレーションに使用されるグローバル ライティング アルゴリズムを有効にします。より多くの PC リソースを必要とし、フレーム レートにかなりの影響を与える可能性があります。

メッセージのフォント スケール

ゲーム内ツールチップ、ラジオ メニュー、ポップアップ メッセージのスケールを設定します。

スケーリング GUI

ウィンドウ、メニュー、およびダイアログのスケールを設定します。

雨のしずく

有効にすると、雨が降っていて速度が十分に遅いときに、キャノピーに雨滴が現れます。

垂直同期

有効にすると、モニターのフレーム レートがゲームのフレーム レートに同期されます。これにより、高フレーム レートで発生するティアリング アーティファクトが減少します。

全画面表示

チェックすると、ゲームは全画面モードで実行されます。チェックを外すと、ゲームはウィンドウで実行されます。

カーソルがゲーム ウィンドウに限定される

マウス カーソルがゲーム ウィンドウの境界を超えて移動しないようにするには、このボックスをオンにします。これは、VR でプレイするときに、ゲーム ウィンドウの外にあるものを誤ってクリックしないようにするのに役立ちます。

プリセット

DCS World には、Low、Medium、High、VR の 4 つのグラフィック プリセットが付属しています。使用できます」**低い**"、"**中くらい**"、 また "**高い**" グラフィックス レベルをお使いの PC の機能に適したものにすばやく設定します。"**VR**" プリセットは、VR での再生時にフレーム レートを最大化するように調整されています。
さらに、独自のプリセットを「**カスタム1**"、"**カスタム2**"、 と "**カスタム3**"。 クリック保存各ボタンの下にあるリンクをクリックして、現在のグラフィック設定をそのプリセットに保存します。ボタン自体をクリックして、保存したグラフィック設定を読み込みます。ユーザー プロファイルは書き換え可能です。

コントロール設定

コントロール設定タブでは、コントロール入力デバイスをカスタマイズできます。このようなコントロールには、ジョイスティック、マウス、キーボード、ラダーなどが含まれます。マネージャを使用すると、機能をキーにマッピングし、軸カーブと割り当てを作成し、フォース フィードバック レベルを調整できます。複数の入力プロファイルを作成して保存できることに注意してください。

画面の一番下には、オプションへの変更を保存せずにメイン メニューに戻る [キャンセル] ボタンと、メイン メニュー ページに戻るが変更を保存する [OK] ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して、[オプション] ページを終了することもできます。

機体制御モード. 航空機制御モード ドロップダウン リストには、ミッションで可能なさまざまな制御モードが表示されます。

- 航空機ゲーム。ゲーム アビオニクス モードをオンにしてミッションを開始するとアクティブになります。
- 航空機シム。ゲーム アビオニクス モードがオフの状態でミッションが開始されるとアクティブになります。

- 全般的。プレイヤーまたはクライアントが制御する航空機がない状態でミッションが開始されたときにアクティブになります。

入力カテゴリ. [入力カテゴリ] ドロップダウン リストには、すべての一般的な入力カテゴリが表示されます。リストからプレイヤーの航空機。 カテゴリを選択するには、そのカテゴリをマウスで左クリックし、入力アクションを選択します。そのカテゴリのものがメイン リスト ウィンドウに表示されます。

メイン リスト ウィンドウ. この垂直に編成されたリストには、コンピューターに接続されている検出された各入力デバイスに関して、割り当て可能な各アクションが表示されます。リストの左側には、割り当て可能な各アクションをリストする列があります。アクションのリストは、入力カテゴリとプレイヤー モードの選択によって決まります。[アクション] 列の右側には、検出された各入力デバイスの列があります。アクションを入力デバイスに割り当てるには、アクション ラインとデバイス列が交差するフィールドでマウスを左クリックします。これは、フィールドの白いボックスで示されます。コントローラの列が強調表示されている間にコマンドを押すと、入力コマンドが特定のコントローラにマッピングされているかどうかをテストできます。

カテゴリをデフォルトにリセット. このボタンを押すと、選択したデバイスの選択したカテゴリ内のすべてのキーボードまたはボタンの組み合わせがデフォルト値にリセットされます。選択されたデバイスは、強調表示されたセルによって決定されます。

カテゴリをクリア. コントローラーのすべての入力割り当てをクリアしたい場合は、コントローラーの任意の入力コマンドを左クリックしてから、[CLEAR CATEGORY] ボタンをクリックします。これにより、コントローラー列のすべての入力割り当てが消去されます。

プロファイルを名前を付けて保存. 入力オプションをプロファイルに変更 (追加、削除、または変更) した後、[SAVE PROFILE AS] ボタンを使用して保存できます。このボタンを押すと、Save Profile As ブラウザ ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、コンピュータ上の場所を参照してプロファイルを保存できます。プロファイルをデフォルト名で保存するか、別の名前で新しいプロファイルを作成できます。そのため、必要に応じて、1 つの航空機に対して複数のプロファイルを作成できます。



負荷プロファイル. 入力プロファイルが作成されると、[LOAD PROFILE] ボタンを選択してアクティブなプロファイルとしてロードできます。このボタンをクリックすると、Load Profile ブラウザ ウィンドウが表示され、ロードするプロファイルを選択できます。プロファイルを選択したら、OK ボタンを押します。

***ノート**: ロードおよび保存機能はデバイスに固有であり、プロファイルに対してグローバルではありません。*

修飾子. MODIFIERS ボタンを押すと、MODIFIERS PANEL ウィンドウが表示され、コントロール モディファイアとコントロール スイッチを設定して、追加のコントロール アサインを行うことができます。



Modifiers パネルは、左側の Modifiers と右側の Switch の 2 つの部分で構成されています。

修飾子は通常、キーまたはボタンの組み合わせを使用します[シフト]、[CTRL]また[ALT](デフォルト) または修飾子として機能するように割り当てられた任意のカスタム キー。たとえば、任意のジョイスティック ボタンを修飾子として割り当て、それを使用して、入力デバイスに割り当て可能なジョイスティックのコマンドを拡張できます。

デフォルトでは、いくつかのモディファイアが [モディファイア] ウィンドウに含まれています。LALT、左CTRL、左シフト、ラルト、 RCTRL、RシフトとRWIN. ただし、モディファイア リスト ウィンドウの下にある [追加] ボタンを押すと、独自のモディファイアを作成することもできます。修飾子を追加するためのウィンドウが表示されます。

ウィンドウには次の 3 つのフィールドがあります。

- 装置名。このフィールドでは、修飾子を割り当てるデバイスの名前を選択する必要があります。
- 修飾ボタンを選択します。このフィールドには、押したキーまたはボタンが表示されます。
- 修飾子ボタンの名前。このフィールドには、独自の修飾子またはスイッチ名を入力できます。



ADD MODIFIER パネルから、最初にモディファイアを設定したいデバイスを選択します。これは、キーボードからマウス、ジョイスティック、またはスロットルにまで及ぶ可能性があります。デバイスが定義されたら、Select Modifier Button フィールドからデバイスの特定のキーまたはボタンを選択します。完了したら、[OK] ボタンを押して新しいモディファイアを保存します。モディファイア リスト ウィンドウに表示されます。

モディファイアを削除するには、ウィンドウからモディファイアを選択し、REMOVE ボタンを押します。

リストに少なくとも 1 つのモディファイヤがあれば、[割り当ての追加] パネルから任意のアクションにモディファイヤを割り当てることができるようになりました。

スイッチ

モディファイヤ パネルの右側にあるスイッチ ウィンドウは、モディファイヤではなくトグルとして機能します。修飾子を使用すると、Ctrl と T などの修飾子とキーを同時に押す必要があります。スイッチを使用すると、最初にスイッチをアクティブにしてから、必要なキーを押してからスイッチをオフにできます。モードにキーを設定することと考えることができます。たとえば、スロットルの「E」ボタンをスイッチとして割り当て、スティックのハットをトリムを制御するために割り当てることができます。飛行中に、「E」を 1 回押して、ビュー パンのデフォルト機能の代わりに、帽子を使用して機体をトリミングできます。



ADD SWITCHES パネルから、最初にスイッチを設定したいデバイスを選択します。これは、キーボードからマウス、ジョイスティック、またはスロットルにまで及ぶ可能性があります。デバイスが定義されたら、[スイッチ ボタンの選択] フィールドからデバイスの特定のキーまたはボタンを選択します。完了したら、[OK] ボタンを押して新しいスイッチを保存します。スイッチ リスト ウィンドウに表示されます。

スイッチを削除するには、ウィンドウからスイッチを選択し、REMOVE ボタンを押します。

リストに少なくとも 1 つのスイッチがあれば、[割り当ての追加] パネルから任意のアクションにスイッチを割り当てることができるようになりました。

入力ボタンの編集. メイン リスト ウィンドウでアクションを作成、編集、または削除する場合、ADD、CLEAR、および DEFAULT ボタンが必要になります。

アクションへの入力を追加、クリア、またはデフォルトに設定するには、最初に目的のアクションをリストするカテゴリを選択する必要があります。アクションが見つかったら、マップするアクションと入力デバイスが交差するフィールドでマウスを左クリックします。たとえば、着陸装置のサイクルを変更するキーのキーボード割り当てを変更したい場合があります。この例では、ランディング ギアのトグル アクション行を見つけて、キーボード列と交差するフィールドでマウスを左クリックします。選択すると、フィールドに青いボックスが表示されます。

アクションと入力デバイスが選択された状態で、次の 3 つのボタンのいずれかを押すことができます。

追加. ADD ボタンを押すと、ADD ASSIGNMENT PANEL が表示されます。このパネルには次のフィールドがあります。

- **アクション**. メイン リスト ウィンドウに表示されるアクションの名前を表示します。
- **キー/ボタン**. 目的のキーを押すか、目的の入力軸を移動すると、キー、ボタン、または軸の名前がここに表示されます。さらに、ドロップダウン矢印をクリックして、アクションに手動で割り当てることができるすべての可能な入力を表示することもできます。

- **モディファイヤを追加**. ドロップダウン リストを使用して、アクションに割り当てることができるすべての修飾子とスイッチを表示します。このリストは修飾子パネルから編集できることに注意してください。

- **追加された修飾子**. 修飾子またはスイッチを追加すると、このフィールドに自動的にリストされます。
- **現在使用中**. 割り当てられたキーまたはボタンが別のアクションで既に使用されている場合、競合がここにリストされます。
- **リセット**. RESET ボタンを押すと、アクションがデフォルト設定に戻ります。

クリア. フィールドを選択したら、CLEAR ボタンを押して割り当てを削除できます。

デフォルト. フィールドを選択した状態で DEFAULT ボタンを押すと、元々割り当てられていたアクションへの割り当てが復元されます。

以下は、デフォルトの代わりに新しいキーボード/ボタンの組み合わせまたは軸を割り当てる方法の例です。

1. 必要なデバイスの列で、必要なアクションのセルを選択します。軸を割り当てる必要がある場合は、まずアクション カテゴリのドロップダウン リストで AXIS COMMANDS カテゴリを選択します。
2. [リセット] をクリックして、既存の組み合わせのセルをクリアします。
3. ADD を押して、新しいキーの組み合わせを割り当てます。これにより、ADD ASSIGNMENT PANEL ウィンドウが表示されます。



- ACTION フィールドには、組み合わせが割り当てられているアクションが表示されます。
- KEY、BUTTON、AXIS フィールドには、割り当てられた (押された) キー、ボタン、または軸が表示されます。このフィールドでは、ドロップダウン リストからキー、ボタン、または軸を手動で選択できます。
- ADD MODIFIER ドロップダウン リストを使用すると、組み合わせに必要な修飾子を手動で選択できます。
- ADDED MODIFIERS フィールドには、割り当てられた修飾子の組み合わせが表示されます。

- CURRENTLY IN USE フィールドには、選択したキーボードまたはキーボードの組み合わせが既に使用されている (競合) アクションの名前が表示されます。

4. キーボードまたはジョイスティックで目的の組み合わせを押し、入力が正しいことをパネルで確認します。
5. [OK] をクリックして、入力した組み合わせを確認します。
6. 組み合わせの割り当てでエラーが発生した場合は、RESET ボタンを押して、割り当てプロセスを繰り返します。



不適切な修飾子がある場合、赤い競合テキストが表示されます。たとえば、現在の修飾子の 1 つを削除すると、この修飾子を含むすべての文字列が赤で表示されます。

軸の割り当て. 軸コマンド カテゴリ メニューを表示します。

アクシスチューン. 入力軸をアクションに割り当てた場合、AXIS TUNE ボタンを押して軸の反応を調整できます。表示される Axis Tune Panel ウィンドウで、各軸を細かく制御できます。パネルの機能は次のとおりです。



デッドゾーン. カーブの中心に「デッド ゾーン」を作成できます。ジョイスティックの精度に応じて、デッドゾーン値を 5 ～ 10 に設定することをお勧めします。これにより、キャリブレーションの問題による機体のトリミング時の問題を回避できます。スライダを右に動かすとデッドゾーンが増加し、左に動かすと減少します。実際の数値はスライダーの右側に表示されます。

飽和. X と Y の両方のこれらのスライダを使用すると、X と Y の合計軸移動を調整でき、制御入力に変換されます。たとえば、ジョイスティックの軸全体を入力として使用する場合は、X と Y の制限をウィンドウの隅 (彩度レベル 100) に設定します。ただし、ジョイスティックの可能な入力スローを 50% 減らしたい場合は、X と Y の飽和レベルを 50 に設定します。

曲率. このスライダーを左右に動かすと、軸曲線の非線形性が増減します。この曲線を使用して、軸の感度 (または感度の低さ) を調整できます。微調整入力の精度を上げるために、デッドゾーン付近のカーブを浅くするのが一般的です。実際の数値はスライダーの右側に表示されます。

スライダー. デバイスから入力が生成されていないときに中心に戻るデフォルトの曲線ではなく、スライダーに関して軸を設定できます。たとえば、スロットル軸にはスライダー機能を使用し、操縦桿には標準の曲線軸を使用したい場合があります。

反転. Invert ラジオ ボタンは、デバイスの軸を入れ替えます。

ユーザーカーブ. Curvature スライダーを使用する代わりに、User Curve ラジオ ボタンを選択して、入力デバイスの応答を調整できる 11 の垂直スケールを表示することができます。これらは、スケールの左側の 0% 入力からスケールの右側の 100% 入力までの範囲です。



アクシスチューン. このドロップダウン リストを使用して、調整する軸を選択します。

強制フィードバックチューン. フォース フィードバック ジョイスティックを使用している場合は、FF TUNE ボタンを押すと、フォース フィードバック チューン パネルが表示されます。このパネルでは、トリマーの力とスティックの揺れを調整できます。



フォース フィードバック軸を交換するには、Swap Axis ラジオ ボタンをオンにします。

軸を入れ替え. このチェックボックスを使用すると、ユーザーは選択した入力デバイスの軸を交換できます。これは、特定の古いモデルのジョイスティックで必要になる場合があります。

反転. チェックボックスを使用すると、X 軸と Y 軸に沿って曲線を反転できます。

パネルの下部には、変更をキャンセルして Controls ページに戻るためのボタン、または変更を OK (保存) して Controls に戻るためのボタンがあります。

HTMLを作る. 選択した航空機のコマンドの HTML リストを作成できます。このボタンを押すと、すべてのデバイスの HTML ファイルを含むエクスプローラー ウィンドウが開きます。

C:\Users\<ユーザー名>\Saved Games\DCS\InputLayoutsTxt\

ゲームプレイ設定

[ゲームプレイ設定] タブでは、シミュレーション体験をどの程度リアルにするかをカスタマイズできます。これらの設定を使用すると、非常に現実的でやりがいのあるミッション体験をしたり、詳細なシステム知識や戦闘スキルをほとんど必要とせずに、よりリラックスしたカジュアルな体験をしたりすることができます.



困難

これらの難易度オプションはラジオ ボタンとして選択され、選択すると、指定されたオプションが有効になります。難易度のオプションは次のとおりです。

ゲームフライトモード. ゲーム フライト モードは、航空機の飛行の複雑さと課題を大幅に軽減します。選択されていない場合、航空機はより本格的な、より高度なフライト モデル システムを使用しますが、初めて飛行する人にとっては挑戦となる可能性があります。ただし、ゲーム フライト モードを使用すると、航空機の飛行がはるかに簡単で気楽になります。

ゲームアビオニクスモード. ゲーム アビオニクス モードは、空間に 3D マーカーを表示することで、飛行方向を支援します。

無線アシスト. 有効にすると、ミサイルの着信、有効な武器使用パラメータの範囲内にいること、および敵ユニットの位置に関する情報を知らせる音声アラートが表示されます。

ツールチップ. コックピットにいるとき、コントロールの上にマウスを置くと、コントロールの機能を示す簡単なメモが表示されます。

クラッシュRCVRを許可. クラッシュ リカバリーを使用すると、航空機が破壊された場合やミッション中に脱出した場合にリスポーンできます。

簡単なコミュニケーション. Easy Communication をオンにすると、ラジオは選択した受信者の周波数に自動的に同調します。さらに、ラジオ メニューには、ミッションに存在するオブジェクトのみが表示され、連絡可能なオブジェクトが強調表示されます。Easy Communication をオフにすると、プレーヤーは正しいラジオ セットを目的の連絡先の正しい周波数に合わせ、完全なラジオ連絡先メニューから正しい連絡先を選択する必要があります。

南京錠. 南京錠システムを使用すると、コックピット内から見たときにターゲットが視覚的な制約内にある限り、仮想の目を空中または表面の点にロック (南京錠) したままにすることができます。ユニットと地上に加えて、入ってくるミサイルを南京錠することもできます。

無制限の燃料. 有効にすると、燃料が消費されることはありません。ただし、燃料タンクが満タンの場合、重量が増加するため、機体の性能がさまざまな面で低下することに注意してください。

無制限の武器. このオプションをオンにすると、武器が消費されたときに自動的にすぐに補充されます。

不滅. 不死を有効にすると、航空機の損傷や破壊が不可能になります。

連合軍の飛行報告. 割り当てられた無線周波数で味方のフライトの無線チャッターを有効にします。

コックピット ビジュアル リコン モード. 地形上の任意の地上オブジェクトをマークし、味方のマップ上でその位置を明らかにする可能性を有効にします。人民元を使用 (マウスの右ボタン) 十字を表示して LMB (マウスの左ボタン) オブジェクトを選択します。

無制限の SATNAV. 国や日付/時間に関係なく、対応するすべての航空機で衛星ナビゲーションを利用できます。

F10 表示オプション

シミュレーション中に F10 キーを押すと、味方と敵の両方のユニットを示すシミュレーション ワールドのマップが表示されます。このビューを使用して、コックピットの外にある戦場の全体像を得ることができます。アイコンは一般的なユニットの種類に応じて描かれ、ブルー サイドのユニットは青色のアイコン、レッド サイドのユニットは赤色のアイコン、プレイヤーのユニットは白色のアイコンで表されます。

F10 View オプションを使用すると、マップを表示するときにプレイヤーに表示される要素を設定できます。

マップのみ. オブジェクト アイコンはマップ上に表示されません。

私のエアコン. プレイヤー自身の航空機アイコンのみがマップ上に表示されます。 **戦争の霧**. 味方ユニットによって検出された敵ユニットのみが表示されます。 **味方のみ**. プレイヤーの連合のユニットのみがマップに表示されます。 **全て**. すべてのユニットがマップ上に表示されます。デフォルトの選択。


カーソル座標
標高
プレイヤー センター
ライフバーを表示
ユニットデータ
ターゲット
ルート
仕切る
マークを表示
マークを追加
MAP
45°08'11"N 34°16'54"E, 93 m
Kirtat
Oktyabrskoe
KARTSA
ALT 675
SPEED 0
HEADING 209
COORD
43°03'50"N
COUNTRY Germany
GROUP NATO GEP 1
TYPE SPAAA Gepard
TASK
CALLSIGN


ゲームデータ/時間と加速率ウィンドウ
検出ゾーン
脅威ゾーン
単位ラベル
距離ツール
ズームインツール
ズームアウトツール
マップ 100%
マップモード
標高図
モード
航空写真
セクター番号
マップグリッド
HDG:
01/09:59:24 A1.00
Map
Alt
Sat
Sunzha
MN86

画面の上部に沿ってツールバーがあり、左から右に次の機能があります。

ユニットデータ. 画面の左下隅にあるユニットのアイコンをクリックすると、ユニットのデータ ウィンドウが表示され、ユニット グループ名、側面、コールサイン、タイプ、割り当てられたタスク、およびユニットの高度、速度、進行方向、および座標が表示されます。 .

カーソル座標と標高. マップ上でマウスを動かすと、カーソルの位置と標高の地理座標がこのフィールドに表示されます。

ゲームのデータ/時間とウィンドウの加速率. このフィールドには、現在のゲーム内 (ミッション) 時間とその加速係数が表示されます。ゲーム内時間は日/時:分:秒で表示されます。加速係数は文字 A で示されます。例: -1.00 は通常の時間の流れを示します。[左Shift+Z]1.00 の加速係数で。文字 P は、時間が現在一時停止していることを示します。

プレイヤー センター. マップ画面をプレーヤーの中央に配置するには、このボタンを押します。

マップに表示されているユニットに関する詳細情報を収集するには、ユニットを左クリックすると、ユニット データ ウィンドウが表示されます。選択したユニットのアイコンが黄色に変わります。これは、ユニットのタイプに応じて、次の情報を表示できる情報専用ウィンドウです。

- ユニット型
- 側
- ユニットコールサイン
- グループタスク
- ユニット高度
- 単位速度
- ユニットの見出し
- ユニットの現在の座標

ライフバーを表示. このボタンをクリックすると、地上ユニットのライフバーが表示されます。

マークを追加. このボタンをクリックすると、ユーザーは F10 マップの敵ユニットに独自のマークを追加して署名することができます。

マークを表示. マップ上のこのボタンをクリックすると、現在のユーザーおよびセッション内の他のプレイヤーによって追加されたすべてのカスタム マーカーが表示されます。

仕切る. このボタンを押すと[またはキーバインド RAlt+J]ユーザーは、選択したユニットまたは航空機を直接制御できます。

パスを表示. このボタンは、地上ユニットと航空機に割り当てられたウェイポイントの表示を切り替えます。

検出ゾーン. 有効にすると、防空ユニットの検出ゾーンがユニットの周りの円として表示されます。

脅威ゾーン. 有効にすると、ユニットの交戦範囲を示す防空ユニット周辺のゾーンが表示されます。

単位ラベル. 有効にすると、マップ上の各ユニットの横にユニット タイプを示すラベルが表示されます。

距離ツール. マップ上でマウスを左クリックし、カーソルを新しい場所にドラッグすると、2 点間に線が引かれます。距離ツール ボタンの右側には線の距離が表示され、HDG (見出し) ラベルの横には線の始点から終点までの見出しが表示されます。

ズームインツール. 地図を拡大するには、このボタンをクリックします。カーソルが拡大鏡になり、(+)中央にシンボル。拡大したい地図を左クリックし、地図の中心を再設定します。**このモードを無効にするには、このボタンをもう一度クリックする必要があります。**

ズームアウトツール. マップを縮小するには、このボタンをクリックします。カーソルが拡大鏡になり、(-)中央にシンボル。ズームアウトしたいマップを左クリックし、マップの中心を再設定します。このモードを無効にするには、このボタンをもう一度クリックする必要があります。

マップ 100%. マップを完全な 100% サイズにすばやくズームアウトするには、このボタンを押します。

マップ グリッド. 座標グリッドを表示します。

平方数. 座標グリッドに平方数を表示します。

マップ タイプ。画面の右上には、マップ タイプの 3 つの選択肢があります。これらには以下が含まれます：

- 地図。標高データのない世界のマップ ビューを表示します。
- ALT. マップ ビューを表示しますが、標高データの起伏があります。
- 土。世界の衛星地図ビューを表示します。

追加の設定

画面の右側には、シミュレーションのゲームプレイ オプションをより適切にカスタマイズできるいくつかのオプションがあります。これらには以下が含まれます：

- **エディター アイコンのスタイル**. ミッション エディターを使用してマップ上にユニットとポイントを配置する場合、西洋スタイル (NATO) の軍事アイコンまたはロシア スタイルのいずれかを使用できます。このドロップダウン リストを使用して 2 つから選択します。

- **アビオニクス言語。**飛行中の航空機に英語と母国語の両方でアドバイス メッセージがある場合、このオプションでどちらを聞くかを選択できます。
- **単位**. ドロップダウン メニューを使用して、インペリアルまたはメートル法の測定単位を選択できます。　　この選択により、
  ミッション編集者。
- **G-エフェクト**. 機体に負荷している G の量に応じて、G フォースの効果は、ドロップダウン リストから選択したレベルに従って異なる効果を持つことができます。オプションには、なし、ゲーム、シミュレーションがあります。Gモデルは、パイロット（あなた）にとってはるかに厳しい可能性がある急速なGの開始を考慮していることに注意してください。そのため、リアリスティック設定を使用するときは、急に引っ張るのではなく、ゆっくりと G に入れます。
- **ラベル**. 有効にすると、シミュレーションの世界で見られるユニットの横にラベルが表示されます。ラベルは、より簡単にユニットを見つけて、あなたからの距離に応じてユニットに関する重要な情報を提供できるように設計されています。
  - o **なし**–マップ マーカーが無効になっています。 **満杯**–完全なオブ
  - o ジェクト名を表示します。 **略称**–オブジェクトの略称を表示しま
  - o す。 **ドットのみ**–ドットのみでマークされたオブジェクト。
  - o

彼らがあなたから離れているほど、ラベルの情報が少なくなります。　　での範囲
どのラベル情報が提供されるかは、ユニットのタイプによって異なります。次の表はこれをまとめたものです。

航空機	ラベル
30キロ	'
20キロ	+ オブジェクトまでの範囲
10キロ	+ オブジェクトの名前
5キロ	+ パイロットのコールサイン
接地	**ラベル**
20キロ	
10キロ	+ オブジェクトまでの範囲

5キロ	+ オブジェクトの名前
海軍	**ラベル**
40キロ	
20キロ	+ オブジェクトまでの範囲
10キロ	+ オブジェクトの名前
兵器	**ラベル**
20キロ	
10キロ	+ オブジェクトまでの範囲
5キロ	+ オブジェクトの名前

- **鳥**. このスライダーを使用して、非常に低い高度で飛行するときのバード ストライクの可能性を調整します。100% の設定は、バード ストライクの現実的な確率を表します。シミュレーションでは、目に見える 3D の鳥はオブジェクトとして扱われないことに注意してください。可能性のある損傷効果 (主にエンジンのフレームアウト) のみがシミュレートされます。
- **ミニHUD。**Flaming Cliffs 3 航空機を飛行している場合、このオプションを使用すると、ビューの方向に関係なく、基本的な HUD シンボルを常に表示するミニ HUD を有効/無効にすることができます。
- **鏡**. バックミラーを有効にするには、このボックスをオンにします。ミラーは、システムのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があることに注意してください。
- **操縦桿を隠す**. コックピット コントロール スティックは、コックピットの下部にある計器や機器の視覚的な可用性を向上させるために常に非表示になっています。
- **F10 マップ ユーザー マーク**. ミッション エディター マップにユーザー マークの名前を配置して編集する機会を与えます。
- **後方乱気流**. 航空機が空中を通過する際に後方に形成される大気の擾乱を計算できます。空中給油、編隊飛行、盗賊の 6 に座っているときに新しい感覚を与えます。

プリセット

このウィンドウの下部には、すべてのミッションでゲーム設定の使用を強制するオプションと、2 つの事前設定されたプリセットから選択するためのボタンがあります。

これらのオプションをすべてのミッションに使用する. 個別にすると、このオプションは任意のミッションを強制します的に設定したオプションを使用するために飛びます。ミッただし、このボックスがチェックされていない場合、使用されるオプションションが作成されたときに使用されます。

画面の右下には、2 つのプリセット ボタンがあります。 これらにより、すばやくゲームプレイ オプションを設定して、リアルなシミュレーション体験またはゲーム体験を提供します。いずれかのボタンを押して、オプションをすばやく構成するか、自分の好みに合わせて手動で選択します。

画面の一番下には、オプションへの変更を保存せずにメイン メニューに戻る [キャンセル] ボタンと、メイン メニュー ページに戻るが変更を保存する [OK] ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して OPTIONS ページを終了することもできます。

その他

[その他] タブには、多数の追加のゲーム オプションが含まれています。



プレイヤーの外観. 外部ビューを許可するには、このボックスをオンにします。 **観客の外観**. 外部ビューを許可するには、このボックスをオンにします。

F5 最も近い AC ビュー. このボックスをオンにすると、「F5」外部南京錠が最も近い航空機ビューに許可されます。

F10 AWACS ビュー.「F10」マップ ビューを許可するには、このボックスをオンにします。 **F11 フリーカメラ**.「F11」フリー カメラ ビューを許可するには、このボックスをオンにします。

コックピット内の G フォースによる頭部の動き. このボックスをオンにすると、飛行中の航空機の操縦に起因するパイロットの頭のわずかな動きのシミュレーションが有効になります。

フィードバックを強いる. フォース フィードバック効果を有効にするには、このボックスをオンにします。

ミッション開始時にコックピット コントロールを HOTAS コントロールと同期させる. このオプションを有効にすると、入力デバイスの設定に従って、コックピットにマッピングされたスイッチが設定されます。

ランダムなシステム障害。このボックスにチェックを入れると、ミッション中にランダム化された航空機システムの障害が発生することを許可します。これらの障害は、平均時間をシミュレートするために自動的に生成されます

異なるシステムの障害の間であり、ミッションの一部として含まれるスクリプト化された航空機の障害に基づいていません。

ユーザー スナップ ビューの保存. ユーザーがコックピットのカスタム ビューをデバイス、パネル、HUD、および MFD ディスプレイに保存できるようにします。

コックピットにパイロット本体を表示 (利用可能な場合). パイロットの腕によって特定のコック ピット コントロールが見えにくくなる場合があるため、ユーザーはコックピットでのパイロット ボディの表示を有効または無効にすることができます。

TrackIRの外観. ユーザーが TrackIR 入力を介して外部カメラを操作できるようにします。 **開始時のチャット ウィンドウ**. ユーザーが離陸開始時にチャット ウィンドウを表示できるようにします。

自動ログイン. 指定されたログインとパスワードを使用して、DCS の起動時にユーザーが自分のアカウントに自動的にログインできるようにします。

統計を収集する. このチェックボックスのチェックを外さないでください。このチェックボックスから収集したデータは、ゲームの改善に役立ちます。これにより、銀行カードや個人の連絡先リストにアクセスすることはできません。

座標表示。 ME およびゲーム内パネルの座標表示ウィンドウで、Lat/Long、Lat/Long Decimal、MGRS、Metric、Precise Lat/Long 座標系から選択します。

- **緯度経度**. 座標を度 - 分 - 秒で表示します。
- **緯度経度小数**. 座標を度形式 (分の小数部) で表示します。
- **NATO 規格 (MGRS)**. ミリタリー グリッド参照システムは、NATO がターゲット ポイントの位置を計算するために広く使用している座標系です。MGRS は UTM に基づいており、各ゾーンを 100x100 km の正方形に分割します。これらの正方形は 2 文字のコードで識別されます。最初の文字は経度ゾーンの東西の位置、2 番目の文字は南北の位置です。

  たとえば、35 V 414668 6812844 の UTM 座標は、35VMJ1466812844 の MGRS 座標に相当します。MGRS の座標精度は、1 メートルの精度レベルで設定され、15 文字を使用して表されます。最後の 10 文字は、指定されたグリッドの東座標と北座標の値を表します。
- **メトリック**. 絶対 X/Y 座標。
- **正確な緯度/経度**. 座標を度形式 (分単位の小数) で表示し、地理的な 100 分の 1 秒の精度で表示します。

F2 ビュー効果. 外部航空機カメラ (F2) のカメラ効果を選択します。

- **なし**. 無効。
- **フローティング**. フローティングカメラエフェクト。
- **揺れる**. カメラ効果を振る。

テーマ. ドロップダウン リストからメイン メニューの背景テーマを選択します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

サーバーがスクリーンショットを撮ることを許可する. このオプションにより、マスター サーバーはゲーム セッションのスクリーンショットを撮ることができます。

オーバーレイ

戦術マップ. 指定されたウェイポイントと進行方向を含むミニマップと、方向を示すミニマップ内のマーカーを表示します。

コントロールインジケーター. コックピット制御装置の現在位置を表示します。

コックピット ステータス バー. 現在の飛行パラメーターと座標を表示するステータス バーを有効/無効にします。

戦闘ダメージ評価. プレイヤーがヒットを記録したときに、敵ユニットに与えられたダメージをパーセンテージで表示/非表示にします。与えたダメージとターゲットの破壊に関する情報は、画面の左端にリアルタイムで表示されます。破壊されたターゲットは赤で報告され、損傷したターゲットは与えられたダメージのパーセンテージ値とともに黄色で報告されます。

コンパステープ. 画面上部のコンパス テープの表示/非表示を切り替えます。

機内モードインジケーター. 航空機のシステムに関する情報を表示する画面左側のオーバーレイを有効/無効にします - 飛行経路、戦闘モード、選択された武器、および対抗手段システム (フレア/チャフ)。

オーディオ設定

画面の右側には、ゲーム内のオーディオ環境を制御するための設定があります。これは、6 つのスライダーと 2 つのラジオ ボタンの組み合わせによって行われます。

オーディオ スライダーは、右に動かすと音量が上がり、左に動かすと音量が下がります。各スライダーは、特定のオーディオ チャンネル専用です。

音量. これは、ゲーム内のオーディオ設定のマスター ボリュームを制御し、すべてのチャンネルに均等に影響します。

GUI. ボタンのクリックなど、グラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) デバイスの音量は、このスライダーで制御します。

世界. コックピット外の音源の音量。

インコックピット. このスライダーは、コックピット内のオーディオ ソースの音量レベルを制御します。例には、スイッチやファンが含まれます。

ヘルメット。このスライダーを使用して、無線メッセージや警告など、パイロットのヘッドフォンから聞こえる音量レベルを調整します。

音楽. メニュー画面で流れる音楽の音量をこのスライダーで調整します。

スイッチ. スイッチのボリュームはACキャビンに響きます。

オーディオ デバイスのセットアップ:

メインオーディオ出力. ゲームのメイン オーディオ出力の選択。 **スピーカーレイアウト**.

ゲーム内のスピーカー レイアウトのオーディオ デバイスを選択します。 **ヘッドホン**. ゲー

ム内のヘッドフォンを選択します。

ボイスチャット出力. ボイスチャットで受信するオーディオ デバイスを選択します。 **ボ**

イスチャット入力. ボイスチャット用のマイクを選択します。

マルチプレイヤー開始時のマイク. マルチプレイヤー ゲームでのマイク モードの選択。

以下は、高度な設定のグループです。

ヘルメットのように聞く. パイロットのヘルメットでサウンド シミュレーションを有効にします。外部の音はミュートされ、無線通信は大きくなります。

Gブレスエフェクト. 過負荷時のパイロットの呼吸音を有効にします。

大きなコックピットのアフターバーナー音. 航空機のコックピットでアフターバーナーの大きな音をオンにします。

ラジオスピーチ. すべての無線音声をオンまたはオフにします。 **字幕**.

すべてのテキスト字幕をオンまたはオフにします。

外部ビュー コックピットのサウンドと無線メッセージ. 外部の航空機/ユニットのビューに切り替えると、コックピットからサウンドとラジオを聞くことができます。

ボイスチャット. オンラインでプレイするときは、ボイスチャットをオンにしてください。

バックグラウンドでオーディオを再生する. ウィンドウを最小化するときに、ゲーム インターフェイスの音楽をオンにします。

特別な

このページには、左側の列で選択された各インストール済みモジュールの設定のグループがあります。これらの設定のオン/オフを切り替えると、各プレーヤーのモジュール管理が簡素化または複雑化される場合があります。



VR

このページには、VR デバイスの設定が含まれています。



バーチャル リアリティ ヘッドセットを有効にする. シミュレーターでの VR デバイスの使用を有効にします。

- **画素密度**–VR ヘッドセットの画面のピクセル密度を変更して、解像度を上げることができます。この値を大きくすると、パフォーマンスに大きく影響します。

マウスを使う. この設定を有効にすると、カーソルが現在の頭の位置から解放され、マウス入力で制御できるようになります。

カーソルがゲーム ウィンドウに限定される. このオプションを有効にすると、マウス カーソルがモニター上のゲーム ウィンドウからはみ出さなくなります。

ハンドコントローラーを使う. 環境およびインターフェイス要素と対話するためのハンドヘルド コントローラーのサポートが含まれます。

パーム グリップを取得した場合のみのハンド インタラクション. プレイヤーがコントローラーを手でつかんだときのみのコックピットでの相互作用。

強制 IPD 距離. ユーザーが瞳孔間距離を手動で設定できるようにします。 **内蔵オーディオ デバイスを使用する**. VR ヘッドセットの内蔵オーディオ デバイスをオンにします。

ブルーム効果. 対照的なシーンの境界に明るい光を散乱させる効果。ボリューム ライティングと光線の感覚を追加します。画像を映画のように見せるために使用されます。

- **MSAA マスク サイズ**. MSAA (MultiSample Anti-Aliasing) の適用を、目の中心から半径を指定してマスクと呼ばれる円に限定します。デフォルトでは、MSAA マスクは画像の約 2/3 に適用されます。

VR ミラー オプション

DCS システム解像度を使用. DCS 解像度が使用される場合、VR ミラーは 2D 解像度と同じ解像度を使用します。

ミラー アイ ソース. VR ミラーは、VR でユーザーの画面に表示されるもので、左右を選択するか、画面に両目を表示するかを選択できます。

- **長方形にトリミング**. 選択した VR ミラーの画面を長方形にトリミングします。

DCSワールド

TRアイニング

トレーニング

航空機の操縦方法を最大限に習得できるように、一連のインタラクティブなトレーニング ミッションまたは録画済みのトレーニング ビデオで構成されるトレーニング モジュールを作成しました。トレーニング メニューに入るには、メイン メニュー画面から [トレーニング] ボタンを選択します。

トレーニング メニューは、次の 3 つの領域に分かれています。



航空機タブ. 訓練したい航空機を選択してください。

レッスン. マウスを左クリックしてトレーニング タスク カテゴリを選択すると、そのカテゴリ内のミッションのリストがこのウィンドウに表示されます。これらの各レッスンは、選択したトレーニング タスクの特定の側面を教えるために設計されています。

ブリーフィング. マウスを左クリックしてレッスンを選択すると、選択したレッスンの概要を説明するテキスト ブリーフィングが表示されます。

画面の一番下には、メイン メニューに戻るキャンセル ボタンと、レッスンを開始する START ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して、トレーニング ページを終了することもできます。

digital combat series

DCSワールド

インスタントアクション

インスタントアクション

このキャプションを押すと、航空機と各航空機のいくつかのミッションを選択できるポップアップ ウィンドウが開きます。航空機タブの 1 つを左クリックし、目的のミッションを選択して、事前に生成されたミッションを飛行させます。インスタント アクションは、ミッションをすばやく飛行するための便利な方法です。


INSTANT ACTION
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-15bis MAC
MiG-21BIS
P-51D
SA342
Spitfire LF Mk. IX
Su-25T
TF-51D
UH-1H
Yak-52
Free Flight over Poti
P-51D vs FW-190D9 Dogfight
P-51D vs P-51D Dogfight
Intercept
Ground Attack
Cold Start Vaziani
Take Off Batumi
Final Approach Lochini
Caucasus
Nevada
Normandy
Persian Gulf
航空機を選択
ミッションを選択
地形を選択
Nevada
A-10C
AV8BNA
Bf 109 K-4
C-101
CA
Caucasus
Christian Eagle II
F-5E
F-5E MAC
EXIT

digital combat series

DCSワールド

MIシオン

ミッション

ミッション エディターを使用して、ミッションを作成し、ミッション画面から開いてプレイすることができます。
ミッション画面に移動するには、メイン メニュー ページの [ミッション] ボタンをクリックします。

ミッションを選択すると、ミッション選択画面が表示されます。このウィンドウでは、ローカル ディスクを参照し、保存されたミッションを選択してロードできます。ミッションは「*.miz」形式で保存されます。



マウスの左ボタンで目的のモジュールとミッションを選択します。ミッションを選択すると、ミッションについて書かれたブリーフィングが右側のミッションの説明ウィンドウに表示されます。

ウィンドウの下部にある [キャンセル] ボタンまたは右上隅にある [X] ボタンを押して、ミッションをロードせずにウィンドウを終了することもできます。

ブリーフィング

OKボタンを押すと、ミッションブリーフィング画面に移動します。この画面には、1 つまたは複数のブリーフィング画像と、データおよびミッション テキストのブリーフィングが表示されます。

ミッションブリーフィング画面は、次の要素で構成されています。

- **ミッションの詳細**. 各ミッションは、1 つ以上のブリーフィング画像で構成できます。これらの画像はミッション デザイナーによって作成され、ミッション マップ、ターゲット エリアの写真、ターゲット車両の画像などのコンテンツで構成されます。
- **ミッション詳細画面選択**. ミッション詳細ブリーフィング画像。 左右の矢印ボタンを使用して切り替えます

- **ミッションブリーフィングテキスト**. 画面右側のスクロール可能なテキスト ブロックは、サイド、フライト情報、ミッション開始時間など、自動的に生成されたミッション データで構成されます。さらに、テキストによる説明も説明部分に含めることができます。

ページの下部には、3 つの追加ボタンがあります。

- **キャンセル**. キャンセルボタンを押すとミッションページに戻ります。ページの右上隅にある黄色の X を押して、ミッションをキャンセルすることもできます。

プランナーやエディターでミッションを編集するときは注意が必要です。要素を変更すると、作成者の意図が失われ、ミッションが不正確または通行不能になる可能性があるためです。自分が何をしているのかを理解している場合にのみ、ミッションを編集してください。

- **ミッションプランナー**. ミッション プランナー ボタンを押すと、選択したミッションがミッション プランナーで開き、詳細を表示したり、フライトのルートや武器を編集したりできます。

- **始める**. STARTボタンを押してミッションを開始し、シミュレーションに入ります。

報告会を見る

ミッションを飛行した後、報告画面が自動的に表示されます。

デブリーフィング画面は、ミッションの消耗、ミッションのデブリーフィング データ、ミッション ログ フィルター、および時系列ログ ファイルの 4 つの主要な領域に分かれています。

消耗. 画面のミッション統計部分には、ミッション中に損傷または破壊されたユニットの数がタイプおよび連合別に表示されます。示されている単位には、飛行機、ヘリコプター、船、防空、および車両が含まれます。X/Y 形式で表示されます。

X - 破壊されたユニットの数; Y - ミッショ

ン内のユニットの総数。

- **私の勝利を見せてください**. [SHOW MY VICTORIES] チェックボックスを使用して、すべてのユニットが原因の損耗を表示するか、自分だけが原因の損耗を表示するかを選択できます。

一般的な報告データ. このセクションには、ミッション データが表示されます。

- **ミッション名**. ミッション エディタのブリーフィング パネルで定義されているミッション名。
- **側**. 赤または青の連合パーティ プレイヤー。

- **仕事**. プレイヤーのミッションステートメント。
- **時間**. ミッション開始時間。
- **パイロット**. パイロットの名前。
- **単位**. ミッション中に AC プレイヤーとユニットによって管理されます。
- **スコア**. 獲得したスコア。
- **結果**. 連合のスコアが規定数に達するとミッションクリアの条件。

ログフィルター. 画面の右上部分にあるログ フィルター セクションでは、ミッション ログ リストに表示されるログ イベントをフィルター処理できます。これらにはそれぞれ、表示するデータを定義できるドロップダウン メニューがあります。

- **物体**. オブジェクトのリスト。
- **武器**. ミッションでイニシエーター ユニットが使用したすべての武器を一覧表示します。
- **側**. すべて、赤、または青。
- **イベント**. オール、デッド、ヒット、またはショット。
- **TRGSIDE（ターゲット側）**. すべて、赤、または青。
- **目標**. ミッション中に対象となったすべてのユニットとオブジェクトを一覧表示します。
- **イニシエータ**. ミッションでアクティブなすべてのユニットを一覧表示します。

ミッションログ. 画面下部の大きなセクションには、ミッション ログ フィルタの設定に従って、ミッション ログ イベントが時系列で一覧表示されます。ミッション ログは 7 つの列で構成されます。

- **時間**. ミッション中にイベントが発生したとき。各イベントには、時:分:秒 のタイム スタンプがあります。
- **イニシエータ**. イベントのアクション (武器の発射、墜落、着陸など) を行ったユニットの名前。
- **国**. イニシエーターが割り当てられた国。
- **目標**. イニシエータがユニットまたはオブジェクトを攻撃していた場合、そのターゲットの名前がここにリストされます。
- **国**. ターゲットが割り当てられた国。
- **イベント**. 発生したイベントのタイプ。タイプには、ショット、ヒット、デッドなどがあります。
- **詳細**. イニシエーターがターゲットを攻撃するために使用した武器の種類の名前。

報告画面は、誰が、いつ、どの武器で何をしたかを判断するのに便利なツールです。ほとんどの場合、これを使用して、シングルおよびマルチプレイヤー ミッションで誰が攻撃したかを判断できます。

ログ フィルター セクションの下には 5 つのボタンがあります: CLOSE、WATCH TRACK、SAVE TRACK、SAVE DEBRIEFING、FLY AGAIN。

近い. このボタンを押して報告画面を終了し、ミッション エディターに戻ります。

ウォッチトラック. このボタンを押すと、終了したばかりのミッションの記録 (トラック) を見ることができます。

トラックを保存. このボタンを押すと、ファイル保存画面が表示され、FILE フィールドに、ミッション中に自動的に記録されたトラック ファイルの名前を入力できます。すべてのミッションにはトラック ファイルが記録されていることに注意してください。同じミッションを再飛行すると、新しい名前で保存しない限り、トラック ファイルは上書きされます。SAVE TRACK ボタンを使用すると、これを行うことができます。ゲーム トラックの拡張子は「*.trk」で、デフォルトでは C:\Users\<User Name>\Saved Games\DCS\Tracks\ に保存されます。

報告を保存. [SAVE DEBRIFING] ボタンを押すと、[Save Debriefing File] ウィンドウが表示され、保存パスを選択してファイル名を入力する必要があります。ゲーム デブリーフィング ファイルの拡張子は「*.log」で、デフォルトでは C:\Users\<User Name>\Saved Games\DCS\Logs に保存されます。

再び飛ぶ. このボタンを押すと、ミッションを再飛行できます。現在のトラックとデブリーフィングを保存しない限り、FLY AGAIN を押すか、ブリーフィングを終了すると、それらは失われることに注意してください。

digital combat series

DCSワールド



ファストミッションを作成

ファストミッションを作成

Create Fast Mission メニューを使用すると、飛行するミッション シナリオをすばやく設定できます。ファスト ミッションの作成メニューには、メイン メニューの [ファスト ミッションの作成] ボタンを押してアクセスします。

Create Fast Mission には、Simple と Advanced の 2 つのモードがあります。メインメニューから最初に開いたときは、シンプルモードが選択されています。

シンプルモード



Create Fast Mission (シンプルモード) パネルには、次の設定があります。 **航空機。**目的の飛行可能な航空機を選択します。 **国**. プレイヤーが飛行する国を指定します。 **から始まる**. プレーヤーがどこから開始するかを指定します。

- **空挺**. プレイヤーの機体が空中に出現します。
- **滑走路から**. プレイヤーの航空機は、戦闘エリアに最も近い滑走路に配置され、離陸の準備が整います。
- **ランプから**. プレーヤーの航空機は、戦闘エリアに最も近い滑走路の航空機駐機エリアに配置され、コールド スタートが必要です。
- **ランダム**. 上記の3つのオプションのいずれかをランダムに選択します。

困難. ミッションの難易度を指定します。

- **簡単**. ミッションには、スキルの低い敵ユニットがほとんど含まれません。
- **中くらい**. ミッションには、平均的なスキルを持つ敵ユニットの平均数が含まれます。
- **難しい**. ミッションには、高いスキルを持つ多数の敵ユニットが含まれます。

戦争の劇場. 操作の劇場を指定します。

- **コーカサス**. ミッションはコーカサス地域（ロシア、グルジア、アブハジア、南オセチア）で行われます。

シーズン. 時期を指定します。

- **夏**.
- **冬**.
- **秋**.
- **春**.
- **ランダム**. 上記の季節のいずれかを指定します。

天気. ミッションの天気を指定します。 **始まる時間**.

ミッション開始時間。

- ランダム。
- 時間。時刻を 24 時間形式 (HH:MM) で指定します。

アドバンストモード. 高速作成ミッション (上級モード) メニューに切り替えます。 **飛ぶ**. ミッションを生成し、ミッション ブリーフィング ウィンドウを開きます。 **キャンセル**. メインメニューに戻ります。

アドバンストモード



高速作成ミッション (詳細モード) メニューは、4 つのメイン パネルで構成されています: OPTIONS、FORCES、BATTLE LOCATION、BRIEFING。

オプション

このセクションでは、上記のシンプル モードからすべての設定を行うことができます。

力

このセクションでは、青連合と赤連合の戦力バランスを設定できます。6 つの力のタイプが含

まれており、それぞれに 5 つのバランス設定のいずれかを設定できます。

- **いいえ**. 設定されたフォース タイプはミッションに存在しません。
- **分**. 最低レベル。
- **中**. 中レベル。
- **マックス**. 最大レベル。
- **ランダム**. Min、Mid、または Max からランダムに選択します。

各カテゴリのユニット数は、ユニット タイプに従って設定されます。

- **攻撃機**. Su-25 や A-10 などの攻撃機の数を設定します。
- **戦闘機**. Su-27、Mig-29、F-15 などの戦闘機の数を設定します。
- **ヘリコプター**. Ka-50、Mi-24、AH-64 などのヘリコプターの数を設定します。
- **AAA**. ZU-23、ZSU-23、バルカンなどの対空砲ユニットの数を設定します。
- **サム**. M6、Hawk、Stinger、Igla、Osa、Buk、Strela-1 などの SAM ユニットの数を設定します。
- **乗り物**. 戦車、BMP、BTR、トラックなどの車両の数を設定します。

赤軍と青軍の間の戦闘の戦術的ダイナミクスは、このセクションの設定に依存します。

バトルロケーション

このパネルでは、戦闘の一般的な場所を選択できます。領域を指定するには、マウスを使用して領域をクリックするだけです。

ブリーフィング

ミッションが生成されると、ブリーフィング ウィンドウにミッション ブリーフィングが表示されます。ブリーフィング テキスト領域の下に 2 つのボタンがあります。

- **ジェネレートミッション**. ミッションを生成します。
- **編集ミッション**. 生成されたミッションを微調整できる完全なミッション エディターを開きます。

画面の下部に 2 つのボタンがあります。

- **キャンセル**. メインメニューに戻ります。
- **飛ぶ**. ミッションを開始します。

DCSワールド

日誌

日誌

ログブックから、好きなだけパイロット ペルソナを作成できます。パイロットを作成してミッションで使用することにより、パイロットはミッションの統計と賞を蓄積します。

***ノート**: パイロットが飛行統計と賞を記録するには、ミッションでプレイヤー航空機として割り当てられている必要があります!*

***ノート**: 作成されたすべてのパイロットに国を割り当てる必要があります。プレイヤー ミッションを作成する場合、プレイヤー フライトの国は、使用するパイロットの国と一致する必要があります。そうしないと、ミッション統計がログブックに記録されません。*

ログブックを選択するには、メイン メニューのログブック キャプションをマウスで左クリックします。

ログブックは 3 つのセクションに分かれています。

1.単位

2.プロフィール情報

3. 国と賞のページ

パイロットページ

パイロットのプロフィールはウィンドウの中央にあり、個人データとパイロットの統計が [全般] タブに表示されるほか、各航空機についても個別に表示されます。上部には 2 つの丸いボタンがあります。 New(+)と削除(-). 新しいパイロットを作成するには、[新規] ボタンを押します(+). ログブックから既存のパイロットを削除するには、[名前] リストからパイロットを選択し、[削除] ボタンを押します。(-).



パイロット ページの要素は次のとおりです。

- **パイロット画像**. ページの左上隅には、パイロットの写真用の 128x128 ピクセルのスペースがあります。新しい写真を選択するには、画像をマウスで左クリックすると、ブラウザ ウィンドウが表示されます。目的の写真 (*.jpg; *.jpeg; *.png) を選択し、[OK] ボタンを押します。



- **名前。**新しいパイロットを作成するときは、このフィールドにパイロットの名前を入力します。ドロップダウン メニューを使用すると、右側の国と賞のページで、選択した国向けに以前に作成された他のパイロットを選択できます。
- **コールサイン**. 新しいパイロットを作成する場合、このフィールドにパイロットのコールサインを入力します。
- **ランク**. パイロットが経験を積むと、ランクが上がります。これは自動的に行われます。ランクは、ランクの名前と関連するショルダー ボードによって示されます。経験値は、飛行時間と戦闘での成果によって得られます。

航空機ごとに分類されたパイロットのキャリア統計。

- **飛行時間**. パイロットがコックピットにいた合計時間。
- **昼間**. 日中の飛行時間の合計。
- **夜間**. 夜間飛行時間の合計。
- **着陸**. 上陸回数。
- **放出**. パイロットが射出した回数。
- **空中給油**. 空中給油に成功した回数。
- **AGキル**. パイロットによる空対地ユニットの総撃墜数。
- **AAキル**. パイロットによる空対空キルの総数。
- **海軍**. パイロットによる海軍ユニットの総撃墜数。
- **合計スコア**. ミッションのパフォーマンスと飛行時間に基づくパイロットの合計スコア。
- **死亡者（数**. Invulnerable が YES に設定されている場合、パイロットが殺されるたびに、このフィールドで追跡されます。

基本的なパイロット属性の下には、パイロットが飛行するすべてのミッションとすべての航空機の過程で累積されるミッションキャリア統計があります。これらは：

- **委託**. パイロットが作成された日付。
- **キャンペーン**. パイロットが完了した (勝ったか負けた) キャンペーンの数。

- **キャンペーンミッション**. 飛行したキャンペーンのミッションの総数。
- **フレンドリー AG キル**. パイロットによって破壊された友軍地上ユニットの総数。
- **味方の対空キル数**. パイロットによって破壊された友軍航空ユニットの総数。

パイロットのステータス。

- **不死身**. これは YES または NO のいずれかに設定でき、パイロットが戦死できるかどうかを決定します。
- **キル率**. この比率は、パイロットが死亡した回数と勝利数 (プレイヤーの死亡/敵のキル) を比較したものです。

国家、飛行隊、賞のページ

右側のページには、選択されたパイロットの国、軍隊の支部 (飛行隊)、および賞が表示されます。

- **国家**. ドロップダウン リストを使用して、パイロットを国に割り当てます。
- **戦隊**. ドロップダウン リストを使用して、パイロットを割り当てる軍隊の支部または飛行隊を選択します。これらは、選択した国家に依存します。
- **賞**. この広いフィールドには、パイロットが獲得したメダルが表示されます。

画面の一番下には、ログブックへの変更を保存せずにメイン メニューに戻る [キャンセル] ボタンと、メイン メニュー ページに戻るが変更を保存する [OK] ボタンがあります。

画面の右上にある黄色の X を押して、ログブックを終了することもできます。

digital combat series

DCSワールド

RE遊ぶ

リプレイ

ミッションをプレイするたびに、ミッションのリプレイ ファイルが .TRK (トラック) ファイルとして自動的に記録されます。ミッションの報告を見るとき、リプレイをデフォルトとは別の名前で保存することを選択できます。ただし、同じミッションを再度プレイしないと、元のリプレイが上書きされます。

リプレイ ファイルを選択するには、メイン メニュー ページから [リプレイ] を選択します。ミッションを開くページまたはミッション エディターからはリプレイを表示できないことに注意してください。

リプレイ ページを開くと、ミッションを開くページとよく似たページが表示されます。このページでは、ローカル ディスクを参照し、保存されたリプレイ ファイルを選択してロードできます (トラック ファイルの拡張子は *.trk です)。

これを行うには、上部のドロップダウン リストで必要なドライブ文字を選択し、トラックのあるフォルダーに移動します。フォルダはダブルクリックで開き、一番上の行「…」をダブルクリックすると階層が上がります。デフォルトでは、C:\Users\<ユーザー名>\Saved Games\DCS\Tracks フォルダーが開きます。

ウィンドウの右側には MISSION DESCRIPTION フィールドがあり、トラックが作成されたミッションの簡単な説明が表示されます。

ウィンドウの下部には、選択したトラックを再生する [OK] とメイン ウィンドウにアクセスする [キャンセル] の 2 つのボタンがあります。



右上隅の X ボタンを押して、ミッションをロードせずにウィンドウを終了することもできます。

ミッションの飛行後に Debriefing メニューからトラックを保存すると、ファイルはデフォルトのディレクトリに保存されます: C:\Users\<User Name>\Saved Games\Tracks.

digital combat series

DCSワールド

ミッションエディター

ミッションエディター

のミッション エディター (ME) を使用すると、スタンドアロン ミッション、キャンペーン ミッション、トレーニング ミッション、およびマルチプレイヤー ミッションを作成できます。ME は、次の主要な要素で構成されています。

1.インタラクティブマッピングシステム

2.ユニット配置ツール

3.天気エディタ

4. ファイル管理システム

5. 目標作成ツール

6.トリガーシステムツール

7. 追加の特殊パネル

ミッション エディタは、メイン ウィンドウの MISSION EDITOR ボタンを押すと起動します。

ミッション エディターのマップとナビゲーション

ME は 4 つの主要な領域に分けられます。

- **世界地図**. 画面のこの領域は画面の大部分を形成し、地形図、ユニット、ルート、およびその他のミッション要素を表示します。
- **ミッションとマップバー**. 画面の下部にはミッションとマップ バーがあり、ワールド マップ上のカーソル位置、ミッション名、現在の時刻に関する情報が表示されます。
- **システムバー**. 画面の上部にはシステム バーがあり、ここからファイル管理を制御したり、キャンペーン エディター、百科事典、クレジットにアクセスしたり、トラック記録を有効にしたり、ツールバーからいくつかの機能を複製したりできます。
- **ツールバー。**画面の左側にあるツールバーには、ミッションを作成したり、世界地図に表示される内容を変更したりできるさまざまなツールが用意されています。

これらの各領域については、以下で詳しく説明します。



世界地図

世界地図は、東端に沿って詳細な地形を持つ黒海地域で構成されています。地図の他の地域は表現されていますが、東部地域ほど詳細ではありません。オプション メニュー (後述) を使用して、市街地、河川、道路など、地図上に表示されるデータをフィルタリングすることができます。

地図のナビゲート

マウスを動かしながらマウスの右ボタンを押したままにすると、ビューがパンされ、マウス ホイールを回転させるとズーム レベルが制御されます。オブジェクトまたはユニットを選択するには、マウスの左ボタンをクリックします。マップ上の特定の場所を拡大するには、目的の場所にカーソルを置き、マウス ホイールを前方に回転させます。

ミッションとマップ バー

画面の下部にミッションとマップ バーがあります。これは、ロードされたミッションの名前、ワールド マップ内のカーソル位置と高度、マップ モード、および Windows 設定に基づく現在の時刻 (ミッション時間ではない) を示す有益なバーです。



座標と高度は、世界地図上のマウスの位置に応じて制御されることに注意してください。これらの数値は、マウスを動かすと動的に変化し、地形の実際の座標と高度に対応します。これは、ミッションブリーフィングの目標の座標を決定しようとするときに便利なツールです。カーソルに表示される高度は、使用する環境に応じて、フィートまたはメートルに設定できます。

オプション/ゲームプレイ/ユニット設定。座標表示は、[オプション]/[その他]/[座標表示] の設定に応じて、緯度/経度、緯度/経度 10 進数、および MGRS の間で切り替えることができます。

新しく作成したミッションを保存するまで、「新しいミッション」がミッション名フィールドに表示されることに注意してください。

システムバー

画面の上部にあるのはシステム バーです。システム バーは、いくつかのプルダウン メニューで構成されています。ファイル、編集、フライト、キャンペーン、カスタマイズ、ミッション ジェネレーター、その他です。これらのプルダウン メニューのいずれかを選択するには、テキストの上にマウスを置き、マウスを左クリックします。

システム バーのプルダウン メニューには、次の機能があります。

ファイル

ファイル機能は、ミッションの基本的なファイル管理を提供します。これらには以下が含まれます：

1. **新着**.

   [新規] を選択すると、ロードされている現在のミッションを終了し、新しいミッションを最初から開始できます。ただし、続行する前に、作業中のミッションを誤って失うことがないように、同意メッセージ ボックスが表示されます。新しいミッションを作成すると、THEATER OF WAR と COALITIONS ウィンドウが表示されます。

   このウィンドウでは、マップを定義し、2 つの陣営のいずれかに割り当てられる国 (派閥) を定義できます。割り当てられていない国はミッションに参加しません。左側のウィンドウには、割り当てられていない派閥がすべて一覧表示されます。右上のウィンドウには、RED 側の派閥が一覧表示されます。右下のウィンドウには、すべての BLUE 側の派閥が一覧表示されます。派閥を移動するには、目的の派閥を左クリックしてから、左または右のいずれかを押します

矢印ボタンを使用して、割り当てられていないウィンドウとサイド ウィンドウの間で移動するか、上下の矢印を押して派閥を反対側に直接移動します。

ウィンドウの下部には 3 つのボタンがあります。CLEAN COALITIONS ボタンを使用すると、現在の派閥分布をデフォルト リストにリセットできます。SAVE ボタンを使用すると、現在の派閥の配布を保存でき、デフォルトとして設定されます。[OK] ボタンをクリックすると、ミッションの現在の配布が使用されますが、デフォルトとして保存されません。

COALITION PRESETS フィールドでは、自由に変更できるプリセットを選択できます。

- **カスタム**–連合国を手動で追加します。
- **モダン**–現代の現実に基づいています。
- **第二次世界大戦**–第二次世界大戦中の戦力配置に基づいています。

ノート：ミッションを作成するとき、誰と誰と同盟を結ぶかはあなた次第です。現実的な同盟を結ぶことも、非常に空想的な同盟を結ぶことも自由です。決定はあなたにお任せします。

2.**開いた**.

[開く] を選択すると、[ミッションを開く] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、専用の mod フォルダーまたはローカル ディスクを参照し、保存されたミッションを選択して読み込むことができます。



標準の Windows ファイル ブラウザ機能を使用して、ウィンドウの右上にある DRIVE フィールドを使用して検索する DRIVE を選択し、フォルダ/ファイル リストから目的のミッションを選択できます。ミッション ファイルを選択すると、そのファイルへのパスが PATH フィールドに表示され、ミッション ファイルの名前が FILE フィールドに表示されます。ミッション ファイルには *.miz 拡張子が割り当てられていることに注意してください。

目的のミッション ファイルを選択したら、ウィンドウの下部にある [OK] ボタンを押してロードします。ウィンドウの下部にある [キャンセル] ボタンまたは右上隅にある [X] ボタンを押して、ミッションまたはトラック ファイルをロードせずにウィンドウを終了することもできます。

3.**保存.**

SAVE ボタンは、現在のファイル名を保持しながら、ミッション ファイルを現在のディレクトリに保存します。これにより、ファイル名またはそのディレクトリを変更できなくなります。

4.**名前を付けて保存.**

[名前を付けて保存] 機能は、[ミッションを開く] ウィンドウとほぼ同じように動作しますが、ミッション ファイル (*.miz または *.trk) を保存して、一意の名前を付けることができます。主な違いは、必要に応じて FILE NAME フィールドの名前を上書きし、その名前でファイルを保存できることです。これを行うには、現在の名前を消去し、希望する名前を入力します。その後、ブラウザ機能を使用して、ファイルを保存する場所を決定できます。完了したら、[OK] ボタンを押して保存を完了する必要があります。



5.**出口.** [Exit] を押すと、ME が閉じてメイン メニューに戻ります。

編集

EDIT プルダウンは、最も重要なミッション構築ツールにアクセスするための 2 番目の手段を提供します: 飛行機の追加、ヘリコプターの追加、船の追加、車両の追加、静的な追加、テンプレートの追加、削除、静的テンプレートの読み込み、静的テンプレートの保存。これらのツールはツールバーに複製されており、そこで詳しく説明します。

フライト

フライト メニューでは、ロードされたミッションを開始してプレイしたり、ミッションを開始してプレイヤーの航空機アビオニクスを PREPARE MISSION モードでセットアップしたりできます。このメニューでは、記録された (トラック) ミッションを AVI ビデオ ファイルに変換し、トラック再生用の REPLAY メニューにアクセスすることもできます。

1.**フライミッション.** このオプションを選択すると、ME が閉じられ、ミッションがシミュレーションに読み込まれ、シミュレーションが開始されます。ミッションのロード時間は、ミッション内のユニットの数、スクリプトの量、コンピューターの RAM の量によって異なります。

2.**準備ミッション**. PREPARE MISSION モードは、保存されたミッション ファイルにナビゲーション データと環境データを統合するために使用されます。ミッションの作成が終わりに近づくと、PREPARE MISSION モードでミッションを開始し (通常の FLY MISSION の開始によく似ています)、コックピットでさまざまなアビオニクスを構成できます。その後、アビオニクス設定を保存することができ、他のプレイヤーがミッションを開くたびに、保存された状態で開始されます。

次のアビオニクス設定は、PREPARE MISSION 機能を使用して保存できます。

Ka-50

- 衛星 – ミッション名\Scripts\World\GPS_GNSS.lua,
- 追加の ABRIS データ – ミッション名\ABRIS\Database\ ADDITIONAL.lua,
- 航法データベース – ミッション名\ABRIS\Database\NAVIGATION.lua,
- ABRIS ルート – ミッション名\ABRIS\Database\ROUTES.lua.

衛星のカスタム設定を保存するには、ミッション準備機能を実行する前に GPS_GNSS.lua ファイルを編集します。GPS_GNSS.lua ファイルは次の場所にあります。
\Scripts\World\GPS_GNSS.lua.

A-10C

- CDU。変更できないミッション エディターのフライト プランを除くすべての設定。
- IFFCC。テストメニューのブロック。
- MFCD。OSB ボタンの機能を下げます。
- SADL。ネットワーク ユーザー ID、コール名など (NET ページ)
- 少し。プロファイル。
- TGP。レーザー コード、統合、キャリブレーション方法、ゲイン設定、TAAF 高度。
- DSMS。ミッション コントロール ページの設定。武器プロフィール。

ミッションに必要なアビオニクスのセットアップが完了したら、ミッションを終了し、ME の SAVE ボタンをもう一度押して、準備したすべてのデータをミッション ファイルに保存します。

ミッション作成者への注意事項:

ミッション準備モードを使用する場合は、ブリーフィングで、プレイヤーがミッション プランナーを使用しないことを示してください。彼がミッションのルートまたは武器を変更すると、準備ミッションを使用してミッション ファイルに保存されたアビオニクス スクリプトが新しい設定と競合します。

プレイヤーにミッション プランナーを使用する自由を与えたい場合は、ミッション準備モードを使用しないでください。

3.**AVI を記録**.

このオプションを使用すると、トラック ファイル (ゲーム内でのみ表示可能) を、ビデオ再生ソフトウェアを使用して誰でも表示できる AVI ビデオ ファイルに変換できます。

トラック ファイルが作成されたら、ファイルをこのツールにロードして、AVI ビデオ出力のビデオ品質を設定できます。いくつかのメモ:

- AVI ツールはトラック ファイルをリアルタイムではなくフレームごとにレンダリングするため、トラックが最初に記録されたときよりも高いフレーム レートまたは低いフレーム レートで AVI を作成できます。
- ビデオの品質が高く、録画時間が長いほど、AVI のレンダリングにかかる 時間が長くなります。FPS スライダーを高く設定しすぎると、かかる時間が長くなります。長い高品質の AVI をレンダリングすると、非常に時間がかかることに注意してください。

- AVI が作成されると、ゲーム外で再生したり、他のコーデックで変換および圧縮したりできます。
- トラックの選択。「…」というラベルの付いたボタンを押すと、トラック選択パネルが表示されます。目的のトラックを選択し、[OK] をクリックします。
- START フィールドと FINISH フィールドを使用すると、大きなトラック ファイルの一部だけから AVI を作成できます。

- 使用するビデオおよびオーディオ コーデック。表示されるドロップダウン メニューから、レンダリングに使用するビデオおよびオーディオ コーデックのプリセットと、品質 (パーセント値) を選択します。
- AVI フォルダ。ファイルの保存パスを設定します。

- AVI ファイル名。ファイル名を設定します。
- FPS。このスライダーを使用して、ビデオのレンダリングに必要な 1 秒あたりのフレーム数を選択します。
- 解像度。これら 2 つのフィールドを使用して、出力ビデオの水平解像度と垂直解像度を設定します。ビデオ ファイルのサイズは、これらのパラメータに大きく依存します。
- アスペクト比。出力ビデオの縦横比は、このフィールドで自動的に計算されます。

レンダリングを開始するには、[開始] をクリックします。レンダリングを停止するには、[キャンセル] をクリックします。

4.**リプレイ**. このコマンドは、以前に記録されたトラックを表示するウィンドウを表示します。

キャンペーンビルダー

キャンペーン ビルダーは、段階的キャンペーン システム (SCS) と呼ばれるものです。キャンペーン ビルダーの機能については、キャンペーン ビルダーの章で詳しく説明します。

カスタマイズ

[カスタマイズ] メニューでは、多数のマップ表示オプションを構成し、ミッションのゲームプレイ オプションを設定できます。

1.**ミッションオプション**.

ミッション オプション メニューを使用して、ロードされた特定のミッションの特定のゲームプレイ オプションをロックできます。[Options\Gameplay] メニューで [USE THESE OPTIONS FOR ALL MISSIONS] チェックボックスをオフにすると、ロックされたミッション オプションがメイン オプションの設定を上書きします。ただし、「USE THESE OPTIONS FOR ALL MISSIONS」チェックボックスがチェックされている場合、メインのオプション画面の設定が優先されます。 .

ウィンドウの左側には ENFORCE ボタンがあります。ENFORCE ボタンをチェックすると、ミッションのプレイヤーにこのオプションの設定が強制されます。

ウィンドウの右側には VALUE ボタンがあります。VALUE ボタンは、オン/オフ変数として機能します。チェックすると、オプションが強制的にオンになります。チェックを外すと、オプションは強制的にオフになります。

ミッション オプション ウィンドウの左側から、強制する次のミッション オプションを選択できます。



- **クラッシュRCVRを許可**. ミッション中に航空機が破壊された場合、または脱出した場合、損傷していない航空機でリスポーンすることがあります。
- **外部ビュー**. Enabled の場合、外部ビューが許可されます。
- **F10 表示オプション**. 有効にすると、相互に排他的なラジオ ボタンのいずれかを選択できます。
- **マップのみ**. マップのみの表示。航空機、車両、船は表示されません。
- **私のエアコン**. あなたの航空機だけ。
- **戦争の霧**. 戦争の霧は、マップの未知のセクションでのすべての敵の活動を隠します。
- **味方のみ**. 自機と味方ユニットのみ。
- **全て**. 両側のすべてのユニットが表示されます。

- **ラベル**. 有効にすると、味方と敵のユニットに関するわかりやすいラベルを表示できます。ユニットを閉じると、ユニットの種類名と範囲が表示されます。

中距離のユニットは、ユニット間の距離のみを表示します。遠距離のユニットには、目盛りのみが表示されます。

- **ゲームフライトモード**. イージー フライトを有効にすると、機体の飛行がはるかに簡単になり、アーケード ゲームに似たものになります。
- **ゲームアビオニックモード**. ゲーム アビオニクス モードは、空間に 3D マーカーを表示することで、飛行方向を支援します。
- **不滅**. 有効にすると、航空機は破壊されず、損傷することさえありません。
- **無制限の燃料**. 有効にすると、航空機から燃料がなくなることはありません。これを選択すると、燃料は常に 100% になることに注意してください。
- **無制限の武器**. 有効にすると、消費した武器が自動的に補充されます。
- **簡単なコミュニケーション**. プレイヤー航空機の簡易通信システムを有効にします。
- **無線アシスト**. 有効にすると、脅威の接近、有効な武器発射パラメーター内に収まったとき、および発射警告 に関する音声キューが提供されます。
- **無制限の SATNAV**. 国や日付/時間に関係なく、対応するすべての航空機で衛星ナビゲーションを利用できます。
- **南京錠**. 有効にすると、南京錠の有効化キーを押して、視界の中心にある車両または地面に目を向けます。
- **ツールのヒント**. 有効にすると、コックピットのコントロール (ボタン、スイッチ、ダイヤル、またはレバー) の上にマウスを置くと、コントロールの機能の簡単なツール ヒントが表示されます。
- **後方乱気流**. 航空機が空中を通過する際に後方に形成される大気の擾乱を計算できます。空中給油、編隊飛行、バンディット 6 の上に座っているときに新しい感覚を与えます。
- **G-エフェクト**. 有効にすると、G 効果のレベルを選択できます。可能な設定には、NONE、GAME、および SIMULATION があります。
- **ランダムなシステム障害**. プレイヤー ユニット/航空機のランダム システム エラーを有効にします。
- **ミニHUD**. Flaming Cliffs 3 航空機を飛行している場合、このオプションを使用すると、ビューの方向に関係なく、基本的な HUD シンボルを常に表示するミニ HUD を有効/無効にすることができます。
- **コックピット ビジュアル リコン モード**. 地形上の任意の地上オブジェクトをマークし、味方のマップ上でその位置を明らかにする可能性を有効にします。RMB を使用してクロスを表示し、LMB でオブジェクトを選択します。
- **F10 マップ ユーザー マーク**. ミッション エディター マップにユーザー マークの名前を配置して編集する機会を与えます。

- **市民交通**. 有効にすると、詳細なワールド エリア全体で車、トラック、列車を移動させることで、ワールドに人口を配置できます。有効にした場合、可能な設定には、OFF、LOW、MEDIUM、および HIGH が含まれます。
- **鳥 %**. これは、高度 200 メートル未満で飛行しているときに鳥が衝突する確率を調整します。100% が現実的なバードストライク確率設定です。0% - 鳥なし。1000% - バードストライク確率乗数の 10 倍。

オーバーレイ

- **コックピット ステータス バー**. 現在の飛行パラメーターと座標を表示するステータス バーを有効/無効にします。
- **戦闘ダメージ評価**. プレイヤーがヒットを記録したときに、敵ユニットに与えられたダメージをパーセンテージで表示/非表示にします。与えたダメージとターゲットの破壊に関する情報は、画面の左端にリアルタイムで表示されます。破壊されたターゲットは赤で報告され、損傷したターゲットは与えられたダメージのパーセンテージ値とともに黄色で報告されます。
- **コンパステープ**. 画面上部のコンパス テープの表示/非表示を切り替えます。
- **機内モードインジケーター**. 航空機のシステムに関する情報を表示する画面左側のオーバーレイを有効/無効にします - 飛行経路、戦闘モード、選択された武器、および対抗手段システム (フレア/チャフ)。

2.**マップオプション**.

[カスタマイズ] から [マップ オプション] を選択すると、世界地図にレイヤーとして表示される情報をフィルター処理できます。



このウィンドウの大部分は、マップ フィルター ウィンドウで構成されています。リストの各項目にはチェックボックスがあり、チェックするとマップデータが ME World Map に表示されます。フィルター項目には次のものがあります。

- **飛行場**. 正しい滑走路の方向を向いている空港のアイコン。
- **建物**. 低縮尺で表示される個々の建物。デフォルトではオフです。
- **送電**. 高圧電線塔とケーブル。
- **森林**. 木の大きなスタンド。都市部とその周辺の樹木は示されていないことに注意してください。
- **地理グリッド。** 緯度と経度の線。
- **アイソライン**. 標高の変化を示す地形レリーフの周りの連続線。
- **MGRS グリッド**. マップ上に MGRS 座標グリッドを表示します。
- **駐車場**. 飛行場での航空機の駐機。
- **鉄道**. 鉄道システムを表示します。
- **河川**. 小さな川や小川。
- **道路**. 小規模および主要な道路網。
- **タウンズ**. 都市部はオレンジ色の網掛け部分で示され、地図縮尺が小さい場合は個々の建物が示されます。
- **ユーザーオブジェクト**. ユーザーがマップ上に配置したオブジェクト。

空港のアイコン

	ヘリポート。陸軍航空の一時配備場所。
	フィールド飛行場 (ゲームには存在しません)
	一般航空飛行場 (ゲームには存在しません)
	三等飛行場。1200…1700 メートルの滑走路 (ゲームには存在しません)
	二等飛行場。1800…2400メートルの滑走路。
	一等飛行場。2500…3000メートルの滑走路。

ウィンドウを閉じるには、ウィンドウの右上隅にある [X] ボタンをクリックします。

3.ロケールパネル.

このパネルでは、ミッションのローカリゼーションを管理できます。他のローカリゼーション バージョンが必要な場合、ミッション デザイナーは、パネルの右側にある言語のドロップダウン リストから新しいローカリゼーションを選択できます。作成ボタンをクリックすると、これが追加されます

パネルの左側に言語が表示され、ミッションでの選択とインストールに使用できます。選択した言語は、ミッション エディタ ウィンドウの左下隅で変更できます。



4.**位置を設定**.

このパネルで現在の作戦戦域の地理座標を設定します。

ミッションジェネレーター

Mission Generator を選択すると、Mission Generator メニューが開きます。ミッション ジェネレーターは、マップ全体で戦闘シナリオを作成するために使用できる強力なツールです。Mission Generator は、Create Fast Mission アプリケーションのミッションを作成します。ミッション エディターのミッション ジェネレーター メニューを使用して、Create Fast Mission の新しいミッション生成オプションを編集または作成できます。Mission Generator プルダウン メニューには、GENERATE、NODES、TEMPLATES、SAVE の 4 つの項目があります。

1.**生成**… . ミッションを生成するための Fast Create Mission (Advanced Mode) メニューを開きます。

2.**ノード**. ミッション ノード パネルを開き、すべてのデフォルト ノード テンプレートをマップに表示します。このメニューを使用して、新しいノードを作成したり、デフォルトのノードを編集/削除したりできます。ノードは、マップ上で青と赤の部隊をスポーンできる場所を定義します。

3.**テンプレート**. テンプレート エディタ パネルを開きます。このメニューを使用して、新しいテンプレートを作成したり、デフォルトのテンプレートを編集/削除したりできます。テンプレートは、ノードを配置するときに使用されるユニットの種類、数、およびフォーメーションを編集するために使用されます。

4.**保存**. SAVE をクリックすると、すべてのノードとテンプレートの設定が保存されます。

その他

その他のカスタマイズは、このマニュアルで詳しく説明されているエンサイクロペディアとゲーム クレジットの 2 つの項目で構成されています。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

リソース マネージャー

Resource Manager (RM) は Mission Editor であり、各空軍基地の倉庫と独立した倉庫で航空機、燃料、装備の決定された数量を設定できるようにするシステムです。各倉庫 (航空基地または独立) は、定義された速度、周期性、およびサイズで他の倉庫に補給できます。

RM は、シングル プレイヤーおよびマルチプレイヤー ミッションで非常に便利なツールです。ミッション デザイナーは、プレイヤーが使用できる航空機、燃料、および武器を制限できます。これにより、限られたリソースを最大限に活用する方法について、ある程度の戦略的思考が追加されます。

空港内倉庫

各空軍基地は、倉庫と呼ばれる独自のリソース備蓄からリソースを消費します。これらのリソースは、他の空軍基地や倉庫から補充できます。

デフォルトでは、空軍基地は中立であり、無限のリソースを持っています。つまり、各空軍基地はあらゆる種類の航空機、燃料、武器を無限に生産できます。

航空基地の設定パネルは、円で示された航空基地のゾーンを左クリックすることで、ミッション エディターで開くことができます。



- **連合**–空軍基地連合の所属: ニュートラル、ブルー、レッド。
- **名前**–空軍基地名。
- **タワー周波数**–空軍基地のフライト コントローラが使用する無線周波数。

任意の空軍基地でマウスを左クリックすると、RM 関連のアイテムが 2 つ表示されます。

完全な情報. このボタンをクリックすると、その航空基地/倉庫の RM ウィンドウが表示されます。

サプライヤー. 各倉庫は他の倉庫にリンクできるため、サプライ チェーンが作成されます。このウィンドウには、選択した倉庫が供給しているすべての倉庫が表示されます。

追加、削除–空軍基地に関連付けられた倉庫を追加または削除します。

空軍基地は、独自の連合に属する航空機でのみ機能します。ミッションを計画するとき、ミッションの作成者は最初に、ミッションに関与するすべての航空基地に対して連合の忠誠を設定する必要があります。

リソース マネージャー、完全な情報

詳細情報ボタンをクリックすると、選択した倉庫のリソースを管理するための詳細表示ウィンドウが表示されます。いくつかのオプションを見てみましょう。



供給率

ウィンドウの左上には、倉庫が他のリンクされた倉庫に供給する速度を設定できる 3 つの項目があります。これらには以下が含まれます：

- **スピード**–この値は、選択された空軍基地/倉庫から補給されている倉庫まで仮想補給車列が移動する道路速度を決定します。
- **周期性**–この値 (分単位) は、選択した空軍基地/倉庫に物資輸送隊が送られる頻度を決定します。これは、供給要求が行われた後にのみ発生します。リンクされた倉庫が依頼者の場合、その倉庫は設定された周期で供給されます。連携倉庫が依頼元でない場合は、供給しません。
- **サイズ**–この値 (トン単位) は、配送ごとにサプライヤーの倉庫から配送される供給品の量を決定します。
- **にコピー**–チェックボックスでマークされたカテゴリ (AIRCRAFT、FUEL、EQUIPMENT) の選択されたリソース マネージャ構成を、ドロップダウン リストから選択された別の空軍基地にコピーします。

- **稼働率、%**–リソースが設定されたレベルまで削減されると、最も近いサプライヤがサプライの配送を開始します。リソースが設定されたレベルまで削減されると、倉庫は要求を上位リンクされた倉庫に送信します。

倉庫在庫

ディスプレイの中央には、選択した倉庫の在庫を表示する大きな縦の列があります。列の左側には在庫の種類があり、各アイテムの右側には残りの数があります。列の上には、A/C、LIQUIDS、EQP の 3 つのタブがあります。

カテゴリのすべての値をゼロに設定するには、列の下部にある [列をクリア] ボタンを押します。

エアコンタブ

A/C タブには、倉庫に割り当てられた航空機のタイプと初期数が一覧表示されます。初期値をマウスで左クリックすると、値を変更できます。空軍基地を常に最大戦力 (100) にしたい場合は、**無制限の航空機**列の左側にあるチェックボックス。プレイヤーが飛行可能な航空機のみをリストしたい場合は、**非表示** チェックボックス。



液体タブ

このタブでは、倉庫に割り当てる燃料の初期量を設定できます。[初期燃料量、トン] ボックスから、燃料の量を増減できます。燃料レベルを常に 100 トンにしたい場合は、[無制限の燃料] チェックボックスをオンにします。



EQP（機器）タブ

装備タブには、航空機に搭載できるすべてのストアが一覧表示されます。これには、武器、ポッド、燃料タンクが含まれます。機体選択と同様に、列の左側に店舗名、右側に店舗の初期番号が記載されています。Unlimited Munitions チェックボックスがチェックされていない場合は、最初の数をクリックして調整できます。

店舗の種類と数が多いため、列の左側に 7 つの店舗カテゴリ ボタンが表示されます。これらのフィルター ボタンを使用して、表示/調整する店舗の種類を表示します。

1.対空ミサイル。空対空ミサイル

2. AG ミサイル。空対地ミサイル

3. AGロケット。無誘導空対地ロケット

4. AG ボム。無誘導爆弾

5. AG 誘導爆弾。誘導爆弾 (レーザーや GPS など)

6. 燃料タンク。外部燃料タンク

7.その他。ECM ポッド、スモーク ポッド、ガン ポッド、ターゲティング ポッドなどのその他のストア



他の倉庫にコピー

ページの上部中央には、編集中の倉庫の設定を別の空軍基地の倉庫にコピーできる [コピー先] オプションがあります。これを行うには、最初にチェック ボックスをオンにしてコピーするリソース (A/C、Fuel、および Eqp) を選択し、ドロップダウンの航空基地リストを使用して設定をコピーする航空基地を選択します。

倉庫の追加

各航空基地と同じ場所にある倉庫に加えて、独立した倉庫を配置することもできます。これを行うには、静的オブジェクトの追加または変更メニューから倉庫を選択します。配置したら、空軍基地の倉庫と同じように在庫値を設定できます。

***ノート**: 倉庫を接続するときは、同じ側に割り当てる必要があります。*



1 つのチェーン上で多数の倉庫を連続してリンクできます。また、複数のサプライヤーと複数の消費者を 1 つの倉庫に接続できます。

現在の倉庫に複数のサプライヤーがいる場合、最初に最も近いサプライヤーにリクエストを送信しています。最も近いサプライヤが完全なリクエスト リストを提供できない場合、現在の倉庫はより遠いサプライヤにリクエストを送信します。

ツールバー

ミッションを作成するとき、ツールバーはおそらく使用する最も重要なツールです。このバーから、ユニットの配置、トリガーの作成、トリガー ゾーンの設定、目標の設定、ファイル管理などの一般的なアクションにすばやくアクセスできます。

以下のセクションでは、これらのツールバーの各要素について詳しく説明します。

新しいミッションを作成

[Create New Mission] を選択すると、ロードされている現在のミッションを終了し、システム バーの章のファイル部分で説明したように、新しいミッションを最初から開始できます。

ミッションファイルを開く



[開く] を選択すると、[ミッションを開く] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、ローカル ディスクを参照し、保存されたミッションを選択してロードできます。システム バーの章のファイル部分の説明を参照してください。

ミッションファイルを保存

名前を付けて保存機能。システム バーの章のファイル部分の説明を参照してください。

ミッションブリーフィングの作成



[ブリーフィングの作成] ボタンを選択すると、画面の右側に [ブリーフィング] ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、一般的なミッション ブリーフィング、赤と青のサイドの個別のブリーフィング、赤と青のサイドのブリーフィング画像を設定できます。

- ウィンドウの上部には、**出撃**. ここで、ミッションの名前/タイトルを入力できます。ミッション ブリーフィングを開いて再生すると、このテキストが [タイトル] フィールドに表示されます。

- 次は**赤**連合フィールドを入力すると、赤連合に割り当てられた派閥が自動的にリストされます。
- その下は、**青い**連合フィールドを選択すると、青い連合に割り当てられた派閥が自動的にリストされます。

- データ フィールドの下には、**ブリーフィング画像パネル**、赤と青のサイドに固有のブリーフィング画像を割り当てることができる 2 つのボックスで構成されています。ブリーフィング画像を追加するには、(+). そうすると、ファイル/フォルダ ブラウザが表示され (開くダイアログと保存ダイアログによく似ています)、ここから画像ファイルを選択できます。TYPE ドロップダウンから、画像形式 (*.jpg; *.jpeg; *.png) を選択できます。画像は最小で 512x512 ピクセル、推奨は 1024x1024 ピクセルで、コンテンツは自由に選択できます。たとえば、飛行ルート、ターゲット エリア、特定のターゲット、またはユニット タイプの画像を含めることができます。シミュレーション中に Print Screen ボタンを押すと、スクリーン ショット フォルダに保存される画像をキャプチャできることに注意してください。そこから、画像エディターを使用してトリミング、サイズ変更、注釈を付けることができます。画像を選択すると、ブリーフィングツールウィンドウのボックスにその小さなバージョンが表示されます。ブリーフィング画像を削除するには、

  グラフィックファイルはミッションファイルに保存されます。

  異なる言語ロケールについては、対応するグラフィック ファイルを追加できます。



グループ プロパティ パネルを使用して、グループの開始時刻を変更できます (詳細は後述)。また、カレンダーは 6 月 1 日を 0 日として始まることに注意してください。たとえば、ミッションの日付を 7 月 1 日に設定するには、日の値を 30 に設定します。ミッションの日付を 11 月 1 日に設定するには、日の値を 153 に設定します。すべてのミッションの開始時間は 12:00:00/0 (6 月 1 日午後 12:00) です。

開始時刻と日付を変更すると、太陽、月、星の位置と動きが影響を受け、設 定された時刻と年に対応します。

***ノート**：ナイトミッションの暗さを調整したい場合は、月が見えにくい日にミッション開始日を調整することができます。*

- ウィンドウの下部を構成する 3 つのテキスト ボックスを使用すると、一般的なミッションのブリーフィングと、赤と青のサイドの個別のブリーフィングを入力できます (マルチプレイヤー ミッションに便利です)。入力またはコピー[CTRL+C→CTRL+V]のテキスト**状況**ボックスとこのテキストは、ミッション ブリーフィングが表示されるときに SITUATION フィールドに表示されます。
- 入力またはコピー[CTRL+C→CTRL+V]のテキスト**赤いタスク**と**ブルータスク**ボックスには、各ミッションブリーフィングの目的フィールドに表示される各側に固有のテキストが含まれます。

ニーボード

標準の飛行場レイアウトに加えて、ブリーフィング、開始/停止手順、離陸/着陸など、ミッションに関連するコンテンツを含むグラフィック ファイルを上に置くことができます。[右Shift + K] ニーボード。カスタム カードは、標準リストの最後に表示されます。それらにすぐにアクセスするには、ニーボード カードを逆方向に循環します。カスタム カードをニーボードに追加するには、ミッションの作成者はまず、ディレクトリ C:\Users\<User Name>\Saved Games\DCS\Kneeboard に「Kneeboard」という名前のフォルダーを作成する必要があります。次に、このフォルダーに、必要なモジュールごとに個別のフォルダーを作成します。フォルダ名は、C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft にあるものと一致する必要があります。その後、必要な画像ファイル (*.jpg; *.png) を個々のモジュール フォルダーに配置します。ファイル名には非ラテン スクリプト文字を含めてはならず、サイズは 1024x680 または 1024x768 にする必要があります。コックピットにいる間、 を押してニーボードを持ち上げます[右Shift + K]. プレス[また]ページを前後に移動します。


Libraries ▸ Documents ▸ Saved Games ▸ DCS ▸ Kneeboard ▸
Search Kneeboard
Organize
Open
Share with
Burn
New folder
Documents library
Kneeboard
Arrange by: Folder
Favorites
Desktop
Яндекс.Диск
Downloads
Recent Places
Libraries
Documents
Music
Pictures
Subversion
TV
Videos
Homegroup
Computer
Windows 7 x64 (C:)
Download (D:)
A-10C
F-86F Sabre
Ka-50
L-39C
MI-8MT
MiG-15bis
MiG-21bis
P-51D
Su-25
Su-25T
TF-51D
Uh-1H
Su-25
File folder
Shared with: Все
State: Shared
Date modified: 16.04.2019 13:45


Libraries ▸ Documents ▸ Saved Games ▸ DCS ▸ Kneeboard ▸ Su-25
Search Su-25
Organize
Просмотр с помощью ACDSee Pro 9
Print
Burn
New folder
Documents library
Su-25
Arrange by: Folder
Favorites
Desktop
Яндекс.Диск
Downloads
Recent Places
Libraries
Documents
Music
Pictures
Subversion
TV
Videos
Homegroup
Computer
Windows 7 x64 (C:)
Download (D:)
00_012_001
00_013_001
00_014_001
00_015_001
00_016_003
00_017_003
00_018_003
Su-25 materiel_001
Su-25 materiel_002
Su-25 materiel_003
Su-25 materiel_004
Su-25 materiel_005
Su-25 materiel_006
Su-25 materiel_007
Su-25 materiel_004
ACDSee Pro 9 JPEG-файл
State: Shared
Date taken: 09.01.2016 12:33
Tags: Add a tag
Rating:
Dimensions: 680 x 1024
Size: 400 KB
Title: Add a title
Authors: Add an author
Comments: Add comments
Camera maker: Add text
Camera model: Add a name
Subject: Specify the subject
Date created: 16.04.2019 13:45

Прицел АСП-17
1 Указатель крена
2 Прицельная марка
3 Шкала дальности
4 Диапазон разрешенных дальностей пуска
5 Зеленая лампа - лазерный дальномер включен
6 Оранжевая лампа - пуск разрешен
7 Красная лампа - выход из атаки
Применение оружия "Воздух-Воздух"
Применение ракет ближнего боя (ОИ)
Применение ВПУ и СППУ против воздушных целей
Применение оружия "Воздух-Земля"
Применение свободнопадающих бомб (с пикирования
Применение свободнопадающих бомб (с горизонтального полета)
Применение ракет класса "воздух-поверхность" Х-25МЛ, Х-29Л, С-25Л

気象条件の作成



天候ツール パネルには、ミッションの天候を設定するための 2 つのオプションがあります。静的条件と動的条件です。

1. 静的条件 - ユーザー設定によって形成される標準の静的気象。
2. 動的条件 - 大気圧の違いによって形成され、ミッション中に動的に変化する気象。

静的条件

天気パネルは、季節、雲と大気、風、乱気流、霧、塵煙、天気テンプレートの 6 つの機能セクションに分かれています。

始める. ウィンドウの上部は [開始] セクションで構成され、ミッションが行われる季節と海面気温 (摂氏) を設定できます。左側のドロップダウン メニューでは、夏、冬、春、秋の 4 つの季節から選択できます。季節を変更する主な効果は、シミュレーションで地形がどのように見えるかを変更することです。さらに、多くの地上車両には、設定されたシーズンに合わせて迷彩が施されます。

右側のフィールドでは、ミッションの海面温度を設定できます。値は、左右の矢印を使用するか、フィールドに値を手動で入力して変更できます。 気温が航空機の性能に影響を与えることに注意してください .

雲と大気. このセクションでは、ミッションのクラウド環境を定義できます。ミッションのクラウド環境は静的であり、ミッションの過程で変化しないことに注意してください。上から順に、クラウド設定は次のコントロールで構成されています。

- **ベース**. 雲層の底を形成する海抜高度を定義します。これは 300 ～ 5,000 メートルの間で設定でき、右側のフィールドに示されます。
  左右の矢印を使用して値を変更するか、左側のフィールドのスライダー バーをドラッグします。
- **厚さ**. ベース レベルからの雲層の厚さを定義します。たとえば、ベースが 2,000 メートルに設定され、厚さが 1,000 メートルに設定されている場合、海抜 2,000 ～ 3,000 メートルの間に雲ができます。厚さは固体の雲デッキ (密度 9 および 10) にのみ適用され、散乱した雲 (密度 1 から 8) には適用されないことに注意してください。雲層の厚さは、左右の矢印またはスライダー バーを使用して調整できます。選択した厚さが右側のフィールドにメートル単位で表示されます。
- **密度**. 密度は、ミッションにおける雲の人口密度を定義します。雲量はシミュレーションの世界全体で均一であることに注意してください。密度は 0 ～ 10 のスケールに従っています。0 は雲なしを定義します。1 ～ 8 は、密度のレベルが高くなる散在する雲を定義します。9 と 10 は、堅固な雲層デッキ (曇り) を定義します。左右の矢印を使用して、目的の濃度設定を選択します。

- **注意事項**(降水量）。降水量のドロップダウン メニューでは、ミッション中に降る降水のタイプを設定できます。選択肢には、なし、雨、雷雨、雪、吹雪があります。選択は、選択した季節、気温、雲の密度によって異なります。

- **QNH**。「Q コード」とも呼ばれるこの値は、ミッション内の気圧を設定します。これは、ロシアの高度計の mmHg (水銀柱ミリメートル) を基準にしています。



風. 単一の風向と風速ではなく、風機能を使用すると、10 – 500 – 2,000 – 8,000 メートルの 4 つの異なる風高度バンドを設定できます。これらは Weather Tool の Wind セクション内の 3 本の線で示されます。速度を毎秒メートル (m/s) で設定するには、左矢印と右矢印を使用します。風は突風なしで一定の力になることに注意してください。風速設定の右側は風向設定です。これは 2 つの方法で設定できます。1 つ目は、ラジアル ダイヤルをクリックして、風を吹きたい方向を示すことです。の（北はダイヤルの上部として示されます）。2 番目のオプションは、左右の矢印ボタンを使用して値を入力することです。設定された風向き吹き込む 度で右側のフィールドに示されます。たとえば、0 度 (真北) に設定すると、ミッション内の風は南から北に吹きます。

乱気流. 地面レベルで 0.1 m/s の増分で乱気流を設定できます。その後、高度が上がるにつれて乱気流は減少します。

霧. フォグ設定は以下を制御します。

- **フォグ有効**. フォグをオンまたはオフに設定します。
- **可視性。**霧で覆われたオブジェクトのメートル単位の可視性。
- **厚さ**. スクロール バーまたは左右の矢印を使用して、フォグ レイヤーの厚さを設定します。0 (ゼロ) 設定は、海抜を示します。たとえば、値を 50 に設定すると、海面から 0 ～ 50 メートルのシミュレーション ワールドに均一なフォグ レイヤーが配置されます。

ダストスモーク. ダストスモーク設定パラメータ:

- **ダストスモーク有効化**. ダスト スモーク エフェクトを有効または無効にするチェックボックス。
- **視認性**. 砂塵嵐時のオブジェクトの可視範囲 (メートル単位) を設定します。

天気テンプレート. ミッションを作成するたびに気象条件を作成する必要はなく、保存された気象テンプレートを読み込んで変更する手段がエディタによって提供されます。これらは、キャンペーンのミッションを作成するときに時間を節約するのに役立つツールです。天気テンプレート セクションには、次の要素があります。

- **テンプレート一覧**. テンプレート セクションの左側には、保存された天気テンプレートのドロップダウン リストがあります。テンプレートを選択するには、マウスを左クリックする必要があります。選択したら、[ロード] ボタンをクリックしてテンプレートを天気設定ツールにロードする必要があります。
- **選択したテンプレートの読み込みボタン**. から天気テンプレートを選択したら、テンプレートリストで、このボタンを押してツールをロードします。 テンプレートを天気設定に
- **保存ボタン**. テンプレートを読み込んだ後に設定を変更した場合は、保存ボタン これらの変更をテンプレートに保存します。
- **削除ボタン**. テンプレート リストからテンプレートを削除するには、テンプレートを選択します。[削除] ボタンをクリックします。 .

動的条件

Dynamic Conditions パネルは、Start、Dynamic Weather、Turbulence、Fog、Weather Templates の 5 つの機能セクションに分かれています。



動的気象パネルを使用すると、気象システム (さまざまな大気圧の領域) を作成できます。これにより、ミッションで動的な風と雲が生成されます。

始める. ウィンドウの上部は [開始] セクションで構成され、ミッションが行われる季節と海面気温 (摂氏) を設定できます。左側のドロップダウン メニューでは、夏、冬、春、秋の 4 つの季節から選択できます。季節を変更する主な効果は、シミュレーションで地形がどのように見えるかを変更することです。さらに、多くの地上車両には、設定されたシーズンに合わせて迷彩が施されます。

右側のフィールドでは、ミッションの海面温度を設定できます。値は、左右の矢印を使用するか、フィールドに値を手動で入力して変更できます。 気温が航空機の性能に影響を与えることに注意してください .

ダイナミックな天気. 動的気象システム パラメータの設定。

- **バリックシステム**. サイクロン (低圧システム)、アンチサイクロン (高圧システム) またはなしの選択。
- **システム数量**. マップ上の気圧系の数。

- **圧力偏差**. ISA International Standard Atmosphere から選択した圧力システムの中心の圧力偏差 (パスカル)。

生成. 設定されたパラメーターを使用して、ランダム化された気象システムを生成します。

雲と風は、圧力システムの種類、場所、圧力偏差に応じて、ミッション内で動的にマップ全体に生成されます。圧力システムの圧力と位置の変化に応じて、ミッション中に風の状態が変化します。

乱気流. 地面レベルで 0.1 m/s の増分で乱気流を設定できます。その後、高度が上がるにつれて乱気流は減少します。

霧. フォグ設定は以下を制御します。

- **フォグ有効**. フォグをオンまたはオフに設定します。
- **可視性。** 霧で覆われたオブジェクトのメートル単位の可視性。
- **厚さ**. スクロール バーまたは左右の矢印を使用して、フォグ レイヤーの厚さを設定します。0 (ゼロ) 設定は、海抜を示します。たとえば、値を 50 に設定すると、海面から 0 ～ 50 メートルのシミュレーション ワールドに均一なフォグ レイヤーが配置されます。

ダストスモーク. ダストスモーク設定パラメータ:

- **ダストスモーク有効化**. ダスト スモーク エフェクトを有効または無効にするチェックボックス。
- **視認性**. 砂塵嵐時のオブジェクトの可視範囲 (メートル単位) を設定します。

天気テンプレート. ミッションを作成するたびに気象条件を作成する必要はなく、保存された気象テンプレートを読み込んで変更する手段がエディタによって提供されます。これらは、キャンペーンのミッションを作成するときに時間を節約するのに役立つツールです。天気テンプレート セクションには、次の要素があります。

- **テンプレート一覧**. テンプレート セクションの左側には、保存された天気テンプレートのドロップダウン リストがあります。テンプレートを選択するには、マウスを左クリックする必要があります。選択したら、[ロード] ボタンをクリックしてテンプレートを天気設定ツールにロードする必要があります。
- **選択したテンプレートの読み込みボタン**. から天気テンプレートを選択したら、テンプレートリストで、このボタンを押してツールをロードします。 テンプレートを天気設定に
- **保存ボタン**. テンプレートを読み込んだ後に設定を変更した場合は、保存ボタン これらの変更をテンプレートに保存します。
- **削除ボタン**. テンプレート リストからテンプレートを削除するには、テンプレートを選択します。[削除] ボタンをクリックします。 .

ウィンドウの右上隅にある黄色の X を押して、ウィンドウをキャンセルすることもできます。

トリガーのルールを設定する

優れたミッションを作成するための重要な部分は、ミッション中のアクションをスクリプト化して、プレイヤーの没入感を高めることができることです。プレイヤーや他の AI ユニットにインテリジェントな方法で応答するアクションを設定することで、シミュレートされた戦場は、よりインタラクティブで興味深い環境を持つことができます。このようなアクションは、ユニット、テキスト、音声メッセージのアクティブ化、フラグ状態の設定などです。このようなアクションをトリガーするために使用される条件は、ユニットがマップの定義されたエリアに出入りすること、ユニットが破壊または損傷を受けること、指定された時間、旗の状態、さらにはランダムな状態にまで及びます。これらのツールと積極的な想像力を使用して、自動ミッション ジェネレーターでは対応できない独自の魅力的なミッションを作成できます。ミッションとキャンペーンは同じスクリプト システムを使用します。

トリガーシステムは「イベント」タイプのシステムではなく、「条件」タイプのシステムです。これは、何かが発生したときにトリガーが発生するのではなく、条件が TRUE になったときにトリガーが発生することを意味します。

トリガー条件の設定は、次の 3 ステップのプロセスです。

1. 新しいトリガーを作成する
2. トリガーの条件を作成する
3. 条件が真の場合にトリガーの結果となるアクションを作成します。

Set Triggers ボタンを選択すると、TRIGGERS ウィンドウが表示されます。ミッション トリガーを作成するための 4 つの主要な要素があり、それぞれのウィンドウに独自のペインがあります: トリガー リスト、トリガー条件、トリガー アクション、および初期化スクリプトです。便宜上、個々のトリガーには、以下に示すカラー パレットから色を割り当てることができます。



各リストの下にある CREATE ボタンは、新しい要素の作成に使用されます。

初期化スクリプト

INITIALIZATION SCRIPT 列は、(ミッション エディターの) 下のブロックにあります。これは、ユニット グループのランダム スポーンの条件を設定するために、ミッションで LUA スクリプト ファイルをロードおよびリセットするために使用されます。の中に調子 フィールドの航空機/ヘリコプター/海/地上グループ パネルで、式は SSE ツールを使用して LUA に書き込まれます。

開いた. LUA スクリプト ファイルの選択パネルを開きます。 **リセット**

. インストールされたスクリプト ファイルをリセットします。LUA ス

クリプト選択パネルを以下に示します。



トリガー一覧

この左端のペインは、新しいトリガーを作成し、既存のトリガーを一覧表示するために使用されます。トリガー リスト ペインでは、各トリガーがトリガーの種類として一覧表示され、トリガーの名前が括弧内に表示されます。例：「ONCE (設定エリア 01)」。



トリガー リスト パネルの下部と上部には、トリガーを制御できる 4 つのコントロールがあります。

新着ボタン。NEW ボタンを押して、新しいトリガーを作成します。新しいトリガーを作成するときは、TYPE を設定し、その機能を簡単に説明する一意の名前を付ける必要があります。トリガーのリストが長い場合は、混乱を招かないように、トリガーの命名には注意してください。

消去ボタン。リストからトリガーを削除するには、DELETE ボタンを押します。DELETE ボタンを押す前に、まず削除したいトリガーをクリックする必要があります。

クローンボタン。リストで選択したトリガーの同一のコピーを作成するために使用されます。

上と**下**矢印。選択したトリガーをリスト内で上下に移動するために使用します。

タイプドロップダウンフィールド。このドロップダウンを使用して、いつ、どのようにトリガー イベントが合図されるかを設定できます。たとえば、トリガーを 1 回だけ発生させたい場合や、定義した条件が満たされるたびにトリガーを発生させたい場合があります。次の 4 つのオプションがあります。

1. **一度**. トリガーは、条件が true と評価された後に 1 回だけ実行されます。true に設定すると、条件はメモリから削除されます。たとえば、

航空機がエリアに初めて入るときにのみメッセージを表示するには、ONCE オプションを使用します。

トリガー動作:

条件:「True」と評価されるまで、継続的に評価されます。その後、評価のリストから削除されます。

アクション: 条件が「true」の場合に1回アクティブ化されます。

例：

別のアーマー グループが死んだら、AAA バックアップ グループを生成したいとします。

- 「ONCE」トリガーを追加します。
- 「Group Dead」条件を追加し、死亡している必要がある装甲グループを選択します。
- 「Activate Group」を追加し、アクティブにする AAA グループを選択します。

アクティブ化されているグループは、最初のグループが死亡したときに 1 回アクティブ化されます。ヒント: AAA グループを 23 時間の遅延に設定することを忘れないでください。これにより、アクティブになるまで非アクティブのままになります。

2. **反復動作**. Repetitive Action トリガーは、トリガーの条件を毎秒チェックします。条件が true を返すたびに、アクションが実行されます。毎秒条件が false の場合、アクションは実行されません。

トリガー動作:

状態：継続的に評価。

アクション: 条件が「True」である限り、毎回繰り返されます。例：

ユニットのグループがゾーンに入った後に (短い) アラーム音を設定したいと考えています。

- 「REPETITIVE ACTION」トリガーを追加します。
- 「ゾーン内のユニット」条件を追加し、適切なユニットとゾーンを選択して進入します。
- 「サウンド」アクションを追加し、サウンド ブラウザで <nnn-sound> を選択します。

ユニットがゾーンに入った後、サウンドが 1 秒ごとに再生されるようになりました。

3. **切り替えられた状態**. トリガーは、トリガーの条件がチェックされて true と評価され、その前の状態が false であるたびに、設定されたアクションを実行します。たとえば、このようなトリガーを使用して、特定のユニットがトリガー ゾーンに入るたびにテキスト メッセージを表示できます。ユニットが最初にゾーンに入ると、トリガー アクションがアクティブになります。これは、トリガー条件の前回のチェックが false と評価されたためです (ユニットはゾーン内にありませんでした)。トリガー条件の前のチェックが真と評価されるため、ユニットがゾーン内にある限りトリガーはアクティブになりません (ユニットはゾーン内に留まります)。ただし、ユニットがゾーンに存在し、再度ゾーンに入る場合、条件は再び false から true に切り替わり、トリガー アクションがアクティブになります。

トリガー動作:

状態：継続的に評価。

アクション: 反復可能、条件セットごとに 1 回、"False" -> "True" から変更されます。アクションは、次の「Switched state-change」で再度実行されます。

例：

ユニットがゾーンに入るたびにアクションを実行したいとします。これは、「ゾーンにいる」こととは異なります。

- 「SWITCHED CONDITION」トリガーを追加します。
- 「ゾーン内のユニット」条件を追加し、チェックするユニットとゾーンを選択します。
- 「ユニットが私たちのゾーンに侵入しています！」の「メッセージ」を追加します。

これで、ユニットがゾーンに入るたびに、一度だけメッセージが表示されます。メッセージを再度表示するには、ユニットがゾーンを離れて再度ゾーンに入る必要があります。

4. **ミッションスタート**. トリガーはミッション開始時にのみチェックされます。たとえば、複数のユニットをランダム アクティベーションに設定する場合、このオプションを使用してこの条件を評価し、設定されたパーセンテージに従ってミッションに含まれるユニットを決定します。

トリガー動作:

条件：ミッション開始時に1回評価。アクショ

ン: ミッションの開始時に 1 回実行されます。

例：

ミッションの開始時にランダムなグループをアクティブにしたい。

- 「MISSION START」トリガーを追加します。
- 「RANDOM」条件を追加し、10% に設定します
- 「グループをアクティブにする」アクションを追加し、10% のチャンスを与えたいグループを選択します。

名前分野。このフィールドにトリガーの名前を手動で入力します。

イベント分野。トリガーのイベントを設定すると、設定されたイベントが発生した場合にのみトリガーの条件が評価されるように制限されます。イベントが設定されていない場合、トリガー条件は、期限切れになってメモリから削除されていない限り、ミッションの期間中、1 秒に 1 回評価されます。トリガーの多いミッションでは、これはかなりの CPU サイクルを消費し、ゲームプレイのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。イベントにトリガーを設定すると、CPU の作業負荷が軽減され、いくつかの独自のトリガー メカニズムも提供されます。次のイベントを利用できます。

- イベントなし。イベントはありません。
- 破壊する。トリガーの条件は、ユニットが破壊されるたびに評価されます。
- オンショット。トリガーの条件は、武器が発射されるたびに評価されます。
- クラッシュ。プレイヤーがクラッシュするたびに、トリガーの条件が評価されます。

- イジェクト時。プレイヤーがイジェクトするたびに、トリガーの条件が評価されます。
- 燃料補給中。プレイヤーが空中給油を開始するたびに、トリガーの条件が評価されます。
- パイロットデッド。トリガーの条件は、プレイヤーが殺されるたびに評価されます。
- 基地を占領。トリガーの条件は、空軍基地または FARP が占領されるたびに評価されます。

- オン テイク コントロール。トリガーの条件は、プレイヤーが航空機を制御するたびに評価されます。
- 給油停止中。プレイヤーが空中給油を停止するたびに、トリガーの条件が評価されます。
- 失敗した場合。トリガーの条件は、プレイヤーの航空機にシステム障害が発生するたびに評価されます。
- ミッション開始時。トリガー条件は、ミッションが開始されるたびに評価されます。
- ミッション終了時。トリガー条件は、ミッションが終了するたびに評価されます。

トリガー条件

トリガー パネルの中央ユニットには、トリガー条件のリストが含まれています。

トリガーを作成したら、トリガーがいつ true または false に設定されるかを制御する条件を設定する必要があります。そのためには、まずトリガー リストから条件を設定するトリガーをクリックする必要があります。その上で、CONDITIONS ペインの下にある NEW ボタンを押します。

新着ボタン。NEW ボタンを押して、選択したトリガーの新しい条件を作成します。1 つのトリガーに対して複数の条件を作成できることに注意してください。新しい条件を作成するときは、TYPE を設定し、TYPE によって異なる追加データを定義する必要があります。作成した新しい条件はそれぞれ、条件ペインのリストに表示されます。

複数のトリガー条件が設定されている場合、それらは「AND」演算子で動作します。つまり、トリガーをアクティブにするには、すべての条件が真である必要があります。「OR」演算子で条件を区切るには、**また**ボタンをクリックします。この場合、「OR」演算子の上または下の条件がトリガーをアクティブにします。

消去ボタン。リストから条件を削除するには、DELETE ボタンを押します。DELETE ボタンを押す前に、まず削除したい条件をクリックする必要があります。

クローンボタン。条件リストで選択した条件の同一のコピーを作成するために使用されます。 **上**と**下**矢印。選択した条件を条件リスト内で上下に移動するために使用します。

以下は、TYPE のドロップダウン リストで使用可能なルールのリストです。

- **ALL OF COALITION IN ZONE**. トリガー ゾーンを作成する場合、設定されたすべての連合ユニット (航空機、車両、船) が定義されたトリガー ゾーン内にある場合に、トリガーを true に設定できます。この条件を選択すると、2 つの新しいフィールドが表示されます。COALITION ドロップダウン メニューでは、選択したトリガー ゾーン内で条件を true に設定する連合を選択できます。ZONE ドロップダウンには、作成した名前に従って、作成したすべてのトリガー ゾーンが一覧表示されます。

- **ゾーン外の連合のすべて**. この条件は ALL OF COALITION IN ZONE と同じように機能しますが、すべての連合のユニットが定義されたゾーンの外にある場合、条件は true に設定されます。

- **ゾーン内のすべてのグループ**. トリガー ゾーンを作成する場合、設定したグループのすべてのユニットが定義済みのトリガー ゾーン内にある場合に、トリガーを true に設定できます。GROUP ドロップダウン メニューを使用すると、選択したトリガー ゾーン内で条件を真に設定するグループを選択できます。ZONE ドロップダウンには、作成した名前に従って、作成したすべてのトリガー ゾーンが一覧表示されます。

- **すべてのグループがゾーン外**. この条件は ALL OF GROUP IN ZONE と同じように機能しますが、すべてのグループのユニットが定義されたゾーンの外にある場合、条件は true に設定されます。

- **ボム・イン・ゾーン**. 爆弾が投下され、現在トリガー ゾーンにあるかどうかを確認します。この条件を選択する場合、ミッションの作成者は、チェックする爆弾の種類と量、およびトリガー ゾーンも指定する必要があります。

- **ゾーン内で貨物がフックから外されました**. 貨物オブジェクトがトリガー ゾーン内でフックから外されたかどうかを確認します。この条件を選択するときは、貨物オブジェクトとトリガー ゾーンを指定する必要があります。

- **連合には飛行場があります**. セットの連合がセットの飛行場を占領した場合、アクションがアクティブになります。

離陸または着陸に割り当てられた航空機がなく、2,000 m 以内にどちらの連合の地上ユニットもないすべての飛行場。半径はニュートラルです。2,000 m 以内に存在するすべての地上ユニット。飛行場の半径は、地上ユニットの連合のための飛行場をキャプチャします。両連合の地上ユニットが 2,000 m 以内にいる場合。飛行場の半径、飛行場は争われており、どちらの連合にも割り当てられていません。2,000 m 以内に 1 つの連合の武装地上ユニットが存在する場合。他の連合の非武装地上ユニットと同時に飛行場の半径を拡大すると、武装ユニットの連合は飛行場を占領します。

- **連合にはヘリパッドがあります**. セット連合がセット FARP をキャプチャした場合、アクションがアクティブになります。

FARP キャプチャ ルールは飛行場キャプチャ ルールと同じであることに注意してください (上記を参照)。

- **デッドゾーン**. 指定されたゾーンの条件のトリガー ルール。この条件を選択するときは、トリガー ゾーンの名前を指定する必要があります。

- **フラグが等しい**. この条件は、設定フラグの値が設定値と等しいかどうかをチェックします。

- **フラグがフラグに等しい**. この条件は、1 つのセット フラグの値が別のセット フラグの値と等しいかどうかをチェックします。

- **フラグは偽です**. 選択すると、下に FLAG フィールドが表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、false に設定すると条件が false に設定されるフラグ番号を設定します。

- **フラグは少ないです。**選択すると、FLAG フィールドと VALUE フィールドが下に表示されます。左矢印と右矢印を使用するか、フィールドに入力して、値をチェックするフラグ番号と、トリガー条件が真になるフラグ値を設定します。

- **フラグはフラグ未満です**. この条件は、1 つのセット フラグが別のセット フラグより小さい値を持っているかどうかをチェックします。

- **フラグはもっとあります。**選択すると、FLAG フィールドと VALUE フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、値をチェックするフラグ番号とフラグ値を設定します。これを超えるとトリガー条件が真になります。

- **フラグは真です**. 選択すると、下に FLAG フィールドが表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、true に設定すると条件が true に設定されるフラグ番号を設定します。

- **グループアライブ**. 選択すると、GROUP ドロップダウン メニューが下に表示されます。このリストから、グループの少なくとも 1 つのユニットが生きている限り、トリガーをアクティブにするグループを選択します。グループは、ユニット配置ウィンドウの「NAME」に従ってリストされます。

- **GROUP ALIVE LESS THAN**. 選択すると、GROUP ドロップダウン リストと「%」フィールドが下に表示されます。グループ リストから、グループ内のライブ ユニットの数が「%」フィールドに設定されたパーセント値に一致する場合にトリガーをアクティブにするグループを選択します。

たとえば、グループに 10 ユニットがあり、40% を入力した場合、3 ユニットが生き残ったときにトリガーがアクティブになります。

- **グループデッド**. 選択すると、GROUP ドロップダウン メニューが下に表示されます。このリストから、グループのすべてのユニットが破壊された (死亡した) ときにトリガーをアクティブにするグループを選択します。グループは、ユニット配置ウィンドウの「NAME」に従ってリストされます。

- **LUA述語**. 選択すると、コードを LUA スクリプト構文で記述できます。

コード例:

local _group = Group.getByName('your_group_name'); そうでない場合 (_group および _group:isExist())、false を返します。end local _controller = _group:getController();
local _targets = _controller:getDetectedTargets(); for _index, _target in ipairs(_targets) do
_target.visible の場合は true を返します。おわり 敵が見える！！！
終わり
false を返します。——敵が見えない……



- このテキストを条件に入力すると、指定したグループが敵対者に遭遇するたびにトリガーがトリガーされます。

- **マップ オブジェクトは無効です**. このトリガー条件は、マップ オブジェクト (建物、建設、橋など) が破壊されているかどうかを確認します。この条件を選択するときは、トリガー ゾーンの名前を指定する必要があります。この名前はマップ オブジェクトに右クリックで割り当てられています。

- **ゾーン内のミサイル**. ミサイルが発射され、現在トリガー ゾーンにあるかどうかを確認します。この条件を選択する場合、ミッションの作成者は、チェックするミサイルの種類と量、およびトリガー ゾーンも指定する必要があります。

- **ミッションスコア以上**. 設定された連合が設定された量よりも高いスコアを持っている場合、アクションがアクティブになります。

- **ミッションスコアが以下。**設定された連合が設定された量よりも低いスコアを持っている場合、アクションがアクティブになります。

- **ゾーン内の連合の一部**. 連合のユニットのいずれかが選択したトリガー ゾーン内に表示される場合、トリガーは true に設定されます。COALITION ドロップダウン メニューでは、連合を選択できます。ZONE ドロップダウンには、作成した名前に従って、作成したすべてのトリガー ゾーンが一覧表示されます。

- **ゾーン外の連合の一部**. この条件は PART OF COALITION IN ZONE と同じように機能しますが、連合のユニットのいずれかが定義されたゾーンの外にある場合、条件は true に設定されます。

- **ゾーン内のグループの一部**. グループのユニットのいずれかが選択したトリガー ゾーン内に表示される場合、トリガーは true に設定されます。GROUP ドロップダウン メニューでは、グループを選択できます。ZONE ドロップダウンには、作成した名前に従って、作成したすべてのトリガー ゾーンが一覧表示されます。

- **ゾーン外のグループの一部**. この条件は PART OF GROUP IN ZONE と同じように機能しますが、グループのいずれかのユニットが定義されたゾーンの外にある場合、条件は true に設定されます。

- **プレーヤーのスコアが少ない**. 選択すると、SCORES フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力してスコアを入力します。スコアを下回ると条件が真になります。



- **プレーヤーのスコアが高くなる**. 選択すると、SCORES フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力してスコアを入力します。スコアを超えると条件が真になります。



- **範囲内のプレーヤーのユニット引数**. 指定された範囲内で引数プレーヤーの 3D モデルのアニメーションを使用するためのトリガー ルール。この条件を選択するときは、追加フィールドに引数番号とその最小/最大応答値を入力します。

- **ランダム**. ランダム条件では、トリガーに割り当てられたアクションが発生する可能性をパーセンテージで設定できます。左右の矢印を使用するか、フィールドに直接入力して値を調整します。値の範囲は、パーセンテージで 0 (可能性なし) から 100 (確実) までです。この条件を使用する最も一般的なアクションは、Activate Group です。これにより、ミッション内のユニットのランダムな出現を設定できます。

- **タイムレス**. 選択すると、SECONDS フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、条件が false になる時間を秒単位で入力します。たとえば、値を 120 に設定すると、条件はミッションの 2 分後に false になります。

- **もっと時間を**. 選択すると、SECONDS フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、条件が真になるまでの時間を秒単位で入力します。たとえば、値を 120 に設定すると、条件はミッションの 2 分後に true になります。



- **経過時間フラグ**. 選択すると、FLAG および SECONDS フィールドが下に表示されます。左右の矢印を使用するか、フィールドに入力して、true に設定すると条件が true に設定されるフラグ番号を FLAG フィールドに設定します。SECONDS フィールドに、フラグが true に設定された後に条件が true に設定されるまでの遅延を秒単位で入力します。

- **ユニットアライブ**. 選択すると、UNIT ドロップダウン メニューが下に表示されます。このリストから、ユニットが生きている限りトリガーをアクティブにするユニットを選択します。ユニットは、ユニット配置ウィンドウの「UNIT NAME」に従ってリストされます。

- **ユニット破損**. 選択すると、UNIT ドロップダウン メニューが下に表示されます。このリストから、ユニットが損傷したときにトリガーをアクティブにするユニットを選択します。ユニットは、ユニット配置ウィンドウの「UNIT NAME」に従ってリストされます。

- **ユニットデッド**. 選択すると、UNIT ドロップダウン メニューが下に表示されます。このリストから、ユニットが破壊された (死亡した) ときにトリガーをアクティブにするユニットを選択します。ユニットは、ユニット配置ウィンドウの「UNIT NAME」に従ってリストされます。

- **ユニットヒット**. プレイヤー ユニットがオブジェクトへのヒットを成功させたかどうかを確認します。ターゲット オブジェクトと必要なヒット数を指定する必要があります。

- **移動ゾーン内のユニット**. このトリガーを使用すると、トリガー エリア ゾーンをユニットに割り当てることができ、ゾーンは割り当てられたユニットと共に移動します。トリガー ゾーンはマップ上のどこにでも配置できますが、実際にはゲーム内で割り当てられたユニットの中心に常に接続されます。選択した場合、まずゾーン ユニット ドロップダウン リストから選択して、エリア ト リガーが接続されるユニットを選択する必要があります。次に、ZONE ドロップダウン リストからユニットにアタッチされるエリア ト リガー ゾーンを選択します。最後に、ゾーン ユニットのゾーンに入ったときにトリガーを true に設定するユニットを設定する必要があります。これを行うには、UNIT ドロップダウン リストからユニットを選択します。

- **ユニットインサイドゾーン**. トリガー ゾーンを作成する場合 (このドキュメントで後述)、定義されたユニットが定義されたトリガー ゾーンに入ったときにトリガーを true に設定できます。この条件を選択すると、2 つの新しいフィールドが表示されます。UNIT ドロップダウン メニューでは、選択したトリガー ゾーン内で条件を真に設定するユニットを選択できます。ZONE ドロップダウンには、作成した名前に従って、作成したすべてのトリガー ゾーンが一覧表示されます。

- **移動ゾーン外のユニット**. このトリガーを使用すると、トリガー エリア ゾーンをユニットに割り当てることができ、ゾーンは割り当てられたユニットと共に移動します。トリガー ゾーンはマップ上のどこにでも配置できますが、実際にはゲーム内で割り当てられたユニットの中心に常に接続されます。選択した場合、まずゾーン ユニット ドロップダウン リストから選択して、エリア ト リガーが接続されるユニットを選択する必要があります。次に、ZONE ドロップダウン リストからユニットにアタッチされるエリア ト リガー ゾーンを選択します。最後に、ゾーン ユニットのゾーン外にあるときにトリガーを true に設定するユニットを設定する必要があります。これを行うには、UNIT ドロップダウン リストからユニットを選択します。

- **ユニット アウトサイド ゾーン**. この条件は UNIT INSIDE ZONE と同じように機能しますが、ユニットが定義されたゾーンの外にある場合、条件は true に設定されます。

- **ユニットの対地高度が次より高い**. ユニット (航空機または地上ユニット) が特定の値より高い高度を達成したかどうかを確認します。チェックされた単位と目標高度を指定する必要があります。

- **ユニットの対地高度が以下より低い**. ユニット (航空機または地上ユニット) が特定の値より低い高度を達成したかどうかを確認します。チェックされた単位と目標高度を指定する必要があります。

- **ユニットの高度が次よりも高い**. この条件では、単位と高度をメートル (MSL) で設定できます。設定されたユニットが設定された高度を超えて飛行すると、トリガーは true に設定されます。

- **ユニットの高度が以下より低い**. この条件では、単位と高度をメートルで設定できます。設定されたユニットが設定された高度より下を飛行すると、トリガーは真に設定されます。

- **範囲内のユニットの引数**. ユニット3Dモデルのアニメーションの引数を指定範囲内で使用するためのトリガールール。たとえば、貨物ドアのアニメーション引数を変更することで、ヘリコプターの貨物ドアが開いていることを確認できます。この条件を選択するときは、オブジェクト、引数番号、およびその最小/最大トリガー値を入力する必要があります。

- **UNIT'S BANK IN LIMITS**. 選択すると、UNIT ドロップダウン リスト、MIN および MAX フィールドが下に表示されます。UNIT リストから、バンク角が対応するフィールドで設定された MIN 値と MAX 値の範囲内にある場合にトリガーをアクティブにするユニットを選択します。負の角度は左バンクを表し、正の角度は右バンクを表すことに注意してください。

- **ユニットのヘディングが限界に達しました**. 選択すると、UNIT ドロップダウン リスト、MIN および MAX フィールドが下に表示されます。UNIT リストから、ユニットのヘディングが対応するフィールドで設定された MIN 値と MAX 値の範囲内にある場合にトリガーをアクティブにするユニットを選択します。

- **ユニットのライフが以下**. 選択すると、UNIT ドロップダウン リストと寿命の「%」が下に表示されます。ユニットのリストから、ユニットの「寿命」の割合が「%」フィールドに設定された値に一致したときにトリガーをアクティブにするユニットを選択します。

- **限界内のユニットのピッチ**. 選択すると、UNIT ドロップダウン リスト、MIN および MAX フィールドが下に表示されます。UNIT リストから、ピッチ角が対応するフィールドで設定された MIN 値と MAX 値の範囲内にある場合にトリガーをアクティブにするユニットを選択します。負の角度は負のピッチ (ノーズダウン) を表し、正の角度は正のピッチ (ノーズアップ) を表すことに注意してください。



- **ユニットの速度がより高い**. この条件では、単位と速度を指定されたメートル/秒で設定できます。設定されたユニットが設定された速度よりも速く飛行する場合、トリガーは true に設定されます。

- **ユニットの速度がより低い**. この条件では、単位と速度を指定されたメートル/秒で設定できます。設定されたユニットが設定された速度未満で飛行すると、トリガーが真に設定されます。

- **制限内のユニットの垂直速度**. 選択すると、UNIT ドロップダウン リスト、MIN および MAX フィールドが下に表示されます。単位リストから、メートル/秒の垂直速度が対応するフィールドで設定された MIN 値と MAX 値の範囲内にある場合にトリガーをアクティブにする単位を選択します。



「X」のプレフィックスが付いたすべての条件は、コックピット トリガーの作成に使用するように設計されており、トレーニング ミッションを目的としています。次の説明を参照してください。

トリガー アクション

トリガーがいつ true または false になるかを決定する条件を定義したら、結果として生じるアクションを定義します。

トリガーに対して 1 つ以上のアクションを作成するには、ペインの下部にある [新規] ボタンをクリックします。新しいアクションが作成されると、アクション ペインの下部に新しい関数が表示されます。

新着ボタン。NEW ボタンを押して、選択したトリガーの新しいアクションを作成します。1 つのトリガーに対して複数のアクションを作成できることに注意してください。新しいアクションを作成するときは、ACTION を設定し、アクションによって異なる追加データを定義する必要があります。作成した新しいアクションはそれぞれ、アクション ペインのリストに表示されます。

消去ボタン。リストからアクションを削除するには、DELETE ボタンを押します。削除ボタンを押す前に、削除したいアクションをクリックする必要があります。

アクションドロップダウンフィールド。このドロップダウンを使用して、トリガーのアクションを設定できます。アクションは次のとおりです。

- **AIタスクプッシュ**. AI ユニット グループのタスクを計画しているときに、トリガー アクション パネルで設定されたアクションを実行します。この条件を作成するとき、ミッション作成者は AI ユニット グループによって実行されるタスクを設定する必要があります。



- **AI タスク セット**. AI Group Properties Advanced Actions メニューの TRIGGERED ACTIONS パネルで設定された AI アクションが実行されます。名前で識別される目的の AI アクションをドロップダウンリストから選択する必要があります。

- **俳優を始める**. このアクションは、プレーヤーからアクションを生成します。このアクションを選択する場合、プレイヤー番号を設定する必要があります。

- **スクリプトを実行**. TEXT フィールドに入力された LUA スクリプトを実行します。



- **スクリプトファイルを実行**. TEXT フィールドにリンクされている LUA スクリプト ファイルを実行します。



- **効果 – スモーク**. トリガー ゾーン内にスモーク エフェクトを生成します。このアクションを選択するときは、トリガー ゾーン、煙エフェクト プリセット、および密度値を設定する必要があります。



- **エンドミッション**. 1 つ以上の指定された条件が true に設定された場合にミッションを終了させたい場合は、このアクションを使用できます。これは、すべてのミッションの目的が達成された後にミッションを終了するのに便利なアクションです。テキスト ボックスには、一方がミッションに勝利したときに表示されるテキストを入力することもできます。



- **爆発ユニット**. このアクションから、このアクションの結果として爆発させたいユニットを選択します。ボリューム設定を使用して、爆発のサイズを決定できます。

- **爆発**. 結果のアクションに基づいてミッションに爆発を表示するには、このアクションを使用できます。設定する必要がある 3 つの値には、爆発が発生するゾーンの名前、爆発が発生する高度、および爆発のサイズ (ボリューム) が含まれます。

- **フラグ減少**. このアクションを使用すると、定義済みフラグの値を減少させるように設定できます。FLAG フィールドの左矢印と右矢印を使用してフラグ番号を設定するか、手動でフィールドに入力します。値フィールドの左矢印キーと右矢印キーを使用して、減少する値を設定するか、フィールドに手動で入力します。



例。フラグ 5 が示され (現在の値は 10)、値 4 が指定されます。アクションがトリガーされると、現在の値 10 が指定された値 4 だけ減らされ、その結果、フラグの結果の値は次のようになります。 6になります。

フラグ値には負の数が含まれる場合があります。減算の結果、フラグの値が 0 になった場合、フラグは削除されます。

- **フラグ増加**. このアクションを使用すると、定義済みのフラグを設定して値を増やすことができます。FLAG フィールドの左矢印と右矢印を使用してフラグ番号を設定するか、手動でフィールドに入力します。値フィールドの左矢印キーと右矢印キーを使用して、増加する値を設定するか、フィールドに手動で入力します。



例。フラグ 5 が示され (現在の値は 1)、与えられた値は 10 です。アクションがトリガーされると、与えられた値の 10 が現在の値の 1 に追加され、その結果、フラグの値は 11 になります。

- **フラグオフ**. このアクションにより、定義されたフラグ番号を false にクリアできます。FLAG フィールドの左矢印と右矢印を使用してフラグ番号を設定するか、手動でフィールドに入力します。削除済みフラグの値は 0 です。

- **フラグオン**. このアクションにより、定義済みのフラグ番号を true に設定できます。FLAG フィールドの左矢印と右矢印を使用してフラグ番号を設定するか、手動でフィールドに入力します。

  現在の実装では、フラグには 2 つの属性があります。フラグ名 (自然数) とフラグ値 (自然数) です。フラグが作成されると、FLAG というラベルの付いたフィールドに名前が設定され、デフォルトで割り当てられる値は 1 です。

例。フラグ 5 の値は 1 です。

対応するアクションでフラグの値を増減できます。

- **フラグ設定ランダム値**. このアクションを使用すると、定義済みのフラグをランダムな値に設定できます。FLAG フィールドの左矢印と右矢印を使用してフラグ番号を設定するか、手動でフィールドに入力します。VALUE LIM MIN フィールドと VALUE LIM MAX フィールドの左矢印キーと右矢印キーを使用して、フラグの可能な値の範囲を設定するか、フィールドに手動で入力します。

例。フラグ 1 は、最小値 10 と最大値 20 で指定されます。アクションがトリガーされると、フラグ 1 には 10 から 20 までのランダムな値 (たとえば 12) が割り当てられます。

- **グループ有効化**. デフォルトでは、ミッションが開始されると、ユニットはミッションに自動的に表示されます。ただし、Activate group アクションを使用すると、ユニット グループを次のように設定できます。

設定された条件でのみミッションに登場します。アクティブ化されたグループの外観を制御する一般的なルールは、TIME MORE、FLAG IS TRUE、UNIT IN ZONE、および RAMDOM です。重要: グループを条件付きでアクティブにするには、グループの開始時間を、ミッションの予想されるプレイ時間よりも長く設定する必要があります。たとえば、ミッション開始の少なくとも 1 日後などです! たとえば、ミッション開始時刻が 12:00:00/1 (デフォルトのミッション開始時刻) の場合、グループを 12:00:11/2 に開始するように設定できます。

- **グループ AI オフ**. 選択したグループ内のすべてのユニットの人工知能を無効にします。グループはすべての移動、センサー操作を停止し、戦闘に参加しません。

- **グループ AI オン**. 選択したグループ内のすべてのユニットの人工知能をアクティブにします。グループで GROUP AI OFF アクションを使用した後にのみ可能です。

- **グループの無効化**. 進行中にミッションからグループを削除するには、条件に関連付けられたこのアクションを使用できます。有効にすると、指定したグループがミッションから消えます。

- **グループ履歴書**. このアクションは、計画されたルートに沿って移動を再開するようにグループに命令します。

- **グループストップ**. このアクションにより、地上ユニット グループに移動停止命令が送信されます。このアクションを選択するときは、ターゲット グループを指定する必要があります。



- **照明爆弾**. 夜間ミッションでは、このアクションを使用して、指定された高度の指定されたゾーンにイルミネーション ボムを出現させることができます。これを使用して、砲撃によるイルミネーション ラウンドをシミュレートできます。閃光弾は 2 分間照明を提供し、その間にパラシュートで約 1000 メートルの距離を地上に降下します。

- **ロードミッション**. これは、ルール条件の結果として、マルチプレイヤーで新しいミッションをロードできる非常に便利なアクションです。そのため、ミッションで何が起こっているかに応じて、さまざまなミッションをロードすることができます。このようにして、このアクションを使用してマルチプレイヤー キャンペーンを作成できます。マルチプレイヤーでのみ動作します。



- **すべてにマーク**. このアクションにより、セッション内のすべてのプレイヤーの F10 マップ上に視覚的なマーカーが生成されます。このオプションを選択する場合、値、テキスト メッセージ、ゾーン、読み取り専用値、およびコメントを設定する必要があります。

- **連合にマーク**. このアクションにより、F10 マップ上に、選択した連合のすべてのプレイヤーの視覚的マーカーが生成されます。このオプションを選択する場合、値、テキスト メッセージ、ゾーン、連携、読み取り専用値、およびコメントを設定する必要があります。

- **グループにマーク**. このアクションにより、選択したユニット グループのすべてのプレイヤーの F10 マップ上に視覚的なマーカーが生成されます。このオプションを選択する場合、値、テキスト メッセージ、ゾーン、グループ、読み取り専用値、およびコメントを設定する必要があります。

- **すべての人へのメッセージ**. トリガーで画面にテキスト メッセージを表示するには、このアクションを使用します。このアクションを選択すると、TEXT 入力ボックスが表示されます。ここに表示したいメッセージを入力します。テキスト ボックスの下に、メッセージを表示する時間を秒単位で設定できます。チェックボックス CLEARVIEW は、前のメッセージを画面から消去します。場合によっては、ミッションの開発者が前のメッセージが表示された正確な時間を気にせず、新しいメッセージが来るまで意図的に長くユーザーが望むように画面に残して、利便性を高めます. START DELAY フィールドは、テキストが表示されるまでの秒単位の遅延を担当します。

- **連合へのメッセージ**. このアクションにより、定義された連合にテキスト メッセージを送信することができます。メッセージ アクションと同様に、テキストとメッセージの長さを入力できます。

チェックボックス CLEARVIEW は、前のメッセージを画面から消去します。場合によっては、ミッションの開発者が前のメッセージが表示された正確な時間を気にせず、新しいメッセージが来るまで意図的に長くユーザーが望むように画面に残して、利便性を高めます. START DELAY フィールドは、テキストが表示されるまでの秒単位の遅延を担当します。

- **国へのメッセージ**. このアクションにより、定義された国にテキスト メッセージを送信することができます。メッセージ アクションと同様に、テキストとメッセージの長さを入力できます。チェックボックス CLEARVIEW は、前のメッセージを画面から消去します。場合によっては、ミッションの開発者が前のメッセージが表示された正確な時間を気にせず、新しいメッセージが来るまで意図的に長くユーザーが望むように画面に残して、利便性を高めます. START DELAY フィールドは、テキストが表示されるまでの秒単位の遅延を担当します。

- **グループへのメッセージ**. 設定されたユニット グループにのみカスタム テキスト メッセージを表示します (マルチプレイヤーに役立ちます)。チェックボックス CLEARVIEW は、前のメッセージを画面から消去します。場合によっては、ミッションの開発者が前のメッセージが表示された正確な時間を気にせず、新しいメッセージが来るまで意図的に長くユーザーが望むように画面に残して、利便性を高めます. START DELAY フィールドは、テキストが表示されるまでの秒単位の遅延を担当します。



- **引数を再生**. 選択した静的オブジェクトのグラフィック アニメーション引数 (レーダー アンテナの回転など) をオンにします。

- **ラジオアイテム追加**. このアクションにより、ゲーム内のプレーヤーの無線通信メニューにカスタム ラジオ メッセージを追加できます。RADIO TEXT フィールドに希望のラジオ メッセージを入力します。FLAG フィールドには、プレイヤーがこのラジオメッセージを選択したときに ON になるフラグ番号を設定します。

このトリガーはマルチプレイヤーでは機能しないことに注意してください。

- **連合のためのラジオアイテム追加**. このアクションは、選択した連合のプレイヤーの F10 OTHER ラジオ メニューにラジオ アイテム (コマンド) を追加します。このアクションを作成するときは、連合とアイテム名を設定する必要があります。また、コマンドが発行されたときに値が上がるフラグも設定する必要があります。

- **グループのラジオアイテム追加**. このアクションは、選択したユニット グループのプレイヤーの F10 OTHER ラジオ メニューにラジオ アイテム (コマンド) を追加します。このアクションを作成するとき、

ユニット グループとアイテム名、およびコマンド発行時に値が上げられるフラグを設定する必要があります。

- **ラジオアイテムの削除**. RADIO ITEM ADD アクションを使用して、以前に作成したプレーヤーの無線通信メニューからカスタム ラジオ メッセージを削除します。

- **連合のための無線アイテムの削除**. このアクションは、選択した連合のラジオ メニューからラジオ アイテムを削除します。このアクションを作成するときは、連携を選択し、削除するラジオ アイテムを指定する必要があります。

- **グループのラジオアイテムの削除**. このアクションは、選択したユニット グループのラジオ メニューからラジオ項目を削除します。このアクションを作成するときは、ユニット グループを選択し、削除するラジオ アイテムを指定する必要があります。

- **無線送信。**再生するサウンド ファイルと送信機の位置、放射出力、周波数、および変調をユーザーが定義できるようにします。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ゾーン: ドロップダウン メニューから、送信がブロードキャストされるゾーンを選択します。

変調: ドロップダウン メニューから、FM または AM ラジオ局の変調値を選択します。

LOOP: ファイルの再生モードを選択します: シングル (OFF) またはマルチプル (ON)。

FREQ、MHz: ラジオ局の周波数を指定します。この周波数を聞くには、プレイヤーの航空機の無線局の動作範囲に含まれている必要があります。

POWER、W: ラジオ局のパワーを指定します。ラジオ局が強力であるほど、遠くまで聞こえます。軍用無線局の典型的な電力は数十ワットです。

NAME: 無線送信機の名前を設定します。

START DELAY: ラジオをオンにするまでの遅延を秒単位で設定します。

- **マークを削除**. F10 マップからマーカーを削除します。このアクションを選択するときは、値を指定する必要があります。

- **風景破壊ゾーン**. このアクションは、たとえば砲撃後のゾーン オブジェクトの破壊を再現します。このアクションを選択するときは、ターゲット ゾーンと、このゾーン内のオブジェクトの破壊レベル (%) を選択する必要があります。

- **風景オブジェクト削除ゾーン**. このアクションは、たとえば、砲撃や空爆の後にこれらのオブジェクトをレンダリングすることによって引き起こされるシステム負荷を軽減するために、マップからオブジェクトをデスポーンします。このアクションを選択する場合、次の値を設定する必要があります: ターゲット ゾーン (オブジェクトがデスポーンされるエリア) とターゲット オブジェクト タイプ (すべて、木のみ、オブジェクトのみ)。



- **アクティブヘルパーゲートをポイントに設定**. このアクションは、選択したオブジェクトのウェイポイントへのアーケード スタイルのフライト ゲートを生成します。これらは、プレイヤーが飛行する必要がある緑色の四角で、通常はトレーニングや特定のクイック ミッションで使用されます。このアクションを選択するときは、ターゲット オブジェクト (ユニット) とウェイポイント番号を指定する必要があります。

- **ブリーフィングの設定**. このアクション このアクションは、選択した連合プレイヤー (RED または BLUE) のゲーム ウィンドウにブリーフィング メッセージを表示します。このアクションを作成するときは、適切なフィールドで連合を選択し、表示するブリーフィング テキストを入力し、必要に応じて表示する画像ファイルを 1 つ選択する必要があります。(*.jpg; *.jpeg; *.png)。

- **セット失敗**. このアクションは、プレイヤーの航空機のシステム障害をセットアップするために使用されます。FAILURE ドロップダウン メニューで、失敗するシステムを選択します。PROBABILITY % フィールドに失敗の確率をパーセントで設定します。WITHIN フィールドで、失敗が発生するトリガー条件が真になった後の希望の期間を設定します。

- **フラグ値を設定**. このアクションは、選択されたフラグを指定された値に設定します。このアクションを選択するときは、フラグ番号とターゲット値を指定する必要があります。



- **内部貨物の設定**. このアクションは、貨物コンパートメントの積載をシミュレートするヘリコプターの質量に仮想貨物の質量を追加します。このアクションを作成するときは、貨物の質量をキログラムで指定する必要があります。

- **砲撃ゾーン**. このアクションは、指定されたゾーン内に砲撃イベントを作成します。このアクションを作成するときは、追加フィールドで以下を指定する必要があります: 砲撃ゾーン、1 発の砲弾の爆発中に放出される TNT の量、およびターゲット ゾーンを攻撃する砲弾の数。

- **ヘルパーゲートを表示**. このアクションにより、アーケード スタイルのフライト ゲート (パイロットが飛行しなければならない緑色の四角) が生成されます。これらの要素は、一部のトレーニング ミッションとクイック ミッション プリセットに含まれています。このアクションを作成するときは、位置座標とゲートのコース方向を指定する必要があります。

- **ユニットのヘルパーゲートを表示**. このアクションは、選択したユニットのアーケード スタイルのフライト ゲートを生成します。このアクションを選択するときは、ユニット (オブジェクト) とフラグ番号を選択する必要があります。

- **シグナルフレア**. このアクションを使用して、指定したゾーンから信号フレア (フレア ガン) を発射します。フレアの色も選べます。これは、味方のユニットが味方の射撃を避けるために位置をマークできるようにするのに役立つアクションです。

- **ユニットのシグナルフレア**. これは前のアクションと同じように機能しますが、信号フレアは指定されたユニットの場所から発射されます。これは、ユニットが移動しているときに使用する必要があります。

- **スモークマーカー**. ミッションに白リン (WP) マーカーを表示するには、このアクションを使用できます。有効にすると、白い WP マーカーが指定されたゾーンと指定された高度に表示されます。これは、Forward Air Controller (FAC) ミッションを作成するときに便利なツールです。

- **ユニットの煙マーカー**. これは前のアクションと同じように機能しますが、指定されたゾーン内ではなく、指定されたユニットに表示されます。

- **すべての人に響く**. サウンド アクションを使用すると、トリガー関数として再生するオーディオ ファイルを追加できます。これは、字幕付きの音声メッセージをミッションに追加するために、メッセージ アクションと組み合わせてよく使用されます。選択すると、OPEN ボタンとともに FILE フィールドが表示されます。[開く] ボタンを押してから、ファイル/フォルダー ブラウザーを使用して目的のファイル ("*.ogg" または "*.wav" 形式) を選択します。オーディオ ファイルの名前が FILE フィールドに表示されます。START DELAY フィールドは、オーディオ ファイルを再生する前の秒単位の遅延を担当します。



- **サウンド・トゥ・コーリション**. このアクションにより、オーディオ ファイルを定義済みの連携で再生できます。選択すると、OPEN ボタンとともに FILE フィールドが表示されます。[開く] ボタンを押してから、ファイル/フォルダー ブラウザーを使用して目的のファイル ("*.ogg" または "*.wav" 形式) を選択します。オーディオ ファイルの名前が FILE フィールドに表示されます。START DELAY フィールドは、オーディオ ファイルを再生する前の秒単位の遅延を担当します。

- **サウンド・トゥ・カントリー**. このアクションにより、音声ファイルを定義された国で再生できます。START DELAY フィールドは、オーディオ ファイルを再生する前の秒単位の遅延を担当します。



- **グループへのサウンド**. カスタム サウンド ("*.ogg" または "*.wav" 形式) を、設定されたグループに対してのみ再生します (マルチプレイヤーに役立ちます)。START DELAY フィールドは、オーディオ ファイルを再生する前の秒単位の遅延を担当します。

- **プレイヤーシートロックを開始**. 複数座席の航空機に使用されるこのアクションは、プレイヤーを指定された番号に対応するスポットに強制し、そこにバインドします。このアクションを作成するときは、パイロットのコックピット シート番号が必要です。



- **静的アクティブ化**. このアクションは、ミッション ファイルに存在する静的オブジェクトの遅延アクティベーションを生成しますが、アクティベーションの瞬間までミッションでスポーンしません。このアクションを作成するときは、静的オブジェクトのグループを指定する必要があります。

- **停止してテンプレートにデプロイ**. このアクションを使用すると、AI グループはルートに沿った移動を停止し、フォーメーション テンプレートで定義された位置 (たとえば、砲兵の戦闘位置) を取ることができます。カスタム テンプレートを作成するには、ミッション エディターのツールバーにある [テンプレート] パネルを参照してください。

- **最後の音を止める**. このアクションは、前のトリガーによって再生されたオーディオを強制的に停止します。

- **プレイヤーシートロックを停止**. このアクションは、START PLAYER SEAT LOCK コマンドによって以前に設定されたバインドを削除し、選択したプレーヤーに複数座席の航空機の別の座席に移動する機会を与えます。



- **俳優をやめる**. アクションはプレイヤーに代わって自動的に終了します。



- **無線送信を停止する**. このアクションは、任意のユニット (航空、地上、海上) に対してサウンド ファイルを再生する仮想ラジオ ステーションをオフにします。このアクションを作成するときは、無線送信機の名前を指定する必要があります。

- **ユニット AI オフ**. 選択したユニットの人工知能を無効にします。ユニットはすべての移動、センサー操作を停止し、戦闘に参加しません。

- **ユニット AI ON**. 選択したユニットの人工知能を起動します。ユニットで UNIT AI OFF アクションを使用した後にのみ可能です。

- **ユニット排出オフ**. このアクションは、指定されたユニットまたは航空機からのレーダー放射をオンに切り替えます。たとえば、ユニットが敵ユニットに近づいているとき、または戦闘ゾーンに入っているときです。このアクションを選択するときは、ユニットを選択する必要があります。

- **ユニット排出オン**. このアクションは、指定されたユニットまたは航空機からのレーダー放射をオフにします。たとえば、ユニットが敵ユニットから距離を置いているときや戦闘ゾーンから出ているときです。このアクションを選択するときは、ユニットを選択する必要があります。

「X」のプレフィックスが付いたすべてのアクションは、コックピット トリガーの作成に使用するように設計されており、トレーニング ミッションを目的としています。次の説明を参照してください。

コックピット トリガー ガイド

ED シミュレータで使用されるコックピット トリガーを使用すると、ミッション設計者は、コックピット スイッチと計器の状態を評価するさまざまなトリガーを作成できます。このデータを使用して、テキストと音声のプロンプト、およびコックピット要素の 3D グラフィック ハイライトを使用して、プレイヤーにフィードバックと指示を提供できます。

コックピット トリガーは開発者のツールと見なされますが、その機能のほとんどはプレイヤーに公開されています。ただし、一部の例では、パブリック ビルドでは無効になっているゲーム内コンソールを使用する必要があります。

コックピット トリガーは、すべての DCS 飛行可能航空機で同様に使用されます。トリガーによって使用されるデータを取得するために、多数の航空機スクリプト ファイル (.LUA) が使用されます。各 DCS 航空機には、X:\DCS\Mods\aircrafts\Aircraft Name\Cockpit\Scripts にある独自の専用フォルダーにスクリプト ファイルのコレクションが含まれています。コックピット トリガーで使用される特定の .LUA ファイルは、以下で参照されます。コックピット トリガーを扱うミッション デザイナーの負担を軽減するために、A-10C コックピット用のコックピット引数ガイドが用意されています。A-10C コックピットの引数 .

. LUA ファイルは、Notepad++ などの適切なコード エディターでのみ開く必要があります。スクリプトを操作する場合、検索機能[Ctrl + F]コードの目的のセクションを見つけるのに非常に役立ちます。

条件

トリガーの条件とアクションは、パス DCS\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts に沿って、各航空機の対応する Scripts フォルダーにあるコマンド番号を使用します。

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\command_defs.lua – コマンド番号;

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\clickabledata.lua – ボタン コマンド番号。

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\devices.lua –コックピットのデバイス ID 番号.

バツ:範囲内のコックピット引数. すべてのコックピット コントロールと計器の位置は、カスタム引数 ID と有効な値の範囲によって定義されます。このトリガーは、設定されたコックピット引数が設定された値の範囲内にあるかどうかをチェックします。これは、スイッチとボタンの状態を個別の引数値 (たとえば、*オフ*および '1' の場合の*上*または、マルチポジション スイッチの場合は 0 ～ 1 の 10 進数値)。ただし、対気速度や垂直速度などの針器具の位置を評価するためにも使用できます。

- **口論**–チェックするコックピット引数の ID 番号を設定します。クリック可能なコックピット機能 (スイッチ、ボタン、ノブなど) については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|clickabledata.lua*. 計器などのクリックできないコックピット引数については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|mainpanel_init.lua*. 変数「*引数*」引数IDを記述します。変数「*arg_value*」引数の各移動の増分を記述します。変数「*arg_limit*」引数の可動範囲の制限を記述します。

- **最小**–トリガーを実行する条件を満たす set 引数の最小値を設定します。有効な値の範囲は -1 ～ 1 です。
- **最大**–トリガーを実行する条件を満たす set 引数の最大値を設定します。有効な値の範囲は -1 ～ 1 です。

引数を正常に評価するには、目的の値を含む MIN と MAX の範囲を入力する必要がある場合があることに注意してください。たとえば、引数を「0.5」に等しいと評価する場合は、MIN に「0.49」、MAX に「0.51」と入力します。

バツ:**コックピットのハイライトが見える。**設定されたコックピット ハイライトが表示されるかどうかをチェックします。各コックピットのハイライトには、ミッション デザイナーによって ID が割り当てられます。このトリガーは、特定のハイライトがコックピットに表示されるかどうかを評価します。

- **ID**–チェックするコックピット ハイライトの ID 値を設定します (X: COCKPIT HIGHLIGHT ELEMENT/INDICATION/POINT トリガー アクションで設定)。

バツ:**コックピット指示テキストが等しい**(コンソールが必要) - セットされたコックピット デジタル表示文字列の内容をチェックします。コックピット内のデジタル インジケーターは、.LUA ファイル内の ID 番号によって個別に識別されます。各インジケータには、表示要素のコレクションが表示されます。このトリガーは、セット インジケーターの特定の表示要素が目的の文字列と一致するかどうかを評価します。これは、正しいアビオニクス パラメータがデジタル ディスプレイに設定されているかどうかを評価する非常に便利な方法です。

- **インジケーターID**–目的の要素を含むコックピット インジケーターの ID 値を設定します。インジケータ ID については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|device_init.lua* . .LUA ファイル内のインジケーター ID をすばやく見つけるには、「インジケーター」の検索機能を実行します。インジケータ ID は、テーブルの上部で「0」から始まり、テーブル内の後続のインジケータごとに 1 ずつ増加します。たとえば、A-10C の HUD ID は「5」です。

- **要素名**(element name) – 目的の文字列を含む表示要素の名前を設定します。エレメント名を取得するには、目的のエレメント文字列がコックピットに表示された状態でミッションを実行し、ゲーム コンソールを開き、
「*console.out(list_indication(n))*」コマンド (ここで '*n*' は目的のインジケーターの ID です)。ゲーム内で「」`コマンドを押すと、ゲーム コンソールにアクセスできます。の *console.out(list_indication(n))*コンソール コマンドは、現在表示されているすべての要素を、セット インジケーターに関連付けられた文字列と共に一覧表示します。要素名のエントリは、大文字とスペースを含めて要素名と正確に一致する必要があることに注意してください (スペースは最初の文字として存在する場合があります)。

- **価値**–トリガーを実行する条件を満たす文字列を設定します。文字列エントリは、大文字とスペースを含めて要素文字列と正確に一致する必要があることに注意してください (スペースは最初の文字として存在する場合があります)。

例：A-10C で TAD マップの範囲が 40 マイルに設定されていることを確認するトリガーを設定するには、インジケーター ID に「1」を入力してこれを左の MFCD に設定し、要素名として「TAD_scale」を入力し、「40」を入力します。目的の文字列として。

バツ:COCKPIT パラメータが等しい(コンソールが必要) – セットコックピットパラメーターの希望する設定をチェックします。このトリガーは、A-10C 用に特別に設計された多数のコックピット パラメーター トラッカー (TGP ズーム レベル、ステアポイント名など) を評価します。

- **パラメータ**(parameter) – チェックするパラメータの名前を設定します。パラメータ名を取得するには、目的のパラメータをアクティブにしてミッションを実行し、ゲーム コンソールを開いて「*console.out(list_cockpit_params())*" 指図。ゲーム内で「`」コマンドを押すと、ゲームコンソールにアクセスできます。の*console.out(list_cockpit_params())* console コマンドは、すべてのコックピット パラメータの現在の状態を表示します。
- **価値**–トリガを実行する条件を満たすパラメータ設定を設定します。パラメータによっては、値が数値またはアルファベットの文字列になる場合があることに注意してください。

バツ:範囲内のコックピット パラメータ(コンソールが必要) - 設定されたコックピット パラメーターが設定値の範囲内にあるかどうかを確認します。このトリガーは、いくつかの特別に設計されたコックピット パラメーター トラッカー (TGP ズーム レベル、ステアポイント名など) を評価します。

- **パラメータ**(parameter) – チェックするパラメータの名前を設定します。パラメータ名を取得するには、目的のパラメータを有効にしてミッションを実行し、ゲーム コンソールを開いて「*console.out(list_cockpit_params())*" 指図。ゲームコンソールは

ゲーム内で「`」コマンドを押すことでアクセスできます。の*console.out(list_cockpit_params())* console コマンドは、すべてのコックピット パラメータの現在の状態を表示します。

- **最小**–トリガーを実行する条件を満たす設定パラメータの最小値を設定します。有効な値の範囲は -1`9 から 1`9 です。
- **最大**–トリガーを実行する条件を満たす設定パラメーターの最大値を設定します。有効な値の範囲は -1`9 から 1`9 です。

バツ:COCKPIT パラメータが他と同じです–設定されたパラメーター値が別のパラメーターの値と同一であることを確認します。このトリガーを X: COCKPIT PARAM SAVE AS アクションと組み合わせて使用 すると、ミッションのさまざまなポイントでパラメーター値を比較できます。

- **パラメータ**(parameter) – 評価する最初のパラメーターの名前を設定します。パラメータ名を取得するには、目的のパラメータを有効にしてミッションを実行し、ゲーム コンソールを開いて「*console.out(list_cockpit_params())*" 指図。ゲーム内で「」`コマンドを押すと、ゲーム コンソールにアクセスできます。の *console.out(list_cockpit_params())*console コマンドは、すべてのコックピット パラメータの現在の状態を表示します。

- **パラメータ**(parameter) – 評価する 2 番目のパラメーターの名前を設定します。

2 つのパラメータ変数の 1 つは、X: COCKPIT PARAM SAVE AS アクションを使用して保存されたカスタム パラメータ名である可能性があることに注意してください。

行動

トリガーの条件とアクションは、パス DCS\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts に沿って、各航空機の対応する Scripts フォルダーにあるコマンド番号を使用します。

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\command_defs.lua – コマンド番号;

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\clickabledata.lua – ボタン コマンド番号。

\Mods\aircraft\Aircraft Name\Cockpit\Scripts\devices.lua –コックピットのデバイス ID 番号.

バツ:コックピット ハイライト エレメント–指定されたコックピット コントロール (スイッチ、ボタン、ノブなど) のコックピット ハイライトを有効にします。

- **ID**–ハイライトの ID を設定します。この ID は、他のトリガーによって参照され、ハイライトのステータスを評価したり削除したりできます。
- **要素名**(element name) – ハイライトするコックピット コントロールの名前を設定します。クリック可能なコックピット機能 (スイッチ、ボタン、ノブなど) については、*Scripts|Aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|clickabledata.lua*.
- **箱のサイズ**–ハイライトのスパンをメートル単位で設定します。「0」に設定すると、ハイライトがコックピット コントロールの 3D 形状に自動的に適合します。

バツ:コックピットハイライト表示(必要なコンソール) – 指定されたデジタル表示要素 (HUD 表示要素など) のコックピット ハイライトを有効にします。

- **ID**–ハイライトの ID を設定します。この ID は、他のトリガーによって参照され、ハイライトのステータスを評価したり削除したりできます。
- **インジケーターID**–目的の表示を含むコックピット インジケータの ID 値を設定します。インジケータ ID については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|device_init.lua*. lua ファイル内のインジケーター ID をすばやく見つけるには、「インジケーター」の検索機能を実行します。インジケータ ID は、テーブルの上部で「0」から始まり、テーブル内の後続のインジケータごとに 1 ずつ増加します。たとえば、A-10C の HUD ID は「5」です。

- **要素名**(element name) – 強調表示する表示要素の名前を設定します。エレメント名を取得するには、目的のエレメント文字列がコックピットに表示された状態でミッションを実行し、ゲーム コンソールを開いて「*console.out(list_indication(n))*」 コマンド (ここで '*n*' は目的のインジケーターの ID です)。ゲーム内で「 」 コマンドを押すと、ゲーム コンソールにアクセスできます。の *console.out(list_indication(n))*コンソール コマンドは、セット インジケーターの現在のすべての要素文字列を一覧表示します。
- **箱のサイズ**–ハイライトのスパンをメートル単位で設定します。

バツ:コックピットハイライトポイント–指定された 3D コックピット座標を中心とするコックピット ハイライトを有効にします。このアクションにより、ハイライトの 3D 寸法を指定できます。

水平面または垂直面でパネル計器の「フラットな」2D ハイライトを作成するのに役立ちます。

- **ID**–ハイライトの ID を設定します。この ID は、他のトリガーによって参照され、ハイライトのステータスを評価したり削除したりできます。
- **X (前輪/後輪)**–コックピットの X (前方/後方) 軸上のハイライト位置をメートル単位で設定します。
- **はい (アップ/ダウン)**–コックピットの Y (上下) 軸上のハイライト位置をメートル単位で設定します。
- **Z (右クリック/左クリック)**–コックピットの Z (右/左) 軸上のハイライト位置をメートル単位で設定します。
- **ボックス DIM、X**–ハイライトの X 軸のスパンをメートル単位で設定します。
- **ボックス DIM、Y**–ハイライトの Y 軸のスパンをメートル単位で設定します。
- **ボックス DIM、Z**–ハイライトの Z 軸のスパンをメートル単位で設定します。

バツ:COCKPIT パラメータ名を付けて保存(コンソールが必要) - 指定されたコックピット パラメータの現在の値を新しいパラメータとして保存します。このトリガーにより、ミッション中に後で評価するためにパラメーターの状態を保存できます。

- **ソース**–値が保存されるパラメータの名前を設定します。パラメータ名を取得するには、目的のパラメータを有効にしてミッションを実行し、ゲーム コンソールを開いて「*console.out(list_cockpit_params())*" 指図。ゲーム内で「」`コマンドを押すと、ゲーム コンソールにアクセスできます。の *console.out(list_cockpit_params())*console コマンドは、すべてのコックピット パラメータの現在の状態を表示します。

- **行き先**–ミッションの実行中に保存されたパラメータの値が保存される新しいパラメータの名前を設定します。



バツ:コックピット クリック可能なアクションを実行–指定されたコックピット コントロールを指定された位置に設定します。このトリガーは、必要なコックピット コントロールを強制的に設定するために使用できます (たとえば、自動操縦モードを有効にするため)。

- **コックピットデバイス**–必要なコントロールによって操作されるコックピット デバイスの ID 値を設定します。デバイス ID については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|devices.lua*. デバイス ID は、テーブルの上部にある「1」から始まり、テーブル内の後続のデバイスごとに 1 ずつ増加します。たとえば、 *自動操縦*は「38」です。

- **指図**–基本値 3000 から始まる、必要な制御のコマンド値を設定します。コマンド値については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|clickabledata.lua*、引数を使用して「*device_commands.Button_n*」 (どこ '*n*' は対象のコマンド値です)。.LUA ファイル内の目的のコマンドをすばやく見つけるには、関連する用語 (「オートパイロット」や「MFCD」など) を検索します。たとえば、A-10C で自動操縦を開始するコマンドは、「*device_commands.Button_2”*. したがって、コマンド フィールドには「3002」と入力されます。
- **価値**–引数値 (コックピット内の制御位置) を設定します。制御引数については、*DCS|Mods|aircrafts|Aircraft Name|Cockpit|Scripts|clickabledata.lua*.変数「*引数*」引数 ID を記述します (このトリガーには必要ありません)。変数「*arg_value*」引数の各移動の増分を記述します。変数「*arg_limit*」引数の可動範囲の制限を記述します。

バツ:コックピット削除ハイライト–指定されたコックピットの強調表示を削除します。

- **ID**–削除するコックピット ハイライトの ID を設定します。

バツ:コントロールの同期を防止–このトリガーは、ミッションの開始時に使用して、コックピット コントロールとプレーヤーの入力ハードウェア上の実際のコントロールとの同期を無効にすることができます。プレーヤーの*オプション > その他*タブ、コントロールの同期は、コックピット コントロールをデフォルト以外の位置に自動的に設定することにより、コックピット トリガーを使用するミッションに悪影響を与える可能性があります。

バツ:コマンドの設定–指定されたゲームコマンドを入力します。

- **指図**–入力するコマンドの ID 値を設定します。コマンド ID は、*オプション>コントロール*コマンドの説明 (画面の左側) の上にマウスを移動すると、画面が表示されます。この機能は、*ミッション エディター/ミッション エディター.lua*を変更することによって *「OPTIONS_ADD_COMMAND_CODES_TO_TOOLTIP」*からの行 *"間違い"*に *"真実"*.

バツ:値を指定してコマンドを設定–指定されたゲームコマンドを指定された値で入力します。

- **指図** -入力するコマンドの値を設定します。コマンド値は、*ゲームオプション>コントロール*コマンドの説明 (画面の左側) の上にマウスを移動すると、画面が表示されます。この機能は、 *ミッション エディター/ミッション エディター.lua*を変更することによって *「OPTIONS_ADD_COMMAND_CODES_TO_TOOLTIP」*からの行 *"間違い"*に *"真実"*.
- **価値**–コマンドを入力する値を設定します。



バツ:コックピットイベントを聞く–指定されたコックピット イベントのリッスンを開始して、指定されたフラグを *の上*. コックピット イベントは Ka-50 に限定されます。

- **イベント**–リッスンするイベント名を設定します。次のイベントは現在、エンジンでスクリプト化されています。
  - "setup_HMS"
  - "setup_NVG"
  - 「ターボギアを無効にする」
  - 「グラウンドパワーオフ」
  - 「ターボギアを有効にする」
  - 「グラウンドパワーオン」
  - 「OnNewNetHelicopter」
  - 「initChaffFlarePayload」
  - 「switch_datalink」
  - "OnNewNetPlane"
  - 「ウェポンリアームファーストステップ」
  - 「ウェポンリアームコンプリート」

- 「initChaffFlarePayload」
- 「修復」
- 「LinkNOPtoNet」
- 「ネットから NOP をアンリンク」

- **国旗**–設定するフラグ番号を設定します*の上*指定されたイベントが発生したとき。

バツ:開始リッスン コマンド–指定された入力コマンドのリッスンを開始して、指定されたフラグを設定します*の上*.

- **指図**–リッスンするコマンドの値を設定します。コマンド値は、*ゲームオプション>コントロール*コマンドの説明 (画面の左側) の上にマウスを移動すると、画面が表示されます。この機能は、 *ミッション エディター/ミッション エディター.lua*を変更することによって *「OPTIONS_ADD_COMMAND_CODES_TO_TOOLTIP」*からの行 *"間違い"*に *"真実"*.

- **国旗**-設定するフラグ番号を設定します*の上*指定されたイベントが発生したとき。
- **ヒット数**–指定されたフラグが設定される前にコマンドを入力しなければならない回数を設定します*の上*.
- **ヴァル・リム・ミン**–コマンド入力の最小値を設定します。
- **ヴァルリムマックス**–コマンド入力の最大値を設定します。
- **コックピットデバイス**–コックピット システム ID 番号。

バツ:ユーザーの応答を待ちます–SPACE BAR キーの入力のリッスンを開始して、指定されたフラグを*の上*. これは、プレイヤーの合図に基づいてトレーニング ミッションを進める便利な方法です。このトリガーを使用すると、通常はスペース バー キー (通常は発砲) に割り当てられた入力コマンドを使用できなくなります。

- **国旗**–設定するフラグ番号を設定します*の上*アクションが有効な間に SPACE BAR キーが押されたとき。

バツ:ストップ ウェイト ユーザーの応答–SPACE BAR キーの入力のリッスンを停止します。このトリガーは、START WAIT USER RESPONSE アクションを無効にします。



このアクションは、目的の AI アクションを対応するカスタム ラジオ メッセージのフラグ番号にバインドすることにより、プレイヤーが AI グループにさまざまなアクション (前方に前進する、位置を保持するなど) を実行するように命令するミッション シナリオを作成する場合に役立ちます。

トリガー実技

トリガー システムの仕組みを確認したので、トリガー スクリプトを使用して基本的なミッションを作成します。このミッションでは、次のことを行います。

1. プレイヤーは戦闘エリアに飛行し、このエリアに近づくと、味方の砲兵が敵の陣地を砲撃します。
2. プレイヤーが近づくと、タスク ターゲティングに関する前方航空管制官のメッセージが表示されます。
3. プレイヤーがターゲットエリアで敵のアーマーを破壊すると、味方の地上部隊が前進します。
4. 友軍が目的を達成すると、成功したミッションのプレイヤーに無線で連絡します。

最初に行うことは、ゾーン トリガーを設定することです。そこで、3 つの異なるトリガー ゾーンを作成し、これらを Start Artillery、FAC Message、Mission Success と呼びます。それぞれの TYPE を ONCE に設定します。

次に、これらの各トリガーの条件とアクションを設定します。

Start Artillery トリガーについては、NEW 条件を作成し、TYPE を UNIT INSIDE ZONE に設定します。UNIT フィールドでプレイヤーの航空機 (プレイヤー) を選択し、ZONE で Start Artillery を選択します。Start Artillery ゾーンは、後で説明するトリガー ゾーン作成ツールで作成したゾーンです。



アクションを設定するには、[NEW] を押して、[アクション] として [GROUP ACTIVATE] を選択します。それを選択して、Arty-01 をグループとして設定します。これはアクティブ化されたグループであるため、グループのプロパティでその開始時刻を予想されるミッション開始時刻を過ぎた時刻に設定しました。

スクリプトを作成する次のトリガー ゾーンは、FAC メッセージです。これを行うには、トリガー リストから FAC メッセージを選択し、Conditions ペインの [NEW] ボタンをクリックします。ここでも、TYPE として UNIT IN ZONE を、PLAYER として UNIT を選択します。ただし、このトリガーでは、ZONE を FAC メッセージとして設定します。

アクションでは、テキスト メッセージと音声メッセージの両方を再生します。そのため、まず [Actions] ペインで [NEW] ボタンを押して、[MESSAGE TO ALL] アクションが選択されていることを確認します。次に、テキスト ボックスにテキスト メッセージを入力します。



ここで、もう一度 NEW ボタンを押して、このトリガーの 2 番目の (オーディオ) アクションを設定する必要がありますが、今回は ACTION として SOUND TO ALL オプションを選択します。次に OPEN ボタンを押し、ブラウザを使用して再生したいオーディオ ファイルを選択します。

作成する 3 番目のトリガー ゾーン条件アクションは、ミッション成功メッセージ用です。これは、味方の地上部隊が目標に到達したときにトリガーされます。目標は、私が作成したトリガー ゾーンの 1 つとして定義されます。

NEW コンディションを作成し、TYPE を UNIT IN ZONE に設定します。UNIT フィールドでは、友好的なアーマー ユニット (BTR-01) の 1 つを選択し、ZONE フィールドでは目的を選択します。



アクションでは、テキスト メッセージと音声メッセージの両方を再生します。そのため、まず [Actions] ペインで [NEW] ボタンを押して、[MESSAGE TO ALL] アクションが選択されていることを確認します。次に、テキスト ボックスにテキスト メッセージを入力します。ここで、もう一度 NEW ボタンを押して、このトリガーの 2 番目の (オーディオ) アクションを設定する必要がありますが、今回は ACTION として SOUND TO ALL オプションを選択します。次に OPEN ボタンを押し、ブラウザを使用して再生したいオーディオ ファイルを選択します。



次に作成するトリガーは、ブロックしている敵軍が破壊された後、味方の地上ユニットが開始位置から前進できるようにするトリガーです。そのために、まず新しいトリガーを ONCE TYPE として作成し、それを Advance と呼びます。ここで、NEW 条件を作成し、TYPE を GROUP DEAD に設定します。そこから、我々の進路を塞いでいる敵の装甲ユニットに UNIT を設定します (Objective-01)。アクションについては、[NEW] ボタンをクリックして新しいアクションを作成し、次に ACTION を GROUP ACTIVATE に設定します。GROUP ドロップダウン リストから味方の地上部隊小隊を選択します。この小隊は、ブロックしている部隊が破壊されたときにアクティブになり、前進します。味方の地上部隊 (BTR-01) の START TIME 値を、ミッションのプレイ時間を過ぎた時間に設定する必要があったことを思い出してください。

この例で配置する最後のトリガーは、ミッションに出現するランダムなチャンスが割り当てられた敵の防空です。新しい ONCE トリガーを作成し、それを Random AAA と呼びます。次に、NEW 条件を作成し、TYPE を RANDOM に設定します。% フィールドでは、50 を選択します (50% のように)。



アクションを設定するには、NEW アクションを作成し、ACTION を GROUP ACTIVATE に設定します。グループのドロップダウンから、AAA というミッションで配置した敵の防空車両を選択します。ユニット配置ウィンドウには、ワールドでアクティブになる前に、アクティブ化されたユニットを表示または非表示にするオプションもあります。

ミッションの目標を定義する

ミッションの成功、引き分け、または失敗を評価する場合、シミュレーションでは、ミッション ビルダーによって割り当てられた合計ポイントが使用されます。ミッション終了時の合計ポイントが 49 以下の場合、ミッションは失敗です。合計ポイントが 50 の場合、ミッションは引き分けです。合計ポイントが 51 以上の場合、ミッションは成功と見なされます。この合計ポイントは、キャンペーンで次に選択できるステージとミッションを定義するためにも使用されます。

トリガー システムで使用されるのと同じ一連の条件が、ミッションの目標を定義するためにも使用されます。ゴール ウィンドウでは、作成されたすべてのゴールのリストが上部ペインに表示されます。目標をクリックして選択すると、目標の条件が下部ペインに一覧表示されます。

新しい目標を作成するには、MISSION GOALS ペインの下にある NEW ボタンを押します。そうすると、関数がペインの下に表示されます。

- **新着**ボタン。このボタンを押して、新しい目標を作成/目標リストに追加します。
- **消去**ボタン。リストから目標を削除するには、リストから目標をクリックしてから、[削除] ボタンをクリックします。

- **クローン**ボタン。このボタンを押して、選択した目標を目標リストに複製します。
- **名前**. 目標に割り当てる名前を入力します。この名前は、そのスコアと割り当てとともに、目標リストに表示されます。
- **スコア**. 左右のボタンを使用するか、手動でフィールドに入力することで、各ゴールにポイント スコアを割り当てることができます。

一番下のドロップダウン フィールドでは、ポイントを誰に付与するかを指定できます。3 つのオ がある プション:

- **オフライン**. この設定はシングル プレイヤー ミッションに使用されます。ポイントは、プレーヤー。
- **赤**. RED に割り当てられたゴールは、割り当てられたポイントを RED 側に与えます。
- **青い**. BLUEに割り当てられたゴールは、割り当てられたポイントをBLUEに与えます。側。

目標が作成されたら、[条件] ペインの下にある [新規] ボタンをクリックして、目標の基になる条件を決定する必要があります。ゴール条件の作成は、トリガー条件の作成に使用したものと同じです。

新着ボタン。NEW ボタンを押して、新しいゴール条件を作成します。新しい目標を作成するときは、TYPE を設定する必要があります。1 つの目標に対して複数の条件を作成できます。

消去ボタン。目標から条件を削除するには、DELETE ボタンを押します。DELETE ボタンを押す前に、まず削除したい条件をクリックする必要があります。

クローンボタン。CLONE ボタンを押して、選択した目標条件を複製します。

タイプドロップダウンフィールド。このドロップダウンを使用して、目標が達成される条件を設定できます。

条件のタイプに応じて、追加のパラメーターを入力または選択します。

指定されたすべての条件が満たされると、ミッションは完了したと見なされます。これらの条件の 1 つでも満たされていない場合、ミッションは完了しません。

戦場の司令官

バトルフィールド コマンダー ボタンは、ミッション エディターのバトルフィールド コマンダー パネルを開きます。このパネルでは、シングルおよびマルチプレイヤー ミッションのさまざまな役割を設定できます。

パイロットは車両を制御できます。このチェックボックスは、航空機に割り当てられたプレーヤーが、ミッション中に F10 マップ ビューを介して AI 地上ユニットに移動コマンドとターゲット コマンドを割り当てる機能を有効/無効にします。シングル プレイヤー ミッションを作成している場合は、おそらくこれを有効にする必要があります。

ミッション/マルチプレイヤーの役割 (赤、青)。この表は、各陣営のマルチプレイヤー ミッションで開いているスロットの数を設定します。

- **ゲームマスター**. これにより、プレイヤーはJTACとして観察およびプレイし、両側の地上ユニットを制御できます。ゲーム マスターは、すべてのユニットを表示できます。ゲーム マスターとして、ミッション中に地上戦を動的に変更できます。

  ***注1**: 赤側と青側の両方にゲーム マスターの役割がありますが、どちらの側もまったく同じように動作し、両方のコントロールユニットを両側から。*

  ***注2**: 1 対 1 のマルチプレイヤー マッチでは、ゲーム マスターの役割を有効にしないことをお勧めします。*

- **戦術CMDR（司令官）**. これにより、プレイヤーは F10 コマンド マップから地上ユニットを戦略的に制御できます。これには、大砲や複数のロケット発射システムなどの間接射撃システムが含まれます。これにより、JTAC機能を含む一人称車両制御も可能になります。

- **JTAC/オペレーター**. これにより、JTAC機能を含む一人称車両制御が可能になりますが、地上ユニットに対する戦略的制御はできません。

- **観察者**. プレーヤーは、JTAC としてプレイしたり、地上ユニットを制御したりすることはできませんが、アクションを観察するための無制限のカメラ アクセスが可能です。

ミッションが開始されると、各プレイヤーは役割の選択ウィンドウからどのコマンドの役割を担うかを選択します。目的のロールを選択したら、[開始] ボタンを押します。

人間の操縦に設定されている航空機もリストされます。



ミッション オプションの設定



ミッション オプション パネルについては、以前にマニュアルのシステムバーの章 .

フライミッション

緑色のフライト ボタンを押してミッション エディターを終了し、フライトの準備としてミッション ブリーフィング メニューを開きます。

ユニットグループのタスク計画

基本的な概念

ミッションの構築には、ユニット グループの作成、グループ ルートと戦闘タスクの計画、およびトリガーされたイベント、ミッションの天候、および時刻設定を使用したダイナミックな戦場の雰囲気の開発が含まれます。

ミッションを設計するとき、戦闘シナリオを作成するための 2 つの基本的なアプローチのいずれかを選択できます。

1. シンプル: デフォルト ルートおよびタスク設定の最小限の調整でグループを配置およびルートします (動作を決定するアクションは自動的に作成されます)。
2. 高度: グループ プロパティ メニューの高度なアクション パネルを使用して、グループ アクションを正確に手動で制御します。

最初の方法では、AI グループが設計者の想定どおりに一般的に行動するという考えで単純なミッションを作成するためにインターフェイスを最小限に使用する必要がありますが、敵ユニットの存在、接触範囲、このアプローチでは、AI は通常、ルートに沿って移動し、敵ユニットが交戦範囲内に入るとすぐに交戦します。これは、ユニットの種類とタスク (航空機グループの場合) によって異なります。

ただし、デフォルトで作成された自動化された AI アクションが常に望ましい結果をもたらすとは限りません。特に、ミッションが複雑な AI アクションを必要とする場合、たとえば、さまざまなターゲット エリアで特定のタイプの地上ユニットのみを攻撃したり、特定の武器の使用を制限したりする場合、高度なアクション パネルを使用してグループ アクションを詳細に設定します。より時間がかかり複雑になりますが、これにより、ミッションでの AI 動作のスクリプト作成における柔軟性と制御が大幅に向上します。

*行動*AI がミッションで実行するように、ミッション デザイナーがスクリプトを作成できるさまざまな動作を参照してください。すべての高度なアクションについて詳しく説明する前に、次の用語を理解しておく必要があります。*グループ人工知能*、*タスク*、*途中タスク*、*コマンド*と*オプション*。

タスクとエンルート タスクは主要な戦闘アクションであり、航空、地上、および海軍グループ向けのさまざまなターゲティングおよび交戦オプションが含まれています。たとえば、敵グループを攻撃するタスクや、他の味方ユニットにターゲット コマンドを提供する前線航空管制官 (FAC) として機能するタスクです。すべてのタスクとエンルート タスクは、一定期間にわたって実行されるアクションです。コマンドは、グループの無線周波数の設定などの即時アクションです。オプションは、アクションを実行する際にグループに課されるルールまたは制限です。

すべてのアクションには、アクションの開始と終了を制御するためにミッション デザイナーが設定できるいくつかの条件が含まれています。これらには、アクションの開始および/または終了のミッション時間、アクションの継続時間、旗の状態 (オン/オフ)、アクションの起動確率、および LUA コード言語でのカスタム スクリプトの設定が含まれます。

グループ人工知能 (AI)

グループ人工知能は、ゲーム ユニットまたはユニットのグループを制御する仮想オブジェクト (グループのリード ユニットによって表される) です。AI は、ミッション エディターでグループに設定されたアクションを実行します。そうすることで、オブジェクトは開発者によってシミュレーションにプログラムされた動作規則に従いますが、その動作は、高度なアクション パネルで利用可能なタスク オプションを使用して、ミッション デザイナーによって調整することもできます。アクションはグループ全体に対してのみ設定され、グループ内の個々のユニットに対しては設定されないことに注意してください。

グループ ルートを作成するとき、ミッション デザイナーは、グループがルートの各ウェイポイント (WP) で実行するアクションを追加または編集できます。グループリーダーがウェイポイントに到達すると、指定されたウェイポイントのアクションがアクティブになります。アクションは、順序や優先順位の設定に基づいて順番に実行されます。プライオリティは、最も高いプライオリティ値として 0 から始まる整数として設定されます。アクションは、ミッション エディターのトリガー メニューで設定して、ルートのウェイポイントとは別にアクティブにすることもできます。

タスクを実行

タスク アクションには、戦闘への参加、ターゲティング、および操縦が含まれます。実行タスクを設定することにより、ミッション デザイナーは、ミッションの特定の時点で特定の戦闘機能を実行するよう AI に命令します。例: ステーションを周回し、敵グループと交戦し、FAC として他のグループにターゲティングを提供します。タスクは AI の実行優先度が最も高く、通常、ウェイポイントのプライマリ グループ アクションを設定するために使用されます。AI は、順序または優先度の設定に従って、複数のタスクを一度に 1 つずつ実行します。

タスクの実行は、AI によってゲーム内で自動的に終了するか、ミッション デザイナーが設定したアクション停止条件に従って終了することができます。たとえば、グループ内のすべての車両が破壊されるか、AI グループが使用可能な武器の供給を使い果たした場合、AI は指定された敵車両グループへの攻撃を停止します。または、アクション継続時間制限などのアクション停止条件を設定することで、AI に強制的に攻撃を停止させることもできます。

エンルート タスクの開始

実行タスクと同様に、途中開始タスクは、ターゲットまたは交戦アクションを含む戦闘アクションです。ただし、エンルート開始タスクは、グループのルートの長さにわたってアクティブになるように設計されており、エンルート開始タスクを実行するための条件が有効であり、AI がアクションを実行できる限り、複数の場所で複数回実行できます。 . そのため、途中経路開始タスクは、経路上で検出された「ポップアップ」敵ユニットを攻撃するなど、経路ナビゲーションの定期的な中断を想定してアクションを実行します。

タスクには、既知の事前設定されたターゲットが含まれますが、Start Enroute タスクでは、ターゲットの種類や場所に多少の不確実性があります。Start Enroute Tasks を使用する際に留意すべきキー フレーズは、「*検索する...*これは、AI が積極的にターゲットを検索し、ターゲットが検出された場合にのみ攻撃を実行することを意味します。

Start Enroute タスクは、ミッション デザイナーによって設定されたアクション停止条件によってのみ終了できます。それ以外の場合、ミッションでの AI の「寿命」の間、Start Enroute タスクがアクティブになります。

多数の Start Enroute タスクを同時にアクティブにすることができますが、一度に実行できる Start Enroute タスクは 1 つだけです。複数の Start Enroute タスクの条件が true の場合 (

たとえば、2 つの異なるエンルート開始タスクで指定された敵グループが同時に検出された場合)、1 つのエンルート開始タスクが AI によって選択され、その順序または優先度設定に基づいて実行されます。

任意のタスクは、同時進行の開始エンルート タスクよりも常に優先度が高いことに注意してください (ミッション デザイナーが手動で設定しない限り)。そのため、Start Enroute タスクはタスクによって中断され、完了後に再開される可能性があります。

コマンド実行

コマンドは、アクティブ化するとすぐに実行される瞬間的なグループ アクションです。たとえば、*設定頻度*コマンド アクションは、グループの無線通信周波数を変更します。タスクやエンルート タスクと同様に、コマンドを実行する条件はミッション デザイナーがカスタマイズでき、ミッション時間、フラグの状態、コマンドの起動確率、LUA コード言語でのカスタム スクリプトが含まれます。

オプション設定

オプションは、特定のウェイポイントで開始および終了しない限り、ミッション期間中のグループのルールを設定します。オプションは、次の形式を使用して設定されます。*<変数>=<値>*、そのような *フォーメーション=トレイル*。このようなオプションを使用して、ミッション デザイナーは、アクションを実行する際の AI のセンサーと武器の使用を制御できます。たとえば、*<レーダー利用>*へのオプション設定*決して*>レーダーサイレントインターセプトのスクリプト作成に使用できます。

すべてのアクションは、ルート ウェイポイントに関連付けることも、ミッション エディターのトリガー メニューの AI タスク アクションを使用してルートとは別に設定することもできます。後者の場合、ウェイポイントを渡すのではなく、トリガーのルールが有効になっているときにアクションが実行されます。

すべての AI アクションのより詳細な概要を以下に示します。

パネル フラグ

チェックボックスの形式の「フラグ」変数は、グループ プロパティ メニューのパネルでさまざまなオプションを有効/無効にするために広く使用されます。これを、ミッション エディタのトリガー メニューの FLAG ON/FLAG OFF トリガー ルールおよびアクションと混同しないでください。 パネル フラグは「ロック」と考えることができます。



結論として、ミッションを作成する主な手順には、ユニット グループの作成、グループ ルートのマップへの配置、グループのメイン タスクの設定 (航空機グループの場合)、高度なアクション パネルを使用したグループ アクションの構成 (タスク、エンルート) が含まれます。タスク、コマンド、オプション)、ルートウェイポイントで設定されたものに加えて、特定のグループアクションをスクリプト化するトリガーを作成します。

グループルート計画

グループ ルートを配置する場合、設定する基本機能の 1 つは、各ウェイポイントの希望速度 (「SPEED」) と到着予定時刻 (「ETA」) です。



ミッション デザイナーの計画に応じて、パネル フラグを使用して、これらの値のいずれか、または両方を各ウェイポイントで「ロック」することができます。いずれかの値がユーザーによってロックされると、ミッション エディターは、連続するウェイポイント間の既知の範囲に基づいて、もう一方の値を自動的に計算します。

速度と ETA 値のロックには、速度と ETA ロックのすべての組み合わせが常に可能であるとは限らないため、ウェイポイント ロック設定間の論理的な一貫性が必要です。ルート ウェイポイント ロックは、AI が常にルートのどこかに基準時間値を保持するように配置する必要があります。4 つのウェイポイントからなる比較的単純なルートの例を使用すると、次の 6 つのロック設定の組み合わせが有効です。

Red Coalition には、WP に対して次の 3 つの指定があります。

1. *SP – 出発点、*
2. *WP … – ウェイポイントルート番号、*
3. *DP – 宛先ポイント。*

Blue Coalition は、デフォルトですべての WP がゼロに設定されています。

例 1

ユーザーロック:

- グループ開始時間 (T_0)、つまり WP0 の ETA。
- 最終ウェイポイントの ETA (T_3);

この場合、ユーザーはウェイポイント 1 と 2 の速度と ETA、または WP3 の速度を制御しません。これらの値は、ミッション エディターによって自動的に計算されます。ミッション エディターは、指定された ETA で WP3 に到達するためのルートの平均速度を計算します。所望の速度は速度を指すことに注意してください*に*つまり、AI グループが前のウェイポイントを通過したときに想定する速度です。

AI グループは、ロックされた ETA で WP3 に到着するために、必要に応じて WP1、WP2、および WP3 の速度を調整しようとします。









ユーザーが WP0 または WP3 のいずれかの ETA をロック解除すると、ミッション エディターは WP1 および WP2 の目的の速度を計算するための時間参照を持たないため、ルートは有効ではなくなります。ルートが無効な場合、速度と ETA のチェックボックスが赤枠で囲まれてエラーを示し、ユーザーがグループ プロパティ メニューを閉じるか、ミッションを保存しようとすると、対応するメッセージが表示されます。

ウェイポイントの速度と ETA の両方をロック解除するには、少なくとも 1 つの前後のウェイポイントで ETA がロックされている必要があります。

例 2

ユーザーロック:

- グループ開始時間 (T_0)、つまり WP0 の ETA。
- 速度 (V_0– V_3) 各ウェイポイントに対して;

この場合、ユーザーは最初のウェイポイント以降のウェイポイントの ETA を制御しませんが、グループがルートに沿って目的の速度を維持できるようにしたいと考えています。ミッション エディターは、ウェイポイントの既知の範囲とロックされた希望の速度に基づいて、WP1、WP2、WP3 の ETA を自動的に計算します。


WAYPOINT
0
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
6000
m
MSL
SPEED
450
kmh
GS
MACH
0.385
START
16 : 10 : 0 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
1
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
2880
m
MSL
SPEED
299
kmh
GS
MACH
0.246
ETA
16 : 19 : 30 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
2
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
675
m
MSL
SPEED
299
kmh
GS
MACH
0.24
ETA
16 : 25 : 29 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
3
OF
4
NAME
TYPE
Landing
PRK
auto
ALTITUDE
45
m
SPEED
299
kmh
GS
MACH
0.239
ETA
16 : 37 : 49 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)

例 3

ユーザーロック:

- グループ開始時間 (T_0)、つまり WP0 の ETA。
- 他のすべてのウェイポイントの ETA (T_1、T_2、T_3);

この場合、ユーザーは、ウェイポイントが指定された ETA に到達することを確認したいと考えています。AI グループは、指定された ETA で各ウェイポイントに到着するように、各ウェイポイントの速度を維持しようとします。
ミッション エディターは、既知の範囲と連続するウェイポイント間の ETA に基づいて、各ウェイポイントの望ましい速度を計算します。









例 4

ユーザーロック:

- グループ開始時間 (T_0)、つまり WP0 の ETA。
- WP1 と WP3 の希望速度 (V_1、V_3);
- WP2 の ETA (T_2);

この場合、ユーザーは WP2 の ETA と WP1 および WP3 の移動速度を制御します。ミッション エディターは、WP1 と WP3 の ETA と WP2 の速度を自動的に計算します。









例 5

ユーザーロック:

- グループ開始時間 (T_0)、つまり WP0 の ETA。
- 最終ウェイポイントの ETA (T_3);
- WP1 と WP3 の希望速度 (V_1、V_3);

この場合、ユーザーは WP3 の ETA を制御し、WP1 と WP3 の移動速度も制御します。このようなルートは有効です。開始ウェイポイントと終了ウェイポイントの間に少なくとも 1 つのウェイポイント (この場合は WP2) があり、速度と ETA の両方がロック解除されているため、ミッション エディターは必要に応じて両方の値を自動的に計算して目的の条件を満たすことができます。 WP0、WP1、WP3 の設定。

AI グループは、指定された ETA と希望の速度で WP3 に到着するように、WP2 の速度を調整しようとします。

ミッション エディターは、WP1 と WP2 の ETA と WP2 の希望速度を自動的に計算します。


WAYPOINT
0
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
6000
m
MSL
SPEED
450
kmh
GS
MACH
0.385
START
16 : 10 : 0 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
1
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
2880
m
MSL
SPEED
299
kmh
GS
MACH
0.246
ETA
16 : 19 : 30 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
2
OF
4
NAME
TYPE
Turning point
ALTITUDE
675
m
MSL
SPEED
298.8
kmh
GS
MACH
0.24
ETA
16 : 25 : 29 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)


WAYPOINT
3
OF
4
NAME
TYPE
Landing
PRK
auto
ALTITUDE
45
m
SPEED
299
kmh
GS
MACH
0.239
ETA
16 : 37 : 49 / 0
Fix time
ADD
EDIT
DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)

例 6

ユーザーロック:

- 最終ウェイポイントの ETA (T_3);
- WP1 – WP3 の希望速度 (V_1- V_3);

この場合、ミッション エディターは開始時刻 (WP0 の ETA) を自動的に計算します。









SPEED または ETA の値が特定のユニットの有効な範囲外の場合 (最小飛行速度を下回る希望の速度など)、SPEED および ETA のチェックボックスはフレームで囲まれます。赤 無効な値の警告を示し、ユーザーがグループ プロパティ メニューを閉じるかミッションを保存しようとすると、対応するメッセージが表示されます。このようなエラーを修正するには、ロックされたフィールドに有効な値を入力します。



ユーザーが無効なルートを設定しようとすると、たとえば、すべてのウェイポイントの速度をロックし、同時に開始および最終ウェイポイントの ETA をロックすると、SPEED チェックボックスと ETA チェックボックスが赤い枠で囲まれ、フラグ エラー警告とユーザーがグループ プロパティ パネルを閉じるか、ミッションを保存しようとすると、対応するメッセージが表示されます。



このようなエラーを修正するには、ウェイポイント ロックを有効なルートの組み合わせに設定します。

ヒント

- グループ プロパティ パネルを閉じるときにエラー メッセージが繰り返し表示されるのを避けるには、地図上でウェイポイントを選択するのではなく、ウェイポイント編集パネルを使用してウェイポイントを切り替えます。



- 無効な SPEED または ETA 値の警告 (赤いフォント) を修正するには、有効な値を入力します。
- 無効なフラグの警告 (赤いチェックボックス) を修正するには、SPEED および ETA ロックを有効なルートの組み合わせに設定します。
- すべてのルートには、ETA がロックされたウェイポイントが少なくとも 1 つ必要です。これは、グループの開始時刻または後続のウェイポイントを設定するための最初のウェイポイントにすることができます。
- Mission Editor は、速度と ETA ロックの組み合わせを設定することを妨げませんが、無効な組み合わせが設定されている場合は、無効な値の警告または無効なフラグの警告で通知します。無効なルートが存在する場合にグループ プロパティまたはミッションを保存しようとすると、警告ウィンドウがポップアップ表示されます。

飛行機とヘリコプターのグループを配置

オブジェクト (OBJ) ツールバーの上部には、[飛行機を配置] ボタンと [ヘリコプターを配置] ボタンがあります。これらのボタンを使用して、航空機グループをミッションに配置し、ルートを設定し、アクションを実行します。航空機グループを配置する場合、グループは 1 ～ 4 個のユニット (航空機) で構成できることに注意してください。固定翼と回転翼（ヘリコプター）の配置機能は非常に似ているため、まとめて説明します。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

航空機のグループ プロパティ モードは、以下に説明する多数の機能で構成されています。それらについて上から下まで説明します。



名前. 名前フィールドに、航空機グループの一意の名前を入力できます。入力しない場合は、デフォルトの名前が生成されます。作成した名前は、グループ デッド状態などのトリガーのタイプを割り当てるときに使用されます。同じ名前のグループを複数割り当てないように常に注意してください。

調子. ミッションでグループがランダムに出現する条件。このために、シミュレータ スクリプト エンジンのドキュメント フィールドに入力されます。まず、初期化スクリプト トリガーパネルにロードする必要があります。スクリプトはミッションがロードされる前に実行され、その結果はランダム グループ スポーンの条件を設定するために使用されます。

国. Country ドロップダウン リストには、CREATE NEW MISSION ボタンを使用してミッションが最初に作成されたときに、RED または BLUE 側に割り当てられたすべての国が表示されます。選択した国によって、利用可能な航空機のタイプがフィルタリングされます。

仕事. [タスク] ドロップダウン メニューでは、グループ タスクを選択できます。この設定は、ミッションの期間中、グループに対して有効になります。グループ タスクは、高度なアクション パネルで使用可能な自動生成されたアクションと、使用可能なデフォルトのペイロードのフィルターとして機能することに注意してください。

- **何もない**. このミッション タスクは、ルートに沿った非戦闘飛行を想定しています。そのような航空機は、敵軍に対する積極的な行動には参加せず、ただその経路をたどります。敵の攻撃の脅威の下で、航空機はそれを回避しようとします。
- **AFAC**. Airborne Forward Air Controller (AFAC) ミッション タスクは、割り当てられた航空機が発煙ロケットまたは照明フレアでターゲットをマークするように設定します。夜間ミッションの場合、これは近接航空支援 (CAS) ミッションを飛行するプレイヤーを支援する飛行機を割り当てるのに役立つタスクです。

- **対艦攻撃**. 対艦ミサイルで敵艦艇を攻撃する任務。

- **AWACS**.（空中警報および制御システム）。AWACS 航空機は、ループされたウェイポイントを使用して計画された直線または円形ルートに従って飛行し、敵航空機を検出すると、味方の航空機、SAM サイト、および船に警告を発します。特定の SAM システムは、独自の取得レーダー システムが破壊された場合でも、AWACS から直接ターゲット データを受信できます。AWACS 検出は、範囲、非常に低い目標高度、および地形マスキングによって制限される可能性があることに注意してください。

- **キャップ**(戦闘航空哨戒）。CAP ミッション タスクは、敵の航空機の侵入からエリアを守るために定義されたルートの周りにループされたウェイポイントを使用して大規模なレーストラック パターンを飛行することを意味します。このタイプのタスクには、敵の地上目標を発見して破壊したり、航空機を迎撃するために計画されたルートから大幅に逸脱したりすることは含まれません。高高度の CAP は、航空機にとって低レベルの阻止を容易にすることに注意してください。ハイ/ロー CAP サンドイッチの組み合わせが、最もバランスの取れた展開です。パトロール中の重要な要素は、CAP の距離と持続時間を制限する燃料負荷です。高度なアクション パネルでミッション デザイナーが手動で無効にしない限り、

- **キャス**(エア サポートを閉じます）。CAS は、戦場で敵の地上目標を積極的に捜索し、攻撃を受けている味方の地上ユニットを支援してそれらを破壊することを伴います。このタスクは、専用の攻撃機とヘリコプターに最適です。
- **護衛**. このミッション タスクは戦闘機と攻撃ヘリコプターに割り当てられ、味方の航空機 (輸送機、爆撃機、または攻撃機) を護衛し、敵機および防空システムの攻撃からルートに沿って防衛することを含みます。そうすることで、護衛は、敵が脅威を与えないか、コースラインから大きく外れている場合、敵との戦いに従事するべきではありません.

- **ファイタースイープ**. 戦闘機掃討ミッション タスクは、敵の空域に侵入して敵の戦闘機や他の種類の航空機を攻撃する戦闘タスクです。戦闘機掃討の主な目的は、制空権を獲得し、味方の航空機が空域を妨げられずに使用できるようにすることです。戦闘機掃討に参加する航空機は、飛行場からかなりの距離にいることに気づき、長時間のドッグファイトに参加する可能性があるため、燃料負荷は重要な要素になります。

- **地上攻撃**. このミッション タスクは、さまざまな空対地兵器を使用して敵の地上目標を攻撃するために使用されます。このタイプの任務には通常、500 から 20000 ポンドの無誘導爆弾が含まれます。そして無誘導ロケット。高度なタスク オプションで特に設定されていない限り、AI は通常、無誘導ロケットや大砲などの短距離兵器よりも、誘導空対地ミサイルなどの長距離兵器の使用を優先します。

- **インターセプト**. これは、航空機が侵入する敵機のアクティブな検索を実行し、地上または空中のレーダーからターゲット データを受信する必要がある防御ミッション タスクです。このタイプの戦闘タスクは、大規模な防御とアクティブなパトロールのために予約されており、小さなエリアまたはローカル施設を防御している間は使用しないでください。

敵を追跡している間、迎撃機は計画されたルートから大きく逸脱する可能性があり、防御すべきエリアは無防備なままになります。

- **ピンポイントストライク**. ピンポイント ストライク ミッション タスクには、精密誘導兵器を使用した地表ターゲットの検出と攻撃が含まれます。
- **偵察**. 航空機は、割り当てられた偵察タスクのウェイポイント上を直接飛行して、情報を取得します。
- **給油**. このミッション タスクは空中タンカー用に予約されています。このミッションを割り当てられた航空機は、飛行中に喉が渇いた味方の航空機に燃料を補給します。
- **滑走路攻撃**. これは、航空機が標的の滑走路の長さに沿って攻撃の軸を自動的に調整できるようにする特殊な形態の地上攻撃です。これは、滑走路拒否兵器を配備するときに最も役立ちます。そのためには、飛行場の上にターゲティング エリアを設定して攻撃し、ターゲット カテゴリから飛行場を選択します。
- **シード**(敵防空の制圧）。CAS タスクと同様に、このミッション タスクでは、攻撃機をより専門的な役割で使用して、対レーダー ミサイルやその他の種類の武器で敵の防空サイトを攻撃することができます。
- **輸送**. 輸送ミッションのタスクに割り当てられた航空機は、敵軍に対する積極的な行動には参加せず、ただそのルートに従います。敵の攻撃の脅威の下で、航空機はそれを回避しようとします。

単位. ユニットの選択は 2 つのフィールドで構成されており、飛行グループに属する航空機ユニットの数 (1 ～ 4) を選択できます。右側のフィールドは、グループ内の飛行機の総数を設定するために使用されます。そのためには、左右の矢印ボタンを使用します。左のフィールドは、グループ内の飛行機を選択するために使用されます。そのためには、左右の矢印キーを使用します。

タイプ. 国とタスクの選択に応じて、適切な航空機のリストがこのプルダウン リストに表示されます。

スキル. スキル レベルでは、人工知能によって飛行されたときの航空機パイロットの能力を選択できます。この設定により、パイロットがどれだけの G を引くことができるか、どの範囲で攻撃するか、武器の発射スキルがどれほど正確であるかなどの要素を制御できます。AI 航空機には 5 つのスキル オプションがあります。

- **平均**–平均的な訓練を受けた AI パイロット。
- **良い**–よく訓練された AI パイロット。
- **高い**–高度な訓練を受けた AI パイロット。
- **優秀な**–優秀な訓練を受けた AI パイロット。
- **ランダム**–このオプションは、上記の 4 つのオプションのいずれかからランダムに選択されます。

非 AI グループの場合、次の 2 つの選択肢があります。

- **クライアント**–マルチプレイヤー ゲームで人間が飛行機を飛ばしたい場合は、クライアントとして設定します。マルチプレイヤー ゲームでは航空機を Player に設定しないでください。
- **プレーヤー**–シングルプレイヤーのミッション/キャンペーンで人間のプレイヤーが操縦する場合は、航空機をプレイヤーに設定します。

ユニットのスキル レベルは、その検出範囲、反応時間、ターゲット エラーに影響することに注意してください。

パイロット. 航空機グループ内の各ユニットに固有の名前を入力します。そうしないと、デフォルトの名前が自動的に作成されます。トリガー条件の設定に使用されるため、この名前は重要です。たとえば、ユニットの破壊に基づいて条件を作成する場合、ユニットはその PILOT 名を使用してリストから選択されます。

しっぽ #. 機体に表示したい 3 桁または 2 桁の数字をこのフィールドに入力します。

通信. 無線通信の周波数 (MHz)。AIグループは、指定された周波数で無線通信を行います。例: 124 MHz AM は、AM (振幅変調) バンドの 124 MHz の周波数を意味します。

コールサイン. 使用したい航空機のコールサインを入力します。ロシアの航空機の場合、3 桁の番号が使用されます。このコールサインは、フライト、AWACS、および地上管制官との通信に使用されます。

地図上に隠されています。チェックボックス。ミッションを作成した後、特定のユニットを非表示にして、ミッションをプレイする人に見えないようにすることができます。たとえば、ブリーフィングや F10 マップで、移動可能な敵ユニットをプレイヤーから見えないようにしたい場合があります。このチェック ボックスを押すと、選択した航空機グループが ME ワールド マップおよび F10 ビューから非表示になります。非表示のグループはすべて、[ユニット リスト] ウィンドウ (このマニュアルで後述) を使用して表示できます。

制御不能。AI グループを「Takeoff from Ramp」(コールド スタート) ウェイポイントに設定する場合、制御されていないチェック ボックスを使用して、AI グループをランプの開始位置に表示することができますが、スプール アップ シーケンスは、グループのトリガー アクションの START コマンドによって設定された AI TASK トリガー。この場合、グループの航空機はミッションに駐機状態で表示され、「生き返る」ようにトリガーされるまでそのままになります。

プランナーに非表示. このオプションは、ミッション プランナーのミッション マップから航空機を非表示にします。このオプションは、プレーヤーからオブジェクトを隠す必要がある場合に役立ちます。

レイトアクティベーション. このオプションは、何らかの条件またはイベントに到達した後、一定時間後にミッションで航空機のグループを生成します。

モーダル ボタン

グループ プロパティ パネルの下半分には、次のモーダル ボタンが表示されます。 AI グループの場合:

- ルート、
- ペイロード、
- トリガーされたアクション、
- ルートまとめ。

プレイヤーが操縦する航空機の場合:



- ルート、
- ペイロード、
- トリガーされたアクション、
- ルートまとめ、
- INUフィックスポイント、
- 航行目標地点、
- 失敗、
- ウェイポイントのプロパティ、
- ラジオのプリセット。

ルート モード

ルート モードの場合、グループ プロパティ メニューの下半分のデータはウェイポイント管理に関するものです。ウェイポイントは、マップ上の任意のポイント (緯度、経度、高度) であり、連結して飛行ルートを作成できます。ミッションの過程で、グループはルート ラインに沿ってあるウェイポイントから次のウェイポイントへと飛行し、各ウェイポイントで独自の特性を割り当てることができます。

新しい航空機グループを配置するには、ルート モードで航空機を選択する必要があります。次に、マップを左クリックして、ウェイポイント 1 にもなるグループの開始点を配置します。グループを配置すると、そのウェイポイント マーカー (ウェイポイント番号が横にある円) とルート ラインが適切に色付けされます。

- 白 - 選択したユニット。
- 赤- 選択されていない赤い側のユニット。 青い
- - 選択されていない青のサイド ユニット。

開始ウェイポイントには、標準のウェイポイント サークルの代わりにユニット アイコンがあります。異なるアイコンは、異なるタイプのユニットを示します。

航空機エディタのアイコン (ロシア語/西洋語)

ロシア	NATO	ユニット型
		ユーティリティ ヘリコプター
		攻撃ヘリコプター
		偵察ヘリコプター
		対艦・対潜ヘリコプター
		戦闘機
		攻撃機
		偵察機
		爆撃機
		輸送機
		AWACS（空中早期警戒管制）
		対艦・対潜航空機
		タンカー
		UAV (無人航空機)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



ルートのウェイポイントごとに、ウェイポイント コントロール パネルで次のオプションを設定できます。 上記のように。



ウェイポイント. WAYPOINT フィールドを使用すると、作成したウェイポイントを切り替えることができます。世界地図を左クリックすると、ウェイポイントが追加されます。左側のフィールドには現在選択されているウェイポイントが表示され、左右の矢印ボタンを押すことで切り替えることができます。右側のフィールドには、ルート内のウェイポイントの総数が表示されます。選択したウェイポイントの円とウェイポイント番号は、マップ上で黄色になります。

名前. ウェイポイントごとに一意の名前を割り当てることができます。このフィールドにウェイポイントの名前を入力すると、この名前が地図上のウェイポイントの横に表示されます。

タイプ. 各ウェイポイントには、航空機がそのウェイポイントにいるときに実行するアクションのタイプを割り当てることができます。これらには以下が含まれます：

- **ターニングポイント。**これは最も一般的で基本的なウェイポイントであり、機体は実際のウェイポイントの位置より先に先回りして次のウェイポイントへのターンオン コースを完了します。



- **フライオーバーポイント。**チューリング ポイントと同じように、フライ オーバー ポイントは航空機を前のウェイポイントから次のウェイポイントにシーケンスしますが、それはウェイポイントの場所を直接通過した後でのみです。これにより、次のウェイポイントのコースに入るためにコース修正が必要になります。



- **滑走路から離陸。**このタイプは、ウェイポイント 1 が選択されている場合にのみ使用でき、すべてのシステムが稼働している滑走路の境界で航空機を始動させることができます。離陸に設定すると、ウェイポイントは最寄りの飛行場または FARP にスナップします。
- **ランプからの離陸。**このタイプは、ウェイポイント 1 が選択されている場合にのみ使用でき、機体はすべてのシステムがシャットダウンされた状態でパーキング エプロン (ランプ) で開始できます。離陸に設定すると、ウェイポイントは最寄りの飛行場または FARP にスナップします。
- **駐車場からの離陸は暑い。**このタイプは、ウェイポイント 1 が選択されている場合にのみ使用でき、機体はすべてのシステムが稼働している状態でパーキング エプロン (ランプ) で開始できます。離陸に設定すると、ウェイポイントは最寄りの駐車エプロン (ランプ) にスナップします。

- **LandingReFuAr**. このタイプは、1 以外のウェイポイントを選択するときに使用できます。LandingReFuAr に設定すると、ウェイポイントは最も近い飛行場または FARP にスナップします。
- **着陸。**このタイプは、ルートの最後のウェイポイントが選択されている場合にのみ使用できます。ウェイポイントは、最寄りの飛行場または FARP に自動的にスナップします。
- **地上からの離陸。**このタイプは、ウェイポイント 1 が選択されている場合にのみ使用でき、すべてのシステムがシャットダウンされた状態で機体を地上から発進させることができます。この場合、離陸準備に時間がかかります。
- **地上からの離陸。**このタイプは、ウェイポイント 1 が選択されている場合にのみ使用でき、すべてのシステムが稼働している状態で機体を地上から発進させることができます。

高度. 高度設定は、機体がウェイポイントに到達したときの高度をメートル単位で設定します。これを設定するには、左右の矢印ボタンを使用するか、フィールドに入力します。

- **標高タイプ**. 高度は、平均海抜 (MSL) からのメートル単位で設定できます - 海抜 (定数) に対して測定された高度、または地上高 (AGL) からのメートル単位での高度 - 地面から直接測定された高度。地形の標高は劇場全体で異なるため、AGL 高度を設定すると、航空機はウェイポイントのルート レッグに沿って地形の等高線をたどります。一方、MSL 高度を設定すると、地形によって遮られない限り (山岳地帯で低レベルの MSL 高度を維持しようとする場合など)、設定された高度での水平飛行が行われます。

速度。希望を示します対地速度 速度がロックされているときにユーザーが設定したウェイポイント、または速度がロックされていないときにミッションエディターによって自動的に計算されたウェイポイント。高高度では、対地速度は、航空機のコックピットに表示される指示対気速度とは大幅に異なる (高い) ことに注意してください。

GS(GROUND SPEED LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに希望する速度を手動または自動で入力するかを選択します。開始ウェイポイントには適用されません。

速度がロックされている場合、グループは前のウェイポイントから現在のウェイポイントまでのルート区間で目的の速度を維持しようとします。

マッハ. マッハ数は、音速に対する航空機の速度の比率を示します。エディタで指定された高さ、温度、圧力に依存します。航空機グループ パネルにのみ表示されます。

開始/ETA(到着予定時刻）。ウェイポイントの希望到着時刻 (最初のウェイポイントの場合はグループ開始時刻) を示します。これは、ETA がロックされている場合はユーザーが設定するか、ETA がロック解除されている場合はミッション エディターによって自動的に計算されます。

修正時間(ETA LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに必要な ETA の手動入力と自動入力のどちらかを選択します。デフォルトでは、ETA は最初のウェイポイント (グループの開始時間) に対してロックされています。

ロックされている場合、ETA フィールドを使用して、ミッション開始時刻を過ぎた時点で最初のウェイポイントの ETA を設定することにより、ミッションの遅延グループ アクティベーションを設定できます。たとえば、ミッションが 12:00:00/1 に開始するように設定されていて、ユーザーがミッション開始の 15 分後にグループをミッションに表示させたい場合、ウェイポイント 1 の ETA を 12:15 にロックできます。 :00/1。さらに、ユーザーが未知の時間のトリガーされたイベントに基づいてミッションにグループを表示することを希望する場合、100 日後 (12:00:00/ 100）。このようなシナリオでは、スクリプト化されたイベントによってトリガーされるか、開始 ETA に達するまで、グループは表示されません。

ウェイポイントの ETA の計算結果が航空機のタイプに対して遅すぎる、または速すぎる場合、フォントが赤色になり、無効なエントリを示し、ユーザーがプロパティ パネルを閉じるか保存しようとすると、対応するエラー メッセージが表示されます。ミッション。詳細については、上記を参照してください。

ウェイポイント モード ボタン

これらの 3 つのボタンを使用すると、ルートのウェイポイントを追加、編集、および削除できます。

- **追加**–ADD モードでは、マップ上でマウスの左ボタンを押すたびに、新しいウェイポイントが追加されます。グループ プロパティ モードが開いている場合、このモードはデフォルトで選択されています。
- **編集**–編集モードでは、マップ上で既存のウェイポイントを選択して、ウェイポイント プロパティ パネルで編集できます。
- **デル**–このボタンを押すと、選択したウェイポイントが削除されます。

ペイロードモード

ペイロード画面では、航空機の外部ストア (武器、燃料タンク、ポッド)、内部燃料、チャフ、フレア、砲弾の量、塗装スキームを設定できます。



ペイロード ページの上部には、各ステーションに割り当てられたステーション番号を示す航空機 (正面) の図があります。ステーションは、航空機とステーションに応じて、武器、燃料タンク、ポッドを搭載できます。

図の下にはロード チャートがあり、これは各ロード ペイロード パッケージを個別の行としてリストします。各行の左側にはペイロード パッケージの名前があり、右側の各列は異なるステーションとそこにロードされているものを表しています。ペイロード パッケージを選択するには、それをクリックして強調表示します。チャートのステーション ボックスでマウスを右クリックすると、そのステーションに掛けることができるペイロードのタイプがポップアップ ウィンドウに一覧表示されます。マウスを右に移動すると、ロードする特定のペイロードを選択できます。その駅。ポップアップ ウィンドウの下部には、ステーションをクリアできる [削除] オプションがあります。

Loading Chart の下には、チャートを管理できる 5 つのボタンのグループがあります。これらには以下が含まれます：

- **新着**. 既存のペイロード パッケージに加えて、ローディング チャートの下部にある NEW ボタンを押して、独自のペイロード パッケージを作成することができます。そうすると、ポップアップ ウィンドウが表示され、新しいパッケージの名前を作成するよう求められます。名前を作成し、[OK] ボタンを押して承認すると、入力した名前の新しい行が積載チャートに表示されます。次に、各ステーションでマウスの右クリック機能を使用して、各ステーションをロードできます。

- **コピー**. また、既存のペイロード パッケージのコピーを作成してから変更することで、新しいペイロード パッケージを作成することもできます。そのためには、ベースとして使用するパッケージを選択し、COPY ボタンを押します。これを行うと、パッケージの新しい名前を作成するように求められます。これを行うと、新しいペイロード パッケージ ラインが新しい名前で作成されますが、選択したベース ペイロードのパッケージ割り当てが使用されます。
- **消去**. チャートからペイロード パッケージを削除するには、削除するパッケージを選択し、DEL (削除) ボタンを押します。
- **名前の変更**. ペイロード パッケージの名前に満足できない場合は、パッケージを選択して [名前の変更] ボタンを押します。パッケージの新しい名前を入力するよう求められます。OK を押すと、パッケージの名前が変更されます。
- **書き出す**. 航空機グループを作成してその TASK を設定すると、ペイロード パッケージのグループがそのタスクに自動的に関連付けられます。[エクスポート] ボタンを使用すると、ペイロード パッケージを別のタスクに関連付けることができます。たとえば、地上攻撃タスク パッケージとしても使用したい CAS タスクに全 ATGM パッケージがある場合、CAS でパッケージを選択し、それを地上攻撃にエクスポートできます。次に地上攻撃タスク グループを作成すると、パッケージはペイロード オプションの 1 つとして表示されます。

ペイロード画面の右側には、航空機の内部負荷と摩耗する塗料を調整できる一連のコントロールがあります。

- **内部燃料**(スライダー）。INTERNAL FUEL スライダーを左右にドラッグして、機体に搭載された燃料の量を最大のパーセントで設定できます。
- **燃料重量。**搭載された内部燃料をキログラム (kg) 値で表したもの。
- **空の。**燃料とペイロードパッケージを含まない航空機の空の重量 (キログラム)。
- **兵器。**ステーションに積載されたすべての店舗の総重量 (キログラム)。
- **最大。**このフィールドには、航空機の安全な最大総重量がキログラム単位で表示されます。
- **合計。**空の重量、燃料の重量、ペイロード パッケージの重量を含む航空機の総重量 (キログラム)。

MAX フィールドと TOTAL フィールドの下にある非対話型のスライダー バーは、航空機の負荷の最大パーセントをパーセンテージで視覚的に示します。

航空機の燃料以外の内部負荷は次のとおりです。

- **チャフ**. 読み込まれたチャフ バンドルの数。これは、「<」を使用して増減できます。 - ">" 矢印ボタン。
- **フレア**. 装填されたフレアの数。これは、「<」 - 「>」矢印ボタンを使用して増減できます。

チャフとフレアの合計数は、航空機の対策カートリッジの数によって制限されるため、一方を増やすと他方が減少することに注意してください。

- **銃**. 装填可能な大砲弾の最大数のパーセント。
- **弾薬の種類。**銃に搭載されている弾薬の種類の選択。
- **ロープの長さ**. ヘリコプターの外部サスペンションで輸送される貨物のロープの長さのアジャスター。
- **塗装スキーム。**航空機の塗装スキーム (「スキン」) の選択。選択肢の数は航空機によって異なります。

トリガー アクション モード

[トリガー アクション] ボタンをクリックすると、トリガー アクション パネルが開きます。このパネルは、高度なアクション パネルに類似したグループ アクションを追加または編集するために使用できますが、AI TASK トリガー アクションを使用してトリガー メニューでスクリプト化されたトリガー ルールに基づいてアクティブ化されます。

ルート要約モード

概要パネルには、選択した航空グループの飛行ルート全体に関する情報が表示されます。



始まる時間. グループのミッション開始時刻 (時:分:秒/日)。

ルート時間. 計画されたルートからの出発がないと仮定した場合、航空機がルートを飛行するのにかかる時間。これは、時:分:秒/日の形式で示されます。

ルートの長さ. ルートの合計距離 (メートル単位)。

平均速度. 平均は、各ルート区間に割り当てられた対気速度を合計し、区間数で割ることによって、ルートの対気速度を示しました。

INU 固定点モード



INU Fix Point ボタンは、INU FIX POINT パネルを開きます。このパネルは、プレイヤーの航空機の慣性航法装置 (INU) の既知の地球座標を持つ基準点を配置するために使用されます。これらのポイントは、上空を飛行するとき、またはターゲティング システムを使用してそれらを指定するときに、INU を更新するために使用できます。通常、橋やその他の簡単に識別できるランドマークなど、目に見えるランドマークが更新場所として使用されます。



ポイントの座標が INU FIX POINT パネルに表示されます。修正点は、ADD モードでマウスを使用してマップ上に直接配置するか、EDIT モードでマップ上を移動できます。DEL ボタンを押すと固定点が削除されます。

目標点モード

ターゲット ポイント モードでは、ナビゲーション システムのターゲット ポイントを設定できます。

ターゲット ポイントは、ミッションの設計者が地上の座標点をターゲットとして指定するために使用できます。これらのポイントは、飛行中のパイロットがナビゲーション システムの「OT」ボタンを使用して選択でき、PVI-800 および ABRIS ディスプレイに表示されます。

追加. 新しいターゲット ポイントを追加します。

編集. 編集モードでは、ポイントをクリックしてドラッグすることで、ターゲット ポイントをマップ上で移動できます。

デル. 選択したターゲット ポイントを削除します。

ターゲット ポイント パネルには、選択したターゲット ポイントの緯度/経度座標が表示されます。[コメント] フィールドでは、選択したターゲット ポイントにカスタム コメントを追加できます。

Ka-50 のナビゲーション システムは、最大 10 のターゲット ポイントを保存できます。飛行中、PVI コントロール パネルでターゲット ポイント 0 ～ 9 を選択できます。

オペレーショナルポイントパネルを使用した操作の詳細な説明は、オペレーショナルポイント機能を搭載した航空機のパイロットマニュアルに記載されています。

失敗モード

FAILURES パネルでは、航空機の故障を設定できます。失敗のリストは、航空機のタイプによって異なります。

ミサイルや砲弾の命中により、戦闘中に機体が損傷を受ける可能性があります。このような状況に備え、搭載システムに障害が発生したときに航空機を飛行できるようにするために、このツールを使用すると、そのような障害をシミュレートできます。[失敗] ボタンを選択し、失敗させたいデバイスを失敗パネルで指定します。デバイスの正確な故障時間を指定するか、正確な故障時間を指定せずに故障をシミュレートしたいが、指定された時間枠内で発生する場合は故障間隔 (TBF) を指定します。たとえば、左側のエンジンの [以内] フィールドに 30 を指定すると、左側のエンジンが 30 分以内に故障することを意味します。After フィールドに 0:15 を指定した場合、離陸後 15 分後から 30 分以内に設定された確率で障害が発生します。

さらに、矢印ボタンを使用して [確率 (%)] フィールドを調整することで、失敗の確率を調整できます。確率の範囲は、0% (可能性なし) から 100% (特定の失敗) までです。失敗はプレーヤーの航空機にのみ適用されることに注意してください。

ウィンドウの左側には、ミッション中の失敗を設定するために使用できる DEVICE リストがあります。

各デバイス行の右側には、ミッションの開始から障害が発生するまでの時間枠と、障害が発生する確率を設定できる一連のフィールドがあります。

- **後**(hh:mm)。ミッション開始から障害が発生する時間と分を入力します。

- **内部**(んん）。3 番目のフィールドを使用して、障害が発生する可能性のある時間を判断します。
- の**確率**(%)フィールドでは、確率をパーセンテージで入力できます (0 – 100) ミッションで障害が発生すること。

航空機の故障を設定するために必要な手順は次のとおりです。

1. 目的の障害のチェックボックスをオンにします。
2. 障害が発生する時刻 (hh:mm) を設定します。
3. 故障が発生する時間 (mm) を設定します。
4. 失敗する確率 (%) を設定します。

たとえば、フライトの 1 時間前に左エンジンの故障を 15 分の時間間隔で 50% の確率で設定するには、[L-ENGINE Device] ボックスをオンにし、[After] フィールドに 01:00 を入力し、[Within] フィールドに 15 を入力します。をクリックし、[確率] フィールドに 50 を入力します。

ウィンドウの下部には、2 つの追加のコントロールがあります。

- **ランド**. ランダム ボタンを押すと、失敗するデバイスがランダムに選択され、ランダムな時間枠と確率が設定されます。
- **クリア**. クリア ボタンは、すべての失敗を無効にし、すべての時間枠と確率をゼロに設定します。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

ウェイポイント プロパティ モード



ウェイポイントパラメーターパネルを使用するための操作の詳細な説明は、NS 430 ナビゲーターのマニュアルおよびウェイポイント機能を備えた航空機のパイロットのマニュアルに記載されています。

A-10Cの例 . 属性は、目的のステアポイントに対して選択されたステアリング モードを定義します。これらのステアリング モードは次のとおりです。スケール、操縦、垂直方向のナビゲーション (2D/3D)、垂直方向の角度 (3D モードの場合のみ)、選択した垂直方向の角度 (3D モードの場合のみ)。



ラジオプリセットモード

このパネルは、このタイプの航空機のラジオ局のチャンネルに周波数をプリセットするために使用されます。
ユーザー設定の周波数はミッション ファイルに保存されます。

高度なアクション モード (航空機グループ)

Advanced タブを押すと Advanced Actions Panel が開き、選択したウェイポイントに関連付けられたアクションが一覧表示されます。



このパネルは、グループ アクションを設定 (追加/編集/削除) するために使用されます (タスクを実行、エンルート タスクの開始、コマンド実行、オプション設定)、ユーザーによってこのウェイポイントで AI に割り当てられるか、ミッション エディターによって自動的に生成されます。

パネル インターフェイス コントロール

次のボタンは、高度なアクション モードの下部にあります。

- **追加**–リストに新しいアクションを追加します。押すと、デフォルトの No Task アクションが作成されます。これは、左側の [Action Settings] ポップアップ パネルで編集できます。
- **イン**–現在選択されているアクションの上に新しいアクションを挿入します。
- **編集**–[アクション設定] ポップアップ パネルを開いて、アクションの設定を表示および編集します。マップ上の任意のルート ウェイポイントをクリックすると、同じ機能が複製されます。
- **デル**–選択したアクションを削除します。
- **上**–選択したアクションをリストの上に移動します。
- **下**–選択したアクションをリストの下に移動します。
- **クローン**–選択したアクションをリストの下に複製します。

アクション一覧

アクション リストには、すべてのタスクの実行、エンルート タスクの開始、コマンドの実行、およびオプションの設定が含まれます。現在選択されている ウェイポイント (より正確には、グループのリード AI ユニットによって現在選択されているウェイポイントへの到着に関連付けられています)。グループリーダーがウェイポイントに到達すると、アクションは順番に、または優先順位に従って実行されます。

前に説明したように、実行タスクと途中経路開始タスクはプロセスとして実行されます。つまり、完了するまでにかなりの時間がかかります。Perform コマンドは瞬時に実行されます。オプションは、グループのルールと制限を設定します。

一度に実行できるタスクは 1 つだけです。標準のウェイポイント アクションに加えて、トリガーされたアクションが存在する場合、いくつかの追加の優先度ルールが適用されます。これについては以下で説明します。

複数の Start Enroute タスクを同時にアクティブにすることができますが、一度に実行できるのは 1 つだけです。タスクを実行する必要がある場合、すべての Start Enroute タスクが停止します。Start Enroute Tasks がタスクを実行するために停止された場合、Start Enroute Task はタスクの完了時に再びアクティブになります。

コマンドとオプションは、アクション リストまたは優先度設定の順序に従って瞬時に実行されます。

アクション リストにリストされているすべてのアクションは、アクション番号、パラメーターを含むアクション タイプ、アクション名、アクション属性の標準形式を使用して表示されます。

<number>.<type>(<parameter #1>, <parameter #2>, … <parameter #n>)“<name>” -<attribute #1> -<attribute #2> ⋯-<attribute #n >

アクション名は、アクション リストで簡単に識別できるようにするための、アクションのオプションのカスタム名です。このフィールドは空白 (空) のままにすることができます。

アクション属性は、次の可能な属性の 1 つ以上を参照するために使用されます。

- 「**-バツ**」 – 無効化されたアクション;
- 「**-a**」 - 自動生成されたアクション;
- 「**-!**」 - 無効なアクション。この属性は、通常、アクションがグループ プロパティ パネルで設定されているグループのミッション タスクと互換性がないために発生する、不適切なアクションを示します。これは、アクションの作成後にミッション デザイナーがグループのミッション タスクを変更したことが原因である可能性があります。
- 「**-?/**」 – アクションには開始条件が含まれます。
- 「**-/?**」 – アクションには停止条件が含まれます。
- 「**-?/?**」 – アクションには、開始条件と停止条件の両方が含まれます。
- 「**-参照**」 – アクションは前のウェイポイントで開始されました。

さらに、黒、灰色、および赤のフォントの色は、次のことを示すために使用されます。 グレー– 自動的に生成されたアクション;

白い – 有効なアクション;

赤– 無効なアクション。



WP1 での Su-25 攻撃グループのアクションの例。



6 つのアクションのサンプル シナリオを調べて、アクションの種類、リストの順序、および優先度の設定に基づく実行シーケンスをよりよく理解してみましょう。



ミッションの開始時に、AI には 2 つの同時アクションがあります。アクション #1 (エンルート タスク 1 <Search Then Engage in Zone>) とアクション #2 (タスク 1 <Attack Group>)。ミッション デザイナーによって別の設定がされていない限り、どのタスクもどのエンルート タスクよりも優先度が高いため、AI はアクション #2 の実行を開始し、アクション #1 をメモリに保存します。アクション #2 が完了する (または実行できなくなる) と、AI はアクション #3 (コマンド <Set Frequency>)、アクション #4 (オプション <Flare Using>)、アクション #6 (タスク <Attack Unit>)、同時に #5 (Enroute Task 2) も開始します。

<Search Then Engage Group>) を作成し、メモリに保存します。アクション＃1とアクションの両方ですが、＃5（途中のタスク）は現在バックグラウンドで実行されており、アクション中に実行することはできません＃6（タスク）が進行中です。アクション #6 が完了する (または実行できなくなる) と、AI はアクション #1 と #5 に注意を戻すことができます。アクション #1 の条件が最初に true になるため、AI はこのアクションの実行を開始します。ただし、アクション #5 の方が優先度が高く設定されている <0> ため、アクション #1 とアクション #5 の両方の条件が成立する場合、アクション #1 は停止され、アクション #5 が実行されます。アクション #5 が完了すると、AI はアクション #1 の実行に戻ることができます。

トリガーされたタスク

トリガーによってアクティブ化されたタスクは、ウェイポイント タスクよりも実行優先度が高くなります。たとえば、ウェイポイント タスクの進行中にトリガーされたタスクがアクティブ化された場合、AI がトリガーされたタスクに切り替わる間、ウェイポイント タスクは停止され、メモリにスタックされます。トリガーされたタスクが完了する (または実行できないためにスキップされる) と、以前に実行されていたウェイポイント タスクが再開されます。

トリガーされた途中タスク

トリガーによってアクティブ化されたエンルート タスクは、現在アクティブなエンルート タスクのリストに追加されます。ウェイポイント エンルート タスクと同様に、トリガーされたエンルート タスクは、停止条件によって停止されるまでアクティブなままです。

アクション プロパティ パネル



アクション プロパティ パネルは、アクション リストで選択されたアクションのプロパティを設定するために使用されます。パネルは、アクション リストの [ADD]、[INS]、または [EDIT] ボタンを押すか、アクションをダブルクリックして開くことができます。デフォルトでは、[追加] ボタンを押すと、「タスクなし」アクションが追加され、黒いアクション プロパティ パネルが開きます。アクション プロパティ パネルでは、プロパティ パネルの NUMBER </> ボタンを使用して、アクション リストのアクションを循環させることができます。

上部アクション プロパティ パネル

上部アクション プロパティ パネルは、アクション タイプを含む主要なアクション プロパティを設定し、アクションの開始および停止条件パネルにアクセスするために使用されます。

タイプ–アクション タイプのドロップダウン メニュー。



- タスクを実行 – タスク アクションを設定します。
- エンルート タスクの開始 – Enroute Task アクションを開始します。
- コマンド実行 – コマンド アクションを設定します。
- オプション設定 – オプション アクションを設定します。

アクション–action ドロップダウン メニューを使用して、TYPE メニューで選択したアクション タイプの特定のアクションを選択します (特定のアクションについては後述します)。

番号–アクション リスト パネルで選択したアクションのシーケンス番号を示します。

タスクを有効にする(チェックボックス) – チェックを外すと、選択したアクションが無効になり、アクション リスト パネルに「-x」属性が追加されます。この機能を使用すると、アクション リストでアクションを削除して再作成することなく、選択したアクションの有無にかかわらず AI の動作をテストできます。

名前(入力文字列) – このフィールドへの入力はオプションであり、カスタム アクション ID の入力に使用して、ミッション デザイナーまたは他の潜在的なユーザーのアクションのナビゲーションと識別を容易にすることができます。



調子–このボタンは、開始条件パネルを開閉します。開始条件を使用して、選択したアクションを開始するためのルールを設定できます。これには、ミッション時間、論理変数 (フラグ状態)、確率、および LUA コード言語でのカスタム スクリプトを含めることができます。



すべての開始条件は、「OR」ルールを使用して動作します。複数の条件が設定されている場合、いずれかが true になるとアクションがアクティブになります。

もっと時間を–この条件が有効になるまでのゲーム内ミッション時間を設定します。

ユーザーフラグです–開始条件として、フラグ番号とステータス (on/true または off/false) を設定します。フラグ番号は、手動で入力するか、左右の矢印キーを使用して循環させることができます。フラグの状態は、フラグ番号の右側にあるチェックボックスを使用して設定します。ボックスがチェックされている場合、条件が有効になるには、フラグが on/true である必要があります。ボックスがチェックされていない場合、フラグは

条件を有効にするための off/false。トリガーメニューのトリガー機能を使用して、フラグのオンとオフを設定できます。

フラグ 2 が ON/TRUE の場合

フラグ 2 が OFF/FALSE の場合

確率–アクションが開始される確率をパーセントで設定します。

条件 (LUA 述部)–このウィンドウを使用して、Lua コード言語を使用してアクションのカスタム式を入力できます。入力されたコードは関数として生成されます:

function <generated_name>()

return <lua コード>

終わり、

この関数は、シミュレーションによって定期的に実行され、アクションの開始条件として使用されます。

停止条件–このボタンは、停止条件パネルを開閉します。停止条件を使用して、選択したアクションを終了するルールを設定できます。これには、ミッション時間、論理変数 (フラグ状態)、Lua コード言語でのカスタム スクリプト、アクションが開始されてからの時間、およびルート ウェイポイント (エンルート タスクのみ)。

タスクは、タスクが完了 (またはスキップ) されたときに、停止条件またはゲーム内の AI によって停止できますが、エンルート タスクは、ルートの間有効になるように設計されているため、停止を使用してのみ停止できます。調子。

停止条件パネルは、タスクと途中のタスクで若干異なります。





TIME MORE、IS USER FLAG、PROBABILITY、および CONDITION (LUA PREDICATE) 機能は、開始条件パネルと同じです。

の**間隔**関数は、アクションがアクティブになる最大時間を設定します。設定された継続時間を超えると、アクションは停止します。これは、オービット タスクが AI のステーションでの時間を制限するのに便利な条件です。
の**最後の WPT**関数は、アクションが停止されるウェイポイントを設定します。

高度なアクションの構成

上部アクション プロパティ パネルのアクション ドロップダウン メニューでアクションを選択すると、アクション プロパティが下部アクション プロパティ パネルに表示され、ミッション デザイナーがカスタマイズできます。

選択できる特定のアクションは、編集中のグループのタイプとグループ タスク (CAS、Intercept など) によって異なります。最初のグループ作成後にグループ タスクを変更すると、アクション リストですでに設定されているアクションと競合する可能性があります。このような場合、無効なアクションは赤いフォントと "- ! " 属性が追加され、無効なアクションを示します。 ユーザーがグループの [プロパティ] パネルを閉じようとしたり、ミッションを保存しようとした場合にも、エラー ウィンドウがポップアップ表示されます。



自動アクション

航空グループのタスク設定 (CAS、迎撃など) は、ゲーム内の動作には影響しませんが、高度なアクション パネルで利用可能なアクションをフィルタリングするだけです。
ユーザーが Advanced Actions Panel を使用せずにミッションを構築できるようにするために、最初のウェイポイントで航空グループの初期アクションが自動的に生成されます。このアクションはグループ タスクの繰り返しとして表示されますが、この場合は *する*ゲーム内のグループの動作を決定します。自動アクションには、アクション リストに「-a」属性が含まれます。このアクションは、他のすべてのルート ウェイポイントで「-ref」属性を使用して参照として自動的に繰り返されます。



作成後にグループ タスクが変更されると、それに応じて自動アクションが自動的に変更されます。グループ タスク アクションは、高度なアクション パネルを使用して手動で追加することもできます。

次のグループ タスクは、同じタイプの自動アクションを生成します:
"AWACS"、"Refuleing"、"CAS"、"CAP"、"Fighter Sweep"、"SEAD"、"Anti-ship"。「AWACS」と「燃料補給」以外のすべての場合、自動アクションは実際には、タスクに適したターゲットを探して交戦するエンルート タスクです。これらのアクションは自動であるため、これらのアクションのプロパティは事前に決定されており、編集することはできません。

タスクを実行

前述のように、グループで使用できるタスクの実行は、グループ タイプとグループ タスクによって異なります。

グループ タスクによっては、次の [タスクの実行] を使用できる場合があります。

- 聞かない
- 曲技飛行
- 攻撃グループ
- 攻撃マップ オブジェクト
- 攻撃ユニット
- 爆撃
- 爆撃滑走路
- 貨物輸送
- 乗船
- 下船
- 護衛
- 従う
- グランドエスコート
- FAC – グループの割り当て
- 軌道
- 土地
- 給油
- WW2: ビッグフォーメーション
- 第二次世界大戦: じゅうたん爆撃

聞かない

すべてのグループ タイプとすべてのミッション タスクで使用できます。No Task アクションは、グループが実行するアクションを設定しません。

曲技飛行

このアクションは、マニューバーやエアロバティック フィギュアを実行するように設計されています。適用対

象: グループタイプ: 固定翼グループ。

グループ タスク:「なし」、「CAP」、「CAS」、「戦闘機掃討」、「地上攻撃」、「迎撃」、「偵察」、「輸送」。



曲技飛行タスクの選択中にパネルが開き、必要な操縦を選択して追加できるリストが表示されます(+)それらをマニューバ シーケンス列に移動します。下のボタン: DEL、UP、DOWN – 必要な一連の操作を設定するために使用します。SAVE PRESET および LOAD PRESET ボタンは、曲技飛行のフィギュアとマニューバのプリセット シリーズをそれぞれ保存およびロードします。

操縦パラメーター:

リピート数. 繰り返し回数。 **初期高度**. マヌーバ実行の

初期高度。 **初期速度**. マニューバ実行の初速度。 **使用煙**

. 煙を有効にします。

すぐに開始. ミッション開始直後にマニューバを実行。 **飛行時間**. マニューバ実

行の時間を設定します。

攻撃グループ

ミッション デザイナーが指定した特定の敵の航空、地上、または海軍グループを攻撃します。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。

グループタスク：「SEAD」、「CAS」、「AFAC」（地上グループのみをターゲットとして指定可能）、「対艦」（海軍グループのみをターゲットとして指定可能）、「迎撃」（航空グループのみをターゲットとして指定可能）ターゲット）。



ターゲット グループは、Lower Action Properties パネルの GROUP ドロップダウン メニューから選択するか、マップ上のターゲット グループを左クリックして指定できます。

ターゲットとして指定すると、ターゲット グループの上に赤い三角形が表示され、ターゲットの三角形とアクションのウェイポイントが破線で結ばれます。

Lower Action Properties パネルでは、攻撃グループがこのターゲットに対して使用する特定の武器タイプを設定することも、デフォルトの「自動」設定を使用してこの選択を AI に任せることもできます。特定の武器タイプが設定されていても、その武器タイプを使用して攻撃できない場合 (たとえば、武器タイプがペイロードにない場合や使い果たされた場合)、攻撃は実行されません。

ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。AC AI に対して実行するタスクによっては、メニュー内の武器のリストが異なる場合があります。以下は、ゲーム内で AI が使用できる武器の完全なリストとその説明です。各メニュー項目は、使用する武器の特定のカテゴリ/タイプを割り当てます。

- **自動**. AIによる武器の自動選択。
- **無誘導**. 無誘導爆弾、ロケット弾、大砲。 o

  大砲. 大砲のみ。 **ロケット**. 無誘導

  o ロケットのみ。
    - **スモークロケット**. スモークロケットのみ。
    - **軽いロケット**. 低口径無誘導ロケット。
    - **キャンドルロケット**. イルミネーションロケットのみ。
    - **重いロケット**. 大口径無誘導ロケット。 **爆弾**. 無誘

  o 導爆弾のみ。
    - **鉄の爆弾**. 汎用の自由落下爆弾。
    - **クラスター爆弾**. クラスター爆弾のみ。
    - **キャンドルボム**. イルミネーションボムのみ。
- **ガイド付き**. 誘導弾（爆弾、ミサイル）。 o**誘導**

  爆弾. 誘導爆弾のみ。

- **ミサイル**. 航空機に搭載されたすべての空対地および空対空誘導ミサイルの使用。
- **ASM**. 航空機に搭載されたすべてのタイプの空中クラスの戦術誘導ミサイルの適用。表面は水と陸のどちらでもかまいません。
  - **ATGM**. 対戦車誘導ミサイルのみ。
  - **標準 ASM**. 地上目標のみの誘導ミサイル。
  - **腕**. 対レーダーミサイルのみ。
  - **対艦ミサイル**. 対艦ミサイルのみ。
  - **巡航ミサイル**. 巡航ミサイルのみ。
- **AAM**. 航空機に搭載されたすべてのタイプの空対空誘導ミサイルの使用。
  - **SR AAM**. 誘導短距離ミサイルのみ。
  - **MR AAM**. 誘導中距離ミサイルのみ。
  - **LR AAM**. 誘導長距離ミサイルのみ。

アクションでの使用が許可された武器の種類に AI を制限することにより、AI がそれを正常に実行できなくなる可能性があることに注意してください (たとえば、武器の種類が使い果たされた場合)。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最**

大攻撃数このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃。チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

攻撃マップ オブジェクト

マップ座標位置に基づいて、橋、バンカーなど、マップ上の特定の構造物またはオブジェクトを攻撃します。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。

グループ タスク:「ピンポイント ストライク」、「地上攻撃」、「滑走路攻撃」。



世界構造はマップ上で個別に選択できないため、このタスクはマップ上のターゲット ポイントを赤い三角形と破線で指定し、ターゲット ポイントをタスク ウェイポイントに接続します。マウスを使用してターゲット ポイントをドラッグし、マップ上の目的のターゲット上に配置できます。タスクが開始されると、AI はターゲット ポイントに最も近い構造物またはオブジェクトを見つけて、兵器タスクのプロパティで設定します。

ターゲット パネル:

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最大攻撃数**このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃。チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

攻撃ユニット

攻撃グループ タスクに似ていますが、ミッション デザイナーがターゲット グループ内の特定のユニットを攻撃に指定できるようにします。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。

グループ タスク:「ピンポイント ストライク」、「地上攻撃」、「滑走路攻撃」。



特定のグループ ユニットをターゲットとして選択することに加えて、攻撃ユニット タスクを使用して、STATIC ドロップダウン メニューを使用するか、マップ上の静的オブジェクトを左クリックして、静的オブジェクトをターゲットとして指定することができます。このタスクにより、ミッションの設計者は、消費する弾薬の量と攻撃の実行回数を設定することもできます。

ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

単位. ドロップダウン メニューで、攻撃するターゲット グループの特定のユニットを選択します。

静的. ターゲットとして静的オブジェクトを選択するためのドロップダウン メニュー (バンカー、FARP など) **武器**. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。 **相対数量**. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最大攻撃数**

このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃。チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

爆撃

ミッション デザイナーが指定したマップ座標に空対地兵器を届けます。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。

グループ タスク:「ピンポイント ストライク」、「地上攻撃」、「滑走路攻撃」。



Attack Map Object Task とは異なり、Attack Coordinate Task は、マップ上の特定のポイントを攻撃するように AI を設定し、近くにある最も近いマップ オブジェクトを攻撃しません。つまり、何もない土の上にターゲット ポイントを配置すると、AI はこの特定のポイントに武器を届けようとします。

他の攻撃タスクと同様に、タスクのプロパティを構成できます。兵器 雇用される。

ターゲット パネル:

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最大攻撃数**このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃。チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

ダイブボム. 地形、ターゲットの種類、必要な弾薬の不足などの要因により、低空からの攻撃が不可能なターゲットに対して使用できます。

爆撃滑走路

敵の空軍基地の滑走路を攻撃してください。適用対象:

グループの種類: 固定翼グループ。

グループ タスク:「滑走路攻撃」。



対象の航空基地は、RUNWAY ドロップダウン メニューから選択するか、マップ上でマウスを使用して対象の航空基地を選択することで選択できます。

ターゲット パネル:

滑走路. ドロップダウン メニューでターゲットの空軍基地を選択します。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最**

大攻撃数. このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃. チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

貨物輸送

このアクションは、指定されたゾーンへのヘリコプター グループによる貨物の輸送を組織するために使用されます。対象:

グループの種類: ヘリコプター グループ。

グループ タスク: 「対艦攻撃」、「CAS」、「輸送」、「護衛」。



グループ. ヘリコプター群で輸送する貨物の選別。 **ゾーン**. 配信トリガー

ゾーン。

このアクションを選択すると、選択した貨物グループに三角形のマーカーが自動的に設定されます。その後、ヘリコプターが貨物まで飛行し、ピックアップを実行してから、指定された配達エリアに配達します。

乗船

アクションは、攻撃要員の乗船を組織するためのものです。適用対象: グループの

種類: ヘリコプター グループ。

グループ タスク: 「地上攻撃」、「CAS」、「輸送」。



地上で. このフラグは、(時間: 分: 秒 / 日) の形式で、ヘリコプタ グループの設定された地上での人員搭乗待機時間を有効にします。ヘリコプタ グループは、人員の搭乗が既に正常に完了している場合でも、指定された期間全体にわたって地上に留まります。フラグがチェックされていない場合、ヘリコプターは搭乗を終えるとすぐに離陸します。

分布. 乗船タスクのヘリコプター パイロットを選択します。

部門一覧. 乗船する歩兵分隊のリスト。分隊のリストに地上グループを追加できるようにするには、各歩兵分隊を「タスクの実行 – 輸送に乗り出す」に設定し、車両グループ パネルで「輸送可能」フラグを有効にする必要があります。

追加. このボタンは、歩兵ユニット (上記のリストから選択) を下の搭乗リストに追加します。

削除する. 搭乗リストから選択した歩兵ユニットを削除します。

全体の大きさ…/… . 分隊の歩兵の総数とヘリコプターグループの可能な積載場所の総数。

現在のサイズ…/… . 追加された (選択された) 歩兵ユニットの歩兵の数、およびグループからの 1 つのヘリコプターで可能な積載場所の数。

このアクションを選択すると、ウェイポイントの近くに三角形のマーカーが自動的に表示され、線で接続されます。このマーカーは、人員乗船のために選択されたマップ ポイントにマウスでドラッグする必要があります。



車両グループ. 乗船タスクの車両グループを選択します。

ゾーン半径. 歩兵分隊の乗船エリアの半径 (メートル単位)。

ヘリコプター グループが指定されたポイント (ゾーンの半径内) に着陸した後、着陸がロードを開始します。

現在、輸送中の歩兵のゲーム内モデルはありません (ヘリコプターのキャビン内にあります)。

下船

このアクションは、攻撃要員の下船を組織するためのものです。適用対象: グループの

種類: ヘリコプター グループ。

グループ タスク: 「地上攻撃」、「CAS」、「輸送」。



部門一覧. 降ろすことができる歩兵分隊のリストを表示します。歩兵グループをこのリストに追加できるようにするには、歩兵グループに「乗船」というメイン タスクが必要です。

追加. このボタンは、歩兵ユニット (上記のリストから選択) を下の降機リストに追加します。

削除する. 選択した歩兵ユニットを下船リストから削除します。

このアクションを選択すると、ウェイポイントの近くに三角形のマーカーが自動的に表示され、線で接続されます。このマーカーは、人員の下船のために選択されたマップ ポイントにマウスでドラッグする必要があります。

ヘリコプター グループは、指定されたゾーンで歩兵グループを降ろします。その後、離陸し、そのルートと割り当てられたタスクに従います。

ARMY

護衛

他の航空群を護衛する航空群。護衛グループは、護衛された航空グループへの脅威と交戦します。対象:

グループの種類: 固定翼グループ。グループ

タスク：「エスコート」、「SEAD」、



ターゲットの航空グループは、GROUP ドロップダウン メニューから選択するか、マウスを使用してマップ上でエスコートする航空グループを選択することによって選択できます。

ターゲット パネル:

グループ. ドロップダウン メニューで航空グループを選択します。

- **距離**-グループのフォーメーション前後の位置が追跡されます。
- **標高**-グループ間の編成高度差を追っている。
- **間隔**-グループからグループへのフォーメーション左右の位置がフォローされています。

最後の WPT。フォローアクションが終了するウェイポイント。

エンゲージディスト。護衛飛行が脅威と交戦する原因となる、脅威と護衛飛行の間の距離。

脅威の種類一覧. 護衛飛行が護衛任務の一環として従事することが許可されている脅威の種類を確認します。

従う

他の航空群に追従する航空群。適用対象: グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。グループ タスク: すべて。



ターゲットの航空グループは、GROUP ドロップダウン メニューから選択するか、マウスを使用してマップ上でフォローする航空グループを選択することによって選択できます。

ターゲット パネル:

グループ. ドロップダウン メニューで航空グループを選択します。

- **距離**-グループのフォーメーション前後の位置が追跡されます。
- **標高**-グループ間の編成高度差を追っている。
- **間隔**-グループからグループへのフォーメーション左右の位置がフォローされています。

最後の WPT。フォローアクションが終了するウェイポイント。

グランドエスコート

このアクションは、地上ユニット グループの移動ルートに沿って、地上ユニット グループの航空護衛 (ヘリコプター グループによって実行される) を編成するためのものです。対象:

グループの種類: ヘリコプター グループ。

グループ タスク:「CAS」、「地上攻撃」、「エスコート」。



ターゲット パネル:

グループ. ヘリコプタグループが護衛する地上ユニットグループを選択します。 **最後の WPT。**フォローアクションが終了するウェイポイント。

前方距離. 地上ユニット グループのターゲット エリアまでの前方距離 (メートル単位)。

ターゲットの地上グループは、GROUP ドロップダウン メニューから選択するか、マップ上でマウスを使用してフォローする地上グループを選択することによって選択できます。

FAC – グループの割り当て

このタスクは、味方の航空機をミッション デザイナーが指定したターゲット グループに誘導するための Airborne Forward Air Controller (AFAC) を作成します。対象:

グループの種類: 固定翼とヘリコプターのグループ青い連合のみ。グルー

プ タスク: 「AFAC」。



味方ユニットがエリアに到着し、AFAC との通信を確立すると、ターゲット アクションが開始されます。

***ノート**: FAC: グループ割り当てタスクは、AFAC の完全な状況認識を前提としています。ターゲットの位置は常に把握されており、AFAC によってターゲットが個別に検出されていない場合でも、条件が許せば、AFAC は常に攻撃を起訴しようとします。*

ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。FAC は、ミッション エディターでターゲットとして指定されたグループに対してのみター ゲットを設定し、他のグループをターゲットにしません。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。FAC-Assign Group タスクを使用すると、武器 FAC が攻撃グループから要求するタイプ。

指定. ターゲット指定の方法を選択します (自動、スモーク マーカー ("Willy Pete"、WP)、IR-ポインター、レーザー、WP-レーザー)。ターゲット指定は、固定された無線範囲でのプレーヤーの無線要求で実行されます。



FAC ユニットが敵から離れてターゲット デジグネータ装備の動作範囲よりも離れている場合、使用可能な各装備の最大射程がメニューに表示されます。



この場合、指定された最大範囲内になるように、前方航空管制官と敵との距離を調整する必要があります。

データリンク. 地上ユニットと航空機の間でターゲット情報を交換するための自動データ伝送システム。

コールサイン. 前方航空管制官のコールサイン。 **番**

号. FAC 番号の選択フィールド。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループ

の無線通信の AM/FM 変調を設定します。

軌道

ミッションを続行するためのさらなる条件を待っている間、航空グループを「ステーション上」で周回するように設定します。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ。グループ

タスク: すべてのミッション タスク。



PATTERN ドロップダウン メニューにより、ミッション デザイナーはレース トラック パターン (現在のウェイポイントと後続のウェイポイント間のループ) または円パターンを選択できます。円パターンを選択すると、軌道は軌道ウェイポイントを中心に配置されます。

SPEED と ALTITUDE 設定は、対気速度を時速キロメートルで、高度をメートルで設定します。

Kolhida
Akvara
Arasadzyh
Bzyb
Kaldahvara
Alahadzy
Atydzta
FH18
FH08
Agaraki
svh.Tagrskiy
Ldzava
Inkit
Pitsunda
Myussera
サークルパターン


Gagra
Bzybta 5-y km
Bzybta 3-y km
Otradnoe
Kolhida
Akvara
Anhashtun
Arasadzyh
Kaldahvara
Alahadzy
Atydzta
FH18
Adzhkhahasa
FH08
Agaraki
svh.Tagrskiy
Ldzava
Inkit
Pitsunda
Myussera
レース トラック パターン

AI がベース (RTB) に戻るのに十分な燃料しかない場合、ビンゴ燃料状態に達すると、オービット タスクは AI によって自動的に停止されます。

タスクの停止条件を 1 つ以上設定することにより、停止条件パネルを使用してタスクを停止することもできます。

軌道タスクにより、ミッション デザイナーは、特定の条件が満たされるまで、AI グループがルートの進行を保留するためのシナリオを作成できます。これらには、トリガー メニューを介してスクリプト化されたプレーヤーからの無線コマンド、SAM 脅威などの敵ユニットの破壊、または指定されたゾーン内の特定のユニットの存在が含まれます。軌道ステーションに入った後にグループに予想されるアクションは、軌道タスクの下のアクション リストに追加する必要があります。

土地

このアクションは、移動ルートのウェイポイント間のヘリコプター グループの途中降機を組織するためのものです。対象:

グループの種類: ヘリコプター グループ。グ

ループ タスク: すべてのミッション タスク。



地上で. このフラグは、ヘリコプター グループが着陸後に地上で設定された待機時間を (時間: 分: 秒 / 日) の形式で有効にします。

ターゲット エリアは、マウスの左ボタンを使用してマップ上に配置できます。線は、ターゲット エリアの中心 (三角形のマーカー) とアクション ウェイポイントを結びます。

給油

最も近いタンカーに強制的に追従して給油するために、航空グループを給油に設定します。適用対象: グループの種類: 固定翼グループ。

グループ タスク: すべてのミッション タスク。



航空機グループの TASKS (役割) (護衛、パトロール、空/地上目標への攻撃など) の過程で、主なタスクの 1 つとして給油を追加できます。航空機グループが臨界燃料レベルに達すると、グループは最も近い味方のタンカーにコースを設定し、接近を実行し、UPAZ の一時停止した燃料補給ユニットから燃料を補給します。

Il-78M タンカー航空機の空中燃料移送の標準オプションは次のとおりです。重爆撃機クラスの航空機に燃料を補給するための胴体に取り付けられた燃料補給装置、および戦闘機クラスの航空機に燃料を補給するための一対の翼下給油ユニット。オプションは、NATO 諸国のタンカーによって異なる場合があります。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

給油後、グループは割り当てられたルートを再開します。

第二次世界大戦: じゅうたん爆撃

このアクションは、第二次世界大戦中の任務のために、エリアタイプのターゲットのカーペット爆撃を組織するためのものです。対象:

グループ タイプ: 主に WW2 モジュール爆撃機用の固定翼グループ。グループ タスク: 「地上攻撃」。



武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **パターンの長さ**. 航空機グループの編成の長さ。 **上の高度**. ターゲットへの接近時の航空機グループの高度。

ターゲット エリアは、マウスの左ボタンを使用してマップ上に配置できます。ターゲット ラインは、ターゲット エリアの中心 (三角形のマーカー) とアクションのウェイポイント (工業地域、都市、または敵の地上ユニット グループ) を接続します。爆撃機のこのアクションは、移動ルートの開始点の後に来るウェイポイントから設定する必要があることに注意してください。この例では、これらのウェイポイントはそれぞれウェイポイント 1 とウェイポイント 0 です。ルートの起点である Waypoint 0 に設定する主なタスクは、編成と戦闘フォーメーションのタイプです。

他の攻撃タスクと同様に、タスクのプロパティを構成できます。兵器 雇用される。計画された攻撃の時点で指定された武器が利用できない場合、航空機は攻撃を実行しません。

WW2: ビッグフォーメーション

このアクションは、第二次世界大戦中の任務のために、エリアタイプのターゲットのカーペット爆撃を組織するためのものです。対象:

グループ タイプ: 主に WW2 モジュール爆撃機用の固定翼グループ。グループ タ

スク: 「地上攻撃」。



グループ. リストから先頭の航空機を選択します。この先導機を基準にグループの編隊が組まれます。

位置. 先頭の航空機グループに対して、マップ上で強調表示されている航空機グループの位置を選択します。

- **距離**–グループのフォーメーション前後の位置が追跡されます。
- **標高**–グループ間の編成高度差を追っている。
- **間隔**–グループからグループへのフォーメーション左右の位置がフォローされています。

以下は、戦闘フォーメーションのオプションと、フォーメーションのリーダーに対するグループの位置です。

- **フォーメーションタイプ**–第二次世界大戦中に USAF 爆撃機が使用した戦闘フォーメーション (「コンバット ボックス」と「ジャベリン ダウン」ウェッジ)。
- **翼の位置**–先頭グループに対する翼内の航空機グループの位置 (航空機の比較的大きな編隊)、最大 500 メートルまで。

- **グループ内の位置**–グループの位置は、最大 250 メートルまで、中央のフォーメーションに配置されます。
- **ボックス内の位置**–戦闘フォーメーションでのグループの位置は、最大 80 メートルです。

フォーメーションで位置を選択すると、距離/超過/間隔がすべて自動的に割り当てられます。また、すべての項目を選択した後にのみ手動で調整することもできます。AI 爆撃機グループは短距離を危険と認識し、衝突を回避するために機動することに注意してください。

最後の WPT. このタイプのフォーメーションを指定したルート ポイントに保存 (実行) します。先頭グループのルートに続く後続グループに使用されます。

以下は、歴史的に正確なフォーメーションの例です。 **例 1:"コンバットボックス」** .

以下は、第二次世界大戦中に USAF 爆撃機が採用した「コンバット ボックス」フォーメーションの図です。



この図は、主翼に対して異なる高さに配置された 4 つの翼 (それぞれに 3 つの航空機) を示しています。これらの翼が一緒になってフォーメーションを閉じます。この場合、コンバット ボックスです。このフォーメーションにより、翼がタイトな構造を維持し、航空機グループ全体をカバーする円形の防火を行うことが可能になりました。

フォーメーションの最初のリード ウイングには、0 から 7 までの WPT ルートが割り当てられます。WPT 0 のアクションの下で、メイン タスクは「WW2: ビッグ フォーメーション」に設定されます (フォーメーション タイプ「コンバット ボックス」、すべてのポジションにリーダーが配置されます)。 . WPT 0 の 2 番目のアクションは、動作オプション "VARIANT" (タイプ "WW2: Bomber Element"、任意のフォーメーション) に設定されます。WPT 1 では、メイン タスクを「WW2: じゅうたん爆撃」に設定しました。残りの翼は、WPT 0 と 1 の主翼に割り当てられたタスクに従って、向きを変えます。


MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
NAME B-17 Lead
CONDITION
COUNTRY USA
TASK Ground Attack
UNIT
TYPE B-17G
SKILL High
PILOT Pilot #001
TAIL # 010
COMM 251
CALLSIGN Enfield
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
LATE ACTIVATION
TYPE Set Option
ACTION Formation
NUMBER 2
ENABLE TASK
NAME
CONDITION...
TYPE WW2: Bomber Element
VARIANT Close (30 m x 30 m)
WAYPOINT 0
NAME
TYPE Turning point
ALTITUDE 6096 m MSL
SPEED 370 km/h GS
MACH 0.329
START 12 0 0 0 Fix time
ADD EDIT DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
1. WW2: By Formation (setting)
2. Formation
ADD INS EDIT DEL UP DOWN
CLONE
DFLT B-17_Combat Box.miz
LAT 49°45'51" N
LONG 0°57'8" W
ALT 0
PAN/SELECT MAP SAT ALT
8.08.2019 17:25:52


MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
NAME B-17 Lead
CONDITION
COUNTRY USA
TASK Ground Attack
UNIT
TYPE B-17G
SKILL High
PILOT Pilot #001
TAIL # 010
COMM 251
CALLSIGN Enfield
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
LATE ACTIVATION
TYPE Perform Task
ACTION WW2: Carpet bombing
NUMBER 1
ENABLE TASK
NAME
CONDITION... STOP CONDITION...
WEAPON -Bombs
REL QTY All
PATTERN LENGTH 500 m
ALTITUDE ABOVE m
WAYPOINT 1
NAME
TYPE Turning point
ALTITUDE 6096 m MSL
SPEED 370 km/h GS
MACH 0.329
ETA 12 2 28 0 Fix time
ADD EDIT DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
1. WW2: Carpet bombing
ADD INS EDIT DEL UP DOWN
CLONE
DFLT B-17_Combat Box.miz
LAT 49°45'51" N
LONG 0°57'7" W
ALT 0
PAN/SELECT MAP SAT ALT
8.08.2019 17:26:18

例に追加された 3 つの後翼のそれぞれについて、先導翼に対して行ったように、WPT 0 の拡張アクションを繰り返します。これは、大きなフォーメーションを構築するために必要です。トレーリング ウィングの GROUP フィールドで、リーディング ウィング (B-17 Lead) を指定し、ボックス内の位置を Left / Right / Rear に設定します。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。 [CTRL+V].



MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
WW2: Big Formation("B-17 Lead")

MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
WW2: Big Formation("B-17 Lead")

これにより、「コンバットボックス」フォーメーションが得られます。

主翼の合図による爆撃：

例 2:"ジャベリンダウン」.

「ジャベリン ダウン」フォーメーションは、WPT 0 と 1 のリード ウイングとトレーリング ウイングの WPT 0 に拡張アクションを割り当てることによって、コンバット ボックスのフォーメーションと同じ方法で形成されます。構造はウェッジであるため、残りのすべてのトレーリング ウィングの GROUP フィールドで、(リード ウィングに向かって見て) 最も近いウィングを選択する必要があります。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].




MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
NAME B-17 Right
CONDITION
COUNTRY USA
TASK Ground Attack
UNIT
TYPE B-17G
SKILL High
PILOT Pilot #005
TAIL # 014
COMM 251
CALLSIGN Springfield
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
LATE ACTIVATION
TYPE Perform Task
ACTION WW2: Big Formation
NUMBER
ENABLE TASK
NAME
CONDITION...
STOP CONDITION...
GROUP B-17 Lead
POSITION
Distance: 80 m
Elevation: 50 m
Interval: 120 m
Formation Type Javelin Down
Position in Wing Leader
Position in Group Leader
Position in Squad Right High
LAST WPT
WAYPOINT
NAME
TYPE Turning point
ALTITUDE 6196 m MSL
SPEED 370 km/h GS
MACH 0.329
START 12 0 0 0 Fix time
ADD EDIT DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
1. WW2: Big Formation("B-17 Lead")
2. Formation
ADD INS EDIT DEL UP DOWN
CLONE
1. WW2: Big Formation("B-17 Lead")
DFLT B-17_Javelin Down.miz
LAT 49°45'47" N
LONG 0°56'37" W
ALT 0
PAN/SELECT MAP SAT ALT
8.08.2019 17:29:27


MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
AIRPLANE GROUP
NAME B-17 Right #001
CONDITION
COUNTRY USA
TASK Ground Attack
UNIT
TYPE B-17G
SKILL High
PILOT Pilot #004
TAIL # 014
COMM 251
CALLSIGN Springfield
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
LATE ACTIVATION
TYPE Perform Task
ACTION WW2: Big Formation
NUMBER
ENABLE TASK
NAME
CONDITION...
STOP CONDITION...
GROUP B-17 Right
POSITION
Distance: 80 m
Elevation: 50 m
Interval: 120 m
Formation Type Javelin Down
Position in Wing Leader
Position in Group Leader
Position in Squad Right High
LAST WPT
WAYPOINT
NAME
TYPE Turning point
ALTITUDE 6196 m MSL
SPEED 370 km/h GS
MACH 0.329
START 12 0 0 0 Fix time
ADD EDIT DEL
ADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)
1. WW2: Big Formation("B-17 Right")
2. Formation
ADD INS EDIT DEL UP DOWN
CLONE
1. WW2: Big Formation("B-17 Right")
DFLT B-17_Javelin Down.miz
LAT 49°45'43" N
LONG 0°56'37" W
ALT 0
PAN/SELECT MAP SAT ALT
8.08.2019 17:29:40

フォーメーションの左側も右側と同じようにセットします。これにより、「ジャベリンダウン」フォーメーションが生成されます。

エンルート タスクの開始

前述のように、グループで使用できる Start Enroute タスクは、グループ タイプ (固定翼またはヘリコプター グループ) とグループ タスクによって異なります。タスクとは異なり、Start Enroute タスクには、攻撃を実行する前に AI が個別に検出する必要があるターゲット グループが含まれることに注意してください。敵グループを検出する AI の能力は、航空機に搭載されているセンサー、AI のスキル設定、天候など、さまざまな要因に依存します。

航空機センサー:

- 空対空レーダー
- 空対地レーダー
- マルチモードレーダー
- レーダー警報受信機 (RWR)
- 昼間の電気光学システム
- 夜間電気光学システム
- 目視検知（コックピットの視界制限あり）

攻撃 AI 設定:

- スキル設定
- 対気速度
- コックピットの視界制限

環境要因と対象要因:

- 照度レベル
- 背景地形（森、野原、道、開けた水）
- 霧、雨、雪などの大気条件による直接視界の制限
- 雲の干渉
- 対象ユニットサイズ
- 対象人数
- 目標速度
- ターゲット周辺での発砲活動

Start Enroute タスクを使用してシナリオを作成する場合、上記のすべての条件を考慮する必要があります。たとえば、日中の CAS 航空機を夜間の地上グループへの攻撃に送り込んだり、濃霧状態で不明瞭になったりすると、航空機が目標を検出できなくなる可能性があります。また、AI の飛行経路からターゲット ゾーンまでの距離を考慮し、AI の検出範囲内に収まるようにしてください。

グループのタイプとタスクに応じて、次のエンルート開始タスクを使用できる場合があります。

- 途中タスクなし

- 検索してエンゲージ
- 検索してゾーンに参加
- 検索してグループに参加
- 検索してユニットと交戦
- 給油
- AWACS
- FAC
- FAC - エンゲージ グループ

途中タスクなし

すべてのグループ タイプとすべてのミッション タスクで使用できます。No Enroute Task アクションは、グループが実行するアクションを設定しません。

検索してエンゲージ

アクションが有効である限り、AI はタスク プロパティで設定されたターゲット タイプをアクティブに検索し、他のタスクと競合することなくできるだけ早く関与します。対象:

グループの種類: 固定翼とヘリコプターのグループ。



ターゲット パネル:

エンゲージディスタンス. このチェックボックスを使用すると、アクションの有効なターゲットのルート レッグから特定の範囲をロックできます。この範囲を超えるターゲットは攻撃されません。



ターゲットの種類. 利用可能なターゲットのリストは、グループ タスクによって異なります。使用するターゲットは、Lower Action Properties メニューのチェックボックスを使用して選択します。

1.SEAD。

- 防空
  - AAA (対空砲)
  - SAM（地対空ミサイルシステム）
    - SR SAM (短距離 SAM システム)
    - MR SAM (中距離 SAM システム)
    - LR SAM (長距離 SAM システム)

2.対艦。

o海軍
o船

- 武装船
  - 重武装船 o
    空母
  - 巡洋艦
  - 駆逐艦
  - フリゲート
  - コルベット
- 軽武装船
  - 非武装船

- o潜水艦

3. CAS と AFAC
   - o全て
     - o 空気
       - ヘリコプター
     - o 接地
       - 歩兵
       - 要塞
       - 乗り物
         - 鎧
           - o タンク
           - o IVF (歩兵戦闘車) APC (装甲兵員輸
           - o 送車)
         - 砲兵
         - 非武装
       - 防空
         - AAA (対空砲)
         - SAM（地対空ミサイルシステム）
           - SR SAM (短距離 SAM システム)
           - MR SAM (中距離 SAM システム)
           - LR SAM (長距離 SAM システム)
     - o 海軍
       - 軽武装船

4.戦闘機の掃討と迎撃。

- 飛行機
  - o ファイターズ
  - o 爆撃機

優先順位. この数値は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先順位を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

Search Then Engage Enroute タスクを使用して、航空グループが保持パターンを維持し、タスク プロパティによって設定された制限内で発見された敵ユニットを攻撃するように任せるシナリオを作成できます。これを行うには、Orbit タスクの後のアクション リストに Search Then Engage Enroute タスクを作成します。

検索してゾーンに参加

Search Then Engage Enroute Task と同じですが、ユーザー定義のターゲット エリアの制限が追加されています。ターゲット エリアは、ユーザーがマップ上の任意の場所に配置して半径を調整できる円形ゾーンです。対象:

グループの種類: 航空機とヘリコプターのグループ。

グループ タスク:「ファイター スイープ」と「インターセプト」を除くすべてのグループ タスク。



ターゲット エリアは、マウスの左ボタンを使用してマップ上に配置できます。ターゲット ラインは、ターゲット エリアの中心 (三角形のマーカー) とアクション ウェイポイントを結びます。

ターゲット パネル:

ゾーン半径。このフィールドは、ターゲット エリアの半径をメートル単位で入力するために使用されます。

ターゲットの種類. 使用可能なターゲットのリストは、グループ タスクによって異なります。使用するターゲットは、Lower Action Properties メニューのチェック ボックスを使用して選択します。

優先順位. この数値は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先順位を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

捜索後交戦タスクと同様に、捜索後交戦ゾーン エンルート タスクを使用して、航空グループが待機パターンを維持し、ターゲット エリア内で発見された敵ユニットを攻撃するためにそこを離れるシナリオと、タスクによって設定された制限を作成することができます。

プロパティ。これを行うには、Orbit タスクの後のアクション リストで、Search Then Engage in Zone Enroute タスクを作成します。

検索してグループに参加

攻撃グループ タスクに似ていますが、攻撃を実行する前に、攻撃グループがターゲット グループを個別に検出する必要があります。



ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

見える. VISIBLE オプションにより、ユニットはミッションの開始時に目標位置の場所を知っているかどうかを知ることができます。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

優先順位. この数値は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先順位を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

Search Then Engage Group タスクを使用して、航空グループが保持パターンを維持し、指定されたグループが検出されるたびに攻撃するためにそれを離れるシナリオを作成できます。これを行うには、Orbit タスクの後のアクション リストに Search Then Engage Group Enroute タスクを作成します。

検索してユニットと交戦

攻撃ユニット タスクに似ていますが、攻撃を行う前に、攻撃グループがターゲット ユニットを個別に検出する必要があります。



ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

単位. ドロップダウン メニューで、攻撃するターゲット グループの特定のユニットを選択します。 **静的**. ターゲットとして静的オブジェクトを選択するためのドロップダウン メニュー (バンカー、FARP など)

見える. VISIBLE オプションにより、ユニットはミッションの開始時に目標位置の場所を知っているかどうかを知ることができます。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。 **最大攻撃数**. このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。

集団攻撃. チェックすると、飛行グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、フライト グループ内の各航空機に 1 つのターゲットが割り当てられます。

方向から. 攻撃のターゲットに到達するための航空機グループのコース (方位角) を設定できます。

上の高度. ターゲットに接近する航空機グループの高度を設定します。

優先順位. この数値は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先順位を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

Search Then Engage Unit Task を使用して、航空グループが保持パターンを維持し、指定された敵ユニットが検出されるたびに攻撃するためにそこを離れるシナリオを作成できます。これを行うには、Orbit タスクの後のアクション リストに Search Then Engage Group Enroute タスクを作成します。

給油

航空機は空中給油を行います。対象:

グループの種類: IL-78 と KC-135 を含む空挺給油機。グループタスク:

給油。

給油ミッション タスクが作成されると、最初のウェイポイントで自動アクションとして給油途中タスクが自動的に作成されます。このアクションは削除または編集できません。



AWACS

航空機は友軍ユニットに対して空中警戒と管制を行います。適用対象: グループ タイプ:

A-50、E-2B、E-3A を含む専用の AWACS 航空機。

グループ タスク: AWACS。

AWACS は空中目標を検出し、無線およびデータ リンクを介して味方の航空機にデータを送信します。この情報は、プレーヤーによって使用される場合があります。AWACS ミッション タスクが作成されると、AWACS Enroute タスクが最初のウェイポイントでの自動アクションとして自動的に作成されます。このアクションは削除または編集できません。



FAC

航空機は、エリア内の友軍ユニットにターゲット命令を出すために、空中前方航空管制官 (AFAC) として機能します。対象:

グループの種類: 固定翼とヘリコプターのグループ青い連合のみ。ミッ

ションタスク: AFAC.

FAC エンルート タスクの下で、FAC は自動的にプレイヤーまたは攻撃 AI グループのターゲットに優先順位を付け、攻撃フェーズ全体でターゲット オーダーを発行します。

ノート: FAC のターゲット選択は、特定のターゲット グループが選択されていないため、ミッション デザイナーがプレイヤーまたは AI を攻撃することを意図したターゲットと一致しない場合があります。



ターゲット パネル:

コールサイン. FACのコール

サイン **番号**. FACの番号。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループ

の無線通信の AM/FM 変調を設定します。

FAC – エンゲージ グループ

FAC エンルート タスクに似ていますが、この場合、特定の敵グループが AFAC のターゲットとしてミッション デザイナーによって選択されます。対象:

グループの種類: 固定翼およびヘリコプターのグループ青い連合のみ。ミッ

ションタスク: AFAC.



ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

見える. VISIBLE オプションにより、ユニットはミッションの開始時に目標位置の場所を知っているかどうかを知ることができます。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。AFAC の場合、WEAPON の選択は兵器 AFAC は、ターゲットに対して採用を要求します。

優先順位. この数値は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先順位を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

指定. ターゲット指定の方法を選択します (自動、スモーク マーカー ("Willy Pete"、WP)、IR-ポインター、レーザー、WP-レーザー)。ターゲット指定は、固定された無線範囲でのプレーヤーの無線要求で実行されます。



FAC ユニットが敵から離れてターゲット デジグネータ装備の動作範囲よりも離れている場合、使用可能な各装備の最大射程がメニューに表示されます。



この場合、前方観測者と敵との距離が指定された最大範囲内になるように調整する必要があります。

データリンク. 地上ユニットと航空機の間でターゲット情報を交換するための自動データ伝送システム。

コールサイン. FAC のコールサイン。 **番号**. FAC 番

号の選択フィールド。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループ

の無線通信の AM/FM 変調を設定します。

これは途中のタスクであるため、AFAC はターゲット グループに対してターゲット コマンドを発行できるようになる前に、ターゲット グループを個別に検出する必要があることに注意してください。前述のように、ターゲットの検出は、地形の障害物や天候の干渉など、ゲーム内の多くの動的変数に依存します。ミッション デザイナーがグループを割り当てていない場合、AFAC はターゲット コマンドを発行しません。

コマンド実行

次のコマンドは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

何もしない

コマンドは設定されていません。デフォルトの選択。

スクリプトを実行

スクラッチパッドに入力した Lua スクリプトを実行します。

スクリプト ファイル

LUA スクリプト ファイルを選択します。

設定頻度

グループの無線通信周波数を MHz および AM/FM 変調で設定します。



周波数. グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. グループの無線通信のAM/FM変調を設定します。

- **AM**-振幅変調。

- **FM**-周波数変調。

パワー. 送信機の電力。これは通信範囲に影響します。

ユニットの周波数を設定

ユニットの指定された無線周波数に切り替えるコマンド。



周波数. グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. グループの無線通信のAM/FM変調を設定します。

- **AM**-振幅変調。
- **FM**-周波数変調。

パワー. 送信機の電力。これは通信範囲に影響します。 **単位**. 周波数を割り当てるユニットを選択します。

メッセージを送信

リード グループからメッセージを送信するコマンド。



ファイル. 無線送信中に再生する音声ファイル (*.ogg;*.wav) を選択します。

字幕. 無線送信時に表示する文字メッセージ（字幕）を入力する欄です。

ループ. メッセージを繰り返すための設定。 **間隔**.

メッセージの長さ (秒単位)。

送信停止

先頭グループからの送信を停止します。このコマンドには使用可能なオプションがありません。

ウェイポイントの切り替え

このアクションの条件が有効な場合、グループは現在のウェイポイントからこのアクションによって設定されたウェイポイントに直接移動します。たとえば、グループをウェイポイント 3 からウェイポイント 6 に直接飛行させることができます。このコマンドを実行すると、ウェイポイントに関連付けられている他のすべてのアクションが停止します。



デフォルトでは、これはルートの次のウェイポイントに設定されています。

すべての主要なタスク、コマンド、および動作オプション、逃したウェイポイントは実行されません。

このコマンドを使用して、以前のウェイポイントに切り替えることでループ ルートを作成することもできます。ループ コマンドは、ミッション時間やフラグ状態などの停止条件を使用して停止できます。

見えない

グループをすべての敵 AI ユニットから見えないように設定します。ENABLE チェックボックスを使用して有効または無効にします。

このコマンドは、よくカモフラージュされた位置をシミュレートし、FAC が破壊されるのを防ぐ手段として、敵の位置に近接して地上ベースの FAC を作成する場合に役立ちます。

不滅

グループを不滅に設定します。敵の AI ユニットはグループを検出できますが、武器は効果がありません。

このコマンドは、火の持続が望ましい要素である、長期にわたる交戦シナリオを作成する場合に役立ちます。

EPLRS

ユニットの位置データリンクのオン/オフを設定します。

スモーク オン_オフ

このコマンドは、利用可能な場合、航空機の翼マウントにある煙発生器をアクティブにします。コマンドの実行を許可または無効にする VALUE チェックボックスという 1 つのオプションがあります。

オプション設定

次のオプションは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

オプションなし

オプションは設定されていません。デフォルトの選択。

ROE（エンゲージメントのルール）

敵ユニットに遭遇したときのグループの戦闘行動を決定するための射撃ルールを設定します。



- **ウェポンフリー**–接触している敵グループと交戦します。ターゲットの優先順位付けは、状況に基づいてグループによって自動的に実行されます。
- **優先指定**–接触している敵グループと交戦します。ただし、アクションのターゲットとして指定された敵グループは、主要なターゲットであり、最初に交戦します。プライマリターゲットが破壊されると、状況に基づいてグループによってさらにターゲットの優先順位付けが自動的に実行されます。
- **指定のみ**–アクションのターゲットとして指定された敵グループのみと交戦します。

- **反撃**–反撃のみ。最初に関与しないでください。
- **武器持ち**–いかなる状況でも発砲しないでください。

すべてのグループのデフォルト設定は*指定のみ*。

脅威への反応

敵ユニットに遭遇したときのグループの戦闘行動を決定するための防御ルールを設定します。



- **反応無し**–脅威に対抗するための防御アクションはありません。
- **パッシブディフェンス**–受動的および能動的な防御手段を利用しますが、入ってくる脅威に対する防御策は講じません。
- **火を避ける**–受動的および能動的な防御手段を利用するだけでなく、入ってくる脅威に対して防御的な操作を行います。
- **回避垂直機動**–グループは、既知の脅威ゾーンを回避するために高度を増減できます。グループはまた、積極的および受動的な防御手段を利用します。

- **ミッションの中止を許可**–従事している場合、グループが任務を中止できるようにします。
- **水平 AAA 火回避**–このグループは、高度を変えずに敵の対空砲火に対して回避機動を実行します。

脅威への対応オプションは防御時にのみ有効です。攻撃アクションを実行すると、ROE オプションが有効になります。つまり、ROE オプションは、Reaction on Threat オプションよりも優先度が高くなります。

すべてのグループのデフォルト設定は*ミッションの中止を許可*.

レーダーの使用

グループによるレーダーの使用に関するルールを設定します。



- **絶対に使わない**–レーダーを使用してターゲット検索または交戦 (ミサイル誘導) を実行しないでください。
- **攻撃のみに使用**–レーダーを使用してターゲット検索を実行するのではなく、必要に応じてターゲットと交戦するためにレーダーを使用します (ミサイル誘導)。利用可能な場合は、他のセンサーでターゲット検索を実行できます。
- **必要に応じて検索に使用**–必要に応じてグループがターゲット検索にレーダーを使用できるようにします（他の手段による検出が成功しない場合）。
- **連続検索に使用**–レーダーを継続的にオンにします。

デフォルト設定は*必要に応じて検索に使用*.

レーダー照明は明確な特徴であり、戦闘作戦で奇襲の要素を台無しにする可能性があることに注意してください。そのため、パイロットは理想的には秘密作戦でレーダーの稼働時間を最小限に抑える必要があります.

チャフ – フレア使用

グループによるチャフおよび/またはフレアのリリースのルールを設定します。



- **絶対に使わない**–使用中はチャフやフレアを放出しないでください。
- **発射されたミサイルに対して使用する**–入ってくるミサイルが検出された場合にのみ、チャフおよび/またはフレアを放出します。
- **SAM WEZでの飛行時に使用**–既知の敵 SAM 脅威ゾーン内、または IR ホーミング ミサイルで武装した既知の敵航空機の射程内にある場合、予防手段としてチャフおよび/またはフレアを放出します。
- **敵の近くを飛んでいるときに使用 (n/a)**–航空機グループは、敵の領土で対抗手段/おとりを使用します。

デフォルト設定は*SAM WEZでの飛行時に使用*.

形成

ウェイポイントに到達したときにグループが取るフォーメーションを設定します。次のフォーメーションが利用可能です: ライン アブレスト、トレイル、ウェッジ、エシェロン ライト、エシュロン レフト、フィンガー フォー、スプレッド フォー、WW2: ボンバー エレメント、WW2: ボンバー エレメントの高さの分離、および WW2: ファイター ビック。



タイプ. フォーメーションタイプ。航空機の戦闘フォーメーションには 10 のオプションが用意されています。

- **ライン アブレスト**.
- **トレイル**.
- **くさび**.
- **エシュロン右**、デフォルト設定。
- **エシュロン・レフト**.
- **フィンガーフォー**.
- **スプレッド フォー**.
- **第二次世界大戦:ボンバーエレメント**.
- **第二次世界大戦:爆撃要素の高さの分離**.
- **第二次世界大戦:ファイターヴィック**.

ヘリコプター戦闘フォーメーションでは、4 つのオプションが利用可能です。

- **くさび**、デフォルト設定。
- **フロント**.
- **エシュロン**.
- **桁**.

側. 非対称フォーメーションのための左舷/右舷の選択。ライン アブレスト/エシュロン フォーメーションを選択する場合、ヘリコプター フォーメーションにのみ使用されます。

変異体. フォーメーション タイプを選択する際のフォーメーション バリアントの選択。サイズが異なります (メートル単位で表示)。

イラストを含むフォーメーションのより詳細な説明については、フライトマニュアルを参照してください。

デフォルト設定は Echelon Right です。

ビンゴ燃料のRTB

これは、グループがビンゴ燃料状態に達したときに基地に戻ることを許可/制限するためのフラグ設定です (基地に戻るのに十分な燃料しか残っていない場合)。

初期設定はON（許可）です。

弾切れの RTB

このオプションにより、すべての弾薬が消費されたときにグループが基地に戻ることができます。



デフォルト設定は*武器なし*.

沈黙

これは、グループがウェイポイントに到達したときに無線の沈黙を維持するように強制するためのフラグ設定です。初期設定はOFF（無線通信可能）です。

アクション リストでオプションが設定されていない場合、すべてのオプションのデフォルト設定が想定されます。

ECM の使用

「ECM の使用」オプションは、戦闘任務中に航空機の搭載電子戦スイートを使用する手順を決定します。



デフォルト設定は*レーダーでロックする場合のみ使用*.

空対空攻撃を制限

このオプションは、ユニットが空中のターゲットを攻撃することを禁止します。このアクションを禁止するには、VALUE というラベルの付いたチェックボックスをオンにします。

デフォルト設定はオフです。

投棄を制限する

このオプションは、ユニットが外部ストアを投棄することを制限します。このアクションを禁止するには、VALUE というラベルの付いたチェックボックスをオンにします。

デフォルト設定はオフです。

アフターバーナーを制限する

このオプションは、ユニットがアフターバーナーを使用することを制限し、赤外線の視認性を低下させ、熱探知ミサイルに対する生存性を向上させます。このアクションを禁止するには、VALUE というラベルの付いたチェックボックスをオンにします。

デフォルト設定はオフです。

空対地攻撃制限

このオプションは、ユニットが地上目標を攻撃することを禁止します。このアクションを禁止するには、VALUE というラベルの付いたチェックボックスをオンにします。

デフォルト設定はオフです。

対空ミサイル攻撃範囲

このオプションは、空対空ミサイルを発射できる距離を決定します。



- **最大範囲の発射**–ミサイルの発射は、可能な限り最大の範囲で許可されています。
- **エスケープゾーンの起動なし**–ミサイルの発射は、標的がミサイルの脱出禁止区域に入った場合にのみ許可されます。
- **最大範囲の半分 - エスケープ ゾーンの起動なし**–ミサイルの発射は、ミサイルの最大射程距離と非脱出ゾーンの間の距離で許可されます。
- **標的の脅威推定による打ち上げ**–デフォルト設定。ターゲットの脅威レベルに応じたミサイル発射: アクティブなレーダーを使用して、ユニットに接近している最も近い敵対的なターゲット。ロックオンするか積極的に攻撃します。
- **最大範囲とエスケープゾーンなしの発射の間でランダム**–ミサイルの発射は、ミサイルの最大射程距離と非脱出ゾーンの間のランダムな距離で許可されます。

レポート ウェイポイント パスなし

このオプションは、航空機グループがウェイポイントを通過したことを報告することを禁止します。このアクションを禁止するには、VALUE というラベルの付いたチェックボックスをオンにします。

デフォルト設定はオフです。

連絡時の無線利用

このオプションは、グループが敵と接触している場合の無線通信のターゲットのタイプを決定します。



デフォルト設定はすべてのターゲットです。

エンゲージ時の無線使用

このオプションは、グループが積極的に敵との戦闘に従事している場合の無線通信のターゲットのタイプを決定します。ターゲット パネルは、前のオプションのパネルに似ています。

デフォルト設定はすべてのターゲットです。

ターゲットを殺すときのラジオの使用

このオプションは、グループが敵のターゲットを損傷または破壊した場合の無線通信のターゲットのタイプを決定します。ターゲット パネルは、前のオプションのパネルに似ています。

デフォルト設定はすべてのターゲットです。

船のグループを配置する



このウィンドウを使用して、船グループをミッションに配置し、ルートを設定し、それらが実行するアクションを決定します。航空機グループとは異なり、1 つのグループ内に最大 99 個のユニットを配置できます (ただし、推奨されません)。船を配置するときは、自動的に大きな水域に配置するように制限されます。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

船の配置ウィンドウは、以下で説明する多数の機能で構成されています。それらについて上から下まで説明します。

名前. [名前] フィールドに、海軍グループの一意の名前を入力します。入力しない場合は、デフォルトのものが生成されます。作成したこの名前は、Activate Unit などのいくつかのタイプのトリガーを割り当てるときに使用されます。同じ名前のグループを複数割り当てないように常に注意してください。

調子. ミッションでグループがランダムに出現する条件。このために、シミュレータ スクリプト エンジンのドキュメント フィールドに入力されます。まず、初期化スクリプト トリガーパネルにロードする必要があります。スクリプトはミッションがロードされる前に実行され、その結果はランダム グループ スポーンの条件を設定するために使用されます。

国. Country ドロップダウン リストには、CREATE NEW MISSION ボタンを使用してミッションが最初に作成されたときに、RED または BLUE 側に割り当てられたすべての国が表示されます。選択した国によって、利用可能な船のタイプがフィルタリングされます。

単位. ユニットの選択は 2 つのフィールドで構成されており、海軍グループに属する艦艇の数 (1 ～ 99) を選択できます。右側のフィールドは、グループ内の船の総数を設定するために使用されます。そのためには、左右の矢印ボタンを使用します。左のフィールドは、グループ内の船を選択するために使用されます。そのためには、左右の矢印キーを使用します。

タイプ. 国に応じて、適切な船のリストがこのプルダウン リストに表示されます。

ユニット名. 海軍グループ内の各ユニットに一意の名前を入力します。そうしないと、デフォルトの名前が自動的に作成されます。この名前は、ユニットに基づいてトリガー条件を設定するために使用されるため、重要です。たとえば、ユニットの破壊に基づいて条件を作成する場合、ユニットはその UNIT NAME を使用してリストから選択されます。

スキル. スキル レベルでは、人工知能によって飛行されたときの航空機パイロットの能力を選択できます。この設定により、パイロットがどれだけの G を引くことができるか、どの範囲で攻撃するか、武器の発射スキルがどれほど正確であるかなどの要素を制御できます。AI 航空機には 5 つのスキル オプションがあります。

- 平均
- 良い
- 高い
- 優秀な
- ランダム。このオプションは、上記の 4 つのオプションのいずれかからランダムに選択されます。

ユニットのスキル レベルは、その検出範囲、反応時間、ターゲット エラーに影響することに注意してください。

見出し. コース ダイヤルは、移動方向を決定するためのルートが作成されていない場合に、ユニットのスタンディング コースを設定するために使用できます。

地図に隠れているチェックボックス。ミッションを作成した後、特定のユニットを非表示にして、ミッションをプレイする人に見えないようにすることができます。選択した海軍グループを ME ワールド マップから非表示にするには、このボックスをオンにします。ユニット リスト ウィンドウを使用して、すべての非表示のグループを表示できます (このドキュメントで後述します)。

プランナーに非表示. このオプションは、ミッション プランナーのミッション マップから航空機を非表示にします。このオプションは、プレーヤーからオブジェクトを隠す必要がある場合に役立ちます。

目に見える前に。アクティベーション. グループ/ユニットのアクティブ化トリガーに従ってユニットを表示することを選択した場合、ユニットがアクティブ化されるまで、そのユニットをワールドで表示するか、ワールドで非表示にするかを選択できます。ユニットを世界に表示するが、アクティブ化するまで非アクティブにしたい場合は、このボックスをオンにします。

ゲームマスターのみ. このオプションは、選択したグループがゲーム マスター (ゲーム セッションの所有者) だけが使用できることを示します。

レイトアクティベーション. このオプションは、何らかの条件またはイベントに到達した後、一定時間後にミッションで航空機のグループを生成します。

周波数. 無線通信の周波数 (MHz)。AIグループは、指定された周波数を使用して無線通信を行います。例: 127.5 MHz AM は、AM (振幅変調) 範囲の 127.5 MHz を意味します。

モーダル ボタン

5 つのモーダル ボタンは、Naval Group Properties 配置ウィンドウの下半分に表示される内容を制御します。これらには、ROUTE、AMMO、TRIGGERED ACTIONS、SUMMARY、および SUPPLIERS が含まれます。

ルート モード

ルート モードの場合、船舶配置ウィンドウの下半分のデータはウェイポイント管理に関するものです。ウェイポイントは、ルートを作成するために連結できるマップ上の任意のポイント (緯度、経度) です。ミッションの過程で、グループはルート ラインに沿って 1 つのウェイポイントから次のウェイポイントへと操縦し、各ウェイポイントで独自のアクションを割り当てることができます。

新しい海軍グループを配置するには、船の種類を選択してルート モードにする必要があります。次に、マップを左クリックしてグループの開始点を配置します。これがウェイポイント 1 になります。グループを配置すると、そのウェイポイント マーカー (ウェイポイント番号が横にある円) とルート ラインが適切に色付けされます。

- 白 - 選択したユニット。
- 赤- 選択されていない赤い側のユニット。
- 青い- 選択されていない青のサイド ユニット。

ウェイポイント 1 には、標準のウェイポイント サークルの代わりにユニット アイコンが表示されます。異なるアイコンは、異なるタイプのユニットを示します。

海軍エディター アイコン (ロシア語/西洋語)

ロシア	NATO	ユニット型
		潜水艦

		フリゲート
		空母
		重巡洋艦
		クルーザー
		中型艦/フリゲート
		貨物（商業）船

マップ上のグループ全体の位置を移動するには、グループのリード ユニットをクリックして目的の位置にドラッグします。グループ内の他のユニットの位置を調整するには、リーダーの位置に対して目的のユニットをクリックしてドラッグします。



モーダル ボタンの下にはルート コントロールがあります。ルートのウェイポイントごとに、ウェイポイント コントロール パネルで次のオプションを設定できます。上記のように。 上から下まで：



ウェイポイント. WAYPOINT フィールドでは、作成したウェイポイント間を切り替えることができます。左側のフィールドには現在選択されているウェイポイントが表示され、左右の矢印ボタンを押すことで切り替えることができます。右側のフィールドには、ルート内のウェイポイントの総数が表示されます。選択したウェイポイントの円とウェイポイント番号は、マップ上で黄色で表示されます。

名前. ウェイポイントごとに一意の名前を割り当てることができます。このフィールドにウェイポイントの名前を入力すると、この名前がマップ上のウェイポイントの横に表示されます。

タイプ. 各ウェイポイントには、グループがウェイポイントに到達したときに実行するアクションのタイプを割り当てることができます。これらには以下が含まれます：

- ターニングポイント。これは最も一般的で基本的なウェイポイントであり、グループはそのようなウェイポイントを通過して次のウェイポイントに進みます。

高度. 海軍グループでは調整できません。

速度. 速度設定は、船グループがウェイポイントに到達したときに達成する速度を時速キロメートル (km/h) で設定します。これを設定するには、左右の矢印ボタンを使用するか、フィールドに入力します。グループの最大速度は、グループ内で最も遅い船の最大速度を超えることはありません。

GS(GROUND SPEED LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに希望する速度を手動または自動で入力するかを選択します。開始ウェイポイントには適用されません。

速度がロックされている場合、グループは前のウェイポイントから現在のウェイポイントまでのルート区間で目的の速度を維持しようとします。上記の「グループルート計画」を参照してください。

開始/ETA.（到着予定時刻）。ウェイポイントの希望到着時刻 (最初のウェイポイントの場合はグループ開始時刻) を示します。これは、ETA がロックされている場合はユーザーが設定するか、ETA がロック解除されている場合はミッション エディターによって自動的に計算されます。

修正時間(ETA LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに必要な ETA の手動入力と自動入力のどちらかを選択します。デフォルトでは、ETA は最初のウェイポイント (グループの開始時間) に対してロックされています。

ロックされている場合、ETA フィールドを使用して、ミッション開始時刻を過ぎた時点で最初のウェイポイントの ETA を設定することにより、ミッションの遅延グループ アクティベーションを設定できます。たとえば、ミッションが 12:00:00/1 に開始するように設定されていて、ユーザーがミッション開始の 15 分後にグループをミッションに表示させたい場合、ウェイポイント 1 の ETA を 12:15 にロックできます。 :00/1。さらに、ユーザーがトリガーに基づいてミッションにグループを表示することを希望する場合

不明な時間のイベントの場合、100 日後 (12:00:00/100) など、可能性のあるミッション時間を過ぎた開始時間に ETA を設定できます。このようなシナリオでは、スクリプト化されたイベントによってトリガーされるか、開始 ETA に達するまで、グループは表示されません。

ウェイポイントの ETA の計算結果が航空機のタイプに対して遅すぎる、または速すぎる場合、フォントが赤色になり、無効なエントリを示し、ユーザーがプロパティ パネルを閉じるか保存しようとすると、対応するエラー メッセージが表示されます。ミッション。詳細については、上記を参照してください。

ウェイポイント モード ボタン

これらの 3 つのボタンを使用すると、ルートのウェイポイントを追加、編集、および削除できます。

- **追加**–ADD モードでは、マップ上でマウスの左ボタンを押すたびに、新しいウェイポイントが追加されます。グループ プロパティ パネルが開いている場合、このモードはデフォルトで選択されています。
- **編集**– 編集モードでは、マップ上で既存のウェイポイントを選択して、ウェイポイント プロパティ パネルで編集できます。
- **デル**–このボタンを押すと、選択したウェイポイントが削除されます。

弾薬モード

LOADOUTS EDITOR パネルは、AMMO というラベルの付いたボタンを押すと開き、ユーザーは選択したユニットの配色を選択できます。



トリガー アクション モード

[トリガー アクション] ボタンをクリックすると、トリガー アクション パネルが開きます。このパネルは、高度なアクション パネルに類似したグループ アクションを追加または編集するために使用できますが、AI TASK トリガー アクションを使用してトリガー メニューでスクリプト化されたトリガー ルールに基づいてアクティブ化されます。

ルート要約モード

概要モードでは、ウィンドウの下半分に基本的なミッション データが表示されます。このデータには以下が含まれます。

始まる時間. グループのミッション開始時刻 (時:分:秒/日)。

ルート時間. 指定された速度で移動する場合の、選択したルートの推定所要時間。これは、時:分:秒/日の形式で示されます。

ルートの長さ. ルートの合計距離 (キロメートル)。

平均速度. ルートの平均速度は、各ルート区間に割り当てられた速度を合計し、区間数で割ることによって示されます。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

サプライヤー



SUPPLIERS ボタンを押すと、選択した船グループの弾薬供給業者の情報パネルが表示されます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



完全な情報. を開きますリソース マネージャー パネル。

追加. 倉庫を追加します。クリックすると、すべての船舶グループと飛行場がチェックボックスでマークされ、チェックボックスをオンにすると、これらのグループがサプライヤーとして指定されます。これにより、これらのサプライヤー単位から元の出荷グループに向かう矢印の線が作成されます。

デル. 選択したサプライヤーをパネル リストから削除します。

高度なアクション モード (海軍グループ)

Advanced タブを押すと Advanced Actions Panel が開き、選択したウェイポイントに関連付けられたアクションが一覧表示されます。



このパネルは、グループ アクションを設定 (追加/編集/削除) するために使用されます (タスクを実行、エンルート タスクの開始、コマンド実行、オプション設定)、ユーザーによってこのウェイポイントで AI に割り当てられるか、ミッション エディターによって自動的に生成されます。

パネル インターフェイス コントロール

次のボタンは、高度なアクション メニューの下部にあります。

- **追加**–リストに新しいアクションを追加します。押すと、デフォルトの No Task アクションが作成されます。これは、左側の [Action Settings] ポップアップ パネルで編集できます。
- **イン**–現在選択されているアクションの上に新しいアクションを挿入します。
- **編集**–[アクション設定] ポップアップ パネルを開いて、アクションの設定を表示および編集します。マップ上の任意のルート ウェイポイントをクリックすると、同じ機能が複製されます。
- **デル**–選択したアクションを削除します。
- **上**–選択したアクションをリストの上に移動します。
- **下**–選択したアクションをリストの下に移動します。
- **クローン**–選択したアクションをリストの下に複製します。

海軍グループのアクション プロパティ パネル

海軍グループのアクション プロパティ パネルは、航空機グループ . つまり、このパネルを使用して、グループが実行するタスクの実行、途中のタスクの開始、コマンドの実行、オプションの設定、およびアクションの開始条件と終了条件を設定します。ただし、海軍グループで利用できる具体的なアクションの種類は、航空機グループとは異なります。

タスクを実行

聞かない

グループに実行するアクションは割り当てられていません。

ポイントで発射

ミッション デザイナーによって指定されたマップ上の座標ポイントに対して発砲します。



このアクションを実行するには、このアクションを選択したときにグループの近くに表示される三角形のマーカーをマップ上の目的のポイントに移動します。

ターゲット パネル:

ゾーン半径. この値は、ターゲット領域の半径を設定します。砲撃を行うと、船は標的エリア全体に弾丸を広げます。巡航ミサイルを発射するとき、船はターゲットエリアの中心座標をターゲットにします。

武器. ドロップダウンメニューを選択して武器の種類 このアクションに使用することが許可されています。このメニューは、船の種類と使用可能な武器の種類によって異なります。

ラウンド消費. このフラグを設定すると、消費する弾薬の量を設定できます。

攻撃グループ

このアクションは、指定された船のグループの攻撃を組織することを目的としています。



グループ. リストから対象の航空/地上/船舶グループを選択します。

武器. ドロップダウンメニューを選択して武器の種類 このアクションに使用することが許可されています。このメニューは、船の種類と使用可能な武器の種類によって異なります。

相対数量. このアクションの実行で消費するためにクリアされたペイロードの量。

最大攻撃数. このアクションでクリアされた攻撃実行の最大数。指定された回数の攻撃がまだ実行されていなくても、ターゲットが敗北した場合、船のグループは攻撃を停止します。指定された攻撃回数内にターゲットがヒットしない場合、船のグループも攻撃を停止します。

集団攻撃. チェックすると、海軍グループ全体がターゲットの攻撃に参加します。デフォルトでは、海軍グループの各船に 1 つの目標が割り当てられます。

方向から. 選択した船グループがターゲットに接近するためのコース (方位角) を設定できます。

破壊の対象は、三角形のマーカーでマークされた敵グループです。ウェイポイントからターゲットまでの線も引かれます。

エンルート タスクの開始

海軍グループには、航路開始タスク アクションを割り当てることはできません。したがって、使用可能な唯一の選択肢は [途中のタスクなし] です。

コマンド実行

次のコマンドは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

何もしない

コマンドは設定されていません。

スクリプトを実行

スクラッチパッドに入力した Lua スクリプトを実行します。

スクリプト ファイル

LUA スクリプト ファイルを選択します。

見えない

グループをすべての敵 AI ユニットから見えないように設定します。ENABLE チェックボックスを使用して有効または無効にします。

不滅

グループを不滅に設定します。敵の AI ユニットはグループを検出できますが、武器は効果がありません。

オプション設定

次のオプションは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

オプションなし

オプションは設定されていません。デフォルトの選択。

ROE（エンゲージメントのルール）

敵ユニットに遭遇したときのグループの戦闘行動を決定するための射撃ルールを設定します。



- **ウェポンフリー**–接触している敵グループと交戦します。ターゲットの優先順位付けは、状況に基づいてグループによって自動的に実行されます。デフォルト設定。
- **リターンファイア**–反撃のみ。最初に関与しないでください。
- **武器ホールド**–いかなる状況でも発砲しないでください。

前述のように、アクティブなタスクに関係なく、すべての動作オプションが機能します。動作オプションがアクション リストに追加されていない場合は、デフォルトの動作オプションが適用されます。

アラーム状態

このオプションは、グループの戦闘準備を決定し、3 つの定義があります。



- **自動**–オートモード。デフォルトのオプション。敵が検出されると、グループは移動モードから戦闘アラートに切り替わります。敵がいない場合、グループは自動的に移動モードに戻ります。
- **緑の状態**–グループは戦闘の準備ができていません。センサーと武器が収納されています。
- **赤の状態**–グループは戦闘準備が整っています。武器とセンサーは発射の準備ができており、船は積極的にターゲットを探しています。

地上ユニットの配置

このボタンを使用して、地上ユニット グループをミッションに配置し、ルートを設定し、アクションを作成します。地上グループを配置するときは、グループが 1 ～ 99 両の車両で構成される可能性があることを覚えておくことが重要です。グループを配置する場合、ズームアウトすると、グループの先頭車両のみがマップに表示されます。ズームインすると、グループの個々のユニットがマップに表示されます。これは、ユニットを正確に配置するために重要です。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

グランド グループ配置ウィンドウは、以下で説明する多数の機能で構成されています。それらについて上から下まで説明します。

名前. 名前フィールドに、車両グループの一意の名前を入力できます。入力しない場合は、デフォルトのものが生成されます。作成した名前は、Activate Unit などのいくつかのタイプのトリガーを割り当てるときに使用されます。同じ名前のグループを複数割り当てないように常に注意してください。

調子. ミッションでグループがランダムに出現する条件。このために、シミュレータ スクリプト エンジンのドキュメント フィールドに入力されます。まず、初期化スクリプト トリガーパネルにロードする必要があります。スクリプトはミッションがロードされる前に実行され、その結果はランダム グループ スポーンの条件を設定するために使用されます。

国. Country ドロップダウン リストには、CREATE NEW MISSION ボタンを使用してミッションが最初に作成されたときに、RED または BLUE のいずれかの側に割り当てられたすべての国が表示されます。選択した国によって、利用可能な地上ユニットのタイプがフィルタリングされます。

単位。ユニット選択は 2 つのフィールドで構成され、グループに属する地上ユニットの数 (1 ～ 99) を選択できます。右側のフィールドは、グループ内の車両の総数を設定するために使用されます。そのためには、左右の矢印ボタンを使用します。左のフィールドは、グループ内の車両ユニットを選択するために使用されます。そのためには、左右の矢印キーを使用します。

> ***ノート**: SA-10、SA-11 などの地対空ミサイル (SAM) バッテリーの場合、SAM バッテリーの必要なすべてのユニットは、すべて同じ車両グループの一部である必要があります。*
>
> ***ノート**: 地上ユニットを配置して JTAC として機能させる場合は、武装してセンサーを備えたユニットを使用してください。武装HMMWVは良い選択です。*

カテゴリー. ユニット カテゴリを選択するためのドロップダウン リスト:

- 防空。
- 鎧。
- 砲兵。
- 強化。
- 歩兵。
- ミサイル。
- 訓練。
- 非武装

タイプ. 国の選択に応じて、適切な地上ユニットのリストがこのプルダウン リストに表示されます。

ユニット名. グループ内の各ユニットに一意の名前を入力します。そうしないと、デフォルトの名前が自動的に作成されます。この名前は、いくつかのトリガー条件の設定に使用されるため重要です。たとえば、ユニットの破壊に基づいて条件を作成する場合、ユニットはその UNIT NAME を使用してリストから選択されます。

スキル. スキル レベルでは、人工知能によって制御されるユニットの能力を選択できます。この設定により、どの範囲から攻撃するか、武器の配達スキルの精度などの要因を制御できます。AI 地上ユニットには 5 つのスキル オプションがあります。

- **平均**
- **良い**
- **高い**
- **優秀な**

- **ランダム**. このオプションは、上記の 4 つのオプションのいずれかからランダムに選択されます。

ノート: ユニットのスキル レベルは、その検出範囲、反応時間、ターゲティングに影響します。エラー。

ノート: スキル レベルに関係なく、歩兵ユニットが移動中または武器を発射していない限り、AI 航空機は歩兵ユニットを発見するのが非常に困難です。

見出し. コース ダイヤルは、移動方向を決定するためのルートが作成されていない場合に、ユニットのスタンディング コースを設定するために使用できます。

地図に隠れているチェックボックス。ミッションを作成した後、特定のユニットを非表示にして、ミッションをプレイする人に見えないようにすることができます。選択した地上グループを ME ワールド マップから非表示にするには、このボックスをオンにします。ユニット リスト ウィンドウを使用して、すべての非表示のグループを表示できます (このドキュメントで後述します)。

プランナーに非表示. このオプションは、ミッション プランナーのミッション マップから地上ユニットを非表示にします。このオプションは、プレーヤーからオブジェクトを隠す必要がある場合に役立ちます

アクティベーション前に表示. グループ/ユニットのアクティブ化トリガーに従ってユニットを表示することを選択した場合、ユニットがアクティブ化されるまで、そのユニットをワールドで表示するか、ワールドで非表示にするかを選択できます。ユニットを世界に表示するが、アクティブ化するまで非アクティブにしたい場合は、このボックスをオンにします。

レイトアクティベーション. このオプションは、条件またはイベントに到達した後、一定時間後にミッション内のユニットのグループを生成します。

ゲームマスターのみ. このオプションは、選択したグループがゲーム マスター (ゲーム セッションの所有者) だけが使用できることを示します。

プレーヤーは運転できます. このオプションを使用すると、プレーヤーは選択したユニットを次の方法で運転できます。[RAlt+J].

持ち運び可能. このオプションでは、選択した歩兵、輸送、装甲、および貨物ユニットをヘリコプターで輸送できます。

モーダル ボタン

4 つのモーダル ボタンで、Vehicle Group Properties 配置ウィンドウの下半分に表示される内容を制御します。これらには、ROUTE、AMMO、TRIGGERED ACTIONS、SUMMARY が含まれます。

ルート モード

ルート モードの場合、車両配置ウィンドウの下半分のデータはウェイポイント管理に関するものです。ウェイポイントは、マップ上の任意のポイント (緯度/経度) です。

連結してルートを作成します。ミッションの過程で、グループはルート ラインに沿ってあるウェイポイントから次のウェイポイントへと移動し、各ウェイポイントで独自のアクション (フォーメーションなど) を割り当てることができます。

新しい車両グループを配置するには、ルート モードで車両グループを選択する必要があります。次に、マップを左クリックして、ウェイポイント 1 にもなるグループの開始点を配置します。グループを配置すると、そのウェイポイント マーカー (ウェイポイント番号が横にある円) とルート ラインが適切に色付けされます。

- 白 - 選択したユニット。
- 赤- 選択されていない赤い側のユニット。
- 青い- 選択されていない青のサイド ユニット。

ウェイポイントでは、標準のウェイポイントの円ではなく、ユニット アイコンになります。異なるアイコンは、異なるタイプのユニットを示します。

地上ユニット ME アイコン (ロシア語/西洋語)

ロシア	NATO	ユニット型
		タンク
		歩兵戦闘車 (IFV)
		戦闘偵察車
		装甲兵員輸送車 (APC)
		輸送
		民間車両
		エンジニア
		自走砲 (SPG)
		多連装ロケットシステム (MLRS)
		MLRS ミディアム
		MLRS ヘビー
		対戦車誘導ミサイル (ATGM) 追跡
		対戦車誘導ミサイル (ATGM) 車輪付き

		フォワード エア コントローラー (FAC) 車両
		歩兵
		携帯式防空 (MANPAD) SAM システム
		スティンガーサム
		対空砲 (AAA)
		自走式AAA
		レーダー誘導AAA
		車輪付きAAA
		追跡された AAA
		SAM 短距離、車輪付き
		SAM 短距離、追跡
		SAM 短距離、車輪付き、レーダー誘導
		SAM 短距離、追跡、レーダー誘導
		SAM中距離、追跡
		SAM 中距離、車輪付き
		SAM 中距離、追跡、レーダー誘導
		SAM 長距離、追跡、レーダー誘導
		SAM長距離、車輪付き
		アベンジャーSAMシステム
		M6 ラインバッカー SAM システム
		Chaparral SAMシステム

		M-163バルカンAAAシステム
		モバイルレーダー
		無線航法ビーコン
		静止レーダー
		エアコントローラー
		防空指示センター
		バトルコマンドセンター
		前方航空管制官 (FAC)
		指令センター
		陣地壕
		チェックポイント
		保管所
		燃料庫
		構造物（建物）

マップ上のグループ全体の位置を移動するには、グループのリード ユニットをクリックして目的の位置にドラッグします。グループ内の他のユニットの位置を調整するには、リーダーの位置に対して目的のユニットをクリックしてドラッグします。

モーダル ボタンの下にはルート コントロールがあります。上から下まで：



ウェイポイント. WAYPOINT フィールドでは、作成したウェイポイント間を切り替えることができます。左側のフィールドには現在選択されているウェイポイントが表示され、左右の矢印ボタンを押すことで切り替えることができます。右側のフィールドには、ルート内のウェイポイントの総数が表示されます。選択したウェイポイントの円とウェイポイント番号は、マップ上で黄色で表示されます。

名前. ウェイポイントごとに一意の名前を割り当てることができます。このフィールドにウェイポイントの名前を入力すると、この名前がマップ上のウェイポイントの横に表示されます。

タイプ. 各ウェイポイントには、グループがウェイポイントに到達したときに実行するアクションのタイプを割り当てることができます。これらには以下が含まれます：

- **未舗装道路**. 車両グループは、一列に並んでいる次のウェイポイントに向かいます。
- **道路上**. On Road に設定すると、ウェイポイントは最も近い道路にスナップします。次のウェイポイントも On Road に設定されている場合、エディターは 2 点間の道路網に沿って自動的にパスをプロットします。オンロードのウェイポイントを配置するときは、道路の交差点に配置しないでください。複数のグループを同じ道路に配置する場合は、ルートの競合を避けるために、グループを少なくとも 500 メートル離してください。
- **ライン アブレスト**. グループ車両は一列に並んで編成されます。
- **円錐**. グループ車両はコーンフォーメーションを想定します。
- **ヴィー**. グループ車両はV字編成を想定しています。
- **ダイヤモンド**. グループ車両は菱形のフォーメーションをとります。
- **エシュロン・レフト**. グループ車両は、エシュロン左編成を想定します。
- **エシュロン右**. グループ車両は、エシェロンの正しいフォーメーションを想定します。
- **カスタム**. テンプレートのドロップダウン メニューを使用して、グループのカスタム フォーメーションを選択します。グループ テンプレートは、ミッション エディタのテンプレート メニューを使用して作成できます。



高度. 車両グループの調整はできません。このフィールドはウェイポイントの高度を示します。

速度. 速度設定は、車両が次のウェイポイントに到達するまでの速度を時速キロメートル (km/h) で設定します。これを設定するには、左右の矢印ボタンを使用するか、フィールドに入力します。

GS(GROUND SPEED LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに希望する速度を手動または自動で入力するかを選択します。開始ウェイポイントには適用されません。

速度がロックされている場合、グループは前のウェイポイントから現在のウェイポイントまでのルート区間で目的の速度を維持しようとします。

開始/ETA.（到着予定時刻）。ウェイポイントの希望到着時刻 (最初のウェイポイントの場合はグループ開始時刻) を示します。これは、ETA がロックされている場合はユーザーが設定するか、ETA がロック解除されている場合はミッション エディターによって自動的に計算されます。

修正時間(ETA LOCK チェックボックス)。ウェイポイントに必要な ETA の手動入力と自動入力のどちらかを選択します。デフォルトでは、ETA は最初のウェイポイント (グループの開始時間) に対してロックされています。

ロックされている場合、ETA フィールドを使用して、ミッション開始時刻を過ぎた時点で最初のウェイポイントの ETA を設定することにより、ミッションの遅延グループ アクティベーションを設定できます。たとえば、ミッションが 12:00:00/1 に開始するように設定されていて、ユーザーがミッション開始の 15 分後にグループをミッションに表示させたい場合、ウェイポイント 1 の ETA を 12:15 にロックできます。 :00/1。さらに、ユーザーが未知の時間のトリガーされたイベントに基づいてミッションにグループを表示することを希望する場合、100 日後 (12:00:00/ 100）。このようなシナリオでは、スクリプト化されたイベントによってトリガーされるか、開始 ETA に達するまで、グループは表示されません。

ウェイポイントの ETA の計算結果が航空機のタイプに対して遅すぎる、または速すぎる場合、フォントが赤色になり、無効なエントリを示し、ユーザーがプロパティ パネルを閉じるか保存しようとすると、対応するエラー メッセージが表示されます。ミッション。詳細については、上記を参照してください。

ウェイポイント モード ボタン

これらの 3 つのボタンを使用すると、ルートのウェイポイントを追加、編集、および削除できます。

- **追加**–ADD モードでは、マップ上でマウスの左ボタンを押すたびに、新しいウェイポイントが追加されます。グループ プロパティ パネルが開いている場合、このモードはデフォルトで選択されています。
- **編集**–編集モードでは、マップ上で既存のウェイポイントを選択して、ウェイポイント プロパティ パネルで編集できます。
- **デル**–このボタンを押すと、選択したウェイポイントが削除されます。

交戦を計画するときは、次のいくつかを考慮してください。各車両には、向き (正面、側面、背面、上面) に応じて個別の装甲値があります。そのため、通常は、ユニットを敵の装甲が最も厚い敵に向けたままにする必要があります。また、敵に向けるバレルをできるだけ多くしたい場合もあります。

そのため、Line Abreast や Echelon Left/Right などのフォーメーションが最も効果的です。ミッションを計画する際には、地形を注意深く調査することも役立ちます。味方ユニットと敵ユニットの間の視線を考慮して、計画どおりに車両を検出できる (または検出できない) ようにします。

弾薬モード

LOADOUTS EDITOR パネルは、AMMO というラベルの付いたボタンを押すと開き、ユーザーは選択したユニットの配色を選択できます。



トリガー アクション モード

[トリガー アクション] ボタンをクリックすると、トリガー アクション パネルが開きます。このパネルは、高度なアクション パネルに類似したグループ アクションを追加または編集するために使用できますが、AI TASK トリガー アクションを使用してトリガー メニューでスクリプト化されたトリガー ルールに基づいてアクティブ化されます。

ルート要約モード

概要モードでは、ウィンドウの下半分に基本的なミッション データが表示されます。このデータには以下が含まれます。



始まる時間. グループのミッション開始時刻 (時:分:秒/日)。

ルート時間. 所定の速度を維持しながら計算された移動時間。これは、時:分:秒/日の形式で示されます。

ルートの長さ. ルートの合計距離 (キロメートル)。 **平均速度**. 指定されたルートを移動中の平均速度。

空軍基地と FARP 地上車両支援機器に関する注意事項

Forward Arming and Refueling Points (FARP) では、地上設備リソースが追跡され、プレイヤーに提供できるサポートのレベルが決定されます。これには、地上電力、無線通信、燃料、および AI ヘリコプターとプレイヤーの両方の武器が含まれます。地上要員への連絡の詳細については、フライト マニュアルの無線通信セクションを参照してください。

地上設備ユニットは、FARP の中心から半径 150 メートル以内に配置する必要があります。必要なユニットは、東軍と西軍で異なります。

飛行場/FARP のオブジェクト/ユニットの表

サービス	必要単位 (赤連合)	必要単位 (青連合)	条件
飛行場、ATC	タワー	タワー	破壊されない
飛行場、地上乗組員、再装備、給油、地上動力、航空機修理	不要	不要	ローター（プロペラを支える）が停止してから 3 分後に自動的に修理が行われます
FARP、ATC	CP SKP-11 ATC、FARP コマンド役職	APC M1025 HMMWV、FARP コマンド役職	FARP センターから 150 メートル以内
FARP、グラウンド乗組員、再装備	GAZ-3308、GAZ-66、KAMAZ-43101、KrAZ-6322、ウラル375クン、ウラル375、ウラル-4320-09-31、ウラル-4320T、FARP弾薬保管所	M818、FARP弾薬保管所	FARP センターから 150 メートル以内
FARP、グラウンド乗組員、給油	ATMZ-5、ATZ-10、FARP燃料デポ	タンカーM978 ヘムト、FARP燃料デポ	FARP センターから 150 メートル以内
FARP、グラウンド乗組員、地上パワー	GPU APA-5D、GPU APA-80	M818	FARP センターから 150 メートル以内

FARP、夜 照明装置	CP SKP-11 ATC	APC M1025 HMMWV	FARP センターから 150 メートル以内
FARP、修理	UAZ-469、 ウラル-4320-09-31、 ウラル-4320T、 ZIL-131 クン、 KAMAZ-43101、 FARPテント	M818、 FARPテント	FARP センターから 150 メートル以内。ローター（プロペラを支える）が止まってから3分で修理完了

適切なサービスを提供するために、車両は FARP の中心から半径 150 メートル以内にある必要があります。

たとえば、CP (コマンド ポスト) と電力を備えた FARP 無線通信を提供する場合は、少なくとも 2 台の車両 (CP SKP-11 ATC と赤い側の APA の 1 つまたは M1025 HMMVW とブルーサイドはM818。

上記のユニットのいずれかが存在しないか破壊された場合、割り当てられたリソースは使用できなくなります。FARP が攻撃され、すべてのユニットが破壊された場合、支援機能を提供するために、破壊された基地から 150 メートル以内に新しいユニットを移動するトリガーを設定することができます。

サービス車両は、FARP の中心から半径 150 メートル以内に配置する必要があります。FARP のサイズは、約 200x200 メートルです。

飛行場での再装備、燃料補給、電力は車両に依存しません。ただし、これらを要求するための無線通信はタワーに依存します (タワーを破壊してはなりません)。タワーが破壊された場合、通信は赤側の SKP-11 または青側の HMMVW M1025 のいずれかで復元できます。このようなイベントに備えるために、タワーが破壊された場合にモバイル コマンド ビークルが空軍基地に派遣されるようにミッションを設定できます。

プレーヤーのヘリコプターの修理は、飛行場または FARP で、ローター (プロペラをサポートする) が停止してから 3 分以内に行われます。

以下は、FARP の赤と青の連合の対称サービス輸送隊の多くの可能なオプションの 1 つです。列内のユニットは、上の表に示されているすべての機能を実行し、さらに列のセキュリティが追加されます。

サービスコラム (赤連合):



サービス列 (青い連合):



地上ユニットへの弾薬補給

すべての弾薬を使い果たすと、防空システム、ミサイル防衛システム、自走砲、歩兵戦闘車、戦車などの地上ユニットはすべて、補給車を使用して弾薬貯蔵庫を補充することができます。供給車両は、無制限の倉庫としてカウントされます。それらは、ユニットの静的グループ（SAMポジション）とモバイルユニットグループ（自走砲護送または装甲車両）の両方の構成に含めることができます。グループは複数の補給車両を持つことができ、グループの連合がこれらのマシンの異なるタイプを持っている場合、ミッションの作成者はグループの構成を多様化して現実感を高めることができます。1 台の補給車両が、そこから半径 200 メートル以内に位置するすべてのユニットの弾薬を補充します。ユニットがこの半径 200 メートルの外にいる場合、その弾薬は補充されません。エディターでのミッションの作成者は、特に長さが長く、半径 200 メートルに収まらない場合に、防空グループと装甲車両のコンボイのさまざまな位置を形成するときに、これを考慮に入れる必要があります。弾薬の補充時間は、ユニットの種類によって異なります。

地上部隊への供給車両

補給車（倉庫）	国	弾薬補給条件
GAZ-3308	ロシア	補給車の半径200メートル以内
GAZ-66	ロシア	補給車の半径200メートル以内
KAMAZ-43101	ロシア	補給車の半径200メートル以内
KrAZ-6322	ウクライナ	補給車の半径200メートル以内
M818	アメリカ合衆国	補給車の半径200メートル以内
ウラル375クン	ロシア	補給車の半径200メートル以内
ウラル375	ロシア	補給車の半径200メートル以内
ウラル-4320-09-31	ロシア	補給車の半径200メートル以内
ウラル-4320T	ロシア	補給車の半径200メートル以内

以下は、移動車両フォーメーションと固定ユニット グループにおける補給車両の位置の例です (例は、ミッション作成者の意図を制限するものではありません)。

例 1。 自走砲の列に車両を供給します (4 自走砲に対して 1 つ)。



例 2。 パトリオット SAM サイトでビークルを供給します (ランチャーごとに 1 つ)。

例 3。 S-300PS SAM サイト (すべてのランチャーに 1 つ) でビークルを供給します。



補充時間は、パトリオット、S-300PS、Buk、Hawk SAM およびその他のユニットのシャーシなど、特定のユニットにランチャーまたは弾薬を移動し、交換 (補充) し、それらを接続するのに必要な時間で構成されます。彼らの武器の種類。

SAMに弾薬を補給する

サム	武装	補給車両（倉庫）からの弾薬補給時間、秒。
SA-19ツングースカ 2S6M	大砲 2×30mm	2400
	ミサイル	960
SA-6 クブ LN 2P25	ミサイル	1800年
SA-3 S-125 LN 5P73	ミサイル	600
SA-10 S-300PS LN 5P85C(D)	ミサイル	7200
SA-8 大佐 9A33	ミサイル	1800年
SA-9 ストレラ-1 9P31	ミサイル	1200

SA-13 ストレラ-10M3 9A35M3	ミサイル	960
SA-11 ブク LN 9A310M1	ミサイル	780
SA-15 トア 9A331	ミサイル	1080
パトリオット LN M901	ミサイル	3600
SPAAA Gepard-1～2	大砲 2×35mm	1800年
ホーク LN M192	ミサイル	420
SA-18 イグラ MANPADS	ミサイル	120
ラインバッカー M6	ミサイル	200
	大砲 25mm	880
シャパラル M48	ミサイル	360
バルカン M163	大砲 20mm	1200
アベンジャー M1097	ミサイル	400
ローランドADS	ミサイル	300
スティンガーMANPADS	ミサイル	120
SPAAA ZSU-23-4 シルカ	大砲 4x23mm	20
ZU-23定置	大砲 2×23mm	60
ZU-23 閉鎖	大砲 2×23mm	60
ウラル375のZU-23	大砲 2×23mm	60

MLRSに弾薬を補給する

MLRS	武装	補給車両（倉庫）からの弾薬補給時間、秒。
9K51 グラッド BM-21	固体推進剤 ロケット 40×122mm	420
9K57 ウラガン BM-27	固体推進剤 ロケット 16×220mm	840
9〜52 スマーチ	固体推進剤 ロケット 12×300mm	2160
M270 MLRS	固体推進剤 ロケット 12×227mm	560

榴弾砲の弾薬補給

榴弾砲	武装	補給車両（倉庫）からの弾薬補給時間、秒。
2B11 迫撃砲	モルタルチューブ 120mm	30
2S1グヴォズディカ	銃 122mm	940
2S3 アカシア	銃 152mm	1186
2S9ノナS	銃 120mm	500
2S19 ムスタ-S	銃 152mm	1080
	機関銃 12,7mm	110
M109 パラディン	銃 155mm	936
SpGH vz.77 ダナ	銃 152mm	1488年

IFV/APCへの弾薬補給

IFV/APC	武装	補給車両（倉庫）からの弾薬補給時間、秒。
AAV7	手榴弾 ランチャー 40mm	210
	機関銃 12,7mm	90
BMD-1	銃 73mm	600
	ATGM"マルトカ"	80
	機関銃 3×7,62mm	60
BMP-1	銃 73mm	600
	ATGM"マルトカ"	80
	機関銃 7,62mm	60
BMP-2	大砲 30mm	1800年
	ATGM"コンクール"	120
	機関銃 7,62mm	600
BMP-3	大砲 30mm	1800年
	銃 100mm	710
	ATGM"カステット"	120
	機関銃 3×7,62mm	600
MT-LB	機関銃 7,62mm	150
BRDM-2	機関銃 14,5mm	230

	機関銃 7,62mm	140
BTR-80	機関銃 14,5mm	230
	機関銃 7,62mm	140
BTR-RD	ATGM"コンクール"	125
	機関銃 2×7,62mm	60
コブラ	機関銃 12,7mm	100
LAV-25	大砲 25mm	1200
	機関銃 2×7,62mm	480
M2A2 ブラッドリー	大砲 25mm	240
	ATGM"牽引"	140
	機関銃 7,62mm	480
M113	機関銃 12,7mm	75
M1043 HMMWV	機関銃 12,7mm	75
M1045 HMMWV	ATGM"牽引"	180
M1126 ストライカー ICV	機関銃 12,7mm	125
M1134 ストライカー ATGM	ATGM"牽引"	280
	機関銃 7,62mm	-
マーダー	大砲 20mm	2000年

	機関銃 7,62mm	400
MCV-80戦士	大砲 20mm	380
	機関銃 7,62mm	75
TPz 1 フックス	機関銃 7,62mm	120
ZBD-04A	大砲 30mm	1800年
	銃 100mm	710
	ATGM"カステット"	120
	機関銃 7,62mm	600

戦車に弾薬を補給する

タンク	**武装**	**補給車両（倉庫）からの弾薬補給時間、秒。**
チャレンジャー2	銃 120mm	450(AP)、440(HE)
	機関銃 7,62mm	-
ルクレール	銃 120mm	530(AP)、230(HE)
	機関銃 7,62mm	-
ヒョウ1～3	銃 105mm	515(AP)、290(HE)
	機関銃 7,62mm	40
ヒョウ2A5	銃 120mm	400(AP)、275(HE)
	機関銃 7,62mm	126

M1A2 エイブラムス	銃 120mm	400(AP)、260(HE)
	機関銃 12,7mm	90
	機関銃 7,62mm	580
M1128 ストライカーMGS	銃 105mm	260(AP)、140(HE)
	機関銃 12,7mm	95
	機関銃 7,62mm	500
メルカバ Mk.4	銃 120mm	465(AP)、300(HE)
	機関銃 2×7,62mm	545
T-55	銃 100mm	495(AP)、184(HE)
	機関銃 12,7mm	110
	機関銃 7,62mm	-
T-72B	銃 125mm	416(AP)、308(HE)
	ATGM"リフレクス"	130
	機関銃 12,7mm	110
	機関銃 7,62mm	-
T-80U	銃 125mm	406(AP)、316(HE)
	ATGM"リフレクス"	120
	機関銃 12,7mm	150

	機関銃 7,62mm	-
T-90A	銃 125mm	408(AP)、310(HE)
	ATGM"リフレクス"	130
	機関銃 12,7mm	50
	機関銃 7,62mm	-

高度なアクション モード (地上グループ)

Advanced タブを押すと Advanced Actions Panel が開き、選択したウェイポイントに関連付けられたアクションが一覧表示されます。



このパネルは、グループ アクションを設定 (追加/編集/削除) するために使用されます (タスクを実行、エンルート タスクの開始、コマンド実行、オプション設定)、ユーザーによってこのウェイポイントで AI に割り当てられるか、ミッション エディターによって自動的に生成されます。

パネル インターフェイス コントロール

次のボタンは、高度なアクション モードの下部にあります。

- **追加**–リストに新しいアクションを追加します。押すと、デフォルトの No Task アクションが作成されます。これは、左側の [Action Settings] ポップアップ パネルで編集できます。
- **イン**–現在選択されているアクションの上に新しいアクションを挿入します。
- **編集**–[アクション設定] ポップアップ パネルを開いて、アクションの設定を表示および編集します。マップ上の任意のルート ウェイポイントをクリックすると、同じ機能が複製されます。
- **デル**–選択したアクションを削除します。
- **上**–選択したアクションをリストの上に移動します。
- **下**–選択したアクションをリストの下に移動します。
- **クローン**–選択したアクションをリストの下に複製します。

グラウンド グループのアクション プロパティ パネル

グラウンド グループのアクション プロパティ パネルは、航空機グループ . つまり、このパネルを使用して、グループが実行するタスクの実行、途中のタスクの開始、コマンドの実行、オプションの設定、およびアクションの開始条件と終了条件を設定します。ただし、車両グループで利用できるアクションの具体的なタイプは、航空機グループとは異なります。

タスクを実行

聞かない

グループに実行するアクションは割り当てられていません。

FAC – グループの割り当て

このタスクは、味方の航空機をミッション デザイナーが指定したターゲット グループに向けるための前方航空管制官 (FAC) を作成します。完全な FAC 機能を実現するために、FAC ユニットは、ターゲットを直接見通せる武装車両であり、数キロメートルの範囲内に配置する必要があります。

味方ユニットがエリアに到着し、FAC との通信を確立すると、ターゲット アクションが開始されます。

***ノート**: FAC: グループの割り当てタスクは、FAC の完全な状況認識を前提としています。ターゲットの位置は常に把握されており、状況が許せば、FAC は常に攻撃を起訴しようとします。*

FAC は、ミッション エディターでターゲットとして指定されたグループに対してのみター ゲットを設定し、他のグループをターゲットにしません。



ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。FAC-Assign Group タスクを使用すると、武器 FAC が攻撃グループから要求するタイプ。

指定. ターゲット指定の方法を選択します (自動、スモーク マーカー ("Willy Pete"、WP)、IR-ポインター、レーザー、WP-レーザー)。ターゲット指定は、固定された無線範囲でのプレーヤーの無線要求で実行されます。



FAC ユニットが敵から離れてターゲット デジグネータ装備の動作範囲よりも離れている場合、使用可能な各装備の最大射程がメニューに表示されます。



この場合、指定された最大範囲内になるように、敵までの FAC の距離を調整する必要があります。

敵ユニットが前方の航空観測者の視線から遮られている場合 (たとえば、地形のために)、メッセージ「問題: LOS なし」が括弧内に表示され、プレイヤーがターゲットを指定できないことを示します。



目標を指定するために、FAC は最初に目標が視界内に入るまで操縦しなければなりません。

データリンク. EPLRS（ウェイポイントの高度なオプションに示されているように）を備えた地上ユニットのみが、適切に装備された航空機にデータリンクを介してターゲット位置データを送信できます。

コールサイン. FAC のコールサイン。 **番号**. FAC 番

号の選択フィールド。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループ

の無線通信の AM/FM 変調を設定します。

ポイントで発射

ミッション デザイナーによって指定されたマップ上の座標ポイントに対して発砲します。

このアクションを実行するには、このアクションを選択したときにグループの近くに表示される三角形のマーカーをマップ上の目的のポイントに移動します。



ターゲット パネル:

ゾーン半径. このパラメータは射撃の分布に影響を与えます。砲兵システムはゾーンの全域を砲撃しますが、ミサイルはゾーンの中心のみを攻撃します。

武器. ドロップダウンメニューを選択して武器 このアクションに使用するためにクリアされたタイプ。このメニューは、装甲車両の種類と使用可能な武器の種類によって異なります。

ラウンド消費. このフラグを設定すると、消費する弾薬の量を設定できます。

所有

アクションが有効である限り、ウェイポイントの場所で停止し、その位置を維持します。



Lower Action Properties Panel を使用して、保持中にグループがとるカスタム フォーメーションを選択できます。

この機能は、パトロール後や砲撃など、さまざまな戦闘タスクに役立つ可能性があります。たとえば、砲兵中隊は、射撃を行うために射撃任務のフォーメーションを保持するように設定できます。

輸送に乗り出す（進行中の作業）

地上ユニットの輸送への乗船を容易にします。次の地上ユニット グループ カテゴリで使用できます: 「INFANTRY」。

各歩兵分隊は、「タスクの実行 – 輸送に乗り出す」を設定し、車両グループ パネルで輸送可能フラグを有効にする必要があります。



ターゲット パネル:

車両グループ. 乗船タスクの車両グループを選択します。

ゾーン半径. 歩兵分隊の乗船エリアの半径 (メートル単位)。

ウェイポイントに移動

グループは、指定されたウェイポイントに到達するまでルートをたどります。



ターゲット パネル:

ウェイポイントへ. 目的地のウェイポイントを指定します。

エンルート タスクの開始

途中タスクなし

No Enroute Task アクションは、グループが実行するアクションを設定しません。

FAC

このグループは、前方航空管制官 (FAC) として機能し、その地域の友軍ユニットに照準命令を提供します。

FAC エンルート タスクの下で、FAC は自動的にプレイヤーまたは攻撃 AI グループのターゲットに優先順位を付け、攻撃フェーズ全体でターゲット オーダーを発行します。

***ノート**: FAC のターゲット選択は、ミッション デザイナーがプレイヤーまたは AI を攻撃することを意図したターゲットと一致しない場合があります。*



ターゲット パネル:

コールサイン. FAC のコールサイン。 **番号**. FAC 番

号の選択フィールド。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループ

の無線通信の AM/FM 変調を設定します。

FAC – エンゲージ グループ

FAC エンルート タスクに似ていますが、この場合、特定の敵グループが FAC のターゲットとしてミッション デザイナーによって選択されます。

これはエンルート タスクであるため、FAC はターゲット グループに対してターゲット コマンドを発行する前に、ターゲット グループを個別に検出する必要があることに注意してください。前述のように、ターゲットの検出は、地形の障害物や天候の干渉など、ゲーム内の多くの動的変数に依存します。ミッション デザイナーがグループを指定しない場合、FAC はターゲット コマンドを発行しません。



ターゲット パネル:

グループ. ミッションで使用可能なすべての適用可能な敵グループからターゲット グループを選択するためのドロップダウン メニュー。

見える. VISIBLE オプションにより、ユニットはミッションの開始時に目標位置の場所を知っているかどうかを知ることができます。

武器. ドロップダウン メニューで、このアクションに使用する武器の種類を選択します。FAC-Assign Group タスクを使用すると、武器 FAC が攻撃グループから要求するタイプ。

優先順位. PRIORITY 番号は、ウェイポイントの他のアクションに関連するアクションの優先度を設定するために使用されます。優先度の数値は、このアクションが他のアクションに対して相対的に取る順序を表し、最高の優先度として「0」から始まります。

指定. ターゲット指定の方法を選択します (自動、スモーク マーカー ("Willy Pete"、WP)、IR-ポインター、レーザー、WP-レーザー)。ターゲット指定は、固定された無線範囲でのプレーヤーの無線要求で実行されます。

FAC ユニットが敵から離れてターゲット デジグネータ装備の動作範囲よりも離れている場合、使用可能な各装備の最大射程がメニューに表示されます。



この場合、指定された最大範囲内になるように、敵までの FAC の距離を調整する必要があります。

敵ユニットが FAC の視線から遮られている場合 (たとえば、地形のために)、メッセージ「問題: LOS なし」が括弧内に表示され、プレイヤーが現在ターゲットを指定できないことを示します。



目標を指定するために、FAC は最初に目標が視界内に入るまで操縦しなければなりません。

スモークとレーザーでターゲットを指定できるのは、武装したユニットのみです。(例: APC M1043 HMMWV アーマメント)。

データリンク. EPLRS（ウェイポイントの高度なオプションに示されているように）を備えた地上ユニットのみが、適切に装備された航空機にデータリンクを介してターゲット位置データを送信できます。

コールサイン. FAC のコールサイン。

番号. FAC 番号の選択フィールド。

周波数. FAC グループの無線通信周波数を MHz で設定します。 **変調**. FAC グループの無線通信の AM/FM 変調を設定します。

コマンド実行

次のコマンドは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

何もしない

コマンドは設定されていません。

スクリプトを実行

スクラッチパッドに入力した Lua スクリプトを実行します。

スクリプト ファイル

LUA スクリプト ファイルを選択します。

コールサインを設定

グループのコールサインを設定します。西部のユニットの場合、コールサインは主要な指定と数値 ID で構成されます。たとえば、「ウォリアー 4」。



設定頻度

グループの無線通信周波数を MHz および AM/FM 変調で設定します。



メッセージを送信

リード グループからメッセージを送信するコマンド。



ファイル. 無線送信中に再生する音声ファイル (*.ogg;*.wav) を選択します。

字幕. 無線送信時に表示する文字メッセージ（字幕）を入力する欄です。

ループ. メッセージを繰り返すための設定。 **間隔**.

メッセージの長さ (秒単位)。

送信停止

先頭グループからの送信を停止します。このコマンドには使用可能なオプションがありません。

ウェイポイントに移動

このアクションの条件が有効な場合、グループは現在のウェイポイントからこのアクションによって設定されたウェイポイントに直接移動します。

たとえば、ユニットを WPT 0 から WPT 2 にすぐに送信したり、その逆に WPT 2 から WPT 0 に戻したりできます。



デフォルトでは、これは既存のルートの次のウェイポイントに設定されています。

すべての主要なタスク、コマンド、および動作オプション、逃したウェイポイントは実行されません。

このアクションは、循環ルートを編成するときに使用できます。たとえば、ユニットを WPT 2 の後に WPT 0 に送信すると、ルートに沿って WPT 2 に戻り、コマンドがアクティブな間は再び WPT 0 に移動します。CONDITION ... を使用して論理条件でコマンドを制限できます。たとえば、コマンドの実行時間制限を設定できます。

見えない

グループをすべての敵 AI ユニットから見えないように設定します。ENABLE チェックボックスを使用して有効または無効にします。

このコマンドは、よくカモフラージュされた位置をシミュレートし、FAC が破壊されるのを防ぐ手段として、敵の位置に近接して地上ベースの FAC を作成する場合に役立ちます。

不滅

グループを不滅に設定します。敵の AI ユニットはグループを検出できますが、武器は効果がありません。

EPLRS

このコマンドは、EPLRS (Enhanced Position Location and Reporting System) システムの使用と、グループ内のユニットへの EPLRS データの送信を有効にします。この機能を有効または無効にするオプションが 1 つあります。

オプション設定

次のオプションは、ウェイポイントに到達したときのアクションとして設定できます。

オプションなし

オプションは設定されていません。デフォルトの選択。

ROE（エンゲージメントのルール）

敵ユニットに遭遇したときのグループの戦闘行動を決定するための射撃ルールを設定します。



- **ウェポンフリー**–接触している敵グループと交戦します。ターゲットの優先順位付けは、状況に基づいてグループによって自動的に実行されます。
- **リターンファイア**–反撃のみ。最初に関与しないでください。
- **武器ホールド**–いかなる状況でも発砲しないでください。

デフォルト設定は WEAPONS FREE です。

火の下で分散

このオプションを有効にすると、攻撃を受けたときにグループを分散させることができます。デフォルト値は許可です。この場合、ユニットグループは、そのユニットのいずれかが破壊または損傷を受けると分散します。分散時間は秒単位で示され、その後グループは元に戻ります

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

形成し、ルートに沿って移動を続けます。このオプションが有効になっていない場合、グループは攻撃を受けている間も隊列を組んで移動し続けます。



アラーム状態

グループの戦闘準備状態を設定します。



- **自動**–デフォルト設定では、敵ユニットの存在が検出されるまで、グループは戦闘準備ができていません。AI は、敵ユニットの存在を、独自のセンサーで実際に検出せずに「感知」する場合があることに注意してください。
- **緑の状態**–グループは戦闘準備ができていません。ターゲットの検索や交戦は行わず、センサーをオフに保ち、可能であれば収納します。
- **赤の状態**–グループは戦闘準備が整っており、ターゲットを積極的に探しています。ユニットによっては、戦闘準備状態で移動できる場合と移動できない場合があります。

対空兵器

このオプションにより、地上グループは、目標に接近する航空機から発射された兵器を迎撃し、破壊することができます。このアクションを許可または禁止するチェックボックスが 1 つあります。

静的オブジェクトを配置

アクティブな航空、陸上、および海上ユニットを配置することに加えて、これらのオブジェクトの静的バージョンを配置して、ミッションに配置することもできます。静的オブジェクトは、対応するアクティブ オブジェクトと同じ外部モデルを共有しますが、動かず、センサーや武器を使用しません。アクティブなユニットとは異なり、グループごとに 1 つのユニットしか持てません。

ミッション エディタは、グループのコピー/貼り付け機能をサポートしていることに注意してください。グループをコピーするには、グループを選択して を押します。[CTRL+C]. 同一のプロパティを持つグループを貼り付けるには、マップ上の目的のポイントにマウスを置き、 を押します。[CTRL+V].

[静的オブジェクト] ウィンドウには、上から順に次の機能が含まれています。

名前. [名前] フィールドに、静的オブジェクトの一意の名前を入力します。デフォ いずれかを入力しない場合は、ルトのものが生成されます。 作成した名前は、いくつかのタイプを割り当てるときに使用されます混乱ユニットデッドなどのトリ を避けるため、複数のタイプを割り当てないように注意してくださいガー。同じ名前のグループ。

国. Country ドロップダウン リストには、CREATE NEW MISSION ボタンを使用してミッションが最初に作成されたときに、RED または BLUE 側に割り当てられたすべての国が表示されます。

カテゴリー. 静的オブジェクトは、次の 6 つの一般的なカテゴリに分類されます。

- **飛行場と甲板設備**航空機の飛行場ベースのメンテナンス機器の使用を可能にします。
- **動物**特定の種類の動物のセットの産卵を可能にします。
- **貨物**これには、ヘリコプター用のさまざまな種類の貨物が含まれます。
- **効果**煙効果のセットが含まれています。
- **地上車両**選択した国に適した車両が含まれています。
- **ヘリコプター**選択した国に属するものを含みます。
- **ヘリポート**これにより、ヘリコプターの前方操作のための前方武装補給ポイント (FARP) の配置が可能になります。FARP を設定する場合、CALLSIGN ドロップダウン メニューから無線通信用の FARP コールサインを選択し、FREQUENCY フィールドで無線周波数を MHz 単位で設定できます。
- **飛行機**選択した国の固定翼航空機が含まれます。
- **海の棚オブジェクト**これには、掘削リグとガス生産プラットフォームが含まれます。
- **船**選択した国に属しています。
- **構造物**これには、ピルボックスや他の多くのタイプの建物 (軍事および民間) が含まれます。
- **倉庫**倉庫とタンクのセットが含まれています。

タイプ. カテゴリの選択に応じて、適切なユニットのリストがこのプルダウン リストに表示されます。

見出し. このコントロールを使用して、シミュレーションの世界でユニットの進行方向を設定できます。これを行うには、左右の矢印キーを使用するか、見出しの値を入力するか、見出しダイヤルをクリックします。

隠れた. ワールド マップで静的オブジェクトを非表示にし、ブリーフィング マップでプレイヤーから見えないようにする場合は、このボックスをオンにします。

プランナーに非表示. このオプションは、ミッション プランナーのミッション マップから航空機を非表示にします。このオプションは、プレーヤーからオブジェクトを隠す必要がある場合に役立ちます。

死. 通常の静的オブジェクトに加えて、DEAD ボックスをチェックすることで、破壊されたバージョンのオブジェクトをワールドに配置することもできます。

塗装スキーム. ユーザーが静的オブジェクトのペイント スキームを選択できるようにします。

始点を配置する (A-10C のみ)



[初期ポイント (IP)] ボタンをクリックすると、マップ上に IP を配置するために使用される [初期ポイント] ウィンドウが開きます。このポイントは、プレーヤーの A-10C ナビゲーション システムに独立したナビゲーション ポイントとして保存されます。



IP ウィンドウでは、次のオプションを設定できます。 **連**

合. ナビゲーション ポイントを使用できる連合を選択します。

コールサイン. 利用可能な 8 つの選択肢のリストからポイントの IP コールサイン (ID) を選択します。ミッ

コメント. ション エディターのマップに表示されるオプションのコメント。
コメント フィールドの下で、航空機のナビゲーション システムに固有の IP プロパティを設定できます。これらの設定は、A-10C では機能しません。

規模. ウェイポイントのスケール モード。ウェイ

操縦する. ポイントのステアリング モード。

VNAV. ウェイポイントの垂直ナビゲーション モード。

バングル. VNAV が 3D に設定されている場合、垂直角度計算モード。

角度. VNAV が 3D に設定され、VANGLE が ENTERED に設定されている場合、ウェイポイントの垂直角度。

ブルズアイを配置



ブルズアイ ボタンは、マップ上にブルズアイ ポイントを配置するために使用されるブルズアイ ウィンドウを開きます。ブルズアイは、友軍が位置を伝えるために使用する基準点です。各連合には、単一のブルズアイ ポイントが提供されます。地図上でブルズアイの位置を移動するには、ブルズアイをクリックして目的の場所にドラッグします。

Bullseye ウィンドウでは、編集する Bullseye の連合を選択でき、選択した Bullseye の現在のワールド座標が示されます。

エリア ト リガー ゾーンの作成



エリア ト リガー ゾーンは、マップ上の定義されたエリアに出入りする特定のユニットに基づいてトリガー条件を設定できる強力なツールです。トリガー ゾーンは、マップ上の任意の場所に配置でき、任意のサイズで、色を変えることができます。トリガー ゾーンを作成し、そのゾーンをミッション内のモバイル ユニットに割り当てることもできます。

トリガー ゾーン ツールを開いたら、マップ上でゾーンを中心にしたい場所を左クリックします(すべてのトリガー ゾーンは円形です)。そうすると、トリガー ゾーンがデフォルト名でマップに表示されます。



右側のトリガー ゾーン ウィンドウには、次のオプションがあります。

名前. このフィールドにトリガー ゾーンに付ける名前を入力します。名前が入力されていない場合は、デフォルトの名前が使用されます。これは、トリガー条件を設定するときに使用する名前です。

半径. この値を調整すると、トリガー ゾーンのサイズが変化する場合があります。値は、左右の矢印をクリックするか、フィールドに値を入力して変更できます。半径がメートル単位でフィールドに表示されます。

色. トリガー ゾーンを互いに区別しやすくするために、デフォルトの色を使用するか、カスタムの色を作成することができます。デフォルトの色を選択するには、28 色のいずれかをクリックします。カスタム カラーを作成するには、R (赤)、G (緑)、および B (青) の色値の左矢印と右矢印を使用します。A (アルファ) 値は透明度を調整します。選択/作成した色がRGB値で表示されます。

隠れた. ミッションが他の人によってプレイされる場合、トリガー エリアがマップ上に表示されることを望まないでしょう。それらを非表示にするには、このボックスをチェックする必要があります。

また、飛行場の格納庫や集落の建物などの地上構造物にトリガー ゾーンを追加することもできます。地上の建物を右クリックして [Assign as ...] を選択し、必要に応じてトリガー ゾーンを設定します。



ユニット テンプレートの作成



多くの異なるタイプの車両で構成される地上車両グループを作成できるため、後で使用するために車両グループ構成を保存しておくと便利な場合があります。良い例は、砲兵ユニット、弾薬トラック、指揮統制トラック、セキュリティ APC などで構成される砲兵中隊です。これらすべてを 1 つの車両グループに配置し、テンプレート ツールを使用して保存して使用することができます。後でもう一度。さらに、テンプレートは、トリガー メニューの STOP AND DEPLOY TO TEMPLATE アクション .

新しいテンプレートを作成するには:

1. グループに必要なすべてのユニットを含む新しい地上車両グループを作成します。
2. テンプレートに合わせてユニットを配置します。図は、SA-10 (S-300PS) バッテリー位置のオプションの 1 つを示しています。グループの先頭ユニットを移動すると、グループ全体が移動することに注意してください。
3. 目的のグループを選択して、[Create and Modify Templates] ボタンを押します。
4. [国] ドロップダウン メニューからグループに適切な国を選択します。
5. テンプレートを作成したい地上車両グループが「選択済みグループ」フィールドにリストされていることを確認します。
6. [TEMPLATE NAME] フィールドに、保存するテンプレートの名前を入力します。
7. SAVE TEMPLATE ボタンを押します。
8. [Create and Modify Templates] ボタンをもう一度押すか、パネルの右上隅にある [X] を押して、TEMPLATES パネルを閉じます。

ユーザーテンプレートはファイルに保存されます

C:\Users\UserName\Saved Games\DCS\MissionEditor\templates.lua. テンプレートを作成して保存しました。

テンプレート ウィンドウの上部には、テンプレートを管理するためのコントロールがあります。

- 上部のフィールドでは、テンプレートを保存または開く国を選択できます。
- 国フィールドの下のフィールドは、選択した国用に作成したすべてのテンプレートを一覧表示するドロップダウン メニューです。
- 見出しフィールドを使用すると、左矢印と右矢印を使用するか、ダイヤルをクリックして、テンプレートの向きを変えることができます。設定された向きは、HEADING フィールドに度数で示されます。



以下は、TEMPLATES パネルから地上車両グループを配置するための段階的な手順です。

1. [テンプレートの作成と変更] ボタンをクリックして、[テンプレート] パネルを開きます。
2. 最初のドロップダウン リストで、国を選択します。
3. 2 番目のドロップダウン リストで、地上ユニット グループのテンプレートを選択します。
4. 希望する開始位置を左クリックして、マップ上にテンプレートを配置します。
5. HEADING ダイヤルを使用して、地上ユニット グループの希望する開始方向を設定します。

必要なすべてのテンプレートをマップに配置したら、[テンプレートの作成と変更] ボタンをもう一度クリックするか、パネルの右上隅にある [X] をクリックして、パネルを閉じます。

エリアトリガーゾーン一覧

エリア ト リガー ゾーンを作成する場合、ミッションをプレイしているユーザーに見えないように非表示にするオプションがあります。エリア ト リガー ゾーン リスト ボタンを押すと、画面の右側にエリア ゾーン トリガー ツールが表示され、下部にミッション用に作成したすべてのゾーンが一覧表示されます。



ゾーン リストの上部には、リストされているすべてのトリガー ゾーンの非表示機能を有効または無効にできる 3 つのボタンがあります。

すべて表示する. このボタンを押すと、すべてのトリガー ゾーンが可視状態に設定されます。

すべて非表示. このボタンを押すと、すべてのトリガー ゾーンが非表示状態に設定されます。

選択の切り替え. トリガー ゾーンの非表示状態が切り替わります。

トリガー ゾーン リスト ウィンドウには 3 つの列があり、各行には異なるトリガー ゾーンがリストされます。列は次のとおりです。

名前. NAME フィールドに入力されたトリガー ゾーンの名前。

州. これは空白 (可視状態を示す) または HIDDEN (トリガー ゾーンが現在非表示であることを示す) のいずれかです。

半径. トリガー ゾーンの半径 (メートル単位)。

ウィンドウを閉じるには、ウィンドウの右上隅にある X ボタンを押します。

ユニット一覧

ユニット リストには、ミッションに配置したユニット (アクティブおよび静的) のリストが表示され、ユニットをすばやく見つけてそのデータを表示できます。

リストの上部には 5 つのチェック ボックスがあり、リストに表示されるユニットのタイプをフィルタリングできます。これらには、Show Hidden Units、ヘリコプター、飛行機、乗り物、船、および静的が含まれます。リスト内のタイプの 1 つを表示するには、カテゴリ名の横にあるボックスをオンにします。



リストの各行は、異なるユニット グループを表します。リストが長くなった場合は横のスクロールバーをご利用ください。

– このボタンは、マップをプレイヤーが操縦する航空機の中央に配置します。

各グループのデータを提供する 7 つの列があります。彼らです：**グループ名**. グループの作成時に設定されたグループの名前。

ユニット名. ユニットの名前。 **ユ**

ニット型. ユニット型。 **ユニットID**.

ユニット識別子。

国. グループが割り当てられている国の名前。

状態. これは、非表示でないことを示すために空白にするか、グループが現在非表示状態であることを示すために HIDDEN にすることができます。

モジュール. 選択したユニットに必要なモジュールの名前 (WWII など)。 ノート： グループを

すばやく非表示または表示するには、グループをダブルクリックします。

ユニット/オブジェクトの削除

ウェイポイントを含むグループをミッションから完全に削除するには、グループを選択してから削除ボタンを押します。[消去].

マップ オプション



[マップ オプション] パネルについては、以前に で詳しく説明しました。マニュアルのシステムバーの章 .

距離ツール



距離ツールを使用して、世界地図上の距離を測定できます。[距離ツール] ボタンを押して有効にすると、マウスの左ボタンをクリックしたままドラッグして距離を測定します。距離線は青で描かれ、距離 (メートル単位) と方位 (度) は黒で示されます。[距離ツール] ボタンを無効にして法線マップ機能を再開するには、[距離ツール] ボタンをもう一度押す必要があります。

ミッションエディタを終了

ミッション エディターを終了するには、[終了] ボタンを押します。

digital combat series

DCSワールド



カリフォルニア MPAIGN

運動

新しいキャンペーンを選択してプレイするか、既存のキャンペーンを継続するには、メイン メニュー画面から [キャンペーン] ボタンを選択します。

キャンペーン画面は、モジュール、キャンペーンの選択、統計の表示、およびキャンペーンの概要説明の表示を可能にする 4 つの主要な領域に分かれています。画面は次の要素で構成されています。

モジュール. 現在のキャンペーンに使用するモジュールを選択します。

キャンペーンを選択. 画面の左側には、開始できるすべての新しいキャンペーンと進行中の保存済みキャンペーンのリストが表示されます。リストの左の列にはキャンペーンの名前が表示され、右の列にはそのステータスが表示されます。キャンペーンを選択するには、左クリックして強調表示します。選択すると、進行状況の統計が [キャンペーンの詳細] セクションに表示され、キャンペーンの概要を確認できます。

キャンペーン内容. キャンペーンを選択すると、キャンペーンの進行状況の詳細がこのペインに表示されます。情報は次のとおりです。

- **最後のミッション飛行**. 最後に飛行したミッションの日時。
- **飛行したミッション**. キャンペーンでプレイヤーが持っているミッションの数。
- **キャンペーン中の死亡**. キャンペーン中にプレイヤーが死亡した回数。

- **ミッション成功率**. パーセンテージとしてのミッション成功率。
- **空対地キル**. プレイヤーによって破壊された地上ユニットの数。
- **空対空キル**. プレイヤーが撃破した航空ユニットの数。

キャンペーンの説明. キャンペーン ビルダーでキャンペーンを作成すると、一般的なキャンペーン ブリーフィングが作成されます。ここでは、そのブリーフィングを表示できます。

画面の下部には、次の 3 つの追加ボタンがあります。

- **キャンセル**. CANCEL ボタンを押すとメインメニュー画面に戻ります。画面の右上隅にある黄色の X を押して、キャンペーン画面を終了することもできます。
- **再起動**. このボタンを押すと、キャンペーンが最初の開始点から再開され、すべてのキャンペーンの詳細がリセットされます。
- **わかった**. 再生する新しいキャンペーンまたは保存したキャンペーンを選択したら、[OK] ボタンを押して、選択したキャンペーンの次のミッションを開始します。

digital combat series

DCSワールド

キャンペーンビルダー

キャンペーンビルダー

キャンペーン ビルダーは、段階的キャンペーン システム (SCS) と呼ばれるものを作成します。SCS は、ミッションを自動的に生成する動的なキャンペーン システムと、毎回同じようにプレイする線形のスクリプト化されたキャンペーンの中間に位置します。SCS は 1 つまたは複数 (必要に応じてさらに多く) のステージで構成され、各ステージは 1 つまたは複数 (必要に応じてさらに多く) のミッションで構成されます。これらの各ミッションは、ME で単一のミッションとして作成されます。そのため、各ミッションは多数のトリガーとランダムな設定で構成されている場合があります。キャンペーン ビルダーを使用すると、ステージを作成し、作成したミッション (.miz) をステージに取り込むことで、キャンペーンを作成できます。

メイン メニューからキャンペーン ビルダーを選択すると、キャンペーン ビルダー メニューが表示されます。

左上隅には、ファイルを管理し、キャンペーンが開始されるステージを設定する機能があります。ここから、既存のキャンペーンを開く、現在のキャンペーンをそのまま保存する、新しいキャンペーンを作成する、または現在のキャンペーンを新しいファイルとして保存することができます。ファイルおよび開始ステージ管理の下には、ミッション用に作成されたブリーフィングが表示されるフィールドがあります。[説明] セクションで、デフォルトのテキストを削除して、独自のテキストを入力することもできます。

画面の右上のセクションは、キャンペーンを構成するステージ数を定義するエリアです。セクションの下部には、[追加] と [削除] の 2 つのボタンがあります。キャンペーンにステージを追加するには、追加ボタンを押します。ステージを削除するには、ステージをクリックして、

削除ボタンを押します。また、上下ボタンを使用して、ステージの順序を並べ替えることもできます。

キャンペーン エディターのウィンドウには、5 つの論理セクションがあります。

ファイルとステージ管理の開始. このセクションには、次のオプションが含まれています。

- **新しい**. 新しいキャンペーンを作成します。
- **開ける**. 既存のキャンペーンを開きます。
- **保存**. すべての変更を現在のキャンペーンに保存します。
- **名前を付けて保存**. 現在開いているキャンペーンを新しいファイル名で保存します。
- **名前**. このフィールドにキャンペーン名を指定します。
- **ロケール**. キャンペーンのローカライズ言語を選択するためのドロップダウン リスト。

キャンペーン画像. このセクションでは、キャンペーンに使用する画像ファイルを選択できます。

- **キャンペーンイメージ**. [画像の選択] フィールドをクリックすると、標準のファイル選択ウィンドウが開き、キャンペーンの画像 (*.jpg; *.jpeg; *.png) を選択できます。画像のサイズは 273x130 ピクセルである必要があります。
- **成功最終イメージ**. [画像の選択] フィールドをクリックすると、標準のファイル選択ウィンドウが開き、キャンペーンの完了時に表示される画像 (*.jpg; *.jpeg; *.png) を選択できます。画像のサイズは 512×512 ピクセルである必要があります。

- **失敗した最終イメージ**. [画像の選択] フィールドをクリックすると、標準のファイル選択ウィンドウが開き、キャンペーンの完了に失敗したときに表示される画像 (*.jpg; *.jpeg; *.png) を選択できます。画像のサイズは 512×512 ピクセルである必要があります。

キャンペーン概要. このフィールドには、キャンペーンの簡単な説明を入力できます。

ステージを作成する. キャンペーンステージのリスト。このセクションには、ステージを制御するための 4 つのボタンがあります。

- **上**. 選択したステージをリストの 1 つ上に移動します。
- **下**. 選択したステージをリスト内で 1 つ下に移動します。
- **追加**. 新しいステージを追加します。
- **削除する**. ハイライトされたステージを削除します。

ミッション選択. 選択したステージのミッションのリストを表示します:

- **名前**. ミッション名。
- **範囲**. このフィールドでは、獲得した以前の結果に応じて、どのミッションがプレイヤーに割り当てられるかに従って、ポイントの範囲を設定する必要があります。
- **追加**. ステージにミッションを追加します。
- **削除する**. ステージからミッションを削除します。

ステージセクションの下にはミッションセクションがあります。ここから、各ステージにミッションを設定します。これを行うには、最初に配置したいステージを選択してから、ミッションセクションの追加ボタンを押します。そうすると、必要なミッションを選択するためのフォルダ/ファイル選択ダイアログ ウィンドウが表示されます。選択したら、ファイルブラウザのOKボタンを押します。ミッションは選択したステージの一部としてリストされ、そのミッション名と値の範囲が表示されます。各ミッションには、フェーズ内のミッションの選択を決定する値の範囲を割り当てることができます。

ミッションを作成するとき、ユニットの破壊、定義されたエリアへのユニットの到達、時間値などのトリガーされたイベントに値を割り当てることができます。次のステージがあり、そのステージ内からどのミッションが選択されます。

ミッションの合計値が 49 以下の場合、プレイヤーは 1 段階後退します。値が 50 の場合、それらは同じステージにとどまります。ミッションの合計値が51以上の場合、プレイヤーは次のステージに進みます。それぞれ異なる値を持つ複数のミッションをステージに配置することで、ミッションの結果に応じて前後に流れるキャンペーンを作成できます。

1 つのステージで 2 つのミッションに同じ値の範囲が割り当てられている場合、そのミッションはランダムに選択されます。

ステージ内のミッションの割り当てられた値の範囲は、[範囲] 列に一覧表示されます。

セクションの下部、[追加] ボタンの横に [削除] ボタンがあります。これを使用して、ステージからミッションを削除します。

開始ステージ フィールドから、キャンペーンの開始ステージを設定できます。プレイヤーが最初のミッションを失い、その後キャンペーンに負けた場合に備えて、通常、ステージ 1 でキャンペーンを開始することは望ましくありません。キャンペーンの開始ステージは、ステージ リストでアスタリスク (*) でマークされます。

キャンペーンの構築に関する注意事項:

- ミッションに配置するステージが多く、各ステージに配置するミッションが多いほど、ミッションの繰り返しの可能性が減少します。
- ステージを作成するときは、ステージのテンプレートを作成することで時間を節約できることがよくあります。この「テンプレート」ミッションには、一般的な部隊レイアウトが含まれているため、ミッションを何度も追加および/または変更するだけで、特定のステージに固有のミッションを作成できます。
- 可能な限りランダムな設定とトリガーを使用してください。これらを使用して、防空ユニットや可変 AI スキル設定など、予測不可能な部隊設定を作成できます。
- 戦線を数段に渡って隣り合わせに配置することで、任務結果に応じて前後に移動する戦線を再現できます。

digital combat series

DCSワールド

JA事典

百科事典

ENCYCLOPEDIA は、ゲーム内のさまざまなユニットを視覚的に認識するための非常に貴重なツールであり、各ユニットの技術データの優れたソースでもあります。

百科事典を選択するには、メイン メニュー ページの [ENCYCLOPEDIA] ボタンをクリックします。

エンサイクロペディアは、左側のオブジェクト画像と右側のオブジェクト データ ウィンドウの 2 つの主要部分で構成されています。

画面の上部に沿って、ゲーム内のオブジェクト (ユニット タイプ) の 8 つのカテゴリに対応する一連の 8 つのタブがあります。これらには以下が含まれます：

1.**飛行機**. すべての固定翼機。

2.**ヘリコプター**. すべての回転翼航空機。

3.**船**. すべての海軍艦艇。

4.**乗り物**. 防空関連以外のすべての地上車両。

5.**兵器**. ユニットから発射・投下できる空・陸・海の武器。

6.**防空**. 防空システム。

7。**人的資産**. 空母の甲板員と歩兵。

8.**その他**. ミッションエディタで静的オブジェクトとしてユーザーが利用できる地上構造物、ヘリコプター貨物など。

オブジェクト カテゴリを選択した後、画面右側のオブジェクト リスト ドロップダウン リストを使用して、ゲームで表されるそのカテゴリのすべてのユニットを表示できます。単位を選択したら、マウスを左クリックして画面の左側に画像を表示し、右側にそのデータを表示します。



百科事典を終了するには、画面の下部にある CLOSE ボタンを押すか、右上隅にある黄色の X を押します。

DCSワールド



マルチプレイヤー

マルチプレイヤー

注意！LANプレイを含むマルチプレイヤーにはインターネット接続が必要です

マルチプレイヤー ミッションは、ミッション エディターで作成できます。ただし、マルチプレイヤー ミッションを作成するときは、ミッション内のすべてのプレイヤーが制御する航空機を、プレイヤーではなくクライアントのスキルに設定する必要があることを覚えておくことが重要です。また、1 つの航空機グループに存在できる CLIENT 航空機は 1 つだけであることに注意してください。たとえば、4 人のオンライン パイロットのミッションを作成するには、4 つの航空機グループを作成し、それぞれに 1 つのユニットを CLIENT に設定する必要があります。

マルチプレイヤー メニューにアクセスするには、メイン メニューの MULTIPLAYER をマウスでクリックします。

メインのマルチプレイヤー メニュー画面では、独自のサーバーを作成するか、別のサーバーにクライアントとして参加できます。

ウィンドウの上部には、SERVER LIST SETTINGS ブロック、CONNECT BY IP ボタン、プレーヤーのコールサインがあります。

- **IPで接続**–インターネット経由でゲームに接続するには、CONNECT BY IP オプションを使用します。そのためには、[CONNECT BY IP] ボタンを押します。そうすると、[サーバーへの接続] ウィンドウが表示されます。

このウィンドウは、次の 2 つのフィールドで構成されています。

IP/URL: 参加したいサーバーの IP 番号または URL を入力します。

PASSWORD: サーバーがパスワードで保護されている場合は、このフィールドにパスワードを入力します。サーバーはパ もしも スワードで保護されていないため、このフィールドは空白のままにしておくことができます。

これらのフィールドに入力したら、[キャンセル] ボタンを押してウィンドウを終了し、サーバーに参加しないか、[OK] ボタンを押してサーバーに参加します。



- **ニックネームを変更**–ネットワークゲームウィンドウの右上隅にある鉛筆アイコンは、プレーヤーのコールサインの入力/選択ウィンドウを開きます。他のマルチプレイヤー メンバーに表示される名前をここに入力します。この名前は、メニュー画面に表示され、シミュレーションのユニット ラベルとしても表示されます。名前が入力されていない場合は、デフォルトの名前が使用されます。コールサインの長さは最大 25 文字で、最大 5 つの異なるコールサインを保存できます。

ウィンドウの中央には、利用可能なサーバーのリストがあります。下部には、主なアクションのボタンがあります。

- **出口**. EXIT ボタンは、マルチプレイヤーを終了し、メイン メニューに戻ります。
- **新しいサーバー**. NEW SERVER ウィンドウでは、他のプレイヤー (クライアント) が参加できるミッションをホストできます。
- **加入**. サーバーリストからサーバーを選択したら、JOIN ボタンを押してサーバーに参加します。

新しいサーバー

ミッションをマルチプレイヤー ゲームとして実行するには、他のプレイヤー (クライアント) が参加できるミッションを実行するサーバー (ホスト) として 1 人のユーザーを設定する必要があります。これは、サーバー リストのミッション リストまたは直接 IP 接続として行われます。

ミッション サーバーを開始するには、メインのマルチプレイヤー メニュー画面で [NEW SERVER] ボタンを選択します。



サーバー画面には、サーバー設定、サーバーの説明、ミッション リストの 3 つの主要な領域があります。ミッションを選択し、サーバー オプションを設定したら、画面の下部にある START ボタンを押してサーバーを起動し、クライアントがサーバーに参加できるようにします。また、MULTIPLAYER – ロールの選択画面にも移動します。

サーバー設定

サーバー オプションを使用すると、ミッション サーバーの基本的なパラメーターを設定および表示できます。変更できる項目もあれば、情報のみで変更できない項目もあります。これらは：

- **サーバー名**. このフィールドにサーバーの名前を入力します。この名前は、LAN ネットワーク上にある場合、クライアントのサーバー リストに表示されます。

- **パスワード**. 不要なゲストがサーバーに参加するのを防ぐために、ここにパスワードを入力できます。サーバーに参加するすべてのクライアントは、参加する前にこのパスワードを入力する必要があります。
- **プレイヤー制限**. サーバーに参加できるプレイヤーの最大数を入力します。
- **パブリック IP**. サーバー コンピュータの IP がこのフィールドに表示されます。ルーターの背後にいる場合は、ルーターの IP がリストされている可能性があり、これはクライアントが直接接続するのに無効な IP になることに注意してください。通常、ルーターの IP 番号は 192 から始まります。
- **ポート**. ここに入力することで、各サーバーに一意のポートを割り当てることができます。デフォルトのポート番号は 10308 です。ただし、ファイアウォールの背後にあるサーバーにアクセスするには、このポート番号を変更するか、ファイアウォールでデフォルトのポート番号を開く必要がある場合があります。
- **公開サーバー**. これは、検出されたサーバーのタイプを示します。

完全性チェック. このボタンは、サーバーの整合性チェック設定パネルを表示します。

高度. このボタンは、高度なサーバー設定のパネルを表示します。



サーバーの説明

ミッションがミッション エディターで作成されると、ミッション デザイナーは、レッドとブルーの両方の側に表示される一般的なミッション ブリーフィングを含めることができます。このブリーフィングは、[サーバーの説明] フィールドに表示されます。

ミッション一覧

Windows 標準のフォルダーとファイル ブラウザー機能を使用して、マルチプレイヤー ミッションを保持するドライブとフォルダーを選択します。通常、それらは Missions/Multiplayer フォルダーに保存されます。目的のミッションを左クリックすると、強調表示 (選択) されます。

ネットワーク ミッションのリストは、ウィンドウの右側にあります。ユーザーは、次のオプションを使用してミッション リストを管理できます。

- – LOOP ボタンは、サーバー ミッション プレイリストのミッションを循環します。
- – SHUFFLE ボタンは、サーバー ミッションのミッションの順序をランダム化します
プレイリスト。
- – [ADD MISSION] ボタンをクリックすると、ブラウザ ウィンドウが開き、選択して追加できます
ミッションをサーバー ミッション プレイリストに追加します。
- – REMOVE MISSION ボタンは、選択したミッションをサーバーから削除します
ミッションプレイリスト。
- – UP/DOWN 矢印は、強調表示されたミッションを 1 ステップ上または下に移動します。
サーバープレイリスト。
- – [開く] ボタンを押すと、ミッションを選択して追加するためのブラウザ ウィンドウが開きます
プレイリスト (*.lst) をサーバー プレイリストに追加します。
- – [SAVE AS] ボタンをクリックすると、ミッション プレイリスト (*.lst) を保存するためのブラウザー ウィンドウが開きます。
選択したフォルダーに新しいファイル名で。

ウィンドウの下部には、START ボタンと BACK ボタンがあります。

始める. START ボタンを押すと、クライアントがサーバーに参加できるようになり、役割の選択画面に移動します。

戻る. 画面の下部には、変更を保存せずにメインのマルチプレイヤー メニュー画面に戻るための [戻る] ボタンがあります。

画面の右上隅にある黄色の X を押して、画面をキャンセルすることもできます。

役割を選択 (サーバー)

サーバーを作成した後の次のステップは、連合と航空機を選択することです。START ボタンをクリックすると、SELECT ROLE ウィンドウが表示されます。



観客. プレイヤーが最初に参加画面に入ると、陣営や航空機は割り当てられず、代わりに観戦者リストに表示されます。このリストにある場合、彼らは事実上中立であり、サーバー上のすべてのプレイヤーを見ることができます. ただし、プレイヤーが航空機に参加すると、自動的に観戦者リストから削除されます。

チャット. チャット ウィンドウは、サーバーとプレイヤーのメッセージに使用されます。

[タブ]- チャットの開閉。 [左Ctrl+Tab]- 同盟国へのチャットチャンネル。 [左Shift+Tab]- ALLへのチャットチャンネル。

テキストを入力するには、点滅するカーソルが表示されるまでメッセージ ウィンドウを左クリックします。その後、メッセージを入力できます。完了したら、キーボードの Enter ボタンを押して送信します。

スライダーをクリックして、メッセージの受信者を切り替えることもできます。

割り当てられたチャット キーは変更できません。ウィンドウは、ウィンドウのタイトル バーをクリックしてドラッグすることで移動できます (この場合、チャットは記録モードになっている必要があります)。チャット ウィンドウのサイズは変更できません。

キーの組み合わせを使用して、画面から封筒のアイコンを削除します[左Ctrl+左Shift+Y].

観客に戻る. リストの一番下には BACK TO SPECTATORS ボタンがあります。このボタンを押すと、パイロットが観客リストに戻ります。

出口. サーバーから切断し、メイン メニューに戻ります。 **切断する**. サーバーから切断し、サーバー リストに戻ります。

割り当てウィンドウ. これらの 2 つのウィンドウには、ミッションに割り当てられ、プレイヤーが飛行できるすべての Red Coalition と Blue Coalition のユニット タイプが表示されます (ミッション エディターでクライアントとして設定)。どちらのウィンドウにも、リストされている各ユニット タイプに関する情報を提供する 7 つの列があります。

- **グループ**. ユニット グループの名前。
- **ユニット型**. ユニット型。
- **位置**. マルチシートユニットでの役割/ポジションの選択。
- **国**. ユニットが割り当てられている国。
- **#** . ユニットに割り当てられたオンボード番号。
- **飛行場**. ホーム飛行場。
- **プレーヤー**. ユニットに割り当てられたプレイヤー名。

選手プール. プレイヤーリスト開閉ボタン[’] (アポストロフィ). このボタンを押すと、サーバー上のすべてのプレイヤーとそれぞれの基本情報を一覧表示する半透明の表が表示されます。

次のデータがプレイヤー プール ウィンドウに表示されます。

- **コールサイン**. プレイヤーのコールサイン。

- **ピン**. ユーザーとサーバー間の接続遅延。数値が低いほど、Ping 数値が高くなります。

- **単位**. プレイヤーの航空機/ユニットタイプ。
- **タック.いいえ**. プレーヤー ユニットの TAC 番号。
- **スコア**. プレイヤーがミッションで獲得した合計スコア。
- **交流**. 撃墜機数。
- **接地**. 破壊された地上ユニットの数。
- **船**. 破壊された船の数。
- **損失**. プレイヤーが殺された回数。

パネルの上部には BAN LIST ボタンがあります。

禁止リスト. ミッションのサーバーをホストしているプレイヤー (ホスト) も、BAN LIST ボタンにアクセスできます。リストからプレーヤーを選択した後、ホストは BAN LIST ボタンを押してサーバーからプレーヤーを削除できます。

Player Pool ウィンドウを終了するには、CLOSE ボタンを押します。

ミッションを変更. あなたがサーバーホストである場合は、画面下部の CHANGE MISSION ボタンにもアクセスできます。Windows 標準のフォルダーとファイル ブラウザー機能を使用して、マルチプレイヤーミッションを保持するドライブとフォルダーを選択します。通常、それらは Missions/Multiplayer フォルダーに保存されます。目的のミッションを左クリックすると、強調表示 (選択) されます。[OK] ボタンを押して、新しいミッションをサーバーにロードします。



ブリーフィング. 連合と航空機を選択したら、ブリーフィング ボタンを押して、連合のブリーフィングを表示します (側面)。このブリーフィングは、左ページの画像と右ページのテキストブリーフィングで構成されています。シミュレーションに入る準備ができたら、画面の下部にある青い FLY ボタンを押します。

- **ОПИСАНИЕ**. ミッションの説明とデータは、ブリーフィング ウィンドウの右側に表示されます。
- **ДЕТАЛИ**. 選択した連合のミッションの詳細を含む画像がウィンドウの左側に表示されます。
- **飛ぶ**. ミッションを開始します。

クライアントからサーバーへの接続

MULTIPLAYER クライアント ウィンドウは、マルチプレイヤー ゲームで既存のサーバーに接続するように設計されています。サーバーの選択と接続は、ネットワーク ゲームの最初のステップです。

サーバーリストからサーバーを選択したら、画面下部のJOINボタンを押してサーバーに参加します。

SERVER LIST は、利用可能なすべてのサーバーを表示し、画面の大部分を占めます。SERVER LIST は、インターネットまたは LAN 経由でゲームを実行している、検出されたすべてのサーバーを表示するように設計されています。サーバー リストの各行は、異なるサーバーを表します。サーバー リストの各列には、各サーバーに関するさまざまな情報が表示されます。

以下は、コントロール要素の説明を含むウィンドウの外観です。MULTIPLAYER ウィンドウは、6 つの論理ブロックで構成されています。

SERVER LIST SETUP ブロックは、次の要素で構成されています。

- **サーバー/プレーヤー**: …/… – 現在オンラインで利用可能なサーバーとプレーヤーの総数を示します。
- **パスワード**–サーバー リストをパスワード (任意/はい/いいえ) で並べ替えます。
- **守る**–サーバーのリストをゲーム ファイルの整合性チェック (Any/Yes/No) で並べ替えます。
- **出身選手…に…** – サーバー リストをサーバー上のプレイヤー数で並べ替えます。

- **ピン <=**–サーバー リストを ping で並べ替えます。
- **地図**–サーバーのリストをマップ/マップ モジュールで並べ替えます。
- **領域**–サーバーのリストを地域別に並べ替えます。
- – ボタンを使用すると、モジュールのみを含むサーバーの表示を切り替えることができます
  モジュールに関係なく、プレーヤー、またはすべてのサーバーで利用できます。
- – 完全性チェックに合格。緑色の盾のアイコンは、プレーヤーの完全性を示しています。
  ゲームファイル。プレイヤーがゲームにサードパーティの変更済みファイルをインストールしている場合、盾のアイコンは赤になります。この場合、ファイルの整合性検証が必要なサーバーへの接続は不可能になります。
- – [更新] ボタンは、現在サーバーにあるサーバーのデータを更新します
  リスト。
- **検索サーバー**… – サーバー名でサーバーを検索します。
- **IPで接続**–インターネット経由でゲームに接続するには、CONNECT BY IP オプションを使用します。そのためには、[CONNECT BY IP] ボタンを押します。そうすると、[サーバーへの接続] ウィンドウが表示されます。

このウィンドウは、次の 2 つのフィールドで構成されています。

IP/URL: 参加したいサーバーの IP 番号または URL を入力します。

PASSWORD: サーバーがパスワードで保護されている場合は、このフィールドにパスワードを入力します。サーバーはパ もしも
スワードで保護されていないため、このフィールドは空白のままにしておくことができます。

- **ニックネームを変更**–ネットワークゲームウィンドウの右上隅にある鉛筆アイコンは、プレーヤーのコールサインの入力/選択ウィンドウを開きます。他のマルチプレイヤー メンバーに表示される名前をここに入力します。この名前は、メニュー画面に表示され、シミュレーションのユニット ラベルとしても表示されます。名前が入力されていない場合は、デフォルトの名前が使用されます。コールサインの長さは最大 25 文字で、最大 5 つの異なるコールサインを保存できます。

SERVER LIST ブロックには、見つかったすべてのゲーム サーバーが表示され、次の要素で構成されます (クリックして並べ替えることができます)。

- – お気に入りのサーバーは、最初の列に表示される星のアイコンでマークされます。
- – 南京錠の記号。サーバーがパスワードで保護されています。
- – ゲーム ファイルの整合性チェックが設定されている場合、3 列目に盾のアイコンが表示されますサーバー上。
- **ピン**. プレーヤーとサーバー間の接続遅延。数値が低いほど、Ping 数値が高くなります。
- **領域**. サーバー地域の名前。
- **サーバー名**. サーバーの名前がこの列に表示されます。
- **地図**. サーバー上のミッションが実行されているマップ モジュール。
- **ミッション名**. サーバーで実行されているミッションのタイトル。
- **プレーヤー**. サーバーで許可されているプレイヤーの最大数と現在の数。
- **経過時間**. ミッション開始からの経過時間 – ミッション期間 (日) / ミッション期間 (時間:分:秒)。
- **ミッションの時間**. ローカル ミッションの時間 - 時間 : 分 (AM/PM) 形式。

サーバーとミッションの説明ブロック:

- **サーバーの説明**. サーバーに関する情報を表示します。
- **ミッションの説明**. ミッションがミッション エディターで作成されると、ミッション デザイナーは、レッドとブルーの両方の側に表示される一般的なミッション ブリーフィングを含めることができます。このブリーフィングは、ミッションの説明フィールドに表示されます。

AVAILABLE AIRCRAFT and PLAYERS ON THE SERVER ブロックは、各連合で利用可能な航空機の数とタイプ、各連合で航空機を占有しているプレイヤーのコールサイン、および現在観戦しているプレイヤーのコールサインを示します。

サーバー上のミッションの強制難易度設定は、SERVER MISSION OPTIONS ブロックに表示されます。強制サーバー設定は、プレイヤーの難易度設定に適用されます。

ウィンドウの下部には、コントロール ボタンがあります。

- **出口**. EXIT ボタンは、マルチプレイヤーを終了し、メイン メニューに戻ります。
- **新しいサーバー**. NEW SERVER ウィンドウでは、他のプレイヤー (クライアント) が参加できるミッションをホストできます。
- **加入**. サーバーリストからサーバーを選択したら、JOIN ボタンを押してサーバーに参加します。

役割を選択 (クライアント)

ミッション (サーバー リストまたは Connect by IP) に参加すると、[参加] ウィンドウに移動します。このウィンドウから、サイドを選択したり、航空機を選択したり、他のミッション プレイヤーとチャットしたり、ブリーフィングを表示したり、サーバー プールを表示してサーバーに誰がいるかを確認したりできます。

サーバーに接続した後の次のステップは、連合と役割の選択、およびミッションの説明です。

クライアント側の ROLE SELECTION ウィンドウは、サーバー側の ROLE SELECTION ウィンドウと似ていますが、ウィンドウの下部にある [CHANGE MISSION] ボタンがありません。



ゲームサーバーの作成 (サーバー)

以下は、オンライン プレイ用のサーバーを作成するための段階的な手順です。

1. マルチプレイヤー ウィンドウを開きます。
2. NEW SERVER ボタンを押して、サーバー作成ウィンドウを表示します。
3. サーバー設定セクションで、サーバー名を入力し、ゲームの種類を選択し、プレイヤーの最大数を指定します。必要に応じて、ネットワーク インターフェイス (コンピュータに複数のネットワーク カードがインストールされている場合) とポートを選択します。
4. MISSION LIST セクションで、ゲームに必要なミッションを選択し、ローテーションを設定します。
5. スタートボタンを押します。
6. [ロールの選択] ウィンドウで、ゲームのユニットを選択するか、観戦者のリストに残ります (推奨)。
7. ブリーフィング ボタンを押します。
8. ブリーフィング ウィンドウで、ミッション ブリーフィングを確認します。
9. FLY ボタンを押します。
10. すべてのプレイヤーが開始する準備ができたら、 ボタンを押してゲームの一時停止を解除します。[一時停止] 鍵。

サーバー（クライアント）への接続

以下は、既存のゲーム サーバーに接続するための段階的な手順です。

1. マルチプレイヤー ウィンドウを開きます。
2. サーバーのリストで、目的のサーバーを選択します。必要に応じて、更新ボタンを押してください サーバーのリストを更新するか、IP アドレスを入力して手動でサーバーに接続します。
3. [参加] ボタンをクリックします。
4. [ロールの選択] ウィンドウで、ゲームのユニットを選択するか、観戦者のリストに残ります。
5. [ブリーフィング] ボタンをクリックします。
6. ミッションの詳細を理解してください。
7. FLY をクリックしてゲームを開始します。

セッションの終了

1. を押します[ESC].
2. MISSION PAUSED ウィンドウで、LEAVE SERVER または QUIT TO DESKTOP をクリックします。

3. [ロールの選択] ウィンドウで [切断] または [終了] をクリックして、セッションを終了することもできます。

DCSワールド

元それ

出口

メイン メニュー ページの EXIT ボタンを押して終了します。