Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

セクション構造

- 1-はじめに
  - 1.1 –武器の紹介1.2 –兵器マトリックス
  - 1.3 –私の武器制御のセットアップ1.4 – SMS（店舗管理システム)ページ1.5 –爆弾の配達モード
- 2–空対地兵器
  - 2.1 –無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82（CCRP / AUTO）
  - 2.2 – MK -20ロックアイクラスター爆弾（CCIP)2。 3 –ロケット
  - 2
  - 4 – M61 A 2ガン（空対地） 2。 5 –GPS誘導兵器1– GBU -38 JDAM（事前計画）
    - 2. 5。
    - 2. 5。 2 – GBU -38 JDAM（TOO +照準ポッド)2。 5。 3 – AGM -154 A JSOW（TOO + Waypoint Designate)2。 6 – GBU -12 Paveway II（レーザー誘導）
  - 2.7 – AGM -65F / Gマーベリック（IR -MAVF)7
    - 2. 1 – AGM -65FミサイルIRシーカーのみ2– AGM -65 F
    - 2.7 ミサイルスレーブ（照準ポッド）
    - 2.7 。 3 – AGM -65 Fミサイルスレーブ（GMTレーダー） 2。 8 – AGM-65 Eマーベリック（レーザー誘導MAV)2。 9 – AGM -88CHARM対レーダーミサイル2。 9。
      - 1 – AGM -88 C HARM（TOO)2。 9。
      - 2 – AGM -88 C HARM（SP)2。 9。
      - 3 – AGM -88 C HARM（PB）
  - 2.10 – AGM-84Dハープーン対艦ミサイル2.10。
    - 1 – AGM -84 Dハープーン（BOL） 2.10。
    - 2 – AGM -84 Dハープーン（R / BL）
    - 2.10。 3 – AGM -84 Dハープーン（SEAレーダー）
- 2–空対地兵器
  - 2 .11 – AGM -84ESLAM巡航ミサイル2.11。
    - 1 – AGM -84ESLAMはじめに2.11。
    - 2 –武器のセットアップ
    - 2.11。 3 –ターゲット指定2.11。 3。
      - 1 –TOO/ウェイポイント
      - 2.11。 3。2 –TOO/照準ポッド2.11。 3。 3 – TOO/空対地レーダー2.11。 3。
      - 4 –事前に計画された
    - 2.11。 4 –武器の発射と制御2.12 – AGM -84 HSLAM-ER巡航ミサイル2.12。
      - 1 – AGM -84 HSLAM-ERはじめに2.12。
      - 2 –武器のセットアップ
      - 2.12。 3 –ターゲット指定2.12。 3。
        - 1 –TOO/ウェイポイント2.12。
      - 4 –武器の発射と制御2.13 – AGM -62 WalleyeIITV-誘導滑空爆弾2.13。
        - 1 – AGM -62 Walleye II（データリンクポッドなし)2.13。
        - 2 – AGM -62 Walleye II（データリンクポッド付き）
- 3–空対空兵器
  - 3。1 – M61A2ガン
    - 3。1 。1 – M61 A 2ガン（じょうご/レーダー追跡なし）
    - 3。1 。2 – M61 A 2ガン（レーダー追跡）
  - 2 –目的-9Mサイドワインダー3。
    - 3。2 。1 – AIM-9 M（レーダーなし）
    - 3。2 。2 – AIM-9 M（レーダー）
  - 3。 3 – AIM-9 Xサイドワインダー（JHMCS）
  - 3。4 – AIM-7 Mスパロー（レーダー）
  - 3。 5 – AIM -120 B AMRAAM（レーダー）
- 4–選択兵器ジェティソン
- 5–ビデオチュートリアル

Machine Translated by Google

爆弾

武器の種類		武器	タイプ
MK -82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	CBU -99	500ポンドの対戦車クラスター爆弾 必要なヒューズ :MFUZ VT HT機能 :HOB（バーストの高さ)を設定-1500
MK -82SE （スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	MK-20ロックアイ無誘導クラスター爆弾	必要なヒューズ :MFUZ VT HT機能 :HOB（バーストの高さ)を設定-1500
MK -83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	BDU -33	25ポンドのガイドなしトレーニング爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST
MK -84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	AGM -154A / C JSOW	全地球測位システム（GPS)ガイド付きジョイントスタンドオフ 武器（JSOW)滑空爆弾 必要なヒューズ :EFUZ INST HT機能（AGM -154A） :HOB（バーストの高さ)を設定します
GBU -10/12/16 ペイブウェイII	2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZオフ EFUZINSTまたはDLY1	GBU -38（J -82） JDAM	全地球測位システム（GPS)ガイド付きジョイントダイレクト 攻撃弾薬（JDAM)爆弾
AGM -62 ER / DL スケトウダラII	2000ポンドのテレビ-誘導爆弾。 ER/DLは 「ExtendedRange/Datalink」の略です。		

SMS Designations	
Type	**SMS Designation**
GBU-38	J-82
GBU-32	J-83
GBU-31	J-84
GBU-31(V)	J-109
AGM-154A	JSA
AGM-154C	JSC

Machine Translated by Google

ガンポッド

武器の種類	
M61A2 バルカン	6砲身20mmガトリング式回転式 キャノン砲（578発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L / M/Pサイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AIM-7F/Mスズメ	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-120 AMRAAM	高度な中距離空中距離 空対空ミサイル（AMRAAM）、空対空ミサイルをホーミングするアクティブレーダー

ロケット

武器の種類	
ZUNI MK-71 130 mm（5インチ）無誘導ロケット弾	
2.75インチ	2.75インチロケット、一般に使用 目的

Machine Translated by Google

空対地ミサイル	
武器	タイプ
AGM-65F / Gマーベリック–IRシーカー（MAVF）	空対地ミサイルは、イメージング赤外線システム（MAVF)によって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。
AGM-65Eマーベリック–レーザー誘導（MAV）	強化された設置およびより重い設置用に最適化されたレーザー指示装置誘導システム（MAV)によって誘導される空対地ミサイル 貫通爆風破砕弾頭
AGM-88Cハーム	空対地高速高速放射防止ミサイル（HARM)ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に焦点を合わせ、地対空ミサイル（SAM)サイトを攻撃できるようにします。
AGM-84Dハープーン	全天候型の対艦ミサイルシステム。
AGM-84E SLAM	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフ艦対地ミサイル
AGM-84H / K SLAM-ER	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフ艦対地ミサイル-拡張応答

Machine Translated by Google

1.2 - ARMAMENT MATRIX BY TWISTED-BISCUIT

ver. 1.0.2

11 July 2018

F/A-18C Hornet | Stations

9	8	7	6	5	4	3	2	1
AIM-9 ONLY	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	BRU-33	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-9 ONLY

Common Terms

Cluster	A bomb which releases hundreds of smaller explosives at a given height or time.
Fuse	Determines the detonation condition of the warhead. Impact or electronic fuse on the head / tail.
Unguided	Once the ordnance is released, it receives no further direction from the pilot.
Fin-Retarding	Deploys a set of fins to slow the ordnance in order to allow the aircraft escape the explosion.
Free-Fall	Does not guide itself to a target.
Semi-Active Radar	Missile relies on the aircraft on-board radar to keep lock of the target.
IR	Infra-red tracking. When launched, the missile locks onto a heat signature and attempts to follow it.

F/A-18C Hornet | Armament Matrix

STATION	NAME	AKA	PURPOSE	TARGETS	FRAG DISTANCE	WEIGHT	LENGTH	RANGE	SPEED	SUB-MUNITIONS	EMPLOYMENT	SUB-MUNITIONS DISPENSER	FUSE	STORES SETTINGS	NOTE	NOTE
BOMBS																
BRU-33	Mk20 Rockeye	CBU-100	Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle Requiring Penetration	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	MK7	Mk331 Mod 1 Timed Fuse OR FMU-140 Radio Proximity Fuse	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to CBU-99 except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	CBU-99		Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	SUU-75	FMU-140 Radio Proximity Fuse (Version Dependant)	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to Mk20 Rockeye except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	Mk-82		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (Approx.)	241kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-82 SnakeEye		Fin-Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (2.400m2) Approx.	258kg / 568lbs	2.27m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Fin-Retarded	N/A	Nose Only	SMS Page > DRAG > RET to toggle fin-retarder.	No longer releases with retarder automatically deployed as of DCS 2.5.2.19157 Update 6	
BRU-33	Mk-83		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	200m Across Approx.	447kg / 1000lbs	3.01m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-84		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	360m Across Approx.	894kg / 2000lbs	3.84m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-41A	BDU-33		Training, "Dumb Bomb"	N/A	Dispenses at force of a Shotgun Blast	10kg / 24lbs		N/A	N/A	Phosphorus	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only		Designed to simulate Mk82	
ROCKETS																
BRU-33 [LAU-10]	ZUNI MK71		Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel		56.3kg / 124lbs	2.93m	4 km	2520 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-61]	MK151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-68]	M151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
BRU-33 [LAU-68]	MK5 HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
MISSILES																
Wing	AIM-9L	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, MK36 Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		Less advanced seeker than AIM-9M	
Wing	AIM-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	18 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		IR Coolant Required	
Wing	CAP-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Training	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	N/A			
LAU-115	AIM-7M	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse	Select AIM7 (automatically places you in A/G mode) > SMS > HELO (when tracking helo)	Blast Frag Warhead	
LAU-115	AIM-7F	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse		Continuous Rod Warhead	Continuous Rod Warhead is designed to explode in a radial fashion to shear a target in two.

Machine Translated by Google

1.3-私の武器制御の設定

注：これは航空機ごとの設定です。武器選択機能の独自のコントロールマッピングを自由にカスタマイズしてください。

Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
Press Down: AIM-9 Sidewinder
Aft: M61A2 20mm Gun
Right: AIM-120 AMRAAM
Left: No Function

トリマーフラップ
トリマー右翼
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

↑ Sidewinderを選択します
→ Amraamを選択
↓ スズメを選択
← ガンを選択

武器のリリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

↑ センサー制御スイッチFWD
→ センサー制御スイッチ右
↓ センサー制御スイッチ後部
← センサー制御スイッチ左
P センサー制御スイッチ押す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

↑
→ TDC-押し下げる
↓
← ケージ/アンケージボタン

COMMスイッチ：COMM 1

COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）



HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

↑ TDCフォワード
→ TDC右
↓ TDCAFT
← TDC左

Machine Translated by Google

1.4-SMSページ
（店舗管理システム）

SMS（Stores Management System)ページには､TAC（Tactical)メニューのMENUOSBSTORESサブメニューをクリッ 、次に、クしてアクセスできます。

このページは､A -10CのDSMS（Digital Stores Management Systems)ページのように機能し､兵器を選択して､銃の発射速度､爆弾の配達モード、高度な空対空ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムできます。

ウィングフォームディスプレイには､航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての店舗の数､種類､ステータスが表示されます。
武器ラックはひし形の記号で示され､下の数字はラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示しています｡武器の数の下に､RDY（準備完了､STBY（スタンバイ）､SEL（選択済み）､LKD（ロック）､ULK（ロック解除)などの武器のステータスを示すさまざまな表示が表示されます｡残りのガンラウンドは上部に表示されます｡翼形の（578は全負荷､XXXは空の場合）。





Machine Translated by Google

1.5-爆弾配送モードCCIP&CCRP（AUTO）

爆弾を届けるには、CCRPモードとCCIPモードの2つの方法があります。

CCIPモードは、従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに飛び込むと、レチクルが爆弾の衝突場所を教えてくれます。

ただし、急降下爆撃は危険なビジネスです。特に、対空防御がターゲットを囲んでいる場合はなおさらです。低くなるほど、脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。

CCRPモードでは、急降下せずにまっすぐ水平に飛ぶことができます。 HUDは、レーダーで指定したターゲットの爆弾をいつ解放するかを通知します。爆弾を放出するのははるかに安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRPモードはAUTOモードとも呼ばれます。



CCIP :継続的に計算されたインパクトポイント



CCRP :継続的に計算されるリリースポイント

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的の爆
弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG1を使用
します 。

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックしてから、[OSB]をクリックして
   CCIPモードを選択します
7. MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックしてから、
   NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY 1
   の横にあるOSBを押して、必要に応じてINSTに設定します。 、

9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから、爆弾の種類に応じてFF（自由落
   下低抗力爆弾)またはRET （遅延信管)の横にあるOSBを押します。



- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックしてアクティブにします
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの横にある
OSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されている爆弾を設定します）を押します。リ

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、 UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1時の爆弾を武器に設定します。同

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾衝撃間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します。15。ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（爆弾フォールラインとも呼ばれます）に垂直に合わせます。

14a

CCIPモード
選択済み

14b



14c

速度ベクトル

DIL（表示
インパクトライン）

航空機ピッチラダー

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。

17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。

18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押し続けます。
プログラムされたすべての爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。

19.速度ベクトルがPULLに到達する前に引き上げます
アップキュー。





Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム)ページに移動します。4。目的の爆弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG2を使用します 。



Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックしてから､[OSB]をクリックして
自動モードを選択します
7. MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックしてから、
NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBをクリックし､必要に応じてDLY 1
の横にあるOSBを押して､必要に応じてINSTに設定します。 、

9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから､爆弾の種類に応じてFF（自由落
下低抗力爆弾)またはRET （遅延信管)の横にあるOSBを押します。



- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックしてアクティブにします
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの横にある
OSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押します。リ

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、 UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1時の爆弾を武器ステーションに設定します。

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾衝撃間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）
CCRP（自動)リリースモード

14. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)をHUDにスレーブするには､センサーコントロールスイッチFWDを押します。

15.«ボールとチェーン»が表示されます。 CCRPの参照ポイントを作成するには､TDCを使用して空間内の特定のポイントを指定する必要があります。

16.ターゲットに25度のダイビングを入力し、
ターゲット上の速度ベクトル。
17.速度ベクトルがターゲットに到達したら､TDCを押して（«Enter»）、CCRP基準点を指定します。







Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）
CCRP（自動)リリースモード

18. TDCでTD（ターゲット指定子)を殺しました
CCRP基準点を適切に調整するためのコントロール。
19.レベルを飛ばし、速度ベクトルを次の位置に合わせます
ASL（Azimuth Steering Line)およびプルアップキューの上。

20.リリースキューが表示されたら、武器リリースを押し続けます
パス内のすべての爆弾までボタン（«RALT + SPACE»）
リリースされました。
21.速度ベクトルがプルアップに達する前にプルアップする
合図。









Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム)ページに移動します。4。目的のMK
-20ロックアイステーションをクリックして選択します（RE）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG1を使用します 。

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

6. MODEの横にあるOSBをクリックし、次にOSBをクリックしてCCIPモードを選択します。7。MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックし、次にVT（Variable Time or Proximity)の横にあるOSBを押します。

これにより、HOB（バーストの高さ)設定を行うことができます。

8.«HT»（バーストの高さ)オプションは次のようになります
利用可能 。

9. HTの横にあるOSBを繰り返し押して、使用可能なバーストの高さ設定を切り替えます。
1500フィートの使用をお勧めします。



Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックして、
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの
横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）爆弾押して設定しま

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して爆弾を武器ステーションから放出するように設定します。 INTの横にあるOSB（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾の衝撃間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します。15。ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（爆弾フォールラインとも呼ばれます）に垂直に合わせます。

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。

17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。

18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたすべてのクラスター爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。

19.速度ベクトルがPULLUPキューに到達する前にプルアップします。





Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

Machine Translated by Google

2.3-ロケット

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS（店
舗管理システム)ページに移動します。4。目的のロケットポッドを選択しま
す。 «68R»はLAU-68ロケットランチャーポッドの略です。
この場合、テキストは選択時にボックス化する必要があります。
5.希望の発射モードオプションを選択します（シングルの場合はSGL、サルボの場合はSAL）
6.希望のロケットモーター（MTR)タイプ（M 4またはM66)を設定します
7.ロケットモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）





ロケットピッチダウン
選択されたロケットと残りのロケット
CCIP選択済みド

Machine Translated by Google

2.3-ロケット

8.銃のレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（In
範囲)表示するキュー。
9.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押してロケットを発射します。10。実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。

Machine Translated by Google

2.4-M61A2ガン（空対地）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム)ページに移動します4. GUNを選択します（テキスト
トはボックスで囲まれている必要があります）
5.ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28)を選択します
ラウンド）
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000発/分）

7.ガンモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）

Machine Translated by Google

2.4-M61A2ガン（空対地）

8.銃のレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（In
範囲)表示するキュー。
9.銃の引き金を引く（«スペースバー»）
10.実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。



Machine Translated by Google

2.5 – GPS-GUIDED ORDNANCE

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

前書き

F / A -18 Cは、全地球測位システム（GPS)誘導のジョイントダイレクトアタック弾薬（JDAM)爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW)滑空爆弾を使用できます。
JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS)を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。
JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲があります。 JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで)約16フィート（5m)の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JDAMを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります)またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります)のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地)指定を使用します。これは、A -10 CのSPI（センサーポイントオブインタレスト)に相当するホーネット（またはハリアー)です。A/を作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate)ボタンまたはHUDを介したG指定ですが、照準ポッドまたはA/Gレーダーで指定することもできます。

JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用しますが、JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用します。セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。





Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

座標の検索1.度分秒で
ターゲットの座標を検索します :10進数-

秒。ターゲットの高度を忘れないでください。

注 :各JDAMステーションは、ステーションごとに5つの個別の事前計画ポイント（PP1からPP5)を持つことができます。これは、4つのJDAMに対して20の可能なターゲットを意味します。簡単にするために、以下を使用します。

•ステーション2のPP1•ステーション3のPP1
•ステーション8のPP1•ステーション7のPP1

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56	57 49.29 E 5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56	57 45.54 E 5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56	57 47.61 E 5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56	57 43.93 E 5745

TGT4座標（ターゲット4）
LAT N 30-17-18.71 LONG E 56-57-43.93 ALT 5745

TGT3座標（ターゲット3）
LAT N 30-17-18.49 LONG E 56-57-47.61 ALT 5745



TGT2座標（ターゲット2）
LAT N 30-17-15.83 LONG E 56-57-45.54 ALT 5745

TGT1座標（ターゲット1）
LAT N 30-17-15.33 LONG E 56-57-49.29 ALT 5745

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

2.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。目的のJDAM爆弾をクリックして選択します（J -82）。

4.選択したら 、JDAMの調整には約3分かかります。 10UNSTABLEから 06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。

調整が完了すると、JDAMページからTIMINGインジケーターが消えます。







Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

5. PP（Pre-Planned)リリースモードを選択します。6。
Electronic Fuze to INST（Instantaneous)を選択します。
7.を押して、JDAM表示ページに移動します。
JDAM DSPLY OSB
8.手動リリースタイプを選択します。9。これ
に使用するJDAM数量を選択します。
ミッショ
ン。 a)QTYの横にあるOSBを押します。
b)ミッションに使用するステーションを選択します（すべてを
選択することをお勧めします）。
選択したステーションはボックス化されます。
c)RTN（リターン)の横にあるOSBを押します。





Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

10. MSN（ミッション)ページに入ります。取り消し線の付いたPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
11. ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します。12。TGTUFCを選択します。
13. UFCで、ELEV（標高)を選択します
14. FEETを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（5745)でターゲット1の高度を入力し、ENT（Enter)ボタンを押します。
15. TGT UFCボタンを押して、メインUFCメニューに戻ります。2回。





事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）			
ターゲットポイント	の緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56	57 49.29 E 5745	
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56	57 45.54 E 5745	
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56	57 47.61 E 5745	
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56	57 43.93 E 5745	

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

16. UFCで、[POSN（位置）]を選択します。«：»を選択すると表示されます。
17.ターゲット1（PP1） 30°17'15.33''北56°57'49.29''東
の座標を追加します。18。UFCで、LAT（緯度）を選択しま
す。 «：»を選択すると表示されます。
19.«2»（N）を押して北座標を選択し、«301715»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。

20. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«33»と入力し、次に«ENT»と入力して入力します
残りの10進数-秒。
21. UFCで、LON（経度）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。
22. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«565749»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力
します。
23. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«29»と入力し、次に«ENT»と入力して入力します
残りの10進数-秒。
24. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。





事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）			
ターゲットポイントの緯度		経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56	57 49.29 E 5745	
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56	57 45.54 E 5745	
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56	57 47.61 E 5745	
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56	57 43.93 E 5745	

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

•JDAMの端末パラメータはまだ機能していないことに注意してください。終端パラメータを使用すると、JDAMの攻撃方位（HDG）、衝撃角度（ANG）、および終端速度（VEL)をプログラムできます。 •端末パラメータは、TGT UFC OSBを押してから、UFCでTERMを選択することでプログラムできます。

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

25. PP 1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP 1アイコンがボックス化され、表示されなくなります。

、

取り消し線が引かれています。

26. STEPを押して、次のステーション（STATION 3)を選択します。

27.ステーション3PP1およびステーション7PP1に対してプロセス（ステップ11から24)を繰り返します。 、

ステーション8PP1 、 。





事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56	57 49.29 E 5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56	57 45.54 E 5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56	57 47.61 E 5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56	57 43.93 E 5745

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

28.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

29.マスターモード– A / G 30.

SMS（Stores Management System)ページで、J -82が選択されていることを確認します31.右側の

DDIでHSIを設定し、左側のDDIでJDAM表示ページを設定します（SMSページからを押します。 JDAM DSPLY OSBを選択し、MSN（ミッション)ページを選択します）

32.手動リリースPPリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとPPが選択されていることを確認します

選択されました。

33.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）



Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する



Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

34.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間)内にいる場合､HUDは「TMR」(起動許容領域に到達する時間)の表示から「INRNG」(範囲内)に切り替わります。 。

TMR :ローンチまでの時間
許容領域（秒）

J -82 PP
JDAMが選択され､事前に計画されたモード

範囲内で

TMR :ローンチまでの時間
許容領域（秒）

ターゲットまでの範囲（nm）

ターゲット指定ダイヤモンド

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU-38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

35. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region)内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。 IN ZONEキューは、HUDとJDAM表示ページに表示されます。 JDAMの予想飛行時間もJDAM表示ページに表示されます。

36.これで、JDAMを起動できます。



Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

37.選択したすべてのJDAMが起動するまで、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押し続けます。
GPSを介して、事前に計画された指定ポイントに自動的に誘導します。

選択したすべてのJDAMは

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード



Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

照準ポッドの優れた機能は、レーザーがなくても照準ポッドでターゲットを指定できることです。レーザーはレーザー誘導兵器に使用されるため、GPS誘導ユニットは有効な座標のみを必要とします。これらの座標は、JDAM / JSOWがTOO（Target of Opportunity）モードのときに、照準ポッドでターゲットを指定することで取得できます。その後、座標が記憶され、選択したJDAM/JSOWに自動的に転送されます。



照準ポッドでターゲットを見つけ、TDCで指定する → 指定された照準ポッドからポイント、座標を取得 → 武器のセットアップ-あまりにも（TOO、照準ポッドの指定ポイントを使用） → 手動リリースモード

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

1.地上にいる間、SMS（ストア）にアクセスします
管理システム）ページ
2.目的のJDAMまたはJSOWをクリックして選択します（J -82 JDAMを使用します）
3.選択したJDAMには、約3分かかります。
配置。 10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、JDAMページからTIMINGインジケーターが消えます。

4. TOO（Target-of -Opportunity）リリースモードを選択します。5。
Electronic Fuze to INST（Instantaneous）を選択します。
6. JDAM DSPLY OSBを押して、JDAM表示ページに移動します。

7.手動リリースタイプを選択します。8。これ
に使用するJDAM数量を選択します。
ミッショ
ン。 a)QTYの横にあるOSBを押します。
b)ミッションに使用するステーションを選択します（1つだけ選択することをお勧めします）。
選択したステーションはボックス化されます。
c)RTN（リターン）の横にあるOSBを押します。 d)数
量が1以上に設定されている場合、STEP機能を使用して必要なものを選択できます
武器ステーション。 e）
TOOモードを再度選択する必要がある場合があります。
9. MSN（ミッション）ページに入ります。
10. TOO 1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します。このターゲットの座標を取得するには、ターゲットポッドでターゲット1を指定する必要があります。





Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

11. A/Gマスターモードを設定します。

12.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBYに設定します（右クリック）。

13. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

14. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。ターゲティングを確認するポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わります。

15.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

16. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV （Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

17. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは0に設定されます
°左/右および-8°下。

18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

19.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

20.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。 。

21. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）押しボタンを使用して、ターゲットポイントを指定します。これにより、選択した空対地兵器がターゲットポイントにスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。









センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

22. TDC DEPRESSコントロールでターゲットを指定すると、JDAMがTOOモードになっているため、ターゲットの座標が自動的に設定されます。
23. JDAM MSN（ミッション）ページで、TDC押し下げボタンを押すと座標が正しく更新されたことを確認します。

22

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



23

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

注 :TOOモードでは、一度に1つのJDAMまたはJSOWの座標しか保存できないことに注意してください。 TOOモードからPPモードに座標を転送することはできません。これにより、一度に複数のターゲットを攻撃する場合、TOOの使用が少し面倒になります。

一度に複数のターゲットを攻撃したい場合は、PPモードで事前にすべての座標を設定する必要があります（このタイプの実際のミッションではすでに事前に計画されています）...またはターゲットでターゲットを指定する必要がありますTOOのポッド、JDAMを解放し、TOOの照準ポッドで別のターゲットを取得してから、別のJDAMを起動します。

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

24.選択したJDAMにターゲット座標があり、TOOモードになったら、攻撃の実行を開始できます。

25.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

26.マスターモードがA/G（空対地)になっていることを確認します

27. SMS（店舗管理システム)ページで、J -82が選択され、RDY（準備完了)が選択されていることを確認します。

28.下部のAMPCDにHSIを設定し（移動マップを削除することをお勧めします）、右側のDDIに照準ポッドフィードを設定し、左側のDDIにJDAM表示ページを設定します（SMSページからJDAMDSPLYOSBを押します29.確認します。手動リリースTOOリリースモードが選択され、目的のステーションとTOOが選択されていること。

30.航空機をターゲットに向けます（HUD）





Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも



最小JDAM
発射範囲

LAR（起動許容領域）

最大JDAM
発射範囲

航空機

IZLAR（ゾーン内起動許容領域）

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

31.許容可能なリリースゾーン（ HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間）内にいる場合､HUDは「TMR」（起動許容領域に到達する時間)の表示から「INRNG」（範囲内)に切り替わります。 。

TMR :ローンチまでの時間
許容領域（秒）

J -82 TOO
JDAMが選択されました､TOOモード

範囲内で

TMR :ローンチまでの時間
許容領域（秒）

範囲内で

ターゲットまでの範囲（nm）

ターゲット指定ダイヤモンド

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

32. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region)内に入ると、最小値と
最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。インゾーンキューは
HUDおよびJDAM表示ページに表示されます。 JDAMの予想飛行時間も
JDAM表示ページに表示されます。
33.これで、JDAMを起動できます。





Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

34.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、JDAMをリリースします。選択したJDAMが自動的にガイドします
指定されたターゲットへのGPS経由でそれ自体。

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

前書き

F / A -18 Cは、全地球測位システム（GPS）誘導のジョイントダイレクトアタック弾薬（JDAM）爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾を使用できます。 JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS）を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。 JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲があります。 JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで）約16フィート（5m）の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JSOWを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A -10 CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。A/を作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate）ボタンまたはHUDを介したG指定ですが、照準ポッドまたはA/Gレーダーで指定することもできます。

JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用し、JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用します。
セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。

AGM -154 Aの弾頭は、 145個のBLU -97 / B複合効果爆弾（CEB）サブ軍需品で構成されています。これらの爆弾は、装甲を打ち負かす能力のための成形爆薬、物質破壊のための断片化ケース、および焼夷効果のためのジルコニウムリングを備えています。

AGM -154 C AGM 、一方、自律誘導を備えたイメージング赤外線（IIR）ターミナルシーカーを使用します。
-154 Cは、強化されたターゲットを攻撃するように設計されたBROACH弾頭を搭載しています。



JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

JSOW C with the BROACH warhead

JSOW C-1 with the BROACH warhead and data link

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

ウェイポイント座標を確認する

1.通常、JSOWストライクはTOO（Target of Opportunity)を使用して、ミッションエディターで既に定義されているウェイポイントを使用します。
ただし、座標が経度、緯度、標高の観点から意味がある場合は、常にF10マップとクロスチェックし、必要に応じて変更する必要があります。

a)SUPT HSIページを開き、 「DATA」サブメニューを押して開きます。 b)既存のウェイポイントを循環し、それらを確認します
座標と標高。

c)PRECISEの横にあるOSBをクリックすると、各ウェイポイントをPRECISE座標に変換できます。
既存の座標に2桁を追加します。





Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

2. A/Gマスターモードを設定します。

3.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的のJSOWをクリックして選択します（AGM -154Aの場合はJSA、AGM -154Cの場合はJSC）

5.選択したら　　、JSOWは、調整に約3分かかります。 10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。
調整が完了すると、JSOWページからTIMINGインジケーターが消えます。









Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

6. TOO（臨機目標)リリースモードを選択します。7。Electronic Fuze to INST（Instantaneous)を選択します。

8. JSOW DSPLY OSBを押して、JSOW表示ページに移動します。9。手動リリースタイプを選択します。10。このミッションに使用するJSOW数量を選択します。

この例では、ターゲット1に2つのJSOWをドロップします。a)QTYの横にあるOSBを押します。b)ミッションに使用するステーションを選択します。選択したステーションはボックス化されます。

c)RTN（リターン)の横にあるOSBを押します。







Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM-154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

11. MSN（ミッション)ページに入ります。
12. TOO1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します。13。TOO UFCを選択します。14。UFCで、HT（高さ）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。次に、JSOWクラスター爆弾が爆発するターゲットからの高さをフィート単位で入力します。例として、スクラッチパッドに100と入力し、ENT（Enter)ボタンを押します。

    HTが大きいほど、爆風の半径は大きくなります。
    注：この手順は、AGM-154A（クラスター爆弾)にのみ必要です。 AGM154Cの場合、HT設定はありません。
15. TOO UFCボタンを押して、メインUFCメニューに戻ります。二回。

ノート：
MSNの事前計画モードでバースト高さ（HT)にアクセスするには、TGT UFCを押してから、TERM（ターミナルアタックステージ)を押して、HTを選択する必要があります。 TOOモードに対して1ステップ余分に。

TOOに使用されるウェイポイント

使用されるターゲットポイント	ウェイポイント
TGT1	ウェイポイントWP1

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

16.現在の構成は、それぞれ2つのJSOW-Asを備えた2つのステーションです。ラックの2番目のJSOWのリリースは同じです
したがって 、

パラメータを設定するだけで、次のリリースパラメータを設定できます。
ステーション2 、他の2つのJSOW-Asがインストールされている場所。

17. STEPを押して、次のステーション（STATION 2)を選択します。

18.ステーション2TOO1に対してプロセス（ステップ12から15)を繰り返します。 。



Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

19.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
20.マスターモードがA/Gに設定されていることを
確認します21.SMS（Stores Management System)ページで、JSAが選択されていることを確認します
22.右側のDDIでHSIを設定し、左側のDDIでJSOW表示ページを設定します（SMSページからJSOW DSPLY OSBを押してから、MSN（ミッション)ページを選択します）
23.手動リリースTOOリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとTOOが選択されていることを確認します
選択されました。
24. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してウェイポイント1を選択します。
25.ウェイポイント1を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定)の横にあるOSBを押して指定します
TGT 1としてのウェイポイント1（ターゲットポイント1）。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する



Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

26.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）



LAR（起動許容領域）

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

27.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間)内にいる場合､HUDは「TMR」(許容可能なリリースゾーンに到達する時間)の表示から「INRNG」(範囲内)に切り替わります。 。これで､武器を解放できます。

28.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして､最初の武器をドロップします JSOW。

武器リリースボタン

28



範囲内キュー

LAR（起動許容領域）

JSA TOO
JSOW -A選択済み､TOOモード

ターゲットまでの距離（nm）

ターゲット指定
ダイヤモンド

最小JSOW
発射範囲

航空機

最大JSOW
発射範囲

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

29.JSOWがリリースされたら 、システムは次に利用可能なJSOWにステップします。ただし、次のJSOWは引き続きWaypoint1にスレーブされることに注意してください。ウェイポイント2をターゲットポイントとして指定する必要があります。

30. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。
31. Waypoint 2を選択したら、WPSDG（Waypoint Designate）の横にあるOSBを押して、Waypoint2をTGT2（Target Point 2）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。
32. TOOとステーションが計画どおりに一致していることを確認し、準備ができたら武器を放します。
33.残りの爆弾について繰り返します。

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

Machine Translated by Google

2.6 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

Machine Translated by Google

2.6 –GBU-12ペイブウェイII
（レーザーガイドモード）

GBU-12 Paveway IIは、Mk-82無誘導の汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。 GBU-12は、GBU-10と同じ原則を使用してガイドしますが、唯一の違いは、LGBが基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF)コードのみを追跡するように設定されています。これらのコードは、爆弾コードのSMSページと照準ポッドレーザーコードのFLIRページを選択しながら、UFC（Up-Front Controller)パネルから手動で設定できます。



Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム)ページに移動します。4。目的の爆弾をクリック
して選択します（82LG、レーザー誘導）
5.プリセットプログラムを選択して変更することにより、武器配信プログラムを作成し
ます。 PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。簡単にするために
PROG1を使用します。
6.リリースモードはCCIPまたはCCRPのいずれかに設定できます
（自動）。この場合、CCRP（AUTO)を選択します。
7. MFUZ（Mechanical Fuze)をOFFのままにします。
8. EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBをクリックしてから、を押します。
必要に応じて遅延のためにDLY1の横にあるOSBINST 、
（瞬時）。







Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBYに設定します（右クリック）。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページから、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

---

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。ターゲティングを確認するポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わります。

12.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは°左/右になり、 -8は0°下に設定されます。

15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。この意志レーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。 A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー指示装置を準備できるようになります。

16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。 。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

21.「LTDC」の横にあるボタンを押します（レーザーターゲットはそれが選択されていることを示し指定コード）。 A ます。次に、
キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。
。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。

22.照準ポッドにレーザーコードがあるので、追跡するレーザーコードをGBUに指示する必要があります。

23. SMS（Stores Management System）ページで、GBUを選択します
（82LG、選択するとボックスで囲まれます）。

24.「CODE」の横にあるOSBを押します。

25.「CODE」（誘導爆弾レーザー）の横にあるボタンを押します
コード）。Aはそれが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。 。照準
ポッドのレーザーコード1688（ステップ21ですでに設定済み）を選択します。

26. 82LG表示には、起動に必要なすべての情報が含まれているため、「RDY」と表示され、特定のコードでレーザーを追跡して、ターゲットに戻ります。

27.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。 この場合、TRIGオプションをオフ/ボックス解除します。

- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射します。

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

28.レベルを飛ばし、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)以上に合わせます。
プルアップキュー。
29.リリースキューが表示されたら、爆弾がリリースされるまで武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押し続けます。

30.他のGBUをドロップしたい場合は、毎回各爆弾のレーザーコードを再入力する必要があります。









Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

31.爆弾が落下し、自動レーザーが選択されている場合（TRIGオプションがボックス化されていない/オフになっている場合）、GBUがターゲットに十分に近づくとレーザーが自動的に発射されます。

32.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。 TTI（Time-to-Impact)が表示されます。

33.爆弾は、ターゲットに到達するまで発射される限り、レーザーを追跡します。

34.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)は自動的にSAFEに戻ります。より多くのターゲットをリースしたい場合は、ARMに戻す必要があります。

35.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。



Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

1. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは、空中にいるときに開始する必要があります。ミサイルのクールダウンの開始は、Weight On Wheels（WoW）信号によって禁止されるため、ミサイルが選択されています。

2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。マスターモード– A / G 4. MAVFを選択します（テキストはボックスで囲まれている必要があります）

5.マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

6. Mavericksのクールダウンが完了すると、消えてMAVFフィードがライブになります。 タイマーは

7.マスターアームスイッチ– ARM（UP）



Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

8.前に示したように、 TACページに戻ってIMAV DSPLYを選択するか、STORESページに移動してMAVFを2回選択することにより、マーベリックシーカーヘッドフィードを選択できます。

9. FuzingをINST（Instantaneous）、DLY1（Delayed Fuze）、またはのいずれかに設定します。DLY2。

10.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

11.必要に応じてFOV（視野）を調整します。

12.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

マーベリック選択（箱入り）

11 マーベリックケージ/アンケージステータス

10 センサー選択ダイヤモンド

マーベリックシーカーセンター

フュージングオプション
瞬時
遅延1/遅延2
9

武器の階段関数
選択したミサイルを切り替えます

11 マーベリックフィールドオブビューセレクター



マーベリックはロックされていません

マーベリック照準レチクル

マーベリック船モード
シーカーセンターを拡大し、水上でターゲットをロックしてヒットするように最適化します

トラックモード
WHT :ホワイトトラック、シーカーはホットターゲットにロックしようとします
BLK :ブラックトラック、シーカーはコールドターゲットにロックしようとします

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

13.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。ケージを外すと、ミサイルはシーカー内の対照的なターゲットにロックしようとします
中心。

14.マーベリックをターゲットに向けて旋回させている間、TDC押し下げボタンを押したままにします。TDC押しボタンを離すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。異端者は7.5マイルの距離から良いロックを取得する可能性が最も高いです。

15. Maverickがロックを取得すると、MAVFの取り消し線の表示が消えます。ミサイルを発射するには、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。







Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

注： IRマーベリックスにはジンバル制限の警告があります。ジンバルの限界に達すると、ミサイルのシーカーは自分自身をケージに入れます。ミサイルを再びアンケージする必要があります。シーカーがジンバルの限界にあるときにアンケージしようとすると、警告が表示され、ミサイルは再びケージに入れられます。

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

1. A/Gマスターモードを押します。
2. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからに切り替わるのを確認します
   OPR（操作）。
3. FLIRページを選択します。
4. 選択したFLIRDDIページ（右）の方向にセンサー制御スイッチを押します。
5. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
6. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
7. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。
8. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
9. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）のAft / Fwd / Left / Rightコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。10。Snowplowモードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。
FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

11.（オプション）必要に応じて、センサー制御スイッチをFLIR形式ページの方向に押して、エリアトラックとポイントトラックを切り替えます。

4 11
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



6 7
指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



9 10
スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



センサーはFLIR（照準ポッド）に従属します



ターゲットまでの距離（nm）

ターゲット指定ダイヤモンド

10
TGT（ターゲット）指定

11
ポイントトラック

1

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

12. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、ミサイルの重量オンホイール（WoW)信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。

13. SMS（店舗管理システム)ページに移動します。14。MAVFを選択します（テキストはボックスで囲んでください）。

15.マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

16. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、 MAVFフィードがライブになります。

17.マスターアームスイッチ– ARM（UP）







Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

18.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

19. FuzingをINST（瞬時）、DLY 1（遅延Fuze）、またはDLY 2のいずれかに設定します。20。必要に応じてFOV（視野）を調整します。

21.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。



Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

22.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。
23.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）が照準ポッドによって指定されている場合、
ミサイルは対照的なターゲットにロックしようとします
指定されたTGTエリア内。この手順はたくさんあります
ミサイル自体を殺そうとするよりも簡単です。
24.マーベリックは範囲内（7.5マイルの距離）から
INRNGキューがHUDに表示されているときのターゲットと
MAVFフィードページ。
25.マーベリックがロックを取得すると、MAVFが交差しました
アウト表示が消えます。



ケージ/ケージ解除ボタン

22



ミサイルケージ



ミサイルがケージに入れられておらず、照準ポッドに従属している

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

26.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したまま
にしてミサイルを発射します。



Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

1. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

   動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、ミサイルの重量オンホイール（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。

2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。MAVFを選択します（テキストはボックスで囲んでください）。

4. マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

5. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、 MAVFフィードがライブになります。

6. マスターアームスイッチ– ARM（UP）





Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

7.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
8. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAGに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター)が設定されます。
MAPページ。
9. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。
10.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル)をスレーブにします。
指定コントローラー)を現在のレーダー画面に表示します（ひし形が表示されている必要があります）。
11. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます。
12.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT)に変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

•注 :GMTTは約10海里まで有効です。

10a
12a
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



11a

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました



8

レーダー電源スイッチ
7



9
10b

GMTモード

GMTTモード

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

13. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されると、次のようになります。

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。
b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。
c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。





Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

14.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

15. FuzingをINST（瞬時）、DLY 1（遅延Fuze）、またはDLY 2のいずれかに設定します。16。必要に応じてFOV（視野)を調整します。

17.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。



Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

18.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

19.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）がレーダーの地上移動ターゲットモードによって指定/追跡されると、ミサイルは指定されたTGTエリア内の対照的なターゲットにロックしようとします。この手順は、ミサイル自体を殺そうとするよりもはるかに簡単です。

20. HUDおよびMAVFフィードページにINRNGキューが表示されている場合、マーベリックはターゲットから範囲内（7.5マイルの距離）にあります。

21.マーベリックがロックを取得すると、MAVFが交差しました
アウト表示が消えます。



ケージ/ケージ解除ボタン

18



Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

22.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

23.注：スティックの«指定解除»ボタンを押して、レーダーをGMTモードに戻し、追跡モードを終了します。

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

1.マスターモード– A / G（スイッチは車輪が地面から離れている場合にのみアクティブにできます）
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3. SMS（Stores Management System)ページに移動します。4。MAV
の横にあるOSBを押して、MAV（テキストはボックスで囲まれている必要があります)を選択します。もう一度押すと、MAV DSPLY（マーベリックディスプレイ)ページに入ります。
5. Laser Maverickは、約30秒かかるセルフテストを開始します。取り消し線の横にあるOSBを押すと、MAVDSPLYページでクールダウンの進行状況を監視できます。
SMS（店舗管理システム)ページの«MAV»。 •注 :マーベリック
のクールダウンが完了すると、タイマーは消えます。
6. INST（Instantaneous)Fuzingを選択します。





Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

7. MAV DSPLYページで、UFC（Up -Front Controller)の横にあるOSBを押します。これにより、すべてのLaser -Maverickステーション（選択するとボックス化されます)が選択され、それらのレーザーコードを一度に編集できるようになります。

   特定のマーベリックのレーザーコードを編集する場合は、UFCをもう一度押してステーションを切り替えます。

8. 「CODE」（レーザーガイド付きマーベリックレーザーコード)の横にあるボタンを押します。選択されていることを示す目的の次にザーコードを入力し、「ENT」を押します。

   。この場合、レーザーコード1456を選択します 、これは、後の手順で照準ポッドにも設定します。

   注：他の人のレーザーを追跡している場合は、レーザーコードをその人の照準ポッドで使用されているものに設定する必要があることに注意してください。





Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY （右クリック)に設定します。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページから、「FLIR」（前方監視赤外線)の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ)に切り替わります。

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作)に切り替わることを確認します。

12.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved)モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、FLIR°左/右および-8は0°下に設定されます。

15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)スイッチをARMに設定します。これレーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。 A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー指示装置を準備できるようになります。

16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR)を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右)押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡)とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用)を切り替えます。 。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。







センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

21.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。 「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。レーザーコード1456を選択します。
これは、前にステップ8でレーザーマーベリックス自体に設定しました。

22.照準ポッドにレーザーコードがあり、レーザー誘導マーベリックによって追跡されたレーザーコードと一致するようになったので、ミサイルのケージを外してレーザーを追跡できるようになりました。

23. FLIRページで、ボックス化されていない（選択されていない）「TRIG」の横のOSBを確認します。これは、AGM-65Eマーベリックが発射されると、照準ポッドが自動的にレーザー発振（自動レーザー発振）することを意味します。



Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

24.対象のセンサーが照準ポッドですが（センサーフォーカスのひし形はFLIRページにあります）、マーベリックは残ります
檻に入れられ、先見の明があります。

25.取り消し線の付いたMAVは、マーベリックがまだレーザーを追跡していないことを示しています。これは、照準ポッドがまだレーザーの発射を開始していないため、正常です。

26. TTMRは、航空機がマーベリックを発射できる範囲内に入るまでの時間を秒単位で示します。



Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

27. STEPの横にあるOSBを使用して、目的のマーベリックステーションを選択します。ステーション8を選択します。

28.センサーコントロールスイッチをマーベリックディスプレイページのDDIに設定します（MAVを表示したのでセンサーコントロールスイッチは左）
左側のDDIでDSPLYフィード）。フォーカスダイヤモンドが表示され、左側のDDIが選択されていることを示します。

29.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

30.ケージを外すと、ミサイルはパターンで前方をスキャンして、前に入力したコードで最も近いレーザーを検索します
（1456)次に、可能であれば、照準ポッドによって指定されたターゲットに自分自身をスレーブします。

注 :何らかの理由でミサイルがケージに戻された場合は、ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージをもう一度解除します。



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

28



29

ケージ/ケージ解除ボタン



レーザー武装

30

マーベリックシーカーの視点
（照準ポッド指定ダイアモンドにスレーブ）

ターゲットまでの航空機の範囲（nm）



X（マーベリック)が移動してレーザーを検索します

レーザー武装

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

31.射撃範囲内に入ると（IN RNGキューがHUDに表示されます）、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

32.ミサイルが発射されると、照準ポッドはマーベリックを誘導するために指定ポイントで自動的にレーザーを発射します。

33.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。
34.ミサイルは、衝突するまでレーザーを追跡します。
35.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)は自動的にSAFEに戻ります。 ARMに戻す必要があります
より多くのターゲットをリースしたい場合。
36.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。







Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK

（レーザー誘導MAV）

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

他の人が指定したレーザーに関する注意

- 別の航空機またはJTACによってターゲットレーザーを追跡している場合、ミサイルのアンケージングは近くのレーザーを検索します。
- レーザーが検出されると、MAVの取り消し線の表示が消え、RDYの表示に置き換えられます。 HUDには、MAV LKD（Maverick Locked on Laser）も表示されます。



Machine Translated by Google

2.9 –AGM-88Cハーム

前書き

敵防空網制（SEAD､米国では「ワイルドウィーゼル」および（当初は）「アイアンハンド」作戦としても知られています)は､地対空ミサイルだけでなく､敵の地上ベースの防空を抑制するための軍事行動です。 （SAM)と対空砲（AAA)だけでなく､早期警戒レーダーやコマンド､制御､通信（C3)機能などの相互に関連するシステムもあり､他のターゲットを空爆によって破壊するようにマークします｡抑制は､システムを物理的に破壊するか､電子戦によってシステムを破壊して欺くことの両方によって達成できます。

AGM-88 HARM （高速対レーダーミサイル)は､空対地レーダーシステムからの電子送信を利用するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。 AGM-88は､最小限の搭乗員入力でレーダーアンテナまたは送信機を検出､攻撃､破壊できます｡敵のレーダー放射に対応する比例誘導システムは､ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドを備えています。

TLDRバージョン？ HARMは､主にレーダーエミッターを使用しています。 HARMを使用する最良の方法は､HARM Displayページ､HUD､およびEW（Early Warning)ページをRWR（Radar Warning Receiver)と一緒に使用して､どのレーダーエミッターがアクティブに追跡しているか､どのレーダーエミッターがあなたをロックしているかを検出することです｡各エミッターがもたらす脅威のレベルと､どれをターゲットにするか。

これは､第16回AGR飛行訓練学校による興味深いDCS中心のSEADリファレンスガイドです： https ：//drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

3つの主要なHARMモードがあります :SP（自己保護）､TOO（臨機目標）､およびPB（事前説明）。 • SPモードでは､レーダー警告受信機（RWR)を使用して､HARMのエミッターを表示および選択します。

検索してエンゲージする

• TOOは､HARMシーカー自体を使用して､エミッターを表示およびエンゲージします｡最大15個のエミッターが可能表示されます。

• PBを使用すると､発射前にロックを取得しなくても､最大範囲から事前設定されたウェイポイントまで発射できます。

Machine Translated by Google

2.9 –AGM-88Cハーム

前書き

高高度での飛行は、HARMの射程を大幅に拡大します。しかし、あなたが高いほど、
敵のレーダーで見つけやすくなります。 SEAD操作を行うことを覚えておいてください
これは、複数のレーダーステーションによってロックされ、SAMサイトがミサイルを発射できることを意味します
あなたまたはあなた自身のHARMミサイルで。これはあなたの対抗策プログラムがしなければならないことを意味します
常に準備ができていて、発砲したらターゲットから離れなければならないことがよくあります
あなたの武器。 SEADを実行するための優れた方法は、地形を使用してアプローチをマスクし、発射することです。
出口ルートを遮断する前の最後の1秒の武器。

DCS内のHARM範囲テーブル

（参照 :RedKiteチュートリアル）

範囲（nm)	高度（ft)	対気速度（kts IAS）
70	40000	380
50	30000	400
35	20000	400
25	10000	400
15	5000	550



Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM -88C HARM

（TOO、臨機目標モード）



1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G3.右側のDDIでTACEW（早期警告)ページを設定し、左側のDDIでSMS（店舗管理システム)ページを設定します。4。SMS（店舗管理システム)ページで、をクリックします。 HARMの横にあるOSBで選択します。5。TOO（Target-of -Opportunity)モードを選択します。6。センサー制御スイッチをHARMページDDIに設定します（左側のDDIにHARMページが表示されたのでセンサー制御スイッチLEFT）。

左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

6a センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

4a



4b 5

6b

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM-88C HARM
（TOO、臨機目標モード）

有害表示に関する注意事項

フレンドリーなエミッターには、コードの前に「F」が付いています。エミッターの上の線は、エミッターがあなたをロックしていることを意味します。下段線は、海上エミッターを示すために使用されます。





HARM Emitter Classes	
Class	**Description**
ALL	All classes
FRD	Friendly emitters
HOS	Hostile emitters
FN	Friendly naval (sea-based) emitters
HM	Hostile naval (sea-based) emitters
F1	Old friendly radar systems
F2	Modern friendly radar systems
H1	Old hostile radar systems
H2	Modern hostile radar systems
FAA	Friendly anti-aircraft artillery
HAA	Hostile anti-aircraft artillery
FS	Friendly search radar
HS	Hostile search radar
UKN	Unknown class of emitter
PRI	Emitter currently tracking the aircraft (priority)

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM-88C HARM
（TOO、臨機目標モード）

7.HARMターゲットシーケンス/RAID/ FLIRボタンを押して、追跡するエミッターを選択します
（「I」バインディング）。利用可能な範囲情報はありません。
8.飛んで、ターゲットアイコンをシーカーヘッドのセンタークロスに合わせます。
注： HARMDisplayページはトップダウンビューではありません。それはHARMシーカーのPOV（視点）です
地面の安定化のない頭。 HARM DSPLY形式は、HARMシーカーのボアサイトビューを提供します。
9.ケージ/ケージ解除ボタンを押してHARMのケージを解除し、HANDOFF（H-OFF）モードに設定します。いつ
ケージに入れられていない場合、ミサイルはシーカーセンター内の選択されたターゲットにロックしようとします。危害
最大80nmの範囲があります。
10. HARMがロックを取得すると、HARMの取り消し線の表示が消えます。を保持します
ミサイルを発射するための武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）。









Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM -88C HARM
（TOO、臨機目標モード）



HANDOFF（H -OFF)モードのターゲット指定ボックス（選択されたエミッターの見通し内）

9

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G3.右
側のDDIとSMSでTACEW（早期警告)ページを設定します
（店舗管理システム)左側のDDIのページ
4. SMS（Stores Management System)ページで、横にあるOSBをクリックします。
HARMで選択5.SP （自
己保護)モードを選択6. HUD、RWR、またはEW
ページを参照し、HARMターゲットシーケンス/ RAID / FLIRボタン（「I」バインディング)を押し
て、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。







6 SA-15エミッター（ボックス3に選択済み

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

武器リリースボタン7

7.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

注 :SPモードでは360が可能です ∞ 婚約 ;ただし、角度が大きくなると、回転するためにより多くの運動エネルギーが犠牲になります。 Self-Protectは、主に脅威への迅速な対応を目的として設計されているため、そのように名付けられています。これらの3つのRWRディスプレイでは、HARMおよびSPモードが選択されると、選択されたエミッターの周囲に正方形が配置されます。最も優先度の高いエミッタが自動的に選択されます。 HUDには最大6つのエミッターが表示されますが、HARMは常にすべてのエミッターを循環させることに注意してください。発射されると、HARMは選択されたエミッターをすでに取得しているか、HARMシーカーの視野外にある場合は起動後に取得します。



Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

プルバックサブモード

RWR（レーダー警告受信機)が重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明のいずれか)を検出すると、セルフプロテクトプルバックモードが自動的にHARMを選択し、検出されたものに対して起動する準備をします。脅威。これは、現在別の種類の武器を使用していて、手動でHARMを選択する時間がない場合に非常に便利です。

この機能はデフォルトで禁止されていることに注意してください;プルバックモードは、STORESフォーマットページでHRMOVRDオプションのボックスを解除して有効にする必要があります。 HRM OVRDオプションがボックス化されていない場合、プルバックモードはマスターモード（A-AまたはA-G)に関係なくアクティブになります。

この例では、CASミッションを飛行していて、現在、マーベリックミサイルがすでに選択されている戦車を探しているシナリオを取り上げます。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）。 HARMミサイルの電源が入っていることを確認してください。

2. SMS（Stores Management System)ページで、HRM OVRDの横にあるOSBをクリックして«ボックスを解除»し、プロセスでセルフプロテクトプルバックモードをアクティブにします。

HRM OVRDボックス化：
プルバックモードが非アクティブ

2a

2b

HRM OVRD箱なし：
プルバックモードアクティブ

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

プルバックサブモード

3. HRM OVRDが箱から出され、重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明)がRWRによって検出されると、プルバックモードが自動的にアクティブになり、、「HARM」というテキストがHUDに表示されます。フォーマットを格納します。

4. Xなしで「HARM」が表示されている場合、武器リリースボタンを押すと、脅威に対してすぐにHARMが起動します。マスターモードを変更したり、HARMを選択したりする必要はありません。

注

•HARMには測距機能がなく、SPモードで別のセンサーと一緒に旋回しないため、提供されるターゲットへの射程はありません。 •HARMは、範囲を最大化するために30,000フィートAGL以上で最適に使用されます。 •ターゲットレーダーがオフになると、HARMはガイダンスを失い、ターゲットにヒットしません。



Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM-88C HARM
（SP、自己保護モード）

プルバックサブモード

武器リリースボタン

ノート：

•プルバックモードが禁止されている場合（HRM OVRDがボックスで囲まれている）、重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイル）
レーダーロック（またはセミアクティブレーダー照明)がRWRによって検出されると、「PLBK」ラベルが表示されます。
武器リリースボタンを押してもHARMミサイルは発射されず、X-edoutの「HARM」ラベルが表示されます。
表示されます。

•ミサイルを発射する準備ができていない場合（電源が入っていない、MASTER ARMがオフになっているなど）、「HARM」ラベルはX-edされます。

シナリオ：プルバックモードが禁止され、重大な脅威が検出されました。
武器リリースボタンが押されていません。

PLBK：プルバックモードは禁止されており、脅威に対してHARMを発射することはできません。



シナリオ：プルバックモードが禁止されています。
武器リリースボタンが押されました：HARMは起動されません。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

1 –プリブリーフモードの概要

HARM事前ブリーフィングモードは、エミッターに対して最適なHARMフライトプロファイルを提供します。
場所はすでにわかっています。これは、特にに対してHARMを使用する最も正確な方法です。
強力に防御されたエリア。

HARMの事前に説明されたセットアップには、ターゲットの指定（ウェイポイントの指定またはその他の指定)が必要です
センサー指定)およびエミッターの信号特性を識別するターゲットコード
HARMシーカーが検索します。これらのコードは、ターゲットコードテーブルにリストされています。

利用可能な2つのリリース（プルアップ)モードがあります。

• A/Cプルアップ :航空機はASL（Azimuth)に合わせてプルアップ操作を実行します
ステアリングライン）。 A / Cプルアップキューは、計算されたプルアップピッチでASLに沿って表示されます
角度。武器リリースボタンを押したまま、プルアップ操作を実行します
航空機によって、速度ベクトルが交差するとHARMが自動的に起動します
プルアップキュー。

• HARMプルアップ： HARMプルアップキュー（反対側のシェブロン)が表示され、
速度ベクトル。速度ベクトルの上に表示されている場合、航空機が外側にあることを示します
HARMプルアップ範囲の。それらが速度ベクトルと交差すると、HARMが起動される可能性があります
武器リリースボタンを使用すると、HARMがプルアップ操作を実行します。

注 :選択したリリースモードに関係なく、両方のリリースキューが常に表示されます。
範囲内キューは、HUDおよびPB形式で提供されます。 TOF（飛行時間)キューが提供されます
PB形式（発売前、発売後、差動TOF）。

Pre-BriefedHARM-ターゲットコードテーブル			
EWR 1L13 S	101 SAM Roland SR RO	205
EWR 55G6 S	102 SAM Hawk CWAR AN / MPQ-55 HK	206
SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M CS	103AAAゲパルトA	207
SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E BB	104AAAバルカンM163A	208
SAM SA-11 Buk SR 9S18M1 SD	107CV1143.5アドミラルクズネツォフSW	301
SAM SA-6 Kub STR 1S91 6	108 CV 1143.5アドミラルクズネツォフ（2017)SW 320	
CP 9S80M1 Sborka DE	109CG1164モスクワT2	303
SAM SA-10 S-300PS TR 30N6 10	110FFL1124.4グリシャHP	306
SAM SA-11 Buk LN 9A310M1 11	115 FF 1135M Rezky TP	309
SAM SA-8 Osa 9A33 8	117FSG1241.1MPモルニヤPS	312
SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3 13118 CGN 1144.2 Piotr Velikiy HN	313
SAM SA-15 Tor 9A331 15	119タイコンデロガ級AE	315
SAM SA-19 Tunguska 2S6 19	120FFG1540ネウストラシムTP	319
AAAZSU-23-4シルカA	121オリバーハザードペリークラス49	401
SAM SR P-19 S	122CVN-70カールヴィンソンSS	402
SAM SA-3 S-125 TR SNR 3	123 CVN-71セオドア•ルーズベルトSS	403
レイピアFSAブラインドファイアトラッカーRP	124CVN-72エイブラハムリンカーンSS	404
レイピアFSAランチャーRT	125CVN-73ジョージワシントンSS	405
SAM SA-2TRSNR-75ファンソング2	126 CVN-74ジョン•C•ステニスSS	406
HQ7自走式LN7	127LHA-1タラワ	407
HQ7自走式STRHQ	128タイプ071水陸両用輸送ドックPS408	
SAM Roland ADS RO	201タイプ052B駆逐艦MR	409
SAM Patriot STR AN / MPQ-53 P	202タイプ052C駆逐艦HN	410
SAMホークSRAN/ MPQ-50 HK	203タイプ054Aフリゲート MR	411
SAM Hawk TR AN / MPQ-46 HK	204	

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

1.レーダーエミッターが期待されるポイントを指定します。これは、Waypoint Designate（WPDSG）またはその他の指定方法（たとえば、照準ポッドを使用）を使用して実行できます。

2.この場合、ウェイポイント2を予想されるターゲット位置として指定します。 HSI（Horizontal Situation Indicator）ページに移動し、セレクター矢印でウェイポイント2を選択します 、次に、WPDSGの横にあるOSBを押します。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.マスターモード– A / G 5. SMS（Stores Management System)ページで、HARMの横にあるOSBをクリックして選択します。6。PB（プリブリーフ)モードを選択します。7。目的のプルアップモードを選択します。•A / C（航空機の引き上げ） :航空機はミサイルを引き上げて、選択した方向にロフトします

ターゲットポイント。

•HRM（HARMプルアップ） :選択したターゲットポイントに向かってミサイルロフト。

8.「はじめに」セクションにリストされているターゲットコードテーブルを使用してターゲットコードを決定します。私達SAを攻撃することを期待します-8 、したがって、コードは«117»になります 。

9.UFCでターゲットコードを入力します。 «UFC»（Up -Front Controller)の横にあるOSBを押し、次にTGTの横にあるOSBを押し（選択すると«：»を表示）、スクラッチパッドに«117»と入力し、ENTボタンを押してターゲットコードを入力します。







Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

3.A –武器リリース :A/Cロフトサブモード

これは、A / C（航空機)ロフト攻撃プロファイルの概要です。

ハームロフト

ターゲットのHARM検索
（コード117 = SA-8）

HARMが起動します

速度ベクトルを上に揃えてください
ASLと航空機のプルアップライン

範囲内の航空機 :引き上げる
武器リリースボタンを押して保留



指定
点

SA-8
SAMサイト

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

A –武器リリース :A/Cロフトサブモード3。

10.航空機が指定地点までの射程内にある場合、«A /CRNG»キューが
HARMページとHUD。
11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)に合わせます。
12.HARMページでA/Cプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.武器リリースボタンを押し続けます。ミサイルが発射されるまでボタンを押し続けます。
14.速度ベクトルが航空機のプルアップラインと垂直に揃うまでスティックを引き戻します。
15. HARMは、速度ベクトルと航空機のプルアップラインが交差すると自動的に起動します。





Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

A –武器リリース :A/Cロフトサブモード3。

16.解雇されたら 、HARMは、指定されたポイントの近くで選択されたレーダーエミッターを検索します。
17.武器リリースボタンを放し、ターゲットから出ます。
18. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。



Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

3.B –武器リリース :HRMロフトサブモード

これは、HRM（HARM)ロフト攻撃プロファイルの概要です。



Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

B –武器のリリース :HRMロフトサブモード3。

10.航空機が指定地点までの射撃範囲内にある場合、«HRMRNG»キューがHARMページとHUDに表示されます。

11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)に合わせます。
12. HARMページでHRMプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.航空機を操縦して、速度ベクトルをHARMプルアップキューシェブロンの中心に合わせます。
14.武器リリースボタンを押して、ミサイルを発射します。







Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

B –武器のリリース :HRMロフトサブモード3。

15.指定されたポイ 、HARMはロフトして、選択したレーダーエミッターを検索します
ントの近くで発射されたら。
16.ターゲットからの出口。
17. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。



Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM-84Dハープーン（BOL、ベアリングのみの起動モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、BOL（Bearing-Only Launch）モードを使用します。このモードでは、次のパラメーターを入力する必要があります。

•サーチポイント距離：発射から発射までの距離
ハープーンはターゲットの検索を開始します。有効な値は0～105nmです。

•自己破壊距離：ターゲットが見つからない場合に、ハープーンが発射後、自己破壊する前に移動する距離。

•ターゲットへの方位：航空機からの発射時にハープーンターンポイント（HPTP）が存在しない場合、またはHPTPが存在する場合、ハープーンがHPTPから移動する方位（度単位）。

•フライアウト（FLT）高度オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。 LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。

•ターミナル（TERM）高度オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。 SKIMは、影響を与えるまで非常に低レベルのアプローチを実行します。

POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。



注：距離は
この写真の縮尺。
対処。と。これ。
ありがとう。

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2.マスターモード– A / G 3. SMS

（ストア）ページで、HPD（AGM -84 D Harpoon）の横にあるOSBを押します。

4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。ジャイロを監視できます

SMS（店舗管理システム）ページの調整プロセス。 •注 ：ハープーンの調整が完了すると、タイマ

ーは消えます。

5.«UFC»（アップフロントコントローラー）の横にあるOSBを押して、ハープーンリリースパラメーターをプログラムします。6。UFCで、[SRCH]

（検索ポイント）の横にあるボタンを押します。 A 「」：選択されていることを示します。

次に、キーパッドで、発射からハープーンがターゲットの検索を開始するまでの希望の距離を入力します。その後、

「ENT」を押します。 この場合、5nmの検索ポイント距離を選択します

。

7. UFCで、「DSTR」（自己破壊距離）の横にあるボタンを押します。 選「」：それが

択された。次に、キーパッドに希望のミサイルの自己破壊距離を入力し、「ENT」を押します。

。この場合、50 nm 8の自己破壊距離を選択します。UFCで、「BRG」（ベアリング）の横にある 。

ボタンを押します。 A 「」：選択されていることを示します。次に、キーパッ

ドにハープーンが移動する希望の方位（度単位）を入力し、 「ENT」を押します。

。この場合、305のベアリングを選択します。





Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

9.「BOL」リリースモードが選択されていることを確認します（ターゲットが指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBでR / BLに切り替えることができます。これについては、R / BLチュートリアルで説明します）。

10.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。

11.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。この場合、SKIMを選択します。

12. SUPTメニューから他のDDIにHSI（水平位置指示装置）を設定します。これにより、FXP（Fixpoint）またはHPTPを使用せずにハープーンプロファイルが表示されます（ハープーンターンポイント）。この基本的なプロファイルはミサイルを発射し、以前にプログラムされたベアリングにすぐに向きを変えます。

注：これらのプログラムはミサイル間で共有されないため、各ハープーンミサイルは個別にプログラムする必要があります。



Machine Translated by Google

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

13. BOLモードで起動すると、ハープーンは航空機からセットベアリングの方向に直接移動します。

ハープーンターンポイント（HPTP)を選択してから、セットベアリングに接続するか、直接フィックスポイント（FXP)に接続します。

14.必要に応じてFixpointまたはHPTPを使用します。

i. フィックスポイントを使用する場合は、FXPの横にあるOSBを押します。これにより、距離の中間にある不動点が作成されます
その時の方位値に基づいて、探索点と破壊点の間。 FXPとの間のコース
次に、航空機は上記のFXPを中心に旋回します。

ii. ハープーンターンポイントを使用する場合は、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。これ
プロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP)に直接移動し、次にセットベアリングに移動します。

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

15. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INZONE」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
16.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
17.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
18.発売後　　、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
自由落下するミサイルは、レーダー高度計システムによって瞬間的に検出されます。

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

19.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次にセットベアリング（305 ）、または直接フィックスポイント（FXP）に。定義された検索距離（HPTPに到達してから5 nm）で、ハープーンはターゲットの検索を開始します。

見つかった場合は、SKIMまたはPOPターミナルオプション（この場合はSKIM）に基づいてエンゲージします。 自己破壊ポイントに到達する前にターゲットが見つからない場合は、自己破壊します（起動後50 nm）。



Machine Translated by Google

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

注1 ：ハープーンを発射するために航空機が適切に配置されていない場合、
IN ZONE / IN RNG / TTMR / out ofzonecueが通知します。

- IN ZONE ：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。
- IN RNG ：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/Lモードで表示されます。

•TTMR ：航空機がRB / Lの最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。

- ゾーン外 ：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB /Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：
  - SRCH / DSTR ：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - •DSTRRNG ：BOL破壊範囲が最大値を超えています
    範囲。
  - INV TGT ：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。
  - ALT ：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500フィート）。
  - 軸外 ：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへの方位が> 90

•HPTPANG ：HPTPでの合計角度が大きすぎます。 •A/C HPTP ：航空機がHPTPに近すぎます。 •TGT/HPTP ：HPTPがR /BLTGTまたはBOL検索に近すぎます
範囲。

注2 ：HSIの破線は、次のように軸から外れていることを示します。
良い。



Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。　　このチュートリアルでは、R / BL（Range＆Bearing Launch)モードを使用します。 Range and Bearing Launch（R / BL)は、Air-to-Ground Target（TGT)指定を使用して、距離と方位の両方の情報を銛に提供します。このモードは、ハープーンにTGTで爆発するように命令するのではなく、TGT指定の近くで適切なターゲットの検索を開始し、それを使用するように命令します。

R / BLでは、次のパラメータを入力する必要があります。

•フライアウト（FLT)高度オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。
これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。 LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。 •ターミナル（TERM)高度オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。 SKIMは、影響を与えるために非常に低レベルのアプローチを実行します。 POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。

•検索領域（SEEK)オプション：SML（5 .4 nm）、MED（10.8 nm）およびLRG（16.2 nm)の検索領域距離をの距離ます。これは、ミサイルが検索を開始するTGTポイントま





Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（ストア)ページで、HPD（AGM -84 D)の横にあるOSBを押します。
ハープーン）
4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。 SMS（店舗管理システム)ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。 •注 :ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

5.5。 ハープーンターンポイントを使用する場合は、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。

このプロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次に指定TGTポイントに移動します（次の手順でセットアップ方法を説明します）。



Machine Translated by Google

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

6. R/BLモードのみを選択できます。ターゲットは
専用。これは、ウェイポイントを実行することによって行うことができます
HSIまたは照準ポッドを使用して指定（WPDSG)アクション
TDC（スロットル)で船の位置を指定します
指定ボタン。　　コントロール）　　押し下げる

例として、ウェイポイント2をTGTポイントとして設定します。
OSBセレクターを備えたウェイポイント2、次にOSBを押します
WPDSG（ウェイポイント指定）。ウェイポイント2は
指定されたターゲットポイント。





Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

7. TGT（Air-to-Ground Target Point)が指定されると、R/BLモードを選択できるようになります。
8.ターゲットが適切に指定されている場合、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLから切り替わります。
R/BLへ。
9.「FLT」（フライアウト高度)の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。
10.「TERM」（ターミナル高度)の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。この場合、POPを選択します。

11.「SEEK」（検索領域)の横にあるOSBを押して、SML（5.4 nm）、MED（10.8 nm）、およびLRG（16.2 nm)の検索領域の距離の間にします。私たちの中で場合は、MEDを選択します。



ウェイポイント2
（TGT、指定ターゲットポイント）

ウェイポイント1
（HPTP、ハープーンターンポイント）

あなたの位置
（武器発射）

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

12. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
13.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
14.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、ハープーンを起動します。
15.発売後　　、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
自由落下するミサイルは、レーダー高度計システムによって瞬間的に検出されます。





Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

16.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次に指定されたTGTポイントに直接移動します。 （ウェイポイント2）。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。 ターゲットを見つけると、SKIM
またはPOPターミナルモードに基づいてターゲットを攻撃します。



Machine Translated by Google

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

注1 ：ハープーンを発射するために航空機が適切に配置されていない場合、

IN ZONE / IN RNG / TTMR / out ofzonecueが通知します。

¨ IN ZONE ：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。

¨ IN RNG ：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/Lモードで表示されます。

•TTMR ：航空機がRB / Lの最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。

¨ ゾーン外 ：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB /Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：

¨ SRCH / DSTR ：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。

•DSTRRNG ：BOL破壊範囲が最大値を超えています
範囲。

¨ INV TGT ：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。

¨ ALT ：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500フィート）。

¨ 軸外 ：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへの方位が> 90
°

•HPTPANG ：HPTPでの合計角度が大きすぎます。 •A/C HPTP ：航空機がHPTPに近すぎます。 •TGT/HPTP ：HPTPがR /BLTGTまたはBOL検索に近すぎます
範囲。

注2 ：HSIの破線は、次のように軸から外れていることを示します。
良い。

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（ストア)ページで、HPD（AGM -84 D)の横にあるOSBを押します。
ハープーン）
4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。 SMS（店舗管理システム)ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。 •注 :ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。



Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

5.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
6. A/Gマスターモードボタンが押されていることを確認します。適切なDDIを設定します
（デジタルディスプレイインジケーター)レーダーA-GMAPページへ。
7. MAPの横にあるOSBを押して、A-GMAPモードをA-GSEAモードに切り替えます。8。センサー制御スイッチを
レーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー)を現在の位置にスレーブします。レーダー画面（ダイヤモンドが見えるはずです）。

9.を使用して追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます
TDCコントロール。
10.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサーコントロールスイッチを離すと、ターゲットトラッキングが指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

8a
10a
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

9a



A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

6



レーダー電源スイッチ
5



7

8b

SEAモード

追跡モード

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

11.ターゲットが追跡されたら：

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。 c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。





Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

12.レーダーによってターゲットが指定されると、R/BLモードを選択できるようになります。

13.ターゲットが適切に指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLからR/BLに切り替わります。

14.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。

15.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。 この場合、SKIMを選択します。

16.「SEEK」（検索領域）の横にあるOSBを押して、SML（5 .4 nm）、MED（10.8 nm）、LRG（16.2 nm）の検索領域の距離の間まで移動します。 私たちの場合、MEDを選択します 。

17. HPTP（ハープーンターンポイント）が選択されていないことを確認します



Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

18. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
19.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
21.発射されると、レー、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
ダー高度計システムによって瞬間的に検出される自由落下ミサイル。



Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

22.銛は、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機から指定されたTGTポイントまで、空対海レーダーによって設定された方位の方向に直接移動します。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。ターゲットを見つけると、SKIMまたはPOPターミナルモードに基づいてターゲットを攻撃します。

23.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡モードが終了します。



23 指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

AGM-84E SLAM（スタンドオフランドアタックミサイル)は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。全天候、昼夜、精度を提供するように設計されました
静止した高価値のターゲットに対する攻撃能力。の新技術を除いて
全地球測位システム（GPS)を含むガイダンスとシーカーのセクション
受信機、ウォールアイ光学誘導システム、および新開発のミサイルデータリンク、すべて
ミサイルハードウェアの一部はハープーンミサイルから直接来ました。

SLAMは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAMは、選択的な攻撃を可能にします
標的船の最も脆弱な部分で、特に攻撃するときに役立ちます
タンカー。

基本的に、SLAMを使用する方法は、最初にいずれかからターゲット座標を取得することです。
ミッションブリーフィングまたはF10マップを使用して、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります)またはTOOモード（ターゲット
機会、武器は既存のA / G（空対地)指定を使用します。これは
A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト)に相当するホーネット（またはハリアー）。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

ホーネットから発射されたSLAM巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT、Fly-Out Profileプロパティで設定）
3.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットの領域に直接操縦します。
ターミナルアタックステージに入る
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST)に達すると、ミサイルのシーカーヘッドは次のようになります。
アクティブ。パイロットは、TDC（スロットル指定)を使用して手動でミサイルを操縦できます。
コントロール）。ミサイルとの通信は、データリンクポッドを介して行われます。



AGM-84ESLAMミサイル飛行プロファイル

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.1 –はじめに

ミサイルを制御するには、航空機（パイロットはTDC（スロットル指定制御）を介して問題をコマンドします）とミサイルの間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.2 –武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
[SMS（ストア）]ページで、SLAMの横にあるOSBを押して、
AGM-84Eミサイル。
4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックして、
データリンクポッド。
5. STEP機能を使用して、目的のSLAMミサイルステーションを選択します。
6.選択したら 、SLAMの調整には約3分かかります。
7.アライメント10UNSTABLEから06MARGINALになり、最終的にTIMINGインジケーター が
01良い。調整が完了したら、SMSページから消えます。









Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。これにより、どのSLAM ミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9.左側のOSBを使用して、対応するSLAMステーションを選択します。 この場合、下部のSLAM（黄色)OSBをステーション8（ボックス)にスレーブする必要があります。

10. SLAMステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLAM表示が表示されます。



SLAM対応（色分け）





Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly -Out Altitude)パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH （35、000 ft）、MED（15、000 ft）、およびLOW（5,000 ft)を切り替えます。 MED 12に設定します。EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous)に切り替えます。

13. SLAM DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAMDISPLAYページに入ります。





Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.2 –武器のセットアップ

14. SLAM DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。 UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。 「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

リリースタイプ•マニュアル•オートロフト•フライトディレクター（FD）



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。これで
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます :TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。5.（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで
   、
   攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

7.この例では、Waypoint2がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。

8. HSI（Horizontal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。

9.ウェイポイント2を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。
最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

10.指定されたウェイポイント（TGT 1)の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント)に直接転送されます。

11.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキューSLAM表示、TMR表示、TGT表示が有効になります。SLAM起動の範囲内にある必要

HUD。

12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア)ページに戻ります。これで、準備がほぼ整いました。
ストライキを開始し、ミサイルを発射します。

13.セクション2.11に進んでください。 4 –武器の発射と制御。





Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。これで
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。セットパラメータ、ミサイルを変
   ありません。ターミナル中にリモートで
   、
   攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

7. FLIRページを選択し、センサー制御スイッチをの方向に押します。
   照準ポッドにTDCをスレーブするためにDDIを選択しました。
8. Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。
9. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
10. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。

11.除雪車が最初に入力されたとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
12.必要に応じて、ズームレベル、TV / FLIRモード、および視野を設定します。
13. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、
   照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させました。
14.除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。
   FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

15.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキューSLAM表示、TMR、なお必要がある範囲表示は有効な武器の範囲内に移動されます。 •注 :照準ポッドの有効範囲はSLAMミサイルの最大範囲よりもはるかに短いため、ターゲットを指定すると、TMR表示がすでにIN RNG（範囲内）に設定されている可能性があります。



16.最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

17.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
18. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
19.セクション2.11に進んでください。　4 –武器の発射と制御。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで

これで

、

攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

7. RDR ATTKページを選択し（A / Gマスターモードが選択されているため、空対地レーダーページがすでに表示されているはずです） 、センサー制御スイッチを選択したDDI（右)の方向に押してスレーブTDC（スロットル)に移動します。指定コントローラー)空対地レーダーに。フォーカスダイヤモンドが見えるはずです。

8. MAP（Ground Mapping)モードから直接ターゲットを指定することもできますが、ターゲットを指定する前に、拡張モード（EXP)を使用して徐々に見やすくします。 MAPからEXP3に直接切り替えることもできますが、MAP→EXP1→EXP2→EXP3に切り替えると、作業がはるかに楽になります。 、

9.必要に応じてレーダー範囲を調整します。10。 、次に、EXP 1の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。

TDCDEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。

11.TDCDEPRESSが保持されている間 、TDCコントロールを使用して、セクターマップ（ズーム)として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました。

12. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。

13.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、あなたがちょうどいる地域のより良いビューを提供します

展開されました。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

10
11
12



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

7a





Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

14. EXP2の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
16. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、パッチマップ（ズーム)として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
17. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

18. EXP3の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
19. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
20. TDC DEPRESSを押したまま、合成開口レーダー（SAR)マップ（ズーム)として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。TDCコントロール。
21. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP3モードに入ります。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

22. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
23. TDC DEPRESSを押しながら、TDCコントロールを使用して指定したい場所でTDCカーソルを回転させます。
24. TDC DEPRESSコントロールを放して、ターゲットを指定します。 RDRATTKディスプレイに指定クロスが表示されます。

•空対地レーダーによるターゲットの指定はあまり正確ではないことに注意してください。視界が許せば、FLIR（照準ポッド）ページを選択することをお勧めします。このページは、空対地レーダーの指定ポイント上で自動的に旋回します。そこから、いくつかの調整を実行できます（照準ポッドでターゲットを指定するには、セクション2.11.3.2を参照してください）。











Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

25.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）およびTOO表示はHUDに表示されます。

•注 :空対地拡張モードの有効射程ははるかに短いため（30-40 nm）SLAMミサイルの最大射程よりも、TMRがターゲットを指定すると、表示はすでにIN RNG（範囲内）に設定されています。

26.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平状況）に表示されます

インジケーター）ページ。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

27.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
28. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
29.セクション2.11に進んでください。　4 –武器の発射と制御。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。 この場合、
PPを選択します 。

2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。

3.ミサイルステーションごとに最大5つの事前に計画されたターゲットを定義できます：PP1からPP5。 PP1でターゲットを指定します。必要に応じて、別のPP＃の横にあるOSBを押して選択します。

4. TGTは、事前に計画されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ5.（オプショ 、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
ン）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、OSBを押します。
TGTUFCの横にある次に、UFCのTERMの横にあるOSBを押します。 UFCを介して端末パラメータを入力できるようになります。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御しま 、
す。これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。6 。（オプション） TGTへのO / S（オフセット）パラメーターは必要ありません。ターミナル攻撃ステージ。 O /SUFC機能を使 、
用する必要はありません。
したがって 、





Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

7.ミッションブリーフィングまたはF10マップからターゲットの座標と高度を取得できます。この情報は、Deg Min Sec .Decimal -Seconds形式で必要になります。これは、F10マップで«LALT+Y»を使用して切り替えることができます。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイント	の緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39





Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

8.取り消し線の付いたPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
9.ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します。10。
TGTUFCを選択します。11。UFCで、ELEV（標高）を選択します。

12. FTを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（39）でターゲット1の高度を入力します。
次に、ENT（Enter）ボタンを押します。
13. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。





事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35	29 37.64 E 39

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

14. UFCで、[POSN（位置）]を選択します。«：»を選択すると表示されます。
15.ターゲット1（PP1） 33°49'17.83''北35°29'37.64''東
16の座標を追加します。UFCで、LAT（緯度）を選択しま
す。 «：»を選択すると表示されます。
17.«2»（N）を押して北座標を選択し、«334917»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
18. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«83»と入力し、次に«ENT»と入力して残りの10進数-秒を入力します。
19. UFCで、LON（経度）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。
20. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«352937»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
21. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«64»と入力し、次に«ENT»と入力して残りの10進数-秒を入力します。
22. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35 29 37.64 E 39	









Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

23. PP1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP1アイコンがボックス化され、
    長く消された。
24.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNのTGTに直接転送されます。
    ページ。
25. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、開始する準備がほぼ整いました。
    ミサイルを発射して発射します。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35	29 37.64 E 39



Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

26. SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）、およびPP表示がHUDに表示されます。

27.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平位置指示装置）ページに表示されます。

28.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

1. SMS（ストア)ページとHSI（水平位置指示装置)ページの両方が表示されていることを確認します。 左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。2。選択したSLAMミサイルのステータスがRDY（準備完了）、マスターであることを確認します。

アームがオンで、正しいリリースプロファイルが設定されています。

3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAMシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間)を秒単位で示します。

4. TMRは、有効なSLAM起動の範囲内にあるために必要な時間を秒単位で示します。

5.指定されたターゲットに向かって航空機を飛ばします（上のひし形HUDまたはHSIの指定サークル）。







Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内)キューがヘッドアップディスプレイとSMS （ストア)ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。





Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

7. SMS（ストア)ページで、SLAMの横にあるOSBを押してボックスを解除します。

8.«DL13»のみが箱入り 、画面がDatalinkSLAMシーカーヘッドビデオに切り替わります。
«TTS»（Time -To -Seeker»はまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター、（おすすゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離)にまだ達していないことを意味し

9.センサーコントロールスイッチをSLAMDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。 左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

10.ステーション8に搭載されているSLAMミサイルが現在選択されています。 Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。ステーション8に必要なチャネルがどれであるかを確認する必要例として、データリンクポッドがチャネル008に設定され、があります。 （として
ている場合、ステーション2のデータリンクポッドチャネルは002である必要があります）。

11. UFC（Up -Front Control)の横にあるOSBを押します。

12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。

13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8)に設定します。これで、SLAMとデータリンクチャネルが一致するはずです。

14. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

9a センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

10 ステーション8が選択されました



Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、SLAMミサイルを発射します。

16.SLAMが起動したら 、ミサイルは巡航高度（FLTパラメータ)まで飛行します。

17.ミサイルは最終的に潜水に入り、移動します 低高度貫通ステージ18に入る。ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナルアタックステージに入ります。



Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker)がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離)に到達したことを意味します。データリンクフィードはクリアを表示します
写真とシーカーの頭は«Uncaged»になります。
20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでのダイビングを開始する)まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。
21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV)を切り替えます。
22.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ)オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する)になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。





Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

23. SLAMがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
24. SLAMの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押しながら、TDC AFT / FWD / LEFT/RIGHTコントロールでTDCを回転させます。
25. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用して、ターゲット上でミサイル十字線を回転させます。
26.ミサイルの十字線がターゲットに並んだら、TDC押しボタンを放します。その後、ミサイルはレチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。
27.ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。

24 スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS





Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 – Weapon Launch & Control

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

AGM-84H SLAM-ER（スタンドオフランドアタックミサイル–拡張応答)は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。古いAGM-84Eに似ています

SLAMは機能しますが、150 nm（約)のはるかに広い範囲と使用能力
中間のステアポイントは、比較してはるかに有能になります。それは
静止した高価値のターゲットに対して、全天候型、昼夜、精密な攻撃機能を提供します。システムは、GPS/INSガイダンスを使用して既知の座標で起動できます
ファイアアンドフォーゲットモードの場合、または座標をガイドしてパイロットが手動で操縦できるようにする
機会のターゲットに赤外線シーカーとミサイル。 MITL（Man-In-The-Loop)も
移動するターゲットを攻撃できます。

SLAM-ERは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAM-ERは、選択的
標的船の最も脆弱な部分への攻撃、特に攻撃するときに役立ちます
タンカー。基本的に、SLAM-ERを使用する方法は、最初にターゲット座標を取得することです。
ミッションブリーフィングまたはF10マップを使用して、武器に入力します。
事前計画モード（座標は手動で入力する必要があります)またはTOOモードのいずれか
（臨機目標、武器は既存のA / G（空対地)指定を使用します。
A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト)に相当するホーネット（またはハリアー)です。

このセクションでは、TOOWaypointDesignateメソッドのみを説明することに注意してください。
その他の指定方法については、AGM-84ESLAMチュートリアルを参照してください。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

ホーネットから発射されたSLAM-ER巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT、Fly-Out Profileプロパティで設定）。 The
ミサイルは、ミサイルが従うようにプログラムされたステアポイントにも従います。
3.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットの領域に直接操縦します。
ターミナルアタックステージに入る
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST)に達すると、ミサイルのシーカーヘッドは次のようになります。
アクティブ。パイロットは、TDC（スロットル指定)を使用して手動でミサイルを操縦できます。
コントロール）。ミサイルとの通信は、データリンクポッドを介して行われます。



AGM-84HSLAM-ERミサイル飛行プロファイル

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

ミサイルを制御するには、航空機間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります（パイロットはTDCを介して問題をコマンドします）
（スロットル指定制御）)とミサイル。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2.マスターモード– A / G 3. [SMS

（ストア）]ページで、SLMRの横にあるOSBを押して、AGM -84 HSLAM-ERミサイルの電源を入れます。

4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックしてオンにします データリンクポッド上。

5. STEP機能を使用して、目的のSLAM-ERミサイルステーションを選択します。

6.選択したら 、 SLAM-ERは約3分かかります

配置。

7.配置10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、SMSページからTIMINGインジケーターが消え、SMSページにRDYイ~~表示されますが~~











Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。これにより、どのSLAM-ERミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9. 左側のOSBを使用して、対応するSLAM-ERステーションを選択します。この場合、下部のSLMR（黄色)OSBをステーション8（ボックス)にスレーブする必要があります。
10. SLAM -ERステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLMR表示が表示されます。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly -Out Altitude)パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH （35、000 ft）、MED（15、000 ft）、およびLOW（5,000 ft)を切り替えます。 MED 12に設定します。EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous)に切り替えます。

13. SLMR DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAM-ERDISPLAYページに入ります。





Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.2 –武器のセットアップ

14. SLAM-ER DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。 UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。 「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

リリースタイプ・マニュアル・オートロフト・フライトディレクター（FD）



Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空のままにします。5.（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで

これで

、

攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。







Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

7.この例では、Waypoint4がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。
8. HSI（Horizontal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint4を選択します。
9.ウェイポイント4を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント4をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。
最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

10.指定されたウェイポイント（TGT1)の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント)に直接転送されます。

11.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM-ER表示、TMR表示（有効なSLAM-ER起動の範囲内にある必要がある時間）、およびTOO表示がに表示されます。
HUD。

12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア)ページに戻ります。これで、準備がほぼ整いました。
ストライキを開始し、ミサイルを発射します。

10
指定されたターゲットの座標と標高



ターゲット指定ダイヤモンド

ステアリングキュー

TMR表示

SLAM-ERが選択されました

選択された指定モード• TOO :臨機目標• PP :事前計画

TGT :航空機のターゲットまでの距離（nm）

11

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

13.ミサイルが飛ぶために最大5つの中間ステアポイントを選択できます
終えた。この場合、ウェイポイント1、ウェイポイント2、およびウェイポイント2を選択します。
ウェイポイント3。ウェイポイント4はターゲット上にあります。簡単にするために、すべて
ウェイポイント座標はすでにデータベースに保存されています。

14. STP（ステアポイント）の横にあるOSBを押します。 STPがボックス化されると、DIST
パラメータ（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）は
UFCパネルから変更できます。





Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

15. STPオプションが選択（ボックス化）されると、UFC（Up-Front Control）はSTP 1（Intermediate Steerpoint #1）を表示します。 STP1の横にあるOSBを押します
16. WYPTの横にあるOSBを押してウェイポイントメニューに入り、UFCキーパッドの最初のステアポイントの参照として使用するウェイポイント番号（「1」）を入力してから、「ENT」を押します。
17. STP 1が設定されると、STP 2（中間ステアポイント#2）フィールドが表示されます。前の2つの手順を繰り返して、ウェイポイント#2をSTP 2に関連付け、ウェイポイント#3をSTP3に関連付けます。 STP2とSTP3が設定されている場合、STP 4フィールドは表示されますが、ウェイポイントは関連付けられていません。これは問題ありません。

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

1. SMS（ストア)ページとHSI（水平位置指示装置)ページの両方が表示されていることを確認します。左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。
2. 選択したSLAM-ERミサイルのステータスがRDY（準備完了)であり、マスターアームがオンであり、正しいリリースプロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAM-ERシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間)を秒単位で示します。
4. TMRは、有効な範囲内にあるために必要な時間を示します SLAM-ER起動（最大範囲円）、秒単位。
5. 指定されたターゲットに向かって航空機を飛ばします（上のひし形HUDまたはHSIの指定サークル）。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM
-ER 2.12.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内)キューがヘッドアップディスプレイとSMS（ストア)ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。





Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

7. TACページから、DL13 DSPY（AWW-13データリンク表示)を選択します。
8.画面がDatalinkSLAM-ERシーカーヘッドビデオに切り替わります。 «TTS»（シーカーまでの時間»)がまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター（ターゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離)にまだ達していないことを意味します。

9.センサーコントロールスイッチをSLAM-ERDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードを表示したため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

10.ステーション8に搭載されているSLAM-ERミサイルが現在選択されています。 Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。 Datalinkポッドがステーション8に必要なチャネルであるチャネル008に設定されていることを確認する必要があります。
（例として、ステーション2には002のデータリンクポッドチャネルが必要です）。
11.チャンネル番号の横にあるOSBを押します。
12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。
13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8)に設定します。これで、SLAM-ERとデータリンクチャネルが一致するはずです。
14.チャンネル番号の横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。







Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、 SLAM-ER ミサイルを発射します。

16.SLAM-ERが起動したら 、ミサイルは巡航高度（FLTパラメーター)まで飛行し、以前にプログラムされた中間ステアポイントに従います。 •注：ミサイルの飛行時間は非常に長くなる可能性があるため、オートパイロットを使用して航空機を安全な姿勢に設定することをお勧めします。

15武器リリースボタン

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM
-ER 2.12.4 –武器の発射と制御

17.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通ステージに進みます。18.
ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナルアタックステージに入ります。

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker)がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離)に到達したことを意味します。データリンクフィードはクリアを表示します
写真とシーカーの頭は«Uncaged»になります。

20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでのダイビングを開始する)まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。

21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV)を切り替えます。

22. BLK / WHTの横にあるOSBを使用して最高の視認性を得るには、BLK（黒)またはWHT（白)の記号を選択します。

23.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ)オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する)になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。





Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

24. SLAM -ERがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
25. SLAM -ERの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押しながら、TDC AFT / FWD / LEFT/ RIGHTコントロールでTDCを回転させます。

26. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用して、ターゲット上のXシンボルを回転させます。 Xが回転している間、フリーズした場合はビデオフィード。

27. X記号がターゲット上で回転したら、TDC押し下げボタンを放します。これにより、ミサイルはこの新しい指定されたポイントに向かって操縦し、ビデオフィードのフリーズを解除するように命令されます。
28. ミサイルは、レチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。必要に応じて、さらに調整してください。
29. ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。



Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 – Weapon Launch & Control

Machine Translated by Google

2.13.1 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッドなし）

注 :この手順は、データリンクポッドなしでWalleyeを使用する方法を示しています。ミサイルはAGM-65赤外線マーベリックのように「ファイアアンドフォーゲット」方式で動作します。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。WEDLの横にあるOSBをクリックして選択します。取り消し線の付いたWEDL表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. WEDLの横にあるOSBをもう一度クリックして、WalleyeTVフィードを表示します。 DDIは緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。



注 :ウォールアイは、ステーション2および8（BOMBSカテゴリ）にのみ取り付けることができます。





Machine Translated by Google

2.13.1 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッドなし）

6. FuzingをINST（瞬時）またはDLY（遅延信管）のいずれかに設定します。
7.センサーコントロールスイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（左側のDDIにWEDLフィードを表示したため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

8.デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
9.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT





Machine Translated by Google

2.13.1 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッドなし）

10.ウォールアイをターゲットに向けて回転させながら、TDC押し下げボタンを押したままにします。 TDC押しボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。

11.ウォールアイがロックを取得すると、次のようになります。•WEの取り消し線の表示がHUDから消える•WEDLの取り消し線の表示がウォールアイフィードから消える。 •選択したステーションの横にRDYが表示されます。

12.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。







Machine Translated by Google

2.13.1 –AGM-62ウォールアイII

（データリンクポッドなし）

このプロペラは、ウォールアイの操縦翼面とデータリンクに電力を供給するジェネレーターとして機能します。

目標

Machine Translated by Google

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII
（データリンクポッド付き）

この手順では、AWW-13データリンクポッドでWalleyeを使用する方法を示します。起動すると、ウォールアイはパイロットが手動でリモートコントロールできます。

注 :ウォールアイは、ステーション2および8（BOMBSカテゴリ）にのみ取り付けることができます。

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム）ページに移動します。4。WEDLの横にあるOSBを
クリックして選択します。取り消し線が引かれたWEDL表示
武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. DL13の横にあるOSBをクリックして、データリンクポッドをオンにし、WalleyeTVフィードを表示します。 DDIは
緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。

6. WPN（武器）の横にあるOSBをクリックします。これは、データリンクポッドにデータリンク対応の武器とペアリン
グされることを通知します。使用可能なデータリンク武器が、プッシュボタン1〜4のオプションとして一覧表
示されます。 Walleye（WEDL）がプッシュボタン5に表示されます。

7. WEDLの横にあるOSBをクリックして、ウォールアイとデータリンクポッドをペアリングします。
成功すると、WEDLはDL13の下に表示されます。
8.ステーション8が現在選択されています 、Datalinkポッドがチャネル002（ステーション2）に設定され
ている間。この不一致は、シーカーフィードの欠如によって見ることができます。ステーションとチャネルを一致
させる必要があります。
9. UFC（Up -Front Control）の横にあるOSBを押します。
10.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。
11. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）
に設定します。これで、ウォールアイとデータリンクチャネルが一致するはずです。

12. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。









Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッド付き）

13. FuzingをINST（Instantaneous)またはDLY（Delayed Fuze)のいずれかに設定します。
14.センサーコントロールスイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（下部のAMPCDにWEDLフィードを表示したため、センサーコントロールスイッチAFT）。中央のAMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。

15.デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
16.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT







MAP-ミサイル軸位置の正方形は、ミサイルボアサイトに対するシーカーヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、シーカーが航空機のボアサイトに対してどこを見ているかを視覚化できます。

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

17.ウォールアイをターゲットに向けて回転させながら、TDC押し下げボタンを押したままにします。 TDC Depressボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。十分な対気速度と少なくとも20000フィートの高度を維持することをお勧めします。遠隔操作のスケトウダラが目標に到達する前に高度を簡単に使い果たしてしまう可能性がある場合。

18.注 :Datalinkポッドを使用する場合、Walleyeを起動するためにロックは必要ありませんが、ロックは必要です。あなたの人生を楽にし、修正を最小限に抑えるために、起動する前にロックをかけることをお勧めします。

19. Walleyeがロックを取得したら、次のことを確認します。•WEのクロスアウト表示がHUDから消えた•WEDLのクロスアウト表示がWalleyeフィードから消えた。 •選択したステーションの横にRDYが表示されます。

20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。



Machine Translated by Google

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII
（データリンクポッド付き）

21. Walleyeが起動すると、Datalinkポッドでミサイルを制御できます
リモートで。 DL13の下の«WEDL»表示は、ウォールアイが
起動し、フィードはWalleyeTVから直接送信されます。
22.ウォールアイの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押したままにします
TDC AFT / FWD / LEFT/RIGHTコントロールを使用してTDCを回転させます。
23.ミサイルの十字線とMAPをターゲットに並べたままにしてください。

スケトウダラ十字線
（目標通り）

地図　-ミサイル軸位置の正方形は、
ミサイルに対するシーカーヘッドの位置
ボアサイト。これにより、場所の視覚化が可能になります
シーカーは、航空機のボアサイトに関連して見ているとき
爆弾は航空機にあります。



Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

24. MAPとウォールアイの十字線が重なると、MAPの正方形が消えます。これはミサイルがどこに向かっているのかを意味します
シーカーは探しています。
25.爆弾は重く、引きずり、エネルギーを非常に急速に失うので、爆弾を過度に制御することは避けてください。高度が不足する可能性があります
爆弾がターゲットに当たる前。
26.爆弾がターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。





Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

Redkiteは、ウォールアイに関する彼のビデオで貴重なヒントを提供しています：
https：// youtu .be / NsySaTNvprE

目標とする範囲と発射する時間をよりよく理解するために、目標エリアの近くにウェイポイントを設定して指定することをお勧めします。

Machine Translated by Google

3.1.1-M61A2ガン（空対空）
（じょうご/レーダー追跡なし）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.レーダースイッチ–オフ3.
武器選択スイッチ– A / Aガン、または«LSHIFT+X»
4.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。5。SMS（店舗管理システム）ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000ラウンド/分）





Machine Translated by Google

3.1.1-M61A2ガン（空対空）
（じょうご/レーダー追跡なし）

7.飛んで、1000フィートのレンジキュードットまたは2000フィートのレンジキュードットをターゲットの上に配置します。 1000フィート（または2000フィート）のレンジキュードットが航空機に配置され、その翼幅がガンファネル内に収まると、範囲内になります。

8.銃の引き金を引く（«スペースバー»）



Machine Translated by Google

3.1.2-M61A2ガン（空対空）
（レーダー追跡）

1.レーダースイッチ-操作

2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

3.武器選択スイッチ– A / Aガン（AFT）、または«LSHIFT+X»

4.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。5。SMS（店舗管理システム)ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。

6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000ラウンド/分）

7. A / A GUNが選択され、レーダーが作動している場合、レーダーは自動的にACM（空中戦闘機動)GACQ（ガン自動取得)モードに切り替わります。









武器選択スイッチ•FWD :スズメを選択
•AFT :銃を選択

•押し下げる :サイドワインダーを選択します•右：アムラームを選択します
•左 :機能なし

Machine Translated by Google

3.1.2-M61A2ガン（空対空）
（レーダー追跡）

8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

9.飛んで、ターゲット上の銃のレチクルの中央にドットを配置し、HUDにSHOOTキューが表示されたら、銃の引き金（«スペースバー»）を握ります。





Machine Translated by Google

3.2.1-AIM -9Mサイドワインダー
空対空IRミサイル（レーダーなし）

1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。 AIM-9ノーズの赤外線シーカーは次のように冷却する必要があります
感度を上げ、バックグラウンドノイズを減らします。 3時間の十分なクーラントがあります。
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.レーダースイッチ–オフ
4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT+S»
5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。ケージ/アンケージスイッチを押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します（デフォルトでは«C»）。
ケージを外すと、Sidewinderは最も近いヒートシグネチャのロックを積極的に探しているはずです。サイドワインダーのケージを外すと、ミサイルシーカーが捜索しているときに低い唸り声が聞こえるはずです。









Machine Translated by Google

3.2.1-AIM -9Mサイドワインダー
空対空IRミサイル（レーダーなし）

7.ミサイルのシーカーがしっかりとしたロックを獲得したことを高音で確認するまで、ターゲットをサイドワインダーシーカーサークル内に配置するために飛行します。

8.銃の引き金（«スペースバー»)を握ってミサイルを発射します。







Machine Translated by Google

3.2.2-AIM -9Mサイドワインダ
ー空対空ミサイル（レーダー）

1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。の赤外線シーカー
AIM-9ノーズは、感度を上げ、バックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。 3時間の十分なクーラントがあります。

2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.レーダースイッチ-操作
4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER（DOWN）、または
«LSHIFT+S»
5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SIDEWINDER
が選択され、レーダーが動作しているときに、センサー制御スイッチFWDを押してACM（空中戦闘機動）レーダーモードを選択します。











Machine Translated by Google

3.2.2-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル（レーダー）

7.センサー選択スイッチを再度使用してACMサブモードを選択します。 BSTサブモードを選択します。
a)BST（Boresight）、センサー選択FWD b）VACQ（垂直取得）、センサー選択AFT c)WACQ（ワイド取得）、センサー選択LEFT

8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます。9。ケージ/ケージ解除スイッチ（デフォルトでは«C»）を押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します。

10. ASE / NIRD内にステアリングドットを配置するために飛行します（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）
HUDのTD（ターゲット指定）ボックスにSHOOTキューが表示されたら、銃の引き金（«スペースバー»）を丸で囲んで握り、ミサイルを発射します。

注 :[指定解除]を押すと、ターゲットのロックを解除できます
ボタン（«S»）











Machine Translated by Google

3.2.2-AIM -9Mサイドワインダ
ー空対空ミサイル（レーダー）

10

ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）
下向き=ターゲットがあなたに向かって移動します（ホット）

RAERO
ミサイルの最大空力範囲

RMIN
最小ミサイル発射範囲



目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape)をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

RMAX
ミサイルの最大発射範囲

RNE
ミサイル脱出範囲なし

Machine Translated by Google

3.3-AIM-9Xサイドワインダ
ー空対空IRミサイル（JHMCS）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）とJHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）により、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に合わせることができます。ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。



1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。感度を上げるには、AIM-9ノーズの赤外線シーカーを冷却する必要があります
バックグラウンドノイズを低減します。 3時間は十分なクーラントがあります。

2. HMDスイッチをBRT（完全右）に設定して、JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム）の電源を入れます。

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT+S»

5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。頭/ヘルメットを動かし、DAC（ダイナミックエイミングキュー）とAIM-9Xシーカーサークルをに配置してみます。
直近の目標。





Machine Translated by Google

3.3-AIM-9Xサイドワインダ
ー空対空IRミサイル（JHMCS）

7. DAC（Dynamic Aiming Cue)とSidewinder Seeker Circleがターゲットに配置されている場合、
ケージ/アンケージスイッチを押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します（デフォルトでは«C»）。一度
ケージを外すと、サイドワインダーは最も近いヒートシグネチャーのロックを積極的に探しているはずです。
8.サイドワインダーがケージから外され、ヒートシグネチャーがロックされると、シーカーサークルは
小さくなり、高音の音声はミサイルの探求者が持っていることを確認します
しっかりとしたロックを獲得しました。
9.銃の引き金（«スペースバー»)を握ってミサイルを発射します。





Machine Translated by Google

3.3-AIM -9Xサイドワインダ
ー空対空ミサイル（JHMCS）

Machine Translated by Google

3.3-AIM -9Xサイドワインダ ー空対空ミサイル（JHMCS）

AIM -9Xサウンド：

•静的：シーカーが検索しています。 •ダ
ブルビープ音：シーカーは、検索中にボアサイトから27.5°を超えて移動しました。 •ビープ音の繰り返し：シーカー
は赤外線コントラストを確認しますが、確実に追跡するには不十分です（つまり、シーカーがソースから離れすぎていま
す）。
•安定したトーン：シーカーは赤外線の対照的なターゲットを見ます。 •安定した高
音：シーカーはケージに入れられていません。 •安定した高音：シーカーはケージに
入れられておらず、ボアサイトから27.5°以上離れています。

WagsのAIM-9Xチュートリアル： https：// youtu .be / vLPkVOR 5JY 4

AIM-9 Xトーン： https：// youtu .be / QV 4GStRN 5UU

Machine Translated by Google

3.4-AIM -7M SPARROW
AIR -TO -AIR SARH MISSILE （RADAR）

1.レーダースイッチ–操作

2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター)にSMSページを設定します。3 。マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.武器選択スイッチ– SPARROW、または«LSHIFT+W»

5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SMS（店舗管理システム)ページで、必要な設定を行います。
ターゲットサイズ（小/中/大）。

7. MODEの横にあるOSBを押して、ミサイルモードを選択します。 NORMは
通常の発射では、LOFTはミサイルの飛行をより高い弾道にして、密度の低い空気に直面させ、ターゲットに命中する際のエネルギーを増加させます。HELOは特にヘリコプターに使用されます。 この場合、NORM
を使用します。

8.異なるタイプのスズメがSMSページにロードされているスズメタイプがあ、 希望を選択
る場合。レーダーが作動している場合は、センサー選択スイッチを右に

9.SPARROWを選択した場合 、押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲)レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー)をレーダー画面にスレーブします。

10.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm)を設定します

11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）

12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）





センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

9a

武器選択スイッチ•FWD :スズメを選択•AFT :銃を選択

•押し下げる :サイドワインダーを選択します
•右 :Amraamを選択します
•左 :機能なし

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

3 5

RWS（検索中の

9b

TDC Right 7 でアクティブです

Machine Translated by Google

3.4-AIM-7Mスパロー空対空ミサイル（レーダー）

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが目的の領域をスキャンするようにします。

14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットをロックします。
16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。
ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます。17.飛行してステアリングドットをASE / NIRD（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）の円内に配置し、絞ります。ミサイルを発射するためにHUDのTD（ターゲット指定）ボックス上にSHOOTキューが表示されたら、ガントリガー（«スペースバー»）。

•注1 :[指定解除]を押すと、ターゲットのロックを解除できます
ボタン
•注2 :AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ACM（Air Combat Maneuvering）レーダーモードを使用してターゲットをロックすることもできます。











Machine Translated by Google

3.4-AIM-7Mスパロー空対空ミサイル（レーダー）

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、スズメが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。



RNG :ターゲットまでの範囲（メートル）

VC :閉鎖速度（kts）

V :目標速度（マッハ）

ALT（左） :航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左） :あなたへのターゲット関係の船の側面（180 =あなたに向かって行く）

RMAX :ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右） :ターゲットの気圧高度

TAS :航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右） :速度ベクトルとターゲットの間の角度。
正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR/L :航空機のロール角（度）

TOF :ミサイルの目標飛行時間

RMIN :ミサイルの最小発射範囲（nm）

ミサイルビーム（fps）

RNE :ミサイル脱出範囲なし（nm）

Machine Translated by Google

3.4-AIM -7M SPARROW
AIR -TO -AIR SARH MISSILE （RADAR）



Machine Translated by Google

3.5-AIM -120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

1.レーダースイッチ–操作

2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター)にSMSページを設定します。3 。マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT+D»

5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SMS（Stores Management System)ページで、期待値を設定します。

ターゲットサイズ（小/中/大）。

7. SMSページ（SMALL / MEDIUM / LARGE)で予想されるターゲットRCS（レーダー断面積)を設定します。

8.武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT + D»を押して、さまざまなタイプ、 希望を選択のAMRAAMSがロードされたAMRAAMステーションがある場合

。«SEL»記号が選択したステーションの近くに表示されます。 AIM -120Cは«AC»として表示されますが、AIM-120Bは«AB»として表示されます 。

9.AMRAAMが選択されている場合 、レーダーが作動している場合は、センサー選択スイッチを右に押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲)レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー)をレーダー画面にスレーブします。

10.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm)を設定します

11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）

12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

9a

武器選択スイッチ•FWD :スズメを選択•AFT :銃を選択

•押し下げる :サイドワインダーを選択します
•右 :Amraamを選択します
•左 :機能なし

4

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

注 :AMRAAMが選択されていて、レーダーロックがまだない場合、大きな破線の円がHUDに表示されます。この円は、レーダーロックなしで起動された場合のシーカーの視野です。
マッドドッグローンチ。マッドドッグローンチは、ミサイルシーカーが10マイルまでの破線の円の領域内で検出した最初のターゲットを傍受するためにロックオンします。



Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

13

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが
希望のエリア。

14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。

15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を使用してターゲットをロックします。

16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。
ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、それは自動的に
STT（シングルターゲットトラック)モードでロックオン

17. ASE / NIRD内にステアリングドットを配置するために飛行します（許容可能）
ステアリングエラー/正規化された範囲内表示)円を描き、絞る
SHOOTのキューが表示されたら、ガンのトリガー（«スペースバー»）
ミサイルを発射するためのHUDのTD（ターゲット指定)ボックス。

•注1 :指定解除ボタンを押すとターゲットのロックを解除できます

•注2 :ACM（空中戦闘機動)レーダーも使用できます
AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ターゲットをロックするモード。







Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、AMRAAMが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。



RNG :ターゲットまでの範囲（メートル）

VC :閉鎖速度（kts）

V :目標速度（マッハ）

ALT（左） :航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左） :あなたへのターゲット関係の船の側面（180 =あなたに向かって行く）

RMAX :ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右） :ターゲットの気圧高度

TAS :航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右） :速度ベクトルとターゲットの間の角度。
正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR/L :航空機のロール角（度）

RMIN :ミサイルの最小発射範囲（nm）

RNE :ミサイル脱出範囲なし（nm）

Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

ミサイルはまだ発射されていません



(矢印)ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）
下向き=ターゲットがあなたに向かって移動します（ホット）

RMIN
最小ミサイル
発射範囲

RNE
ミサイル脱出範囲なし

ターゲット範囲（nm）

（トライアングル） RMAX
最大起動
ミサイルの射程

目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape)をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

ACT :アクティブになるまでの時間（秒）
発射からミサイルまでの時間
アクティブになります。前に表示し、
ミサイルが行くまで発射中
アクティブ

ミサイルが発射されました、シーカーの範囲は10nm未満です

TTG :ミサイルの時間
ターゲット（秒）

次のミサイルのACT（アクティブになるまでの時間)は発射されません

の視覚的表現
ミサイル

ミサイルの確率
影響（1から18）

Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

注 :AMRAAMミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」には、シーカーヘッド内に独自のレーダーもあります。瞬間ミサイルは「アクティブ」になります（つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、自分でターゲットのセルフホーミング/追跡を開始します）は「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが«ピットブル»になると、ミサイルは本当にファイアアンドフォーゲットになります。 NATOの簡潔な言葉「ピットブル」は、打ち上げ時に「フォックススリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます。



Machine Translated by Google

4-選択的兵器ジェティソン

1.マスターアームスイッチをオンに設定し

ます。2。SMS（店舗管理システム）ページのウィングフォームを参照して、どのパイロンに何がロードされているかを確認します。3.投棄する店舗を選択します（左内側、右内側、左外側、右外側、中央）。 LI、RI、LO、RO、CTRプッシュボタンの使用4. Selective Jettisonノブを希望のリリースモードに回します（RACK / LCHRを使用します）。



- LFUSMSLおよびRFUSMSLは、胴体に取り付けられたAIM-7またはAIM-120ミサイルを投棄するために使用されます。•RACK/LCHRは武器とその

  ランチャーラック

- •STORESは武器をドロップしますが、アタッチメントラックはドロップしません

5.赤いJETT（ジェティソン）ボタンを押し続けて、

投棄兵器。

6.セレクティブジェティソンノブをSAFEに戻します

Machine Translated by Google

5 –ビデオチュートリアル

2 –空対地兵器1 –無誘導爆弾（MK -82 –

2。1。CCIP） https：// youtu .be / JrMDXwaSHzE 2 –無誘導爆弾（MK -82 – CCRP / AUTO） https：// youtu .be / JrMDXwaSHzE 。 3 –ロケット2

https：// youtu .be / R 1BTgGYij 5 o

2。4 – M61 A 2ガン（空対地）

https：// youtu .be / R 1BTgGYij 5 o

1 – GBU -38 JDAM（事前計画)2。 5。

https：// youtu .be / UZ 4uoT 0sPK42 。

5。 2 – GBU -38 JDAM（TOO +照準ポッド） https：// youtu .be / HWdnLlyeEBs 2. 5。 3 – AGM -154 A JSOW（TOO） https：// youtu .be / pAmSGmjtk 。 6 GBU -12 Paveway II（レーザー誘導）

2 https：// youtu .be / urGAhuxmaEk 1 – AGM -65 F / G Maverick（IR-AGM65 E https：// youtu .be / pKsxfXsVvL2 8R-AGM65 E MAVERICK（レーザー誘導MAV)2 https：// youtu .be / uW

2。7。7EO1VlGdw2 。 9。

1 – AGM -88 C HARM（TOO）

https：// youtu .be / 2yS 4eKuVjVw 2

– AGM -88 C HARM（SP)2。 9。 https：// youtu .be / 8GCHARMklQ

1 – AGM -84 Dハープーン（BOL)2.10。

https：// youtu .be / xoJLCxEzexk

2.10。2 – AGM -84 Dハープーン（RB / L）

https：// youtu .be / oDBPUkm 2NYY 2

.11 – AGM -84 E SLAM

https：// youtu .be / 3euT 1EKqz 2 c

2 .12 – AGM -84 H SLAM -ER

https：// youtu .be / MPBM 8XHFWW 8 2

.13 – AGM -62 Walleye II

https：// youtu .be / NsySaTNvprE

3 –空対空兵器

3。1。1 – M61 A 2ガン（じょうご/レーダー追跡なし） https：// youtu .be / jPe 4k_Zo 0MM

3。1。2 – M61 A 2ガン（レーダー追跡）

https：// youtu .be / jPe 4k_Zo 0MM 1

3。2。– AIM-9 M（レーダーなし） https：// youtu .be / em 9Kr31nPJE 2 – AIM-9 M

3。2。（レーダー） https：// youtu .be / em 9Kr31nPJE 3。 3 – AIM-9 X（JHMCS）

https：// youtu .be / ceUtluGFFLM 3。

4 – AIM-7 M（レーダー）

https：// youtu .be / 3SKP 0uFdI

2M3 。 5 – AIM -120 B（レーダー） https：// youtu .be / MJOQfylt 6nE

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

前書き

対策は非常に簡単に使用できます。フレア、チャフ、ECM（Electronic Countermeasure)ジャマーの3つの対策タイプを自由に使用できます。何が何に対して、どのように使用されるかを一緒に探求します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射します。これは「レーダー署名」と呼ばれます)と熱署名（エンジンの排気など)の2つを使用して追跡できます。
対抗措置は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これがRWR （レーダー警告受信機)の目的です。何が発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切な措置を講じることができます。

フレアは、熱（赤外線またはIR)シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱特性を利用する代わりに、フレアなどのより高温の熱源を利用します。

もみ殻は「受動的な」妨害の一形態です。パッシブ（反射)妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。籾殻は、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

AN / ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ)は、搭載された電子対抗手段（ECM）システムです。これは「継続的な」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。
このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。
簡単に言えば、アクティブジャミングはホワイトノイズでレーダーを溺れさせようとします。

これらの3つの対抗策を使用するために、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で多数のサイクルに対して多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

Machine Translated by Google

対抗策制御の設定

ディスペンススイッチ（AFT）
（RHSの灰色のボタン）

ディスペンススイッチ
後方–オフ–前方



Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

RWR（レーダー警告受信機)は、レーダーによって検索またはロックされているかどうかを通知します。 AMPCDの下にあるRWRONボタンを押して、いずれかのDDIにEW（早期警告)ページを設定するだけで、航空機のトップダウンビューが表示されます。

アナンシエータの脅威ライトは、どのタイプの脅威があなたをロックしているのかを教えてくれます。 CWは連続波放射用、AIは空中迎撃用、SAMは地対空ミサイル用、AAAは対空砲レーダー用です。

DISPは、ALE -47対抗策ディスペンサーシステムが検出された脅威に対応できるプログラムを備えており、開始の同意を待っている場合に使用します。 さらに、DISPENSEキューがHUDに表示されます。

EW（早期警告)ページと方位角ディスプレイは、レーダーエミッターの方位を特定しますが、範囲は特定しません。
代わりに、RWR円の中心からの間隔は、脅威の致死性を示します。内側のバンド（クリティカル)は通常、飛行中のミサイルです。中央の帯域（致命的)は、レーダーが積極的にあなたを追跡するためのものです。外側のバンドは、あなたを積極的に追跡するのではなく、あなたを探しているレーダーであるため、非致死性として分類されます。

表示が点灯している場合は、レーダーエミッターがしっかりとロックされていることを意味します。トーンは、何が起こっているかも示します（新しい接触、レーダーロック警告、ミサイル発射など）。トーン周波数が速いほど、危険性は高くなります。

アナンシエータ
脅威ライト

RWREWページ

RWR方位角ディスプレイ

RWR BIT（組み込みテスト)ボタン

RWR電源スイッチ

オフセットは、
RWRデクラッター機能

DISPLAYは、表示を6つの最大の
脅威に制限します

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

あまりにも多くの連絡先が重なり始めた場合は、「オフセット」機能を使用して、敵の連絡先を分散させることができます。これは、特定のレーダーエミッターを選択するためにHARMを使用する場合に非常に役立ちます。 OFFSET機能を使用すると、エミッターの方向情報がなくなるため、OFFSETモードをOFFに設定する必要があることに注意してください。

オフセットは、
RWRデクラッター機能

注 :RWRトーンの（非常に大きな)音量はオーディオで制御できます
パネル。

RWR（レーダー警告受信機）
ボリュームコントロールノブ



Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

エリア	キャラクター	意味
		わからない
		オフセット表示



The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

注： 「U」記号は「不明」の略で、船に起因する場合があります。

.408-X～RAYによって作成されたリスト

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
HUD&JHMCSディスプレイ

RWR（レーダー警告受信機)は、ヘッドアップディスプレイにも表示できます。

RWRシンボルは、JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)にも表示されます。

HUDRWRシンボル

JHMCSRWRシンボル



EWページのHUDオプションには、
ヘッドアップディスプレイのRWRエミッター

- Non-critical/lethal steams are solid and short
- Critical threat stems are solid and long
- Lethal threat stems are dashed and long



Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
アナンシエータ脅威ライト

アナンシエータ脅威ライト

	DISP :対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI :空中インターセプト（AI） 航空機にロックされたレーダー	SAM :航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW :航空機に照らされた 連続波（CW)レーダー	AAA :対空砲（AAA)火器管制レーダーは航空機にロックされています。 ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

Machine Translated by Google

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

1.マスターアームスイッチをオンに設定し
ます2.TACメニューでEW（早期警告)ページを選択します3.ディスペンサー
スイッチをオンに設定します（中）
4.航空機が空中にあると、ALE-47ステータスは一連の組み込みテストを実行します。
SF TEST（Self-Test）、PBIT GO、STBYの順に進みます。
5. ALE -47ステータスがSTBYに設定されたら、ALE-47の上にあるOSBをクリックして選択します。
対策ディスペンサー。 ALE-47は緑色で囲まれます。
6. MODEの横にあるOSBをクリックして、目的のディスペンサーモードを選択します（MAN 1（手動）、
S / A（半自動）、AUTO、STBY）。 MAN1を選択します



Machine Translated by Google

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

7.対策プログラムを作成するには： a)ARMの横に
あるOSBを押しますb)CHAFの横にある
OSBを押してChaffを構成し、
OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
c)FLARの横にあるOSBを押してフレアを構成し、
OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
d)RPTの横にあるOSBを押して繰り返し回数を設定し、次にOSBのインクリメント/デクリメントを使用して目的の回数を設定します。e)INTの横にあるOSBを押して間隔時間（秒）を設定し、次に

OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
f)SAVEの横にあるOSBを押して、対策プログラム1を保存します。

Machine Translated by Google

対抗策-チャフとフレア
AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

DISPライト :対策ディスペンスプログラム
（セミアクティブまたは自動)がアクティブです

対策プログラムと使用法のチュートリアル

8.プログラム1を使用して対抗策をディスペンスするには、ディスペンススイッチ–を押します。
AFTボタン（キーバインディング :D）。
注 :ディスペンススイッチ–FWDボタンはデフォルトでプログラム5を使用します。 STEP OSBをクリックすると、AFTまたはFWDディスペンスで使用されるプログラムを変更できます。



対策モード

• MAN :保存および編集できる手動プログラム。あなたはプログラムが何であるかを選択します。 •自動： ALE-47は、対抗策をいつ展開するか、何を使用するかを選択します。非常に無駄なモードですが、パイロットの作業負荷が軽減されます。 • S/A :半自動。 ALE-47は、現在の脅威に対応するための最適な対策プログラムを選択しますが、対策がいつ行われるかを制御できます。

ディスペン
ス。 • STBY :スタンバイモード



Machine Translated by Google

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対抗策ディスペンサー



Machine Translated by Google

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ)は、搭載された電子対抗手段（ECM)システムです。
ALQ-165は、脅威パルス射撃統制および誘導レーダーを検出および欺き、4つの動作モードを備えています。
スタンバイ、受信、送信、および組み込みテスト。このECMシステムは、シミュレートされたものを検出、処理、および送信します
レーダー信号を受信したときの欺瞞のターゲットエコー。シミュレートされたエコーは敵によって認識されます
真のターゲットとしてのレーダーが返されます。次に、追跡レーダーは偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからロックを解除します。
脅威レーダー表示は、インジケーターライトとレーダー警告受信機の両方として表示されます。

ECM（電子対策）
モードアクティブ

GO： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)の成功したBIT（組み込みテスト）。
BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。

NO GO： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)の失敗したBIT（組み込みテスト）。 BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。 ALQ-126ジャマーは動作しません。

STBY： ECM（電子対策)パネルでALQ-165（ASPJ)がSTBY（スタンバイ)に設定されています。

REC :航空機が脅威のレーダーによって照らされていることを示します。

XMIT： ECMジャマーが送信しているときに点灯します。

ASPJ OH： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)は過熱

ECM（電子対策)モードセレクター
- OFF： ECMポッドをオフにします
- STBY :スタンバイモード
- ビット： ECMジャマーポッド組み込みテスト
- REC :受信モードはレーダーに関する情報を収集します
  航空機をスキャンしますが、妨害信号を送信しません
- XMIT :レーダーロック時にECM妨害装置がアクティブに送信します
  あなたの航空機で試みられます

アナンシエータ
脅威ライト

RCDRオン :フライトレコーダーがオンです	DISP :対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI :航空機にロックされた空中迎撃（AI)レーダー	SAM :航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW :航空機に照らされた連続波（CW)レーダー	AAA :対空砲（AAA)火器管制レーダーは航空機にロックされています。ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

Machine Translated by Google

AN / ALQ -165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

REC（RECEIVE)モード

ECMモードがREC（受信)に設定されている場合、妨害装置は「パッシブ」モードになります。つまり、着信信号は検出されますが、妨害信号はアクティブに送信されません。これはスタンバイモードに似ていますが、航空機をスキャンするレーダー信号に関する情報を収集します。





Machine Translated by Google

AN / ALQ -165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

X -MIT（送信)モード

ECMモードがX-MIT（送信)に設定されている場合､妨害装置は「アクティブ」モードになります｡レーダーロックが試行されると､妨害信号が自動的に送信されます。

ASPJが妨害しているときは､レーダーが自動的にオフになることに注意してください（妨害者によって作成された干渉のため）｡妨害装置は敵のレーダーエミッターを溺死させようとし､360度の領域をカバーします。

Machine Translated by Google

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）



AOTは、アスペクトポインタのない通常のHAFUシンボルで表されます。中央の記号は文字Aです。左側の文字「J」は、妨害が検出されたことを示します。右側の「F」は、FLIRの視線がそのAOTに相関していることを示します。 L&Sトラックファイルが角度のみのトラックファイルで、レーダーがSTTの場合、「RDRAOT」キューが攻撃フォーマットの中央に表示されます。 HUDには、ターゲット指定ボックスと、該当する場合は、許容ステアリングエラー（ASE）とステアリングドットが引き続き表示されます。ただし、正規化された範囲内表示（NIRD）キューはありません。 AOTは、所有権の範囲がないと本質的にDatalinkトラックファイルに関連付けることができないため、レーダーのみのトラックファイルです。そのため、AOTはデータリンクコントリビューターとして送信されません。

ジャマーによる「燃焼」

DCSでは、アクティブに妨害されているときに、妨害接点をレーダーロックしようとすると、範囲が無効になります（「99.9RNG」と表示されます）。 RDRATTKまたはAZ/ELレーダーページでは、範囲が無効であると判断されたレーダーヒットがAOT（角度のみのトラックファイル）として宣言されます。 AOTは、AOTゾーンまたは「ダグアウト」領域に表示されます。

ジャミングは長距離で効果的です。ただし、航空機が妨害源に近づくと、航空機のレーダー出力は最終的に妨害を「焼き尽くす」のに十分になり、範囲を含む正確な目標位置を提供します。

Machine Translated by Google

データリンクとIFFの紹介

統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地上レーダーステーション、AWACS（E-3セントリーやE-2ホークアイなどの空中警戒管制システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（敵味方識別装置）との未知の連絡先を調査します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内のすべての人に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。 Link 16 Datalinkを使用すると、軍用機だけでなく、船や地上部隊もほぼリアルタイムで戦術的な状況を交換できます。リンク16は、テキストメッセージ、画像データの交換もサポートし、2つのデジタル音声チャネル（2.4 kbit/sおよび/または16kbit/ sの任意の組み合わせ）を提供します。

多機能情報伝達システム（MIDS）は、Link-16の通信コンポーネントのNATO名です。 MIDは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。 MIDSは、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、兵器交戦の調整、指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

Machine Translated by Google

典型的なIFFの設定

良好な状況認識と情報へのアクセスの容易さを優先する一般的な設定は次のとおりです。•DDIのいずれかのEW（早期警告)ページ•DDIのいずれかのRDR ATTK（レーダー攻撃)ページ•DDIまたはいずれかのSA（状況認識)ページAMPCDで•HUDで繰り返されるRWR（レーダー警告受信機)出力IFFシステムの操作は、TDC（スロットル指定コントローラー)とセンサー制御スイッチを使用して行われます。



TDC
左/右/上/下/押す
ターゲットをレーダーロックできます



HUD（ヘッドアップディスプレイ）
RWR出力とレーダーロックを表示します

RDRATTKページ
ターゲットを見つけて問い合わせるために使用されます

EW（早期警告)ページレーダーエミッターと情報提供者（つまりAWACS)を認識するために使用されます

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD / LEFT / RIGHT /
DEPRESSTDCを使用するときに使用するディスプレイを選択できます。

問い合わせるには、センサー制御スイッチDEPRESSを1秒未満使用してから、センサー制御スイッチRIGHTを使用します。

RWR（レーダー警告受信機）
レーダーエミッターの認識に使用

SA（状況認識)ページ
HAFU（敵対的、曖昧、友好的、&不明)シンボル

Machine Translated by Google

センサー統合ビュー

F/A-18のセンサーは見事に統合されています。
これがあなたが見つけることができるすべての情報の例です
HUD、EWページ、SAページ、RDRを参照してください
ATTKページ。





Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

状況認識（SA)形式
エリアのトップダウンビューを提供します
飛行機の周り。トラックファイルを表示します
可能な限り最高のすべてのソースから
空中脅威の状況認識
と同盟国。 SA形式のすべてのトラックファイル
敵対的､あいまい､
フレンドリー､または不明（HAFU)のシンボル。

SAフォーマットはさらに
オフボードトラックファイルソースを選択的に
トラックを表示するすべてのフォーマットでフィルタリング
手動で行う機能を提供します
のHAFU識別を分類します
トラックファイル。

このページには､いくつかの記号と
一部の機能へのアクセスを提供します
HSIフォーマットに見られるものと同じです。
これは非ウェイポイントステアリングを除外します
オプションと手がかり､ノースアップディスプレイ
オプション､および航空機の見出しライン。



移動マップ
表示/非表示

デクラッター機能

スケールセレクター

デセンター機能

ブルズアイのTDCの方位（251)と範囲
（25.3 nm）

方位と範囲
選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

センサーサブページ

MiG-29RWR署名

不明な連絡先

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
1.3 :TDCによって選択された接触のマッハ速度
8 :TDCによって選択された接触高度（x1000フィート）

ウェイポイント2
（ブルズアイ－A / A）

敵対的な接触

（ウェイポイント1
（選択済み）

フレンドリーファイターコンタクト、
情報提供者

あなたの位置

フレンドリーな監視（E-3
AWACS）､情報提供者

TDCターゲット情報
•MG29 :NCTR識別（MiG-29）
•810/153 :目標対地速度と機首方位
•BRA305/30 :方位､範囲､高度
あなたから｡ターゲットは305､30nmアウトにあります
•BE252/22 :ターゲットの方位とブルズアイからの射程｡ターゲットはブルズアイの252､22にあります
nmアウト

PLID関数

C :もみ殻数
F :フレアカウント
01 :GENX1カウント
02 :GENX2カウント

EXPAND関数

STEP関数

ターゲット指定子（TXDSG）
関数

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

フライトメンバーのシンボルは、A、B、C、またはDの文字との友好的な連絡先とは異なります。

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

脅威ゾーンリングは､防空の有効射程についてのアイデアを得るのに役立ちます。

SAM（地対空ミサイル)サイトシンボル
（SA -11）

SAM（地対空ミサイル)サイト脅威ゾーン•このリングは、ミッションエディターを介してDTC（データ転送カートリッジ)によって設定されます。これはSAMレーダー範囲の指標であり､可能であればこの領域は避ける必要があります。

¨ SAMサイトが破壊された場合､脅威リングは表示されたままになります。SAMサイト自体で動的に更新されるのではなく､敵軍の配備に関する現在利用可能なインテリジェンスに従って､ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

機能

デクラッター機能

REJ1 :コンパスローズ、グラウンドトラックダイヤモンド、SAMレンジリングを取り外します。

REJ2： REJ1アイテムとウェイポイント/TGTデータブロックを削除します。

MREJ1 :すべてのSAM表示を非表示にします。

MREJ2 :まだ実装されていません。

• MAP :移動マップを切り替えます•

DCLTR： De-Clutters SAページ•

DCNTR： De-Centers SAページ•

STEP： "STEP"機能は、TDCカーソルを常にトラックファイルを中心とする長方形のボックスに置き換えます。選択したトラックファイルの周囲には、左側のマッハ数と数千フィートの高度があります。オプションは、ランクに基づいてすべてのトラックファイルを介してSTEPボックスを「ステップ」します。 TDCカーソルがトラックファイル上にある場合、STEPボックスは最初にそのトラックに移動します。それ以外の場合は、L&Sトラックファイル、または存在しない場合は最高ランクのトラックに移動します。 TDCを移動すると、カーソルが戻り、 STEPボックスの最後の場所に表示されます。

• PLID： TDCカーソルがトラックファイル上にあるか、STEPボックスが存在する場合は常に、パイロット識別オプションが表示されます。これにより、PPLI（正確な参加者の場所と識別）ドナーからのものではないトラックファイルの手動の敵対的、友好的、または不明なステータス指定が可能になります。



Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

機能

• EXP :拡張モード（EXP)は、5nmの範囲スケールでトラックファイルに関するSA形式を拡張します。所有航空機インジケーターは、それを基準にして再配置されます。現在の航空機の機首方位は、SAフォーマットの方向付けのソースのままです。カーソルまたはSTEPボックスがトラックファイル上にない場合、EXPはL&Sトラック上で展開されます。前者のいずれかが発生した場合は、カーソルを合わせた/STEPボックスのトラックファイルで展開されます。カーソルまたはSTEPボックスがトラック上になく、L&Sが存在しない場合、EXPオプションは削除されます。 EXPモードがアクティブである限り、EXPはボックス化されます。もう一度押すとEXPモードが終了します。





Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

機能

- TXDSG :送信指定オプションは、ボックス化されている場合、同じLink-16データリンクネットワーク上のフライトメンバー/友好的なドナー航空機とそれらの空対空または空対地L&S指定の間の線を表示します。



Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

センサーサブページ

SENSR（センサー)SAサブページは、航空機全体の表示に寄与するセンサーを制御します。 SAを選択すると、メインフォーマットに戻ります。

センサーサブページ

• LINK4： LINK -4データリンクから表示されるトラックファイル情報を切り替えます• FLTR :まだ実装されていません• HARM :まだ実装されていません• IFF :まだ実装されていません
• RWR :4つの最も優先度の高い空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。エミッター識別子を持つ三角形として黄色で示されています。これは、SA形式自体と、MSIが有効になっているRDRATTKにも影響します。これは常に敵対的で未知のものを表示しますが、FRIEND設定に基づいて友好的な方位も表示します。 UnboxedはRWRベアリングを表示せず、「ALL」はすべてを表示し、「CRIT LETH」はクリティカルおよび致命的なベアリングのみを表示し、「CRIT」はクリティカルベアリングのみを表示します。 • FRIEND： SAおよびRDRATTK形式の空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。 「OFF」は何も表示しません。 「NOID」は、フレンドリーなRWRベアリングを示していますが、三角形にエミッタタイプがありません。

「RWRID」は、トライアングルタイプとエミッタータイプの両方を備えたフレンドリーなRWRベアリングを示しています。優先度4のエミッターのみが表示されるため、オプションが有効になっていても、フレンドリエミッターが常に表示されるとは限らないことに注意してください。

• UNK :不明なHAFUトラックファイルの表示を切り替えます。
• OCS1 / OCS 2 :まだ実装されていません• F / F :ファイターファイター（F / F)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。 • PPLI :正確な参加者の場所と識別（PPLI)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。

• SURV :監視（SURV)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。

Machine Translated by Google

HAFU SYMBOLOGY

敵対的、曖昧、友好的、または不明（HAFU)は、
トラックファイルを表すF/A-18;具体的には、友好的または敵対的としてのステータスを示すため。これ
通常、ソフトウェア全体でトラックファイルが表示されるものです。

HAFUのシンボルは次の4つです。

•三角形 :敵対的（色付きの場合は赤）
•太いステープル :あいまい（色付きの場合は黄色）
•半円 :友好的（色付きの場合は緑）
•細いステープル :不明（色付きの場合は黄色）

敵対的なHAFUは、次の場合に割り当てられます。
負のIFF応答が返され、

- •NCTRプリントは、敵対的な連立にある航空機タイプで返送されます。

  また

- •データリンクを介したSURV（AWACSのような監視)ソースもそれをマークします
  敵対的;また
- •データリンクを介したAF/F（別のF / A-18のような戦闘機間)ソースも、敵対的であることを示し
  ています。

航空機とドナーの識別が矛盾する場合（友好的および敵対的）、あいまいなHAFUが割り当てられます。

IFFの問い合わせが友好的であると返されるか、トラック自体が正確な参加者の位置と識別（PPLI)システム
によって提供されるときはいつでも、友好的なHAFUが割り当てられます。

不明なHAFUは、上記の要件のいずれかを満たして更新されるまで、デフォルトで割り当てられます。

HAFUシンボルには、重要度を示す番号が割り当てられています（1は
最も重要）。



上部 :これはあなたが特定したものです。

この記号は、自分自身または他の情報提供者（AWACS
など)のいずれからも問い合わせを受けていない不明
なターゲットを示しています。



下部 :これは情報提供者が何であるかです
識別しました。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者
（AWACS)によって調査され、敵対的であることが確認さ
れた不明なターゲットを示しています。

下部 :これは情報提供者が何であるかです
識別しました。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者
（AWACS)によって調査され、友好的であることが確認さ
れた不明なターゲットを示しています。

Machine Translated by Google

HAFU SYMBOLOGY

F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY &HAFU

正確な参加者の位置と識別（PPLI)システムは、PPLIドナー自体に関するデータリンク位置情報で他の航空機にブロードキャストします。側面のドットは、それが友好的な戦闘機間の情報提供者であることを意味します。

C2 HAFUは、友好的な情報提供者である指揮統制航空機（AWACS、E3Aセントリー、E2Cホークアイなど)を表します。



このトラック（オンボードトラックファイル）を取得しましたが、他の情報提供者から情報が提供されていません。

あなたはこのトラックを取得し、別の情報提供者からもそれに関する情報（オフボードトラックファイル)が提供されました。これは、この情報がオンボード（あなた)とオフボードの情報ソースの間で相関/一貫していることを意味します。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友好的な戦闘機ドナー（F / F :Fighter to-Fighter)からのものですが、このトラックを自分で取得したことはありません。これはオフボードのトラックファイルです。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACSや船など)から取得されます。
これはオフボードのトラックファイルです。

このベクトル線は、トラックファイル/連絡先の方向を表します。

Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

レーダーの連絡先を特定する場合は、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムをオンにする必要があります。覚えて：

• NCTR：非協力的なターゲット認識はRDR ATTK（レーダー攻撃）ページから行われます。モード4トランスポンダの動作は、連絡先に問い合わせるときに実行されます。

1. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。 «XP»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4が選択されていることを確認します（«：»が«4»の横に表示されているはずです）。そうでない場合は、その横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
2. 最初にD/Lボタンを押してLink-4データリンクオプションを表示し、次にD /Lボタンをもう一度押してLink-16データリンクオプションを表示して、Link-16データリンクシステムの電源を入れます。次に、UFCのONボタンを数秒間押し続けます。 «ON»が表示されている場合、Link-16データリンクシステムの電源は正しくオンになっています。
3. UFCで、スクラッチパッドに入力して«ENT»を押して、目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのままにしておくことができます。



Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

4.レーダー電源スイッチがOPRに設定されていることを確認します。
5.センサー制御スイッチをRDRATTKDDIに設定します
（私たちが現れてからすぐにセンサーコントロールスイッチ
右側のDDIのRDRATTK）。ダイヤモンドは
正しいDDIが選択されていることを示しているように見えます。
6. NCTR（Non-Cooperative)の横にあるOSBを押します
ターゲット認識)アクティブ化（ボックス化）
7. TDCを使用して、TDCをターゲット上に移動します
コントロール。
8.センサー制御を使用してターゲットに問い合わせます
DEPRESSコントロールを1秒未満切り替えます。
次にセンサーコントロールスイッチRIGHT。
•注 :ターゲットをレーダーロックすることができます
TDCDEPRESSを押します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



TDC
左/右/上/下/押す





TDCが接触しすぎていますが、TDCはまだ落ち込んでいません。接触は6500フィートのマッハ0.7で飛ぶ

あなたからのTDCの方位（314)と範囲
（27.1 nm）

TDCが接触しすぎ、TDCが落ち込んで、接触が尋問されましたが、まだ不明です。

尋問後にターゲットをレーダーロックすると、閉鎖などの追加情報が得られます

速度（Vc）（ktsおよび範囲（nm））。



TDボックス :連絡先は尋問されましたが、まだ不明です（スクエア）。

Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

9. NCTRモードでは、25nmより遠いターゲットは不明のままになる場合があります
   またはあいまいです。適切な身分証明書を取得するには、
   25nm。
10. 数秒後、トラックファイルはHOSTILE、FRIENDLYのいずれかに変わります。
   またはAMBIGUOUSHAFUシンボル。 HAFUの伝説をご覧ください。
11. センサー制御スイッチをSAページ（センサー制御）に設定できます
   下部AMPCDにSAページが表示されたので、スイッチを切ります）。 A
   ひし形が表示され、AMPCDが選択されていることが示されます。その後、あなたは移動することができます
   連絡先を介してTDCを取得し、そこから追加情報を取得します。

正方形 :レーダーロックターゲット、
自分だけで友好的または不明として識別

半円のある正方形 :レーダーがロックされています
ターゲット、自分自身と別のLink-16データリ
ンクによって友好的であると識別された
ドナー

ダイヤモンド :レーダーロックターゲット、
自分だけで敵対的であると特定された

キャレット付きダイヤモンド :レーダーロック
ターゲット、自分自身と別のLink-16データ
リンクによって敵対的であると識別された
ドナー



ブルズアイのTDCの方位（224）と範囲
（18.6 nm）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
0.8 :TDCによって選択された接触のマッハ速度
6 :TDCによって選択された接触高度（x1000フィート）

選択されたAMPCDセンサー

方位と範囲
選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

ウェイポイント2
（ブルズアイ– A / A）

（ウェイポイント1
（選択済み）

敵対的な接触

TDCターゲット情報
•UKN :NCTR識別（不明な航空機
タイプ）
•544/131 :目標対地速度と機首方位
•BRA311/5 :あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは311、
5nmアウトにあります
•BE225/18 :ターゲットの方位とブルズアイからの範囲。ターゲ
ットはブルズアイの225、18にあります
nmアウト

TDボックス :尋問され確認された敵対者（ダ
イアモンド）に連絡してください。

Machine Translated by Google

手動IFFチュートリアル–例

注 :フレンドリターゲット上でTDCをホバーすると、TDCターゲット情報はわずかに異なります。メモを見る赤と緑で。

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
0.9 :TDCによって選択された接触のマッハ速度
1 :TDCによって選択された接触高度（x1000フィート）

ブルズアイのTDCの方位（240）と範囲
（12.2 nm）

方位と範囲
選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

敵対的な接触

ウェイポイント2
（ブルズアイ– A / A）

（ウェイポイント1
（選択済み）

あなたの位置

TDCターゲット情報
•MG29 :NCTR識別（MiG-29）
•593/024 :目標対地速度と機首方位
•BRA333/14 :方位、範囲、高度
あなたから。ターゲットは333、14nmアウトにあります
•BE244/11 :ターゲットの方位とブルズアイからの射程。ターゲットはブルズアイの244、11nmアウトにあります



ウェイポイント2
（ブルズアイ– A / A）

（ウェイポイント1
（選択済み）



TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
0.6 :TDCによって選択された接触のマッハ速度
6 :TDCによって選択された接触高度（x1000フィート）

フレンドリーな連絡先

あなたの位置

TDCターゲット情報
•FA18 :NCTR識別（F / A-18ホーネット）
•0111/10.7 :フレンドリーな連絡先のコールサインと範囲

•BRA332/12 :方位、範囲、高度
あなたから。ターゲットは332、12nmアウトにあります
•BE232/12 :ターゲットの方位とブルズアイからの射程。ターゲットはブルズアイの232、12nmアウトにあります

Machine Translated by Google

AZ/ELページからのIFF

AZ/ELページから手動のIFF問い合わせを実行できます。手順は、RDRATTKページで使用される手順と非常によく似ています。



センサーステータス :INT（問い合わせ)モード

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

仰角スケールの切り替え :スキャンボリューム間のサイクル：±70°×±15°、±70°×±30°、または±70°×±70°。

方位角スケール

CIT範囲 :手動（自動ではない)CIT問い合わせの最大範囲を示します。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印で範囲が変わります。オプションは、5、10、20、40、80、および100NMです。

L&S問い合わせ :ボックス化されると、L&S（Launch&Steering）プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合)に対して継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します。

CIT FOV（視野） : CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われた手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示します。

自動問い合わせ :ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

CIT方位角 :手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ)質問の水平範囲を変更します。
20°、40°、80°、および140°の間を循環します。

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

Machine Translated by Google

AZ/ELページからのIFF

IFF問い合わせモードは、「L+SINT」オプションと「AUTOINT」オプションの組み合わせによって異なります。以下の表を参照してください。

IFFスキャンテーブル

	「AUTOINT」 箱から出された	「AUTOINT」 箱入り
"L + S INT 」 箱から出された	自動問い合わせは実行されません	10秒ごとに選択された方位角を使用したボアサイト に関する自動スキャン問い合わせ
「L+SINTボ」 ックス化	L&S（Launch&Steering)について22度の指摘 された尋問 プライマリターゲット)10秒ごと	•L&Sが指定されていない場合 :10秒ごとに、選択された方 位角wを使用したボアサイトに関する自動スキャン問 い合わせ •L&Sが指定されている場合 :指摘 指定された場合のL&Sに関する22度の尋問

L&S問い合わせ :ボックス化されると、L&S（起動およびステアリング)プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合)に対して継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します。

自動問い合わせ :ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。



Machine Translated by Google

マニュアルIFF（AZ / EL）

AZ/ELページから手動でIFF問い合わせを実行する方法の簡単な例を次に示します。

1. MANUAL IFF – NCTRの例で前述したように、IFF（敵味方識別装置または敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます。
2. レーダー電源スイッチがOPRに設定され、マスターモードがA/Aに設定されていることを確認します。
3. センサー制御スイッチをAZ/EL DDIに設定します（左側のDDIにAZ / ELページが表示されたため、センサー制御スイッチは左側）。
   左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
4. AZ /ELサブページをIFFRDRに設定します。
5. L&S INT（Launch&Steering Interrogation）アクティブ化（ボックス化）の横にあるOSBを押します。
6. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
7. センサーコントロールスイッチのDEPRESSコントロールを1秒未満使用してから、センサーコントロールスイッチを右に使用して、ターゲットに問い合わせます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



TDC
左/右/上/下/押す









Machine Translated by Google

自動IFFチュートリアル（AZ / EL）

自動IFF問い合わせを実行することもできます。これにより、ワークロードが大幅に削減されます。

1. MANUAL IFFで前述したように、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます
   例。
2. AZ/ELサブページをIFFRDRに設定します。
3. 目的のIFFスキャン方位角（度単位）を選択します。
4. 目的のIFF問い合わせ範囲（nm単位）を選択します。
5. L + S INT（Launch&Steering Interrogation）オプションがボックス化されていない（選択解除されている）ことを確認します。
6. AUTO INT（自動問い合わせ）オプションを選択します。選択すると、ボックスで囲まれます。
7. IFFシステムは、選択された方位角を中心にスキャン問い合わせを自動的に実行します。
   10秒ごとにボアサイト。





Machine Translated by Google

PLID（パイロット識別）

パイロット識別（PLID)は、非PPLI（正確な参加者の場所と識別)のHAFU（識別)の上半分を手動で設定する場合に使用できる状況認識（SA)ページの優れた機能です。ドナーはSAページで連絡します。 HAFUの上半分は、手動で友好的、敵対的、または不明に設定できます。

1. SAページを開きま
す。2。センサー制御スイッチをSAページに設定します（下部AMPCDにSAページが表示されたため、センサー制御スイッチを下げます）。 AMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。
3. TDCを連絡先の上に移動し、そこから追加情報を取得します。
4. PLID 5の横にあるOSBを押します。
設定するHAFUタイプを選択します（つまり、HOS for HOSTILE）。
6.HAFUシンボルはそれに応じて変化します。







Machine Translated by Google

A / A WAYPOINTS&BULLSEYE

「ブルズアイ」は、自分自身、友好的な連絡先、敵の連絡先を見つけるための参照として使用される、空間内の架空のポイントです。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合、それはあなたに敵がどこから見るべきかを知らずに位置を伝える方法。あなたのウィングマンとAWACSは、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を指すことがよくあります。ブルズアイコール、あなたの立場を伝え、次の形式で行われます：

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるブルズアイの説明： https ：//youtu.be/vgcXcfeGb2M



Machine Translated by Google

A / A WAYPOINTS &BULLSEYE

ブルズアイをSAページの参照として使用するトラックファイル情報を取得するには、既存のウェイポイントを選択し、それを「A / A」（空対空）ウェイポイントとして指定する必要があります。

1.HSIページを開きます。2。
DATAサブメニューを選択します。

3.ウェイポイント2をブルズアイとして設定する場合は、WYPT矢印を使用してウェイポイント2を選択します。

4.「A/AWP」の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2を設定します
A/Aブルズアイウェイポイントとして。

5. SAページにブルズアイ（北を指す矢印の付いた円）が表示され、TDCターゲット情報に「BE」セクションが表示されます。





Machine Translated by Google

ARC-210ラジオ-イントロ

ARC -210ラジオは、30MHzから

399 .975 MHz 。

Hornetには、COMM1とCOMM2の2つの無線機がインストールされています。それらは独立しており、それぞれに20のプリセットチャネルがあります。プリセット周波数はミッションエディタで設定します。

Up-Front Control（UFC)を介して無線を制御できます。

UFC :アップフロントコントロール

COMM1&COMM2
プリセット周波数



COMMSスイッチ
UP =COMM1を選択します
DOWN =COMM2を選択します

ARC-210(RT-1556 and DCS)

Frequency Band (MHz)	Modulation	Guard Channel (MHz)
30 to 87.995	FM	
*108 to 135.995	AM	121.5
136 to 155.995	AM/FM	
156 to 173.995	FM	
225 to 399.975	AM/FM	243.0 (AM)

*Cannot transmit on 108 thru 117.995 MHz

Machine Translated by Google

ARC-210ラジオ-UFC

UFC :アップフロントコントロール

ラジオをオンにするには、COMM1とCOMM2のVOLノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1またはCOMM2チャンネルセレクターノブを回します。

無線オプションを設定するには、OSB（オプション選択ボタン）を押して、各オプションのパラメーターを切り替えます。

COMM1またはCOMM2のいずれかに送信するには、「COMM AFT :SelectCOMM2」および「COMMFWD :SelectCOMM1」バインディングを使用します。

COMM1ボリュームノブ

COMM2ボリュームノブ

オプション選択ボタン（OSB)1
GRCV :ガードレシーブ

オプション選択ボタン（OSB)2スケルチを切り替えます。 「：」は、スケルチがアクティブであることを意味します。

オプション選択ボタン（OSB)3暗号モードを切り替えます :PLN（プレーン）、CIPH（暗号）、およびDLY（遅延）。シミュレートされていません。

オプション選択ボタン（OSB)4AMまたはFM周波数帯域を選択します。 「 :AM」はAM周波数が選択されていることを意味し、「 :FM」はFM周波数が選択されていることを意味します。このオプションは、前のページに示したように、選択した周波数がFM/AM帯域内にある場合にのみ表示されます。

オプション選択ボタン（OSB)5
メニューボタン

COMM1チャンネルセレクター

COMM2チャンネルセレクター

COMM1プリセットチャンネルが選択されました
• M :手動• 1～20：
プリセットチャネル• G :ガード（243.000）
• C :シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS)のキューチャネル

• S :海事（海）

COMM2プリセットチャンネルが選択されました
• M :手動
• 1～20 :プリセットチャネル• G :ガード（243.000） • C :シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS)のキューチャネル

• S :海事（海）

Machine Translated by Google

ARC-210RADIO-チュートリアル

既存のプリセット周波数に手動で無線周波数を設定するには：

1. COMM 1ノブを左クリックして引いて、COMM1Radioを選択します。
2. COMM1ラジオでマウスホイールをスクロールしますM（手動）モードへのチャンネルセレクター
3. AMまたはFMの横にあるOSBを押して、目的の周波数帯域を選択します（FMを選択した場合、選択すると「:FM」記号が表示されます）

4. UFCでCLRを押して、現在の周波数をクリアします。5. UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数127を設定します。 5MHz

6. UFCでENTを押して、これを入力します周波数 。
7. COMMスイッチを押します–COMM1をオンにします送信するスロットル。



7

COMMSスイッチ
UP =COMM1を選択します
DOWN =COMM2を選択します