DeepL

DeepL Proに登録すると、より大きなサイズの文書ファイルを翻訳できます。
詳しくは、www.DeepL.com/pro をご覧ください。

- RESTRICTED -

EARLY ACCESS EVALUATION

DIGITAL COMBAT SIMULATOR

Pilot's Handbook of Flight Operating Instructions



NAVY MODEL

F4U-1D

EAGLE DYNAMICS

MAGNITUDE 3

Index

OF PRINCIPAL SECTIONS

PILOTS HANDBOOK

of

フライト・オペレーション

FOR

U.S. Navy Model

F4U-ID

I DESCRIPTION Page

II NORMAL OPERATING INSTRUCTIONS Page

III OPERATING DATA Page

IV EMERGENCY OPERATING INSTRUCTIONS Page

V OPERATIONAL EQUIPMENT Page

VI OPERATING CHARTS, TABLES, CURVES & DIAGRAMS



内容

一般情報 4

1.1. 歴史 4

1.2. 推奨デバイス入力設定 6

1.3. コックピット＆計器 8

1.3.1. 一般情報 8

1.3.2. メインインストルメントパネル 8

1.3.3. 補助計器盤 9

1.3.4. 冷却フラップレバー 10

1.3.5. ランディングギアポジションインジケーター 11

1.3.6. 分電盤 11

1.3.7. ガンチャージ用ノブ 12

通常の取扱説明書 13

2.1. 基本手順 13

2.1.1. スタートアップ手順 13

2.1.2. タクシー 17

2.1.3. テイクオフ・フロム・ランド 18

2.1.4. 空母からの離陸 19

2.1.5. 滑走路への着陸 21

2.1.6. 空母着艦 22

2.1.7. シャットダウン手順 24

2.2. 燃料システム管理 25

2.2.1. ドロップタンクリリース 25

2.2.2. パイロン・タンクと爆弾のリリース 25

運転データ 26

3.1. 高度、エンジン、速度、燃料参照表 26

3.1.1. 推奨設定 26

緊急処置 27

4.1. 未定 27

4.2. 未定 27

4.3. 未定 27

オペレーション機器 28

5.1. 兵装運用.....28
5.1.1. ガンズ 28
5.1.2. BOMBS 29

5.1.3. 高速空中ロケット（HVAR）.....30
5.1.4. タイニー・ティム 11.75インチ・ロケット.....31
5.1.5. アズムN-2バットボム.....31
5.2. ラジオとラジオナビゲーション.....33
5.2.1. 概要.....33
5.2.2. AN/ARC-5無線機器の操作.....36
5.2.3. AN/ARC-2 無線ナビゲーション装置の操作.....36
操作チャート、テーブル、カーブ、ダイアグラム.....39
6.1. 未定.....39
6.1.1. 未定.....39
クレジット.....40
プログラミング.....40
リサーチ.....40
ミッション.....40
内部テスター.....40
アート.....40
スペシャルサンクス.....40

第1節

一般情報

1.1.　歴史

F4Uコルセアは、第二次世界大戦、朝鮮戦争、および他のいくつかの戦争で活躍したアメリカの戦闘機である。チャンス-ヴォート社が設計し、当初は製造していたが、コルセアはすぐに大きな需要があり、追加生産契約がグッドイヤー社に与えられ、そのコルセアはFGと命名され、ブリュースター社はF3Aと命名された。



コルセアは空母艦載機として設計、運用された。1942年に少数が就役し、1944年末から1945年初めにかけて相当数のコルセアが米海軍と海兵隊に配備された。すぐに第二次世界大戦で最も有能な空母艦載戦闘爆撃機の一つとなった。空母の着艦と兵站に関する初期の問題により、コルセアは米海兵隊と米海軍の陸上飛行隊に早期に配備された。

F4Uは当時入手可能な最大のエンジン、2,000馬力（1,500kW）の18気筒プラット＆ホイットニーR-2800ダブルワスプ・ラジアルを搭載した。可能な限りのパワーを引き出すため、13フィート4インチ（4.06m）の比較的大型のハミルトン・スタンダード・ハイドロマチック3枚羽根プロペラが使用された。

第2次世界大戦末期にまとめられた米国の数字によると、コルセアは紛争を通じて米海兵隊と米海軍のために64,051回の作戦出撃（全戦闘機出撃の44%）を行い、うち9,581回（15%）は空母甲板から飛行した。コルセアのパイロットは、敵機の189機の損失に対して2,140の空戦勝利を主張し、全体のキルレシオは11:1以上であった。これはコルセアに太平洋戦争中のどの戦闘機よりも低い損失率をもたらした。コルセアは戦争末期の1年間、三菱A6M零戦に対して12:1のキルレシオを、中島Ki-84、川西N1K-J、三菱J2Mの合計に対して6:1のキルレシオを主張した。コルセアは米軍戦闘爆撃機の任務の大部分を担い、戦争中に14,171トンの爆弾を投下した（戦争中に米軍戦闘機が投下した爆弾の70%）。

コルセアは、朝鮮戦争とインドシナおよびアルジェリアでのフランス植民地戦争を通じて、ほとんど戦闘爆撃機として活躍した。コルセアは米英での使用に加え、1960年代までニュージーランド空軍、フランス海軍航空隊、その他の南米空軍でも使用された。

1940年の米海軍への最初の試作機納入から1953年のフランスへの最終納入まで、12,571機のF4Uコルセアが製造された。
16 の別々のモデル。　1942年から1953年にかけての生産は、どのモデルよりも長かった。
米国のピストンエンジン戦闘機。




1.2.　推奨デバイス入力設定


シミュレーション内のコックピットとのインタラクションを容易にするため、特定の入力をジョイスティックかキーボードにマッピングするのに時間をかけることをお勧めする。Corsairのコックピットは混雑しており、スイッチやレバーの一部は他のコックピットパーツで覆われているため、マウスポインタが届きにくい。そのため、ジョイスティックやキーボードにマッピングすることで、シンプルかつ簡単に操作できるようになる。

カスタムマッピングには以下の入力を推奨する：

- **スティックピッチ軸コマンド** - デッドゾーン2-3、リニアまたはカーブ入力。
- **スティックのロール軸コマンド** - デッドゾーン2-3、リニアまたはカーブ入力、スティックの動きの制限による（動きが少ないほどカーブが大きくなるが、20以下）。
- **ラダー軸コマンド** - デッドゾーン2-3、リニアまたはカーブ入力、ラダー入力の動作制限による（動作が少ないほどカーブが大きくなるが、20を超えない）。
- **スロットル軸コマンド** - デッドゾーンなし、リニア入力。
- **ミクスチャーレバー**-混合レベルを上げるには **"Insert "**キーを、下げるには **"Delete "**キーを使います。
- **プロペラ回転数** - 回転数を上げるには **"PageUp"**、下げるには **"PageDown "**を使用。
- **スーパーチャージャー・レバー** - スーパーチャージャーのレベルを上げるには **"Home "**を、下げるには **"End "**を使う。
- **イグニッションスイッチ（マグネット）** - ステップでオンにする場合は **"L"**、ステップでオフにする場合は**"."**（または覚えやすい近くにある他の2つの入力）を使用します。
- **スターターカバースイッチ** - カバーを開けるには、**"RCtrl + ="**を使用する。カバーを持ち上げないと、キーボードやジョイスティック入力にマッピングしていてもスタータースイッチを使用できないことに注意してください。
- **スタータースイッチ** - 押すには **"= "** を使用します。スタータースイッチを押すには、スターターカバースイッチを持ち上げてください。



推奨に従い、入力デバイスに応じて軸入力をカスタマイズする例。



マッピング可能な軸入力のメニュー。自動マッピングが完璧でない場合があるので、デフォルトのいくつかをマッピングし直す必要があるかもしれません。

1.3. コックピット＆計器類

1.3.1. 一般情報

コックピットの計器類やインタラクティブなオブジェクトは、現代の航空機と比べるとシンプルだ。しかし、ピストンエンジン、特に過給（ターボ）エンジンの操縦に慣れていない人にとって、コックピットで最も複雑なのはエンジン制御と計器類だろう。飛行を始めてルーチンの経験を積めば、これはすぐに変わるだろう。

1.3.2. メインインストルメントパネル



最も重要な計器は左側にある：

1. 回転数
2. 高度
3. エンジン・マニホールド絶対圧 - MAP（inHg）
4. 校正対気速度；しばしば計器対気速度（kt）と呼ばれる。
5. 指向性ジャイロ

その他の楽器は以下の通り：

6．コンパス

7．ターン＆スリップインジケーター

8．垂直速度計（バリオメーター、フィート/分）

9．ジャイロ・ホライズン

10．時計とストップウォッチ（未実装）

11．エンジンシリンダー温度（℃）およびエンジン計器（油温、燃圧、油圧）の組み合わせ

1.3.3. 補助計器盤



この小さなパネルには、インジケーターを除き、ほとんど使用されない計器が含まれている

1と6：

1．メインタンクの燃料量（gal）

2．油圧（psi）

3．ボルト/アンペアメーター

4．加速度センサー

5．燃圧計の追加（未実装-フロントパネルのメイン燃圧計を使用）

6．オイルクーラーおよびインタークーラー換気ドア用ポジションインジケーター

1.3.4. 冷却フラップレバー



エンジン、オイル、インタークーラーのクーリングフラップコントロールレバーは、クーリングフラップのポジションインジケータの近くにあります。

これらのレバーは（左から右へ）：

1．オイルクーラーフラップレバー

2．インタークーラーフラップレバー

3．エンジンカウルフラップレバー（長い方）

エンジンと関連システムの冷却は，信頼性の 高いエンジン運転にとって重要である。蓄積された熱は、すぐにエンジンストレスをピストンを壊すレベルまで高めてしまいます。オーバーヒートを防ぐため、オイルフラップは1/3程度、インタークーラードアは1/4程度、カウルフラップは常に少し開けておくことをお勧めします。

1.3.5. ランディングギアポジションインジケーター

ランディングギアのポジションインジケータは、ランディングギアまたはエアブレーキのどちらかを使用すると、上（脚が格納されている）または下（脚が引き出されている）に動きます。



- **注：コルセアには通常のエアブレーキはない。その代わり、フロント・ランディング・ギア・ストラットとそのフェアリングをエアブレーキとして使用する（尾翼は格納されたまま）。この種のエアブレーキは爆撃実行中の急降下で展開された。**

エアブレーキを使うには、機体が空中にある必要がある。そうでないと、脚が地面に引っ込んでしまい、機体が地面に倒れてしまうからだ。

ゲーム中にエアブレーキを使用するには、最低速度域から中速域で **"B "**を押し、エンジンがアイドリングしている間にダイブする。急降下後、安定した上昇を確立したらすぐにエアブレーキを戻す。

注：時速200マイルを超えないでください。

1.3.6. 分電盤

電気関係のスイッチはすべて右の水平パネルにある。

分電盤の左から右へ、最も重要なスイッチを挙げる：

1．バッテリースイッチ

2．電動（補助）燃料ポンプ

3．エンジンプライマースイッチ

4．エンジン・スターター・スイッチ



ハイライトされた四角は、内部および外部の航空機の照明コントロールを表す。

1.3.7. ガンチャージ用ノブ



固定砲は油圧でチャージされる。つのガンチャージ・ノブはコックピットの左側、主計器パネルのすぐ下にある。上のノブは右3門のチャージと安全装置を操作し、下のノブは左3門を操作する。

ガンを充電するには、ノブを "CHARGE "に回して押し込みます。ノブは自動的に飛び出し、操作サイクルの完了を示します。　　銃がチャージされている場合
以前は、この作戦で砲1門につき1発の砲弾が失われた。

ガンの安全を確保するには、チャージングノブを "SAFE "の位置に回します。

ボルトを "SAFE "から "CHARGE "に進めるには、ノブを "CHARGE "に回すだけです。

セクションII

通常の使用方法

2.1. 基本手順

基本手順とは、コルセアを飛ばすたびに実行される方法です。便宜上、自動スタートと自動シャットダウンの手順を実装しました。パーキングコールドからの初飛行では、自動始動手順を使用することをお勧めします。機体に慣れてきたら、手動で始動することもできます。

- **LWIN+ Home** "コンボを押すことで自動始動する。
- オートシャットダウンは「**LWIN+ End**」コンボを押すことで開始される。

2.1.1. 立ち上げ手順



1. バルブインジケーターを「メインタンク」の文字の上に置いて燃料バルブを開きます。

2. ミクスチャーレベルを "AUTO RICH "位置（最前部）に移動します。

3. スロットルレベルをほんの少し前に。

4. RPMガバナーが「HIGH RPM」（下側の位置）に設定されていることを確認する。

5. スーパーチャージャーレバーがフルフォワードポジション（「ニュートラルブロワー」）になっていることを確認する。

6. バッテリーをオンにする。

7. 必要であれば、内部のライトを点灯させる。

8. 電動燃料ポンプ（補助）をオンにします。

9. 画面右上に "Engine primed "のメッセージが表示されるまで、プライマースイッチを押し続けてエンジンをプライムします。

- **注：エンジンのプライムを上げ過ぎると、シリンダーが余分な燃料を排出する必要があるため、始動にかなり時間がかかります。これは、数分間待つか、スタータースイッチでエンジンを約15〜20秒間強制的に回すことで行います）。**

10. ミクスチャーレバーを「アイドルカット」の位置にします。

11. マグネトスイッチを一番左の「BOTH」の位置まで回して、マグネトスイッチをオンにします（イグニッションスイッチとも呼ばれます）。



12. ブレーキを踏み続ける。

13. エンジンスタータスイッチカバーを持ち上げます。

- **注：スターターカバーを持ち上げないと、スタータースイッチを使用することができません。**

14. エンジンスタータースイッチを押し続けます：エンジンが回転を始めます。5-6 秒後、ミクスチャーレバーを "AUTO RICH" （最前部）の位置に動かします。エンジンは、スロットル開度に合わせて回転 数を素早く上げます。RPM が 500 を超えたら、スタータースイッ チを放してください。

15. エンジン回転数が700-750RPM以下になるようにスロットルを調整してください。

16. エンジンカウルフラップを3分の1ほど開く。

- **注意：エンジンカウルの位置はインジケーターを使用しない。その代わり、カウルはコックピットからはっきりと見えるので、目視で判断して操作すること。**

17.翼のロックを解除する（ロックされている場合）。翼のロックレバーは、ロックが解除されると下の位置になるはずです。

18.　翼折り畳みレバーを前方に動かして翼を広げる。



19.翼が最後に7度動く間、警告ホーンが鳴ります。主翼を広げて動かなくなったら、主翼ロックレバーを上の位置にして主翼をロックしてください。これで警告ホーンは鳴らなくなります。



20.　キャリアから離陸する場合は、フラップを30度まで広げる。

- **注：空母の離陸は、空母が少なくとも10ノットの速度で移動している場合にのみ可能である。**

21. 必要であれば、外部ライトを点灯させる。

22. 高度計を調整し、高度が0になるようにする。

23. この時点で、エンジンを暖めようと思うかもしれない。しかし、その必要はありません。

24. 速度が300ktを超えない限り、キャノピーは飛行中開いていることができる。この制限を超えて機体を加速させる場合は、キャノピーを閉じてください。



25. トリマーを離陸位置に回転させる：

a. **バンク**-右6度

b. **ヨー** - 右6度

c. **ピッチ** - 1度ノーズアップ



26. 外気温度とエンジン温度に応じて，エンジン・カウ ル・フラップを1/3〜2/3に開く（3.4章参照）。オイル・クーラーのフラップは 1/3 に、インタークーラーのドアは 1/4 に開きます。

- **注：カウルフラップの位置は目視で推定する。**

27. タクシーに乗り込む。

2.1.2. タクシー

1．先に進む前に、ブレーキが踏まれていることを確認する。

2．アレスターフックが上がっていることを確認します。不明な場合は、フック・コントロール・レバーをリア・ポジションにしてください。

3．尾輪のロックが外れていることを確認する（ロックレバーが上の位置にある必要がある）。そうしないと、旋回入力に機体がうまく反応しないため、旋回が非常に難しくなる。





4．RPMガバナーが "HIGH RPM"（下側の位置）に設定されていることを確認してください。

5．スロットルを1000 - 1500 RPM程度まで上げ、ブレーキを解除します。

6．機体をある程度スピードアップさせ、左右のブレーキペダルとラダー入力を組み合わせて機体の向きを修正する。

- **注意：ブレーキは軽くたたいて使用すること。急ブレーキは機体を不安定にし、トラブルの元となる。機体が動き出したら、最適なタキシングスピードは約800RPMに維持される。**

タキシングに時間をかけ、ブレーキとラダーコントロールの感覚をつかむ。

機体を10kt（時速20キロ）以上に加速させないこと：必要であれば、回転数を700回転まで下げるか、あるいはアイドリングにする。ブレーキを使って速度をコントロールすることもできる。

- **注意：前進中に急ブレーキをかけると、プロペラやエンジンに損傷を与える前方反転を引き起こします。**

ブレーキを使わずに急旋回を試みると、予定した軌道をオーバーシュートしてしまう。急旋回中に機体が翼を傾けて地面に突っ込むことがあるので、慎重に行動し、忍耐強く行動すること。

7．滑走路までタキシングし、機体をセンターラインに沿って整列させる。

8．回転数をアイドリングまで落とし、完全に停止する。

9．ロックレバーを下の位置にして尾輪をロックする。こうすることで、離着陸時の尾輪側の動きを防ぐことができます。

10．　機体が離陸用にトリムされ、フラップが適切な位置にあれば、離陸準備完了。

2.1.3. 離陸

1．機体が離陸用にトリムされていることを確認する。適切な離陸トリミングについては、始動手順を確認してください。

2．アレスターフックが上がっていることを確認する。不安な場合は、離陸するまでフックコントロールレバーを後方の位置にしてください。

3．ブレーキを踏み続ける。

4．スロットルを使いすぎた場合、ノーズフリップを防ぐためにスティックをフルバックにする。

5．スロットルを徐々に上げていく。

　a．初期離陸の場合、スロットルを上げたままで MAP が 30 inHg を示したら、ブレー キを解除してください。

　b．その後の離陸では、MAPが40-45 inHgを示したらすぐにブレーキを解除する。

6．機体が動き始めたら、操縦桿を少し前に出す。そうすることで、尾翼ができるだけ早く上昇する。

7．MAPが45inHgを下回らないようにスロットルを上げ続ける。

　a．軍事力については、MAP50inHgまで続ける。

　b．非常用パワーを得るには、スロットルをフルフォワード（〜58 inHg MAP）にしてください。

- **注意：パワーをかければかけるほど、安全な離陸を行うにはより高い技術が要求されます。**

　最初は、機体は左にヨーし、左翼が下がる傾向がある。スティックが少し前に押し出されているため、機首が下がり始めると（尾翼が上がる）、左ヨー傾向と右バンク傾向が強まることに気づくでしょう。徐々にラダーで補正し、スティックをほぼニュートラル位置まで降ろす。

機体は60ktを超えないうちに二輪姿勢になり、急加速を続ける。そのため、速度が90ktに達する前に機体を持ち上げようとせず、2輪の姿勢を維持するよう、パイロットの注意力を高める必要がある。ほとんどの場合、機体は自然にその速度で離陸しようとする。そのような時は、操縦桿を可能な動きの1/3ほど後ろに引いて機体を支える。

そうすることで、翼の上に適切できれいな気流が確立され、良好な上昇姿勢をとることができる。



8．分離後、約10度ピッチアップ（約2000-2500ft/分）して初上昇する。

9．ランディングギアを格納し、インジケーターでランディングギアの位置を確認する。

10．　フラップは段階的または一度に格納することができます。フラップは油圧式で、安全弁が付いていることに注意してください：フラップを伸ばすと、航空機の速度とフラップの位置に応じて、フラップは最大許容位置を取ろうとします。つまり、加速するとフラップは格納しようとし、減速してフラップを格納し忘れると格納しようとする。

11．　ギアとフラップの両方を入れたら、エンジン出力を上昇またはその他のフライトプロファイルに適した設定まで下げる。

2.1.4. りしょう

DCSキャリア別の適切な離陸位置：

- Essex級空母：空母の速度、風、航空機の重量に応じて、空母の艦尾から甲板長の1/4から1/3の長さで測る。不明な場合は、可能な限り艦尾に戻る。
- 現代のキャリア風上で、少なくとも180〜200m（590〜650フィート）のスペースを確保できる場所。

1．機体が離陸用にトリムされていることを確認する。適切な離陸トリミングについては、始動手順を確認してください。フラップが30度に設定されていることを確認してください。

2．アレスターフックが上がっていることを確認する。不安な場合は、離陸するまでフックコントロールレバーを後方の位置にしてください。

3．ブレーキを踏み続ける。

4．スロットルを使いすぎた場合、ノーズフリップを防ぐためにスティックをフルバックにする。

5．スロットルを徐々に上げていきます。スロットル開度を上げながら、MAP が 40-45 inHg を示したらブレーキを解除する。

6．機体が動き始めたら、操縦桿を少し前に出す。そうすることで、尾翼ができるだけ早く上昇する。

7．軍事用パワーの場合、MAP50 inHgを維持する。非常用電源の場合、スロットルを全開にする（〜56 inHg MAP）。

- **注意：パワーをかければかけるほど、安全な離陸を行うにはより高い技術が要求されます。**

最初は、機体は左にヨーし、左翼が下がる傾向がある。スティックが少し前に押し出されているため、機首が下がり始めると（尾翼が上がる）、左ヨー傾向と右バンク傾向が強まることに気づくだろう。ラダー入力で徐々に補正し、スティックをほぼニュートラル位置まで降ろす。

機体は60ktを超えないうちに二輪姿勢になり、急加速を続ける。速度が85-90ktに達する前に機体を持ち上げようとせず、二輪の姿勢を維持するよう、パイロットの注意力を高める必要がある。この速度に達するのはデッキエンドの直前である。

8．デッキから離れたら、操縦桿を可能な限り1/3ほど後ろに引いて機体を支える。これで適切な空気の流れができ、上昇姿勢をとることができる。

- **注意：この段階は非常に重要です：パニックになって引きすぎると、機体を失速させてしまいます。引きが弱すぎると、水面に向かって降下し始めます。これは緊張を高め、ほとんどの場合、過剰反応して失速を引き起こします。落ち着いて、2000馬力以上のエンジンがあなたを安全に引き上げてくれると信じましょう。**

9．約5-10度（約1500-2000ft/分）ピッチアップして初上昇する。

10．　ランディングギアを格納し、ランディングギアポジションインジケーターでランディングギアの格納位置とロック位置を確認します。

11．　フラップは段階的に格納することも、一度にすべて格納することもできる。フラップは油圧で作動し、安全バルブが装備されている：

機体の速度とフラップの位置に応じて、フラップは最大許容位置になる。つまり、加速するとフラップは格納しようとし、減速して格納し忘れると伸びようとする。

12. ギアとフラップの両方が入ったら、エンジン出力を希望の設定まで下げるか、希望の上昇プロファイルで上昇を続ける。

2.1.5. 滑走路着陸

1. 選択した着陸滑走路上空で高度800フィート、速度120-150ktを想定。
2. エンジン出力を27 MAPに下げ、RPMを2400 RPMに変更する。
3. 風下に向かって操縦する。
4. 風下に降りたら、ランディングギアを伸ばし、フラップを30度にする。
5. 機体をトリムし、望ましくないスリップ、ロール、ピッチをキャンセルする。
6. 速度を100kt以上下げながら、滑走路スレッショルドから風下0.5Nmまで近づく。そこで滑走路に向かって旋回を開始し、約600ft/minで降下を開始する。



決勝へのターンのタイミング。視覚的な参照に注意。

7. 降下地点とタッチダウン地点を一致させるために、アプローチ中に視覚的な手がかりを使う。
8. お望みなら、フラップを50度まで伸ばすことができる。この場合、エンジン出力を少し上げる必要があることに注意。

9．滑走路のスレッショルドを超えたらパワーを切り、機体を3点に落ち着かせる。速度が速い場合（タッチダウン時に80kt以上）、機体は2輪姿勢を維持し、前脚のみで走行する傾向があることに注意。これは速度が80kt前後ある限り続く。

フラップを30度にして完璧に行えば、アプローチ中にエンジンパワーを使う必要はない。しかし、必要であれば、エンジンパワーを使って進入速度を95kt前後に維持する。ほとんどの場合、エンジンパワーの変化は数inHg以内なので、スロットルを大きく動かすことは避けてください。

注意：速度が90ktを下回ると失速の危険性が非常に高くなるので、90ktを下回らないようにしてください。

2.1.6. 着艦

- **注：ここで説明する空母着艦手順は、エセックス級空母艦のものである。空母甲板が直線であるため、最も複雑な手順となる。現代の空母では、着艦部分が船体に対してある角度をとるため、着艦時の視界がよくなる。**

着陸を試みる前に、3つの非常に重要なポイントがある。


1．内部燃料が50%以上、または外部荷重が50%以上の状態で空母着陸を試みないでください。

2．着陸作戦の場合、空母甲板上の相対風速は少なくとも30kt（55km/h）でなければならない。

3．着陸手順の全過程において、任意の時点での最大降下速度は500ft/minを超えてはならない。



1．ライン　　アップ 右舷　　に並ぶ。空母（空母位置「A」）。



- 高度300フィートASL
- 推奨エンジン設定30 in/hg MAP / 2400 RPM
- スピード：〜130〜150kt
- コンパスマーカーを現在のコースに合わせる。
- 1地点から2地点まで15秒間（〜0.5Nm）直進する。編隊飛行の場合、旋回を開始する前の機体から15秒後。

- **注意：ダウンウインドターンで15秒離すと、着陸時に30秒離すことができる。**

2．キャリア（0.5Nm）を通過した後、標準レートの2段階ターン（180°ターン、30秒間）を開始する。

- 2と3の間でランディングギアを伸ばし、アレスターフックを降ろす。
- 3と4の間で油圧をチェックし、フラップを50度まで伸ばす。
- ポイント4のターンの終わりで、わずかに降下するが、ASL200ft以下にはならないようにする。

3．キャリアに近づく：

- ポイント5と6の間で、着陸チェックリストを実行する：
  - ◆ 翼のレベル
  - ◆ 高度：最低200フィート
  - ◆ スリーポイントの姿勢

4．アビームキャリア、ポイント6から7でファイナル（キャリアポジション "B"）への旋回を開始する。

- キャリアからの距離：〜0.5Nm（1km）
- 推奨エンジン設定28 in/hg MAP / 2400 RPM

5．ポイント8で最終アプローチ：

- デッキを観察し、アプローチアングル（降下）を調整する。
- 最低速度90kt、最高速度100ktを維持すること。

- スピードとエンジンの設定によっては、デッキから数メートル（ヤード）、またはデッキの船首の端でパワーをカットする（キャリアポジション「C」）。
- 機体を3点着陸に落ち着かせ、次の1点をキャッチする。
  14種類のアレスターケーブルを用意。
- 着陸後、離陸を予定している場合は、自分が座っている場所から滑走路の長さが十分にあることを確認してください。そうでない場合は、安全なキャリア離陸のためにタキシングを行ってください。それ以外の場合は、セクション2.1.7で説明されているシャットダウン手順に進んでください。

6．ウェーブオフの手順

- 着陸できない場合は、直ちにウェーブオフを開始する。
- パワーを最大まで上げ、飛行甲板を空母の左舷側にクリアし、上昇し、再び風下の旋回に入る（ポイント9）。
- **重要：ウェーブオフは早めに行うこと。空母に接近しすぎたり、甲板上空で実施すると、艦船や他の航空機と衝突する危険性が高い。**

2.1.7. シャットダウン手順

1．アレスターフックが上にあり、フックレバーがパーキング（中央）の位置にあることを確認してください。

2．尾輪のロックを解除する。

3．フラップを格納する。

4．空母のデッキでタキシングする場合、安全のために翼をたたみ、デッキの障害物との間隔を広げた方がいいかもしれません。その場合は、翼をたたむ手順（ステップ8で説明）を行ってください。

5．タクシーで駐車位置へ。

6．航空機を駐機させる。

7．尾輪をロックする。

8．翼を折りたたむには、翼折りたたみロックを下の位置にしてロックを解除し、翼折りたたみレバーを「FOLD WINGS」の位置にします。これで翼は約20〜25秒間折り畳まれます。

9．翼を折りたたんだら、「翼を折りたたむ」レバーをニュートラル（中央）の位置に入れます。

10．　エンジンを止める：

ａ．ミクスチャーレバーをアイドルカットの位置に入れます。

ｂ．回転数が下がり始めるのを待ち、スロットルを最大にしてシリンダーを清掃する。

c．エンジンが停止したら、スロットルをアイドリングにします。

11． マグネトスイッチを一番右の位置「OFF」にしてマグネトスをオフにします。

12． 補助燃料ポンプをオフにします。

13． 楽器の電源を切る。

14． バッテリーを切る。

15． フュエルバルブを "OFF "位置にして閉じます。

2.2. 燃料システム管理

2.2.1. ドロップタンクリリース



ウイングドロップタンクは手動または電動でリリースできる。

センターライン・ドロップ タンク にしかできない。リリース 手動で その リリース は 左 サイド メインのインストルメントパネル。

タンクを降ろすには、スイッチを「RELEASE」にする。

2.2.2. パイロン・タンクと爆弾のリリース



主翼のパイロンに取り付けられ...タンク、爆弾、タイニーティム11.75 "ロケットが手動または電動で放出される。

緊急用手動ドロップタンクリリースコントロールは左側の棚にあります。ペイロードをリリースするには、目的のリリースコントロールを引く。

ペイロードを電気的にリリースするには、以下のように行う：

1．マスターアーマメントスイッチを「ON」にする。

2．投下するペイロードを選択し、希望する爆弾のリリーススイッチを「RELEASE」に回す。

3．武器リリースボタンを押す。

セクションIII

マイケル・カーターII
2025-06-13 19:31:00

セクションVI「オペレーティング・チャート……」とセクションが重複する可能性がある。

動作データ

3.1. 高度、エンジン、速度、燃料参照表

3.1.1. 推奨設定

高度 [フィート]。	レジーム	MAP [inHg]	回転数	ブロワー	CAS [kts]	およそ ガル/h	燃料	米国
1,000	経済	34	1300	ニュートラル	175	52		
1,000	エコノミークルーズ	34	2000	ニュートラル	215	78		
1,000	格付け	44	2550	ニュートラル	263	161		
	軍隊だ、 5							
1,000	議事録	54	2700	ニュートラル	290	241		
1,000	ウェップ	56.5	2700	ニュートラル	306	223		
5,000	エコノミー	34	1400	ニュートラル	170	52		
5,000	エコノミークルーズ	34	2000	ニュートラル	207	75		
5,000	格付け	49.5	2550	ニュートラル	266	178		
	軍隊だ、 5							
5,000	議事録	53.5	2700	ニュートラル	276	205		
5,000	ウェップ	56.5	2700	LOW	305	239		
10,000	エコノミー	34	1400	ニュートラル	148	45		
10,000	エコノミークルーズ	34	2000	ニュートラル	199	70		
10,000	格付け	49.5	2550	LOW	261	223		
	軍隊だ、 5							
10,000	議事録	53	2700	LOW	274	246		
10,000	ウェップ	56.5	2700	LOW	297	272		
15,000	エコノミー	34	1600	ニュートラル	135	44		
15,000	エコノミークルーズ	34	2000	ニュートラル	184	59		
15,000	格付け	49.5	2550	LOW	249	222		
	軍隊だ、 5							
15,000	議事録	53	2700	LOW	262	260		
15,000	ウェップ	56.5	2550	LOW	281	258		
20,000	格付け	49.5	2550	LOW	240	215		
	軍隊だ、 5							
20,000	議事録	53	2700	ハイ	254	255		
20,000	ウェップ	56.5	2550	ハイ	264	249		

セクションIV

応急処置

4.1. 未定

4.2. 未定

4.3. 未定

セクションV

操作機器

5.1. ぶそうそうさ

5.1.1. 銃



1. 主翼外板に50口径（12.7mm）ブローニング機銃を6門装備。

   また、各外翼パネルには6つの弾薬箱（各砲に2つずつ）があり、各舷内砲と中間砲に400発、各舷外砲に375発の弾薬を供給する。

   ガンは油圧でチャージされ、電動で発射される。制御装置

   - 2 x ガンチャージングノブ - セクションI、パラグラフ2.e(9)参照
   - マスターアーマメントスイッチと、各砲のペア（インボード、インターミディエイト、アウトボード）の個別スイッチ。
   - コントロールスティックのトリガースイッチ。

2. 解雇の手順は以下の通り：

1. マスターアーマメントスイッチをオンにする。
2. 個々のガンスイッチをオンにする。
3. 引き金を引くと、引いている間だけ発射される。

3．**ガンサイト**-Mark 8照準器は計器パネルの上のカウルデッキにある。

照準器スイッチと照準灯のレオスタットは武装スイッチボックスにある。

ガンサイトスイッチには、"ON"、"OFF"、"ALT "の3つのポジションがある。シミュレーションでは、"ON "と"ALT "は同じような操作になる。"ALT "は、メインの電球が切れた場合に備えて、2つ目の電球を点灯させるためのもの。



5.1.2. 爆弾

1．**GENERAL**-双子パイロンのセットアップで翼の中央部分に爆弾を搭載するための規定が作られている。パイロン・スイッチ・ボックスにあるスイッチ・セットは、爆弾のアーミングと放出する爆弾の選択をコントロールする。爆弾を解除するための親指スイッチは操縦桿にある。



2．**爆弾アーミング** - 爆弾アーミングスイッチは、以下の3連スロータイプです。

TAIL ARMING"、"OFF"、"NOSE/TAIL ARMING "の3ポジション。

a.武装手順を完了するには、2つの武装オプションのうち1つを選択する必要がある。爆弾が武装されていない場合、爆弾は安全に落下し、爆発しない。

3．ボム・リリース

- ウィングパイロン-爆弾は、投下可能な燃料タンクと同じ要領で手動または電動で放出できる。
- センターパイロン - 爆弾は電気的にのみ適切に放出される。ドロップタンクのように手動で投下すると、爆弾と一緒にパイロン全体が投下される。

4．電気爆弾解除の手順は以下の通り：

a．マスターアーマメントスイッチを「ON」にする。

b．それぞれ "L.H. BOMB RELEASE"、"R.H. BOMB RELEASE"、"PYLON RELEASE. "スイッチで、解除する爆弾を選択する。あるいは3つとも。

- **注意："PYLON RELEASE "スイッチは、爆弾を搭載した中央パイロン専用です。**

c．爆弾が武装していることを確認する（上記パラグラフ(2)参照）。

d．武器解除ボタンを押して爆弾を解除する。

5.1.3. 高速空中ロケット（HVAR）



1．**一般** - 各外翼パネルに4基のロケット・ランチャーを装備。ロケット弾は2本1組で発射され、外側の2本1組が最初に発射される（FFARボタンが押された時）。

ロケットの発射には、計器パネルの右側にあるMk.3 Mod.0コントロールボックスを使用する。

ロケットの発射手順は以下の通り：

a．武装スイッチボックスにあるマスター武装スイッチを "ON "にする。

b．ロケットの電源スイッチを入れる。

c．SINGLE-AUTO "セレクタースイッチをどちらかに合わせる。

d．ARM / SAFE」スイッチを「ARM」にする。

e．左側のフラップ操作レバーの近くにある「FFAR」ボタンでロケットを発射する。

2．**ROCKET ARMING** - シミュレーションでは、アーミングスイッチが "ARM "の位置にあるときのみ、ロケットを発射することができます。

3．**ROCKET SAFETY PLUG** - シミュレーションでは未使用。このプラグは地上クルーが取り付ける。

- **注：Mk.3 Mod.0コントロールボックスの右下には、ロケットの準備ができたことを示すインジケータライトがあります。**

を発射する。ロケット電源スイッチとマスター兵装スイッチが "ON "の位置にあるとき、ライトは光る。

4. **STATION INDICATING DIAL -** 次に打ち上げられるロケットのペアを示す番号のついたダイヤルが設置されている。シミュレーションでは、ダイヤルのハンドルは使用されず、ダイヤルは新しいミッションごとに自動的にリセットされる。現実には、地上クルーがダイヤルをリセットする。

5.1.4. タイニー・ティム 11.75インチ・ロケット

1. **一般 -** タイニーティム11.75インチロケット2機をツインパイロンに搭載するための規定がある。

2. **RELEASE -** 発射手順は爆弾の場合と同じ。

- **注意：夕方のミッションでは、パイロットは打ち上げの間、目を閉じてください。大きなロケットの炎は非常に明るい。**



5.1.5. asm-n-2バットボム

1. この爆弾のユニークな能力は、目標がロックされ爆弾が投下されると、それ自身のレーダーリターンシグネチャーにホームインすることを可能にする。

2．**レーダー・システム** - 装備品には、陰極線管スコープと内部滑空爆弾のレーダー・システムを操作するための小型コントロール・ユニットが含まれる。これらの付属品はバットボムが装填される時にのみ取り付けられる。

A型スコープは、バットボムのレーダーリターン信号を0～5Nmのスケールで表示するために使用されます。画面の左下に明るさを調節するノブがある。





ランディングギア・コントロール・ボックスのすぐ前にある小さなコントロール・ボックスは、システムをオンにし、ターゲットのサーチとロックの切り替えを可能にする。

システムの操作手順は以下の通り：

a．コントロール・ユニットで、底部のつまみを "HOLD 1 MIN "に回して保持し、陰極管とトランジスターを温めます。

b．約 40 秒から 60 秒後、A-Scope が動作可能になります。

c．航空機を目的のターゲットに向け、レーダースコープにシグナルスパイクが表示されるのを確認する。スパイクが現れたら、次のシンボルで示される：[o] [ ]





d. LOCK "ボタンを数秒間押し続け、ターゲットを捕捉する。ターゲットがロックされると、以下のマークが表示されます：

[o] [o] を押します。コントロールユニットの赤いランプも点灯します。





- **注：ターゲットが捕捉できない場合は、"GAIN "ノブで信号の感度を調整する。**

e. 必要であれば、"SEARCH "ボタンを押してターゲットのロックを解除する。

3. **ボムアーミング**-ボムアーミングスイッチは、「TAIL ARMING」、「OFF」、「NOSE/TAIL ARMING」の3つのポジションを持つ3連スロータイプです。

武装手順を完了するには、2つの武装オプションのうち1つを選択する必要がある。爆弾が武装されていない場合、爆弾は爆発せずに安全に落下する。

4. **BOMB RELEASE** - グライドボムは電動でのみ適切にリリースできる。手動で投下タンクのように投下すると、滑空爆弾と一緒にパイロン全体が投下される。

グライドボムを解除する手順は以下の通り：

a. マスターアーマメントスイッチを「ON」にする。

b. "PYLON RELEASE "をオンにします。一番右のスイッチです。

- **注意："PYLON RELEASE "スイッチは、爆弾を搭載した中央パイロン専用です。**

c. 武器解除ボタンを押して爆弾を解除する。

5.2. ラジオとラジオナビゲーション

5.2.1. 概要

本機には通信用のAN/ARC-5と航法用のAN/ARR-2が装備されている。装備はC-38Aコントロールユニットと C-30 & C-26リモートコントロールで制御される。

1. C-38 コントロールユニット

a. **REC.A VHF -** AN/ARC-5 無線通信レシーバーのオン／オフを切り替えます。

b. **REC.C MHF -** AN/ARR-2 ラジオナビゲーションレシーバーのオン / オフを切り替えます。

c. **NOISE LEVEL -** AN/ARR-2ラジオ・ナビゲーション・レシーバーのS/N比を設定します。


d. **CW / VOICE SWITCH -** CWポジションの時、AN/ARR-2ラジオ・ナビゲーション・レシーバーのプリセット・チャンネルがアクティブになります。

e. **PITCH -** AN/ARR-2 ラジオ・ナビゲーション・レシーバーのピッチ・レベルを設定します。

f. **VOLUME -** AN/ARC-5無線通信受信機の音量レベルを設定します。

g. **TUNING CRANK -** AN/ARR-2ラジオ・ナビゲーション・レシーバーの6つのプリセット・チャンネルを切り替えます。

h. **SENSITIVITY -** シミュレーションでは未使用。チューニング・クランクの感度を設定します。




2. C-30A レシーバーA用リモコン

a. **ON-OFF SWITCH -** AN/ARC-5の無線通信をON/OFFします。

b. **TRANSMITTER SELECTION -** AN/ARC-5無線通信レシーバーのチャンネルを変更します。

c. **TONE / CW / VOICEスイッチ -** シミュレーションでは未使用



3. C-26 受信機B用リモコン




a. **CW / VOICE SWITCH** - CWポジションの時、AN/ARR-2ラジオナビゲーションレシーバーのマニュアル周波数がアクティブになります。

b. **FREQUENCY** - AN/ARR-2ラジオナビゲーション受信機の周波数を手動で変更します。

c. **SENSITIVITY** - シミュレーションでは未使用。周波数クランクの感度を設定する。

5.2.2. AN/ARC-5無線機器の操作



1．**一般** - 無線機では、パイロットがミッションエディターで設定した4つのプリセットチャンネルを使用することができます：

2．**無線操作の手順は以下の通り：**

ａ．ARC-5 レシーバーの電源を ON にする

を使用してください。C-38コントロールユニットのVHFスイッチ。シミュレーションでは、真空管が加熱するのに約5秒かかります。

ｂ．無線機器はC-30Aリモコンで操作します。ONにするには、ON-OFFスイッチをONにします。

ｃ．C-30Aリモコンの "TRANSMITTER SELECTION "クランクで、希望のラジオチャンネルを選択します。


ｄ．**[オプション]** C-38コントロールユニットのVOLUMEノブでラジオの音量を設定します。

5.2.3. AN/ARC-2無線ナビゲーション装置の操作

5.2.3.1. 一般

AN/ARR-2装備により、パイロットは無線航法ビーコンが発するMORSE文字を聞くことができる。

プリセットチャンネルはミッションエディターで設定する。ミッション作成者は飛行場自身のAMラジオ周波数と同じチャンネルを設定しなければならない（これは単にゲームプレイ上の慣例であり、飛行場の位置は周波数データから推測される）。以下の例では、コーカサスマップの以下の飛行場にチャンネルが設定されている：



- **ナビ・チャンネル1：クリムスク**
- **ナビ・チャンネル 2: Anapa**
- **ナビ・チャンネル 3: クランスノダール・センター**
- **ナビチャンネル4：ノヴォロシスク**
- **ナビチャンネル 5: ゲレンジク**
- **ナビチャンネル6：メイコップ-ハンスカヤ**

5.2.3.2. プリセット・チャンネルを使った操作

プリセット・チャンネルを使ったナビゲーションの設定は以下の通り：

1. AN/ARR-2 受信機の REC スイッチを ON にします。C MHFスイッチ
   38 コントロールユニット。シミュレーションでは、真空管が加熱するのに約5秒かかる。
2. プリセットチャンネルモードの動作はC-38コントロールユニットで制御します。チャンネルモードをONにするには、CW-VOICEスイッチをCWにします。
3. C-38コントロールユニットのTUNING CRANKで希望のチャンネルを設定します。
4. **[オプション]** C-38コントロールユニットのPITCHノブで信号ピッチを設定します。

5.2.3.3. 手動周波数による操作

手動で周波数をチューニングしたナビゲーションのセットアップは以下の通り：


1. AN/ARR-2 受信機の REC スイッチを ON にします。C MHFスイッチ
   38 コントロールユニット。シミュレーションでは、真空管が加熱するのに約5秒かかる。
2. 周波数の手動設定はC-26リモートで行います。CW-VOICEスイッチをCWに設定すると、ナビゲーション信号の受信が可能になります。
3. C-26リモートのFREQUENCYクランクで希望の周波数をチューニングします。
4. **[オプション]** C-38コントロールユニットのNOISEノブでノイズボリュームを調整します。
5. **[オプション]** C-38コントロールユニットのPITCHノブで信号ピッチを設定します。

- **注1：C-26リモートの周波数範囲には相関関係がないため、手動周波数はミッション開始時に自動的に設定される。マップ上の各飛行場は特定の周波数を持つ。周波数はC-26リモートの周波数範囲に等しく配分される。最も低い周波数は、利用可能であれば常に空母に割り当てられる。これはシミュレーター特有の慣例である。**
- **注2：C-38コントロールユニットのCW-VOICEスイッチとC-38コントロールユニットのCW-VOICEスイッチを同時にONにすると、プリセットチャンネルとマニュアル周波数を同時にONにすることができます。**
  26 RemoteがCWに設定されている。この場合、ナビゲーションMORSE信号が重なり、信号が明瞭でなくなる。パイロットは、両方のモードが同時にオンにならないようにしなければならない。

5.2.3.4. ナビゲーション

AN/ARR-2装置がプリセット・チャンネルまたは手動で周波数に同調されると、MORSE信号は30秒ごとに受信される。MORSEメッセージは飛行場の3文字イニシャルと現在の30度信号を含む。

信号の例としては次のようなものがある：「KOB　　L」。最初の3文字は飛行場の頭文字「Kobuleti」を表し、「L」の文字に対応する円区間は北から測って0〜30度である。



注：30度セクターを示す12文字は以下の通り：

レアケース

セクションVI

マイケル・カーターII
2025-06-13 19:31:00

セクションIII「営業データ」とセクションが重複する可能性がある。

操作チャート、テーブル、カーブ、ダイアグラム

6.1. 未定

6.1.1. 未定

第7節

クレジット

プログラミング

ラドゥ・マノレ
Novak Djordjijevik Luca Moretti

リサーチ

ミハウ・チュバク

ミッション

グレグリー "リフレクト "ガール

内部テスター

ミハウ・チュバク イバン・ウズル

スペシャルサンクス

イーグル・ダイナミクス/ザ・ファイター・コレクション
AirCorps Library
米国国立公文書館 ポールポジション・プロダクション

アート

マイケル・カーターII イローナ・ラザオフスカヤ
ジム・"ガンビット21"・マクダビッド トーマス・ブラウン
ピョートル・フォルカシェヴィッチ マレク・ガルチェフスク
ジョー・グラノーラ
イジー・"ProX"・ガッツ ジョシュア・ペンバートン・スターリング・ランク "Corsair016"
"スペースソーススタジオ"
"YUKIKAZEスタジオ"

