

MANUALE OPERATIVO · AD USO DEI MANAGER EVENTO

Televoto — Guida del Manager di Evento

Come gestire un singolo evento in `/manager`: candidati, codici giudice, avvio/chiusura del televoto e classifica finale.

Area: `/manager`

Lingua interfaccia: Italiano

Versione manuale: 1.0

Accesso con codice evento + password manager

Gestione di un solo evento alla volta

Nessun accesso ad altri eventi

Indice

Accesso all'area manager	2
Panoramica della Dashboard	3
Gestione candidati	4
Codici giudice	5
Ciclo di vita del televoto	7
Monitoraggio in tempo reale	9
Classifica finale	10
Domande frequenti	11

01. Accesso all'area manager

L'area `/manager` permette di gestire operativamente **un solo evento alla volta**: non è possibile vedere o raggiungere altri eventi da qui, per progetto. Per accedere servono due informazioni distinte, richieste in due passaggi separati.

1. **Apri l'indirizzo /manager** — Se non è già presente un codice evento nell'URL, comparirà la schermata «*Inserisci il codice evento*». Digita il codice numerico dell'evento (da 1 a 5 cifre, es. `00001`) e premi **Entra**.
2. **Inserisci la password manager dell'evento** — Comparirà la schermata «*Area protetta > Gestione evento*» con il messaggio «*Inserisci la password manager per gestire questo evento*». Inserisci la password fornita dall'amministratore root e premi **Accedi**. Se la password è errata, il campo mostrerà un messaggio di errore e potrai riprovare.
3. **Sei dentro** — Dopo l'accesso corretto si apre la shell dell'evento, con menu laterale (o menu a comparsa su schermi piccoli) e le sezioni **Dashboard**, **Candidati**, **Codici Voto** e **Backstage Votazione**.

`/manager?eventCode=00001&adminSection=dashboard`

Da sapere

Il codice evento identifica *quale* evento vuoi gestire; la password manager è specifica di **quell'evento** (una password diversa per ogni evento). Se hai ricevuto una sessione da amministratore root, l'accesso a `/manager` di qualunque evento avviene automaticamente, senza dover inserire di nuovo la password manager.

Uscire dall'area

Il pulsante **Esci** è disponibile sia nel menu laterale sia nella barra in alto (icona di logout) e riporta alla pagina pubblica di voto.

02. Panoramica della Dashboard

La sezione **Dashboard** è la prima schermata dopo il login e riassume lo stato dell'evento con tre riquadri:

Riquadro	Cosa mostra
Candidati	Numero totale di candidati registrati per l'evento.
Codici giuria emessi	Totale dei codici giudice generati, suddiviso in Qualificata e Popolare.
Stato voti giuria	Conteggio dei codici attivi, finalizzati e revocati.

Nella barra superiore è sempre visibile un'etichetta di stato: **Televoto aperto** oppure **Televoto chiuso**. Da qui, con le apposite icone, puoi anche aprire in una nuova scheda la pagina di voto pubblico (icona urna) e la **Classifica** (icona coppa) dell'evento corrente.

Attenzione

L'icona **Apri Classifica** è utilizzabile solo a televoto chiuso: se provi ad aprirla mentre il televoto è ancora aperto, comparirà un avviso — «*La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso. Chiudi il televoto per poter continuare.*» — e la pagina non si aprirà.

Dal riquadro principale della Dashboard puoi anche saltare rapidamente alle altre sezioni tramite i pulsanti con le stesse etichette del menu laterale: **Candidati**, **Codici Voto**, **Backstage** **Votazione**.

03. Gestione candidati

Sezione **Candidati** del menu laterale — gestisce l'elenco dei candidati/performance in votazione durante l'evento.

Aggiungere un candidato

1. **Compila il modulo «Aggiungi nuovo candidato»** — Inserisci il *Nome candidato* (obbligatorio, es. «Marco Rossi») ed eventualmente il *Titolo performance* (facoltativo, es. «Branco / coreografia»).
2. **Scegli il colore** — Un colore viene assegnato automaticamente («Colore assegnato automaticamente»); puoi rigenerarlo con **Rigenera colore**, sceglierne uno dalla palette rapida mostrata a bottoni tondi, oppure impostarne uno personalizzato con il selettore colore («Palette personalizzata»).
3. **Conferma** — Premi **Aggiungi candidato**. Il candidato compare subito nell'elenco «Candidati attuali», numerato progressivamente.

Modificare o eliminare un candidato

Ogni candidato nell'elenco ha i pulsanti **Modifica** ed **Elimina**. «Modifica» apre un pannello inline con i campi Nome, Performance e Colore, con pulsanti **Salva** e **Annulla**.

Vincolo importante — modifiche bloccate a voto aperto

Aggiunta, modifica ed eliminazione dei candidati sono possibili **solo quando il televoto è chiuso**. Con televoto aperto tutti i controlli sono disattivati e compare il messaggio «*Modifiche bloccate finché il televoto è aperto.*» Per intervenire sui candidati devi prima chiudere il televoto (vedi Capitolo 5).

Rinumerazione automatica

L'eliminazione di un candidato fa **rinumerare automaticamente** i candidati rimanenti, così che la numerazione resti sempre progressiva e senza «buchi» (es. se elimini il candidato n.3 su 5, il vecchio n.4 diventa il nuovo n.3, e così via).

Stato evento visibile in cima

In alto alla sezione Candidati trovi sempre un riquadro con lo **Stato evento** corrente (Televoto aperto/chiuso) e la relativa spiegazione, così sai subito se puoi operare o meno.

04. Codici giudice

Sezione **Codici Voto** del menu laterale — «Gestione codici opachi»: qui generi, distribuisce, verifichi e revochi i codici che permettono ai giudici e al pubblico di votare.

Ogni codice è una stringa **opaca e imprevedibile di 16 caratteri**, mostrata anche suddivisa in 4 gruppi da 4 caratteri per facilitarne lettura e digitazione (es. `ABCD EFGH IJKL MNOP`). Il codice in chiaro è visibile **solo al momento della generazione**: da quel momento il sistema conserva solo un'impronta (hash) e un'anteprima parziale, non più il valore completo.

Le due tipologie di codice

Tipo	Etichetta in app	Significato
QUALIFICATA	«Giuria Qualificata»	Voto di un giudice qualificato. Nel calcolo finale pesa come media giudici, divisa per tutti i codici qualificata attivi assegnati (non solo quelli usati) — un'astensione abbassa la media.
POPOLARE	«Giuria Popolare»	Voto del pubblico generico. Confluisce nella media voto popolare dell'evento.

Generare codici

1. **Imposta i parametri di generazione** — Nel modulo «Genera codici» scegli: *Numero* di codici da creare (1–200), un *Prefisso* facoltativo per l'etichetta (es. «Giudice»), il *Tipo giuria* (Giuria Qualificata / Giuria Popolare) e la *Base URL* da usare per comporre il link/QR di ogni codice (es. l'indirizzo pubblico dell'evento). La lunghezza dei codici è fissa a 16 caratteri.
2. **Premi «Genera codici»** — I nuovi codici compaiono in «Ultimi codici generati», ciascuno con QR code, codice testuale formattato, link diretto e stato («Attivo»).
3. **Distribuisce i codici** — Per ogni codice puoi **Copia codice** o **Copia URL QR**; oppure usa **Copia tutti i link** per l'intero lotto, o **Stampa foglio A4** per ottenere un foglio pronto da stampare e ritagliare (utile per consegnare fisicamente i QR ai giudici in sala).

Validare, revocare e rigenerare

- **Valida un codice**: incolla un codice nel riquadro «Valida un codice» e premi **Valida codice** per verificarne rapidamente lo stato (attivo, usato o revocato), l'etichetta, la data di creazione e la data di utilizzo.
- **Codici attivi**: l'elenco in basso a destra mostra tutti i codici non ancora esauriti, con etichetta, tipo, anteprima del codice, date di creazione/uso/revoca e stato colorato (Attivo, Usato o Revocato).
- **Revoca codice**: disponibile su ogni codice attivo, invalida il codice impedendone l'uso (utile se un codice è stato condiviso per errore o compromesso).
- **Codice perso? Rigenera**: genera un nuovo codice al posto di uno smarrito, trasferendo su di esso gli eventuali voti già espressi con il codice originale — che non è più recuperabile una volta rigenerato.
- **Rigenera tutti i codici**: in cima all'elenco «Codici attivi», rigenera in un colpo solo tutti i codici attivi con un nuovo valore (i voti già dati vengono trasferiti). I codici precedenti e i relativi link/QR smettono di funzionare e vanno ridistribuiti; i nuovi codici restano visibili

in chiaro (con QR, copia e stampa A4) finché non lasci la pagina. Utile dopo un **Azzera classifica** se vuoi ripartire con codici nuovi.

Aggiornamento in tempo reale

L'elenco dei codici e i contatori **Attivi / Usati / Revocati** in alto alla sezione si aggiornano automaticamente man mano che i giudici usano i propri codici, senza bisogno di ricaricare la pagina.

05. Ciclo di vita del televoto

Sezione **Backstage Votazione** del menu laterale, blocco «Operazioni amministrative» — qui si controllano avvio, chiusura e reset del televoto. Lo stato corrente (**Televoto aperto** oppure **Televoto chiuso**) è sempre visibile nell’etichetta colorata della barra superiore (verde = aperto, rosso = chiuso), quindi non viene ripetuto in questo blocco.

Azione	Etichetta pulsante	Effetto
Avviare l’evento / chiudere il televoto	Un unico pulsante che cambia in base allo stato: mostra Avvia votazione quando il televoto è chiuso, oppure Chiudi televoto quando è aperto.	Avvia votazione: rinumererà progressivamente i candidati, azzererà tutti i voti, riporta allo stato Attivo tutti i codici giudice non revocati (anche quelli già «Usato») e riapre il televoto. Chiudi televoto: i voti non vengono più accettati; le modifiche ai candidati tornano disponibili.
Azzerare la classifica	Azzerà classifica (nella «Danger zone»)	Azzererà tutti i voti raccolti per ricominciare da capo, senza toccare i candidati. I codici giudice non revocati tornano allo stato Attivo (lo stesso codice resta valido).

Avviso — «Avvia votazione» azzererà tutti i voti

«Avvia votazione» è un’operazione distruttiva, non incrementale. Alla conferma del messaggio «Vuoi avviare la votazione? I voti precedenti saranno azzerati e i candidati verranno rinumerati progressivamente.», tutti i voti già raccolti per l’evento vengono **cancellati definitivamente** e non sono recuperabili. Usa questa funzione solo quando sei certo di voler ripartire da zero (ad es. all’inizio ufficiale della serata, dopo aver terminato prove tecniche o test), non per «riaprire» temporaneamente il voto. I codici giudice/pubblico già distribuiti restano validi e tornano riutilizzabili (stato «Attivo»): non serve rigenerarli dopo un avvio/riavvio, a meno che non siano stati revocati.

Ogni azione richiede una conferma esplicita in un riquadro di dialogo prima di essere eseguita:

- **Avvia votazione** → conferma con il pulsante **Avvia**.

- **Chiudi televoto** → conferma con il pulsante **Chiudi** (messaggio: «Vuoi chiudere il televoto? I voti non saranno più accettati e le modifiche torneranno disponibili.»).
- **Azzera classifica** → conferma con il pulsante **Azzera** (messaggio: «Vuoi azzerare tutti i voti e ricominciare da capo? I codici giudice non revocati torneranno attivi (lo stesso codice resta valido).»).

Il riquadro mostra anche il codice e nome evento e include un accesso rapido al pulsante **Apri Classifica** (con lo stesso avviso già visto: bloccato finché il televoto resta aperto).

06. Monitoraggio in tempo reale

Sezione **Backstage Votazione**, blocco «Progresso voti giudici» — la dashboard che ti permette di seguire l'andamento del voto mentre è in corso.

Quattro indicatori principali, aggiornati in tempo reale:

Qualificata attivi

Numero di codici giuria qualificata ancora attivi (non revocati) assegnati all'evento.

Qualificata finalizzati

Numero di giudici qualificati che hanno completato e bloccato definitivamente il proprio voto.

Popolare QR attivati

Numero di codici popolari che sono stati effettivamente aperti/usati dal pubblico.

Voti popolari espressi

Totale dei voti popolari già registrati per l'evento.

Più in basso trovi il dettaglio operativo utile a chiudere gli ultimi voti mancanti:

- **Candidati con voti incompleti:** elenco dei candidati a cui mancano ancora voti da parte di alcuni giudici, con il conteggio di quanti giudici mancano per ciascuno.
- **Giudici attivi incompleti:** elenco dei giudici (identificati dall'anteprima del codice e, se presente, dall'etichetta) che non hanno ancora votato tutti i candidati, con il conteggio voti espressi/richiesti e i nomi dei candidati ancora mancanti.

Nessun dato ancora

Se non è stato generato nessun codice giudice per l'evento, la sezione mostra semplicemente «*Nessun codice giudice generato per questo evento.*» Puoi comunque forzare un aggiornamento manuale con il pulsante **Aggiorna** in alto alla dashboard.

Utile durante l'evento dal vivo

Questa dashboard è pensata per essere tenuta aperta «in backstage» durante la serata, per capire in ogni momento se si può procedere a chiudere il televoto o se conviene aspettare ancora qualche giudice.

07. Classifica finale

Questa pagina mostra la classifica finale dei candidati. È raggiungibile dall'icona coppa presente nella barra dell'evento (Dashboard) o dal pulsante **Apri Classifica** nel Backstage Votazione, e si apre in una nuova scheda del browser.

Accessibile solo a televoto chiuso

Se il televoto è ancora aperto, l'accesso alla Classifica è **bloccato**: comparirà l'avviso «Televoto ancora aperto — La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso. Chiudi il televoto per poter continuare.» Devi prima chiudere il televoto (Capitolo 5) per poter consultare la classifica.

Come viene calcolato il punteggio (in sintesi)

Il punteggio finale di ciascun candidato combina due componenti:

Media Qualificata = somma punti giudici qualificati ÷ numero di codici QUALIFICATA attivi (non solo chi ha votato)

Media Popolare (voto numerico) = media dei voti popolari (eventualmente "trimmed mean" per ridurre l'effetto di voti anomali)

Media Popolare (voto a preferenze) = quota di preferenze del candidato sul totale delle preferenze espresse, su scala 0-10

Punteggio finale = (Media Qualificata × peso Qualificata) + (Media Popolare × peso Popolare)

- **Le astensioni pesano:** la media dei giudici qualificati si divide per *tutti* i codici QUALIFICATA validi assegnati all'evento, non solo per quelli effettivamente usati — quindi un giudice qualificato che non vota abbassa comunque la media del candidato.
- **Voto popolare a preferenze:** se l'evento usa la modalità «Preferenze» (il pubblico sceglie uno o più candidati anziché dare un punteggio), la componente popolare di un candidato è la sua quota di preferenze sul totale, riportata su scala 0–10. In questa modalità la trimmed mean non viene applicata.
- **Trimmed mean (facoltativa, solo voto numerico):** se attivata per l'evento, la media del voto popolare esclude una percentuale di voti estremi (più alti/più bassi) per ridurre l'impatto di valutazioni anomale.
- **Pesi per evento:** le due medie vengono combinate secondo pesi specifici dell'evento (di norma 70% giuria qualificata / 30% pubblico, ma personalizzabili dall'amministratore root), che sommano al 100%.
- **Parità:** in caso di punteggi finali sostanzialmente uguali, prevale prima chi ha la media qualificata più alta, poi — a parità anche di quella — chi ha il numero di candidato più basso.

Classifica in corso vs classifica finale

Nel Backstage Votazione è disponibile anche una vista di **classifica parziale**, utile per seguire l'andamento mentre il voto è ancora aperto: è una stima «live» e può differire leggermente dal calcolo definitivo mostrato da questa pagina a televoto chiuso.

08. Domande frequenti

Non riesco ad accedere: «Password errata»

Verifica di aver digitato correttamente la password manager di **questo specifico evento** (ogni evento ha la propria). Se l'hai persa, chiedi all'amministratore root di comunicartela di nuovo o di rigenerarla.

Non riesco a modificare/eliminare un candidato

I controlli sono disattivati mentre il **televoto è aperto**. Vai in **Backstage Votazione** e usa **Chiudi televoto**, poi torna in **Candidati**.

Un giudice ha smarrito il proprio codice

In **Codici Voto**, individua il codice del giudice tra i «Codici attivi» e usa **Codice perso? Rigenera**: verrà creato un nuovo codice, con gli eventuali voti già dati trasferiti su di esso; il vecchio codice smette di funzionare.

La Classifica non si apre

Controlla lo stato in alto alla pagina: se mostra **Televoto aperto**, devi prima chiuderlo da **Backstage Votazione** → **Chiudi televoto**.

Ho premuto «Avvia votazione» per errore

L'azzeramento dei voti eseguito da **Avvia votazione** non è reversibile: i voti precedenti non sono recuperabili. I candidati restano comunque presenti (solo rinumerati); potrai far ripetere il voto ai giudici e al pubblico con i codici già emessi (se ancora attivi) o generandone di nuovi.

Posso gestire più eventi da qui?

No: `/manager` è volutamente limitato a **un evento alla volta**, identificato dal codice evento inserito in accesso. Per passare a un altro evento serve il suo codice e la sua password manager (oppure una sessione amministratore root, che può aprire qualsiasi evento senza password aggiuntiva).

Manuale operativo Televoto per Manager di evento · area applicativa `/manager` · contenuti allineati all'interfaccia corrente dell'applicazione.