DHCP

引入

- 手动为局域网中大量主机配置IP地址、掩码、网关等 参数的工作繁琐,容易出错
- DHCP 可以自动为局域网中主机完成TCP/IP协议配置
- DHCP自动配置避免了IP地址冲突的问题

课程目标

- 掌握DHCP原理和特点
- 掌握DHCP地址分配方式
- 熟悉DHCP协议中IP地址获取过程
- 了解DHCP中继的工作原理
- 掌握路由器DHCP的配置方法

DHCP简介

- Dynamic Host Configuration Protocol
- DHCP是从BOOTP(Bootstrap Protocol)协议发展而来,其作用 向主机动态分配IP地址及其他相关信息
- DHCP采用C/S模式,服务器负责集中管理,客户端向服务器提出 配置申请,服务器根据策略返回相应配置信息
- DHCP采用UDP封装,服务器所侦听的端口号为67,客户端的端口号是68

DHCP特点

- 即插即用性
 - 客户端配置简单
- 统一管理
- 使用效率高
 - IP地址租期管理
- 可跨网段实现
 - DHCP中继

DHCP系统组成

- DHCP服务器
- DHCP中继
 - 一般为三层设备
- DHCP客户端




DHCP地址分配方式

- 手工分配
 - •特定IP, IP地址不会过期, 用于打印机、DNS服务器等
- 自动分配
 - 为某些主机分配, 该地址将可以长期使用
- 动态分配
 - 主机申请IP的最常用的方式,DHCP服务器为主机指定一个IP地址,同时设置一个地址租期,到期后,需重新申请

DHCP协议报文

协议报文	报文方向	作用	报文类型
DHCP Discover	Client到 Server	客户端发现服务器	广播
DHCP Offer	Server到 Client	服务器对DHCP Discover报文的回应	广播或单播
DHCP Request	Client到 Server	服务器选择及租期更新	单播或广播
DHCP Release	Client到 Server	请求释放已经获得的IP 地址资源或取消租期	单播
DHCP Ack/Nak	Server到 Client	服务器对收到的请求报 文的最终的确认	单播
DHCP Decline	Client到 Server	拒绝所获得的IP地址	广播
DHCP Inform	Client到 Server	向DHCP服务器索要其他 的配置参数	单播

IP地址动态获取过程




IP地址拒绝和释放



你提供的10.0.0.2/24已经有人使用了,我拒绝使用!

我不想使用你分配的地址,请给其他人使用吧

DHCP租约更新



DHCP中继工作原理

