

Astro Night Planner

Planung von Astrofotografie-Nächten mit persönlicher Ausrüstung, Standorten, Horizont, Wettermodellen, Objektbewertung und Rahmung

Stand: 17. Juni 2026

Wichtiger Hinweis zu Einstellungen, Cookies und Datensicherung

Der Astro Night Planner speichert Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen lokal in der Browserdatenbank IndexedDB. Normale Cookies sind nicht der primäre Speicherort dieser Daten.

Die Programmdateien der installierbaren Web-App liegen getrennt im **Cache Storage**. Wenn nur „Bilder und Dateien im Cache“ gelöscht werden, bleiben die Einstellungen normalerweise erhalten. Werden jedoch die **Websitedaten der Installationsadresse** gelöscht, können IndexedDB, gespeicherte Profile, Einstellungen und auch die Berechtigung für einen ausgewählten Sicherungsordner entfernt werden.

Die Funktion „Lokale Daten vor automatischer Browserbereinigung schützen“ bittet den Browser, die Daten nicht automatisch wegen Speichermangels zu löschen. Sie schützt **nicht** vor einer bewussten Löschung der Websitedaten, dem Löschen des Browserprofils oder einer Neuinstallation des Browsers.

Empfehlung: Richte unter *Einstellungen – Info, Hilfe & Sicherung* eine externe automatische Sicherung ein. Verwende für eine normale Wiederherstellung die Datei `astro-night-planner-aktuell.json`; datierte Dateien sind historische Rücksprungpunkte.

Inhalt

Überblick und Bedienkonzept

Erste Schritte

Standort, Datum und Planungszeitraum

Profile für diese Planung

Wetter und Modellkonsens

Seeing und effektive Transparenz

Animierte 24-Stunden-Wolkenkarte

Meteoblue-Kontrollansichten

Objektfilter	Zentrale Einstellungen
Objektliste und Mini-Höhenprofile	Lokale Benutzerprofile
Objektdetails	Automatische Sicherung und Wiederherstellung
Höhenkurve und Horizontansicht	PWA, Offlinebetrieb und Updates
Rahmung mit Aladin Lite	Bewertung und Farben
Teleskope, Kameras und Montierungen	Fehlerbehebung
Standorte und Standardstandort	Glossar
Interaktiver Horizonteditor	

Überblick und Bedienkonzept

Der Astro Night Planner verbindet astronomische Berechnungen, Wettermodelle, persönliche Ausrüstung und den individuellen Horizont zu einer gemeinsamen Planung. Die Anwendung besitzt zwei Hauptbereiche:


Planung

Standort, Datum, Planungsprofile, Wetter, Wolkenkarten, Objektfilter, Objektliste, Höhenkurven, Horizontansicht und Rahmung.

Einstellungen

Ausrüstung, Wetter- und Qualitätsprofile, Anzeige, Standorte, persönlicher Horizont, Datensicherung, Hilfe und Benutzerprofile.

Die untere Navigation bleibt auch auf kleinen Bildschirmen erreichbar. Änderungen innerhalb der Planung sind meist temporär für die aktuelle Nacht. Dauerhafte Standards werden in den Einstellungen gespeichert.



Erste Schritte

- 1 Öffne **Einstellungen – Ausrüstung** und kontrolliere Teleskop, Kamera und Montierung.
 - 2 Öffne **Standorte & Horizont**, erfasse deinen Aufnahmeort und lege ein Horizontprofil als Standard fest. Für unterschiedliche Aufstellplätze am selben Ort kannst du mehrere Profile anlegen.
 - 3 Bearbeite bei Bedarf die Horizontlinie direkt in der Grafik, ergänze Hindernisse und speichere die Rubrik.
-  Wechsle zur Planung und wähle Standort und Datum.

- 5 Wähle unter **Profile für diese Planung** Planungszeitraum, Teleskop, Kamera, Horizontprofil sowie Qualitäts-, Anzeige- und Wetterprofil.
- 6 Prüfe Wassertabelle, Wolkenkarte und Meteoblue-Kontrollansichten.
- 7 Setze Objektfilter und öffne ein Objekt durch Klick auf die gesamte Tabellenzeile.
- 8 Prüfe Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung. Teleskop und Kamera können auch direkt im interaktiven Himmelsbild temporär gewechselt werden.
- 9 Richte abschließend eine automatische externe Sicherung ein.

Standort, Datum und Planungszeitraum

Standort für die aktuelle Planung

Links neben den Datumsfeldern befindet sich die Standortauswahl. Darunter werden Koordinaten und Höhe angezeigt. Diese Auswahl gilt nur für die aktuelle Planung und verändert den gespeicherten Standardstandort nicht.

Datum

Die Datumsschaltflächen wählen die zu planende Nacht. Eine Nacht beginnt am Abend des angezeigten Datums und endet am folgenden Morgen. Alle Zeitangaben werden in der Zeitzone des gewählten Standortes dargestellt.

Planungszeitraum

Der Planungszeitraum befindet sich in der Rubrik **Profile für diese Planung**. Er steuert Bewertung, Sichtbarkeitsdauer, Wetterzusammenfassung, Mini-Höhenprofile und die großen Objektgrafiken.

Auswahl	Bedeutung
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang	Die gesamte Nacht einschließlich aller Dämmerungsphasen.
Bürgerliche Nacht	Ab Ende der bürgerlichen Abenddämmerung bis zu ihrem morgendlichen Beginn.
Nautischer Planungszeitraum	Standard für viele Deep-Sky-Planungen; umfasst die dunkleren Phasen ab nautischer Dämmerung.
Nautisch + astronomisch	Fokussiert auf nautische und astronomische Dunkelheit.
Astronomische Nacht	Nur die Zeit mit Sonne tiefer als 18 Grad unter dem Horizont.

Profile für diese Planung

Diese Rubrik enthält alle Werte, die nur für die aktuell geplante Nacht gelten. Sie verändert keine dauerhaften Standards.

Auswahl	Wirkung
Planungszeitraum	Begrenzt Objektbewertung, Sichtbarkeitsdauer, Wetterzusammenfassung, Mini-Höhenprofile und große Diagramme.
Aufnahmequalitätsprofil	Verwendet die zugehörigen Wind- und Böengrenzen.
Darstellungsprofil	Steuert sichtbare Spalten und Anzahl der Objekte pro Seite.
Wetteransicht	Wählt Modellkonsens oder ein einzelnes Wettermodell.
Teleskop und Kamera	Ändern sofort Bildfeld, Pixelmaßstab, Framingbewertung und Aladin-Rahmung.
Horizontprofil	Bestimmt, welcher persönliche Horizont und welche Hindernisse in der Detailansicht verwendet werden.

Die dauerhaften Standardwerte werden ausschließlich in den Einstellungen festgelegt. Deshalb gibt es in der Planungsrubrik keine Schaltflächen „Als Standard übernehmen“.

Wetter und Modellkonsens

Der Modellkonsens kombiniert DWD ICON, ECMWF IFS und NOAA GFS. Die prozentualen Gewichte werden in den zentralen Einstellungen festgelegt. Der Standard beträgt 40 Prozent ICON, 40 Prozent ECMWF und 20 Prozent GFS.

In der Planung kann alternativ jedes Einzelmodell gewählt werden. So lässt sich erkennen, ob ein Modell deutlich vom Konsens abweicht.

Wert	Nutzen für die Astrofotografie
Wolken gesamt, tief, mittel, hoch	Zeigt Menge und Höhenlage der Bewölkung. Hohe dünne Wolken können trotz geringer Gesamtbewölkung störend sein.
Temperatur und Tauabstand	Ein kleiner Tauabstand erhöht das Risiko für Beschlag.
Wind und Böen	Bewertet die erwartete Bildruhe nach den gewählten Grenzwerten.
Jetstream	Hohe Werte können insbesondere bei langer Brennweite das Seeing verschlechtern.
Seeing-Tendenz	Abgeleiteter Qualitätswert, kein direkt gemessener Wert in Bogensekunden.
Effektive Transparenz	Berücksichtigt atmosphärische Klarheit und Wolkeneinfluss.

Seeing und effektive Transparenz

Die Hauptanzeige verwendet die **effektive Transparenz**. Sie sinkt bei Bewölkung, auch wenn die Atmosphäre zwischen den Wolken sehr klar wäre. Zusätzlich wird klein die **atmosphärische Transparenz ohne Wolkeneinfluss** angezeigt.

Beispiel

Atmosphärische Transparenz: 95/100. Gesamtbewölkung: 60 Prozent. Die effektive Transparenz wird deutlich niedriger als 95 dargestellt, weil die reale Nutzbarkeit für Aufnahmen durch die Wolken begrenzt ist.

Die Seeing-Anzeige ist eine Tendenz aus verfügbaren Modellgrößen. Sie ersetzt keine lokale Seeing-Messung.

Animierte 24-Stunden-Wolkenkarte

Die eigene Wolkenkarte stellt die Prognose rund um den gewählten Standort dar. Auswählbar sind Modellkonsens, DWD ICON, ECMWF IFS und NOAA GFS sowie Gesamtbewölkung, tiefe, mittlere und hohe Wolken.

Datenmenge und Darstellung

25, 49 oder 81 Prognosepunkte bestimmen die Zahl der abgefragten Kartenpunkte. Die sichtbare Fläche wird zwischen diesen Punkten in höherer Auflösung weich interpoliert; sichtbare Zellumrandungen werden nicht dargestellt. Mehr Prognosepunkte erhöhen die räumliche Detailtiefe, aber auch Datenmenge und Ladezeit.

Zeitraster

In der Planung sind 15, 30 und 60 Minuten wählbar. Der Standard beträgt 30 Minuten und wird unter *Zentrale Einstellungen – Wolkenkarte und Datenmenge* festgelegt. Die Wettermodelle liefern im Wesentlichen stündliche Werte. 15- und 30-Minuten-Bilder werden zeitlich interpoliert und dienen einer flüssigeren Darstellung; sie enthalten keine zusätzliche Prognosegenauigkeit.

Modellkonsens und Modellabweichung

Der Modellkonsens verwendet die gespeicherten prozentualen Gewichte. Der Modus Modellabweichung zeigt, wie stark sich die drei Modelle unterscheiden. Die Legende passt Farbe und Text automatisch an die gewählte Wolkenschicht beziehungsweise an den Abweichungsmodus an.

Wolkenbewegung

Die Verlagerungsrichtung wird aus mehreren aufeinanderfolgenden Stunden und räumlichen Mustern abgeleitet und geglättet. Eine Sicherheitsangabe beschreibt die Stabilität der Schätzung. Ist die Übereinstimmung zu gering, zeigt die App „Bewegungsrichtung unsicher“ und blendet keinen irreführenden Pfeil ein.

Hinweis: Die Wolkenkarte ist eine modellbasierte Planungshilfe. Zwischenbilder, Bewegungsrichtung und Konsens sind keine Messung der aktuellen Wolkenlage.

Meteoblue-Kontrollansichten

Die Meteoblue-Astronomy-Seeing-Ansicht und die zusätzliche Meteoblue-Wetterkarte dienen als unabhängige Kontrollquellen. Sie werden nicht in den automatisch berechneten Modellkonsens eingerechnet.

Die Astronomy-Ansicht zeigt unter anderem Wolken, Temperatur, Feuchte und Seeing-Tendenzen. Die Wetterkarte bietet zusätzliche visuelle Ebenen wie Satellit, Wolken, Niederschlag, Wind und Temperatur. Über die Großansicht kann die jeweilige Einbettung bildschirmfüllend geöffnet werden.

Objektfilter

Die Filter begrenzen die Objektliste nach Katalog, Typ, Helligkeit, Höhe, Sichtbarkeitsdauer, Mondabstand, Objektgröße und Bildfeld. Einheiten wie Grad, Stunden, Magnitude und Bogenminuten stehen direkt in den Feldbeschriftungen.

Bei einer Filteränderung springt die Liste auf Seite 1 zurück. Der gewählte Planungszeitraum wird bei Höhen- und Sichtbarkeitsfiltern berücksichtigt.

Objektliste und Mini-Höhenprofile

Die Objektliste ist paginiert. Je Darstellungsprofil können Spalten und 10, 20, 50 oder 100 Objekte pro Seite festgelegt werden. Standard sind 20 Objekte.

Das Mini-Höhenprofil zeigt die Objektbahn im aktuell gewählten Zeitraum. Dämmerungsflächen, vertikale Zeitgrenzen, Mindesthöhe und Maximum werden aus denselben Zeitgrenzen berechnet wie die große Höhenkurve.

Klicke auf eine freie Stelle der gesamten Objektzeile, um die Details direkt darunter zu öffnen. Ein erneuter Klick auf dieselbe Zeile oder „Details schließen“ beendet die Ansicht.

Objektdetails

Die Detailansicht enthält Objektinformationen, Bewertungswerte, Höhenkurve, Horizontansicht und Rahmung. Höhenkurve und Horizontansicht sind getrennt auf- und zuklappbar. Ihr Anfangszustand wird unter *Zentrale Einstellungen - Anzeige und Planung* festgelegt; standardmäßig sind beide eingeklappt.

Höhenkurve und Horizontansicht

Gemeinsame Zeitsteuerung

Beide Grafiken besitzen synchronisierte Zeitregler, eine Uhrzeiteingabe und Schaltflächen für ± 15 Minuten. Eine Änderung in einer Grafik wird in die andere übernommen.

Höhenkurve

Die Höhenkurve zeigt die Objekthöhe über die Nacht. Die Legende erklärt bürgerliche, nautische und astronomische Dämmerung, astronomische Nacht, gewählten Planungszeitraum und aktuelle Zeit. Unter der Grafik stehen je Stunde Uhrzeit, Höhe und Himmelsrichtung.

Horizontansicht

Die Horizontansicht zeigt Objektposition, Höhe, Azimut und Himmelsrichtung. Der persönliche Horizont und gespeicherte Hindernisse können ein- oder ausgeblendet werden. Richtungsangaben verwenden N, NO, O, SO, S, SW, W und NW.

Oberhalb der Horizontgrafik kann für die aktuelle Detailprüfung vorübergehend ein anderes Horizontprofil des Planungsstandorts ausgewählt werden. Diese Auswahl verändert weder das Standardprofil des Standorts noch die gespeicherten Einstellungen.

Rahmung mit Aladin Lite

Aladin Lite öffnet zentriert auf das gewählte Objekt und zoomt so, dass Objekt und Setup-Rahmen sinnvoll sichtbar sind. Direkt oberhalb der Grafik können Objekt, Teleskop und Kamera gewählt werden. Teleskop- und Kamerawechsel gelten temporär für die aktuelle Planung und wirken zugleich auf die Objektliste.

Kamerarahmen und Objektellipse

Der Kamerarahmen basiert auf Brennweite und Sensorgröße. Die Objektellipse verwendet vollständige Haupt- und Nebenachse sowie – sofern vorhanden – den Positionswinkel. Beide Overlays werden in Himmelskoordinaten gezeichnet. Dadurch bleiben sie bei Zoom, Verschieben, Größenänderung und Surveywechsel maßstäblich an den Himmel gebunden.

Framingbewertung und Mindestfreiraum

Die Bewertung berücksichtigt Objektellipse, Kamerafeld, relative Drehung und den unter *Zentrale Einstellungen – Anzeige und Planung* festgelegten Mindestfreiraum zum Bildrand. Der Standard beträgt 10 Prozent je Seite.

Hinweis	Bedeutung
Objekt zu groß für das Bildfeld	Mindestens ein Teil der Objektellipse liegt außerhalb des Kamerafelds.
Objekt passt nur äußerst knapp	Das Objekt liegt vollständig im Feld, besitzt aber kaum Reserve.
Objekt nahe am Bildrand	Der gewünschte Mindestfreiraum wird noch nicht erreicht.
Gut gerahmt	Der eingestellte Mindestfreiraum ist erfüllt.
Viel Umfeld	Das Objekt nutzt nur einen kleineren Teil des Bildfeldes.

Automatische Rotation

Besitzt das Objekt einen verlässlichen Positionswinkel, kann die Kamera automatisch so gedreht werden, dass der kleinste Randabstand maximiert wird. Die Objektliste bewertet mit dieser optimierten Rotation; die Detailansicht öffnet mit derselben Ausrichtung. Die Rotation bleibt manuell veränderbar. Mit „Optimale Rotation“ lässt sich die berechnete Ausgangslage wiederherstellen.

Teleskope, Kameras und Montierungen

Jede Kategorie wird als Liste geführt. Ein Eintrag ist jeweils als dauerhafter Standard aktiv.

Kategorie	Felder	Verwendung
Teleskop	Name, Brennweite, Öffnung	Bildfeld, Pixelmaßstab und Rahmung.
Kamera	Name, Sensorbreite, Sensorhöhe, Pixelgröße	Bildfeld und Abbildungsmaßstab.
Montierung	Name, Art, optionale maximale Zuladung	Dokumentation; Grundlage für spätere Wind- oder Tragfähigkeitsbewertungen.

Änderungen werden erst mit **Ausrüstung speichern** dauerhaft übernommen. Für eine einzelne Nacht können Teleskop und Kamera unter „Profile für diese Planung“ oder direkt über der Aladin-Grafik temporär gewechselt werden. Die beiden Auswahlstellen sind miteinander synchronisiert.

Standorte und Standardstandort

Gespeicherte Aufnahmeorte enthalten Name, Koordinaten, Höhe, Zeitzone und beliebig viele Horizontprofile. Der Standardstandort wird ausschließlich in den Einstellungen festgelegt. Die Planung kann vorübergehend einen anderen gespeicherten Standort verwenden.

GPS und Ortssuche helfen beim Anlegen. Kontrolliere nach einer Suche insbesondere Zeitzone und Höhe. Für jeden Standort wird außerdem ein Standard-Horizontprofil festgelegt.

Interaktiver Horizonteditor und mehrere Horizontprofile

Für einen Standort können mehrere Horizontprofile angelegt werden, zum Beispiel „Garten“, „Terrasse“, „Nordplatz“ oder „mobile Aufstellung“. Profile lassen sich neu erstellen, duplizieren, umbenennen und löschen. Ein Profil wird als Standard des Standorts festgelegt.

Die Horizontlinie wird direkt in der Grafik mit Maus oder Finger bearbeitet. Die Anwendung speichert intern Werte in 5-Grad-Schritten. Beim Ziehen werden Zwischenwerte weich verbunden.

- 1 Wähle den Standort und anschließend das zu bearbeitende Horizontprofil.
- 2 Ziehe die Horizontlinie an den gewünschten Positionen nach oben oder unten.
- 3 Nutze „Letzte Änderung rückgängig“, falls ein Zug nicht passt.
- 4 Ergänze profilbezogene Hindernisse wie Bäume oder Gebäude.
- 5 Klicke auf „Standort und Horizonte speichern“.

Die Richtungsachse zeigt 0 Grad N, 45 Grad NO, 90 Grad O, 135 Grad SO, 180 Grad S, 225 Grad SW, 270 Grad W, 315 Grad NW und 360 Grad N.

Temporäre Auswahl: In „Profile für diese Planung“ und in der geöffneten Horizontansicht kann ein anderes Profil gewählt werden, ohne den Standard zu verändern.

Zentrale Einstellungen

Wind und Aufnahmequalität

Wähle Einheit, aktives Profil sowie Grenzwerte für Wind, Böen, Tauabstand und Jetstream. Die Farben bewerten erwartete Aufnahmequalität und sind keine Sicherheitsfreigabe für die Ausrüstung.

Wettermodelle

Die drei Gewichte müssen zusammen exakt 100 Prozent ergeben. Hier wird außerdem die Standardansicht Modellkonsens oder Einzelmodell gewählt.

Wolkenkarte und Datenmenge

Lege Prognosepunkte, Radius, Animationsgeschwindigkeit, Standardmodell, Wolkenschicht, Kartenmodus, Anfangszustand und das Standard-Zeitraster von 15, 30 oder 60 Minuten fest.

Deep-Sky-Gewichtung

Alle ganzzahligen Gewichte müssen zusammen 100 Prozent ergeben. Sie bestimmen die Gesamtbewertung.

Anzeige und Planung

Lege Standard-Planungszeitraum, Darstellungsprofil, Seitenlänge, sichtbare Spalten und Anfangszustände fest. Außerdem werden der gewünschte Mindestfreiraum zum Bildrand und die automatische optimale

Kamerarotation konfiguriert.

Einheitliche Speicherleiste

Jede Rubrik zeigt an derselben Stelle „Ungespeicherte Änderungen“ oder „Gespeichert“. Nach erfolgreichem Speichern wird die Schaltfläche drei Sekunden gelb und zeigt „Gespeichert ✓“.

Lokale Benutzerprofile

Profile trennen Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile, Einstellungen und Planungspräferenzen innerhalb desselben Browsers. Das Profil „Standard“ wird beim ersten Start vollständig mit Vorgabewerten angelegt. Profile können neu erstellt, dupliziert, umbenannt und gelöscht werden.

Jede Installationsadresse besitzt ihren eigenen Browser-Speicherbereich. Beim Wechsel auf eine andere Domain oder ein anderes Gerät müssen die Daten über Export und Wiederherstellung übertragen werden. Das vollständige Löschen der Websitedaten entfernt auch lokale Profile.

Automatische Sicherung und Wiederherstellung

Die beiden Sicherungsdateien

Datei	Zweck	Wann verwenden?
astro-night-planner-aktuell.json	Fortlaufend überschriebener neuester Stand.	Erste Wahl für die normale Wiederherstellung nach Datenverlust oder auf einem neuen Gerät.
astro-night-planner-YYYY-MM-TTThh-mm-ss.json	Unveränderlicher historischer Wiederherstellungspunkt.	Wenn bewusst auf einen älteren Zustand zurückgegangen werden soll.

Unterstützte Browser

In geeigneten Chromium-Browsern kann ein externer Ordner ausgewählt werden. Die App speichert dort die aktuelle Datei und optional rotierende datierte Sicherungen. Der Ordner liegt außerhalb von IndexedDB und Cache Storage.

Sicherungsstrategie

- Nach jedem erfolgreichen Speichern von Einstellungen, wenn aktiviert.

- Zusätzlich höchstens einmal täglich als datierte Sicherung.
- Aufbewahrung einer einstellbaren Anzahl, standardmäßig zehn.
- Manuelle Schaltfläche „Sicherung jetzt erstellen“.

Wiederherstellung Schritt für Schritt

- 1 Klicke auf „Aus Sicherung wiederherstellen“.
- 2 Wähle für den neuesten Stand `astro-night-planner-aktuell.json` oder für einen Rücksprung eine datierte Datei.
- 3 Kontrolliere die Vorschau mit Sicherungsdatum, Anzahl der Profile, Teleskope, Kameras und Standorte.
- 4 Bestätige die Wiederherstellung. Vorher versucht die App, den aktuellen Zustand noch als datierte Sicherung abzulegen.
- 5 Prüfe anschließend aktives Profil, Standardstandort und Ausrüstung.

Nach dem Löschen der Websitedaten

Die externe JSON-Datei bleibt erhalten. Die in IndexedDB gespeicherte Ordnerberechtigung geht jedoch verloren. Wähle den Ordner oder die Sicherungsdatei erneut aus. Ein Speicherpfad wird aus Sicherheitsgründen nicht im PWA-Cache aufbewahrt.

Browser ohne Ordnerzugriff

Verwende „Komplette Sicherung herunterladen“ und importiere die Datei später wieder. Die App zeigt eine Sicherungserinnerung nach dem eingestellten Zeitraum.

Datenstatus

Der Bereich zeigt Speicherschutz, ungefähren lokalen Speicherverbrauch, Ordnerberechtigung und Zeitpunkt der letzten Sicherung.

Empfohlen: Speicherschutz aktivieren, externe Sicherung einrichten und gelegentlich prüfen, ob „Letzte Sicherung“ aktuell ist.

PWA, Offlinebetrieb und Updates

Die Anwendung kann als Progressive Web App installiert werden. HTML, JavaScript, Styles und Symbole werden im Cache Storage für den Offline-Start bereitgehalten. Wetter-, Katalog-, Aladin- und Meteoblue-Inhalte benötigen eine Internetverbindung.

Bei einer neuen Version erscheint ein Updatehinweis. Nach dem Aktualisieren kann ein Neuladen erforderlich sein. Ein Löschen der Websitedaten ist für normale Updates nicht nötig.

Bewertung und Farben

Die Gesamtbewertung kombiniert Wolken, effektive Transparenz, Seeing, Wind/Böen, Tauabstand, Mond, Objekthöhe und Sichtbarkeitsdauer. Die Gewichte sind anpassbar.

Farbe	Bedeutung
Grün	Günstiger Bereich für die erwartete Aufnahmequalität.
Gelb	Eingeschränkter oder grenzwertiger Bereich.
Rot	Ungünstiger Bereich.

Die Farben sind Planungshilfen, keine Garantie. Lokale Bedingungen, Mikroklima, Hindernisse und die Stabilität der eigenen Ausrüstung können abweichen.

Fehlerbehebung

Problem	Vorgehen
Alte Darstellung oder alte Hilfe	Anwendung neu laden, angebotenen Updatehinweis bestätigen und eine installierte PWA vollständig schließen und erneut öffnen.
PDF-Handbuch öffnet nicht	Internetverbindung prüfen und das Handbuch über „Info, Hilfe & Sicherung“ erneut öffnen. Der Link verwendet den relativen Pfad der aktuellen Installation.
Wetter oder Wolkenkarte lädt nicht	Internetverbindung prüfen, später erneut aktualisieren und zum Vergleich ein Einzelmodell wählen.
Meteoblue bleibt leer	Externe Inhalte oder Drittanbieter-Frames im Browser prüfen; Großansicht oder externen Link verwenden.
Keine gespeicherten Einstellungen	Prüfen, ob ein anderes Browserprofil, eine andere Installationsadresse oder Inkognitomodus verwendet wird. Externe Sicherung importieren.
Automatische Sicherung funktioniert nicht	Ordnerberechtigung im Datenstatus prüfen, Ordner erneut wählen oder eine vollständige Sicherung herunterladen.
Falscher Horizont in den Details	Planungsstandort und temporär ausgewähltes Horizontprofil in „Profile für diese Planung“ beziehungsweise oberhalb der Horizontansicht kontrollieren.
Framing wirkt unplausibel	Aktives Teleskop, Kamera, Objektgröße, Positionswinkel und Rotation prüfen; anschließend „Optimale Rotation“ verwenden.

Vor dem Löschen von Websitedaten immer eine aktuelle externe Sicherung erstellen.

Glossar

IndexedDB	Lokale Browserdatenbank für Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen.
Cache Storage	Speicher für PWA-Programmdateien und Offlinebetrieb.
Modellkonsens	Gewichtete Kombination aus ICON, ECMWF und GFS.
Modellabweichung	Maß für die Unterschiede zwischen den drei Wettermodellen.
Effektive Transparenz	Transparenzwert unter Berücksichtigung der Bewölkung.
Tauabstand	Differenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkt.
PWA	Installierbare Web-App mit lokal zwischengespeicherten Programmdateien.
Persistenter Speicher	Schutzwunsch an den Browser gegen automatische Speicherbereinigung; kein Schutz vor manueller Löschung.

Astro Night Planner 1.0 – Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich die Bedienung der Anwendung; technische Administrations- und Installationsanweisungen sind nicht Bestandteil.