Administration Systèmes

Protocoles dínfrastructure (DHCP)

COURS 11

Ahmed Amou El Arby

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol DHCP [RFC 2131 - 1997]

2

BUT

- Permet à un ordinateur qui se connecte sur un réseau local d'obtenir et de configurer dynamiquement et automatiquement :
 - Son adresse IP
 - o masque de son sous-réseau
 - o passerelle par défaut
 - o adresse IP du serveur DNS
 - nom de son domaine


Fonctionnement

- Lorsque vous connectez un ordinateur sur le réseau il n'a aucune connaissance de son adresse IP
- Par contre il connait:
 - son adresse Mac
 - L'adresse de broadcast

Demande de bail/adresse IP

- Le poste client vient de se connecter, il n'a pas d'adresse IP
- En DHCP une adresse IP n'est fournit que pour un temps donné : Le bail.
 C'est pourquoi on parle de demande de bail plutôt que d'adresse IP

Un bail a une durée : lease-time




Trames DHCP

- DHCPDISCOVER :Permet de trouver un serveur DHCP. La trame est une trame de « broadcast », elle est envoyée à l'adresse 255.255.255.255. Le client n'ayant pas d'adresse prend l'adresse 0.0.0.0
- DHCPOFFER: contient une proposition de bail, l'adresse
 IP du serveur et l'adresse Mac du client.
- DHCPREQUEST : indique à tous les serveurs quel bail il a accepté et/ou demande de renouvellement de bail
- DHCPACK : le serveur confirme le bail.

Renouvellement de bail

- A la moitié du bail, le client demande le renouvellement (prolongation de son bail), il n'y aura alors que les trames DHCPREQUEST et DHCPACK qui seront échangées.
- Si au bout des 7/8 du bail pas de réponse du serveur (ie pas de DHCPACK) alors le client essayera de joindre un serveur DHCP quelconque sur le réseau.
- Lors du renouvellement, le client utilise l'adresse
 IP donnée précédemment par le serveur

Un renouvellement est donc beaucoup plus simple



Les paquets IP échangés Lors d'un renouvellement de bail

	Source	Destination	Protocol Info
3.0.9	192.16	192.168.0.253	DHCPRequest
3.0.253	192.16	192.168.0.9	DHCPAck

Message DHCP


Envoyé par le Client


- DHCPDISCOVER demande de localisation des serveurs DHCP
- DHCPREQUEST demande de bail
- DHCPDECLINE refus d'adresse IP, elle est déjà utilisée
- DHCPRELEASE libération son bail
- DHCPINFORM demande de paramètres locaux (autre qu'une adresse IP)

Message DHCP

Envoyé par le Serveur

- DHCPOFFER réponse à un DHCPDISCOVER
- DHCPACK contient des paramètres et l'adresse IP du client
- DHCPNAK refus de bail





Le Problème de l'oeuf et la poule

Au moment de la demande de bail,

Niveau physique

- Est-ce que le client connaît son adresse physique ?
- Est-ce que le client connaît l'adresse physique du serveur DHCP ?

QUE FAIRE ???

Le Problème de l'oeuf et la poule


A moment de la demande de bail,

Niveau réseau

- Est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DHCP ?
- Est-ce que le client connaît son adresse IP ?
- Est-ce que le serveur DHCP connaît l'adresse IP du client? QUE FAIRE ???


DIFFUSION niveau physique

<u>Diffusion</u> (broadcast) distribution de la requête
 DHCP à tous les postes connectés




DIFFUSION niveau réseau

<u>Diffusion</u> (broadcast) distribution de la requête
 DHCP à tous les postes connectés




Niveau Transport - requêtes


 Le client DHCP envoie la requête sur le port 67. Le serveur DHCP écoute sur le port 67.





Niveau Transport - réponses


Le serveur DHCP envoie la requête sur le port 68. Le client DHCP écoute sur le port 68.




















Les paquets IP échangés

Source Destination Protocol Info

0.0.0.0 255.255.255 DHCPDiscover

le serveur DHCP vérifie que l'adresse IP qu'il veut offrir n'est pas utilisée

Serveur DHCP Broadcast ARP 192.168.0.9?

192.168.0.253 DHCPOffer

0.0.0.0 255.255.255 DHCPRequest

192.168.0.253 192.168.0.9 DHCPACK

le client vérifie via ARP que personne n'utilisa sa nouvelle adresse

Client DHCP Broadcast ARP 192.168.0.9?

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP a été conçu comme complément de BOOTP- Bootstrap Protocol –

BOOTP: [RFC 951 - 1985]

- Protocole de démarrage
- Une station récupère les informations pour s'amorcer (« booter ») sur un serveur « d'amorçage » distant

Format d'un message BOOTP HTYPE **HLEN** OP **HOPS** identifiant session flags secs adresse IP client (écrit par le client) adresse IP client (proposée par le serveur) serveur adresse IP gaterway adresse IP adresse physique du client nom du serveur Fichier d'amorçage OPTION

31 Format d'un message DHCP HTYPE OP **HLEN** HOPS identifiant session flags secs adresse IP client (écrit par le client) adresse IP client (proposée par le serveur) serveur adresse IP gaterway adresse IP adresse physique du client nom du serveur Fichier d'amorçage OPTIONS définies dans DHCP

Sous Unix/Linux

- Client DHCP: dhclient
- Serveur DHCP: dhcpd
- Fichier de configuration du serveur : /etc/dhcpd.conf

Exemple de fichier dhcpd.conf

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "voip.u-psud.fr";
option domain-name-servers 129.175.34.35, 129.175.36.37;
option option-150 code 150 = ip-address;
option option-150 192.168.200.10;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200:
subnet 172.16.2.0 netmask 255.255.255.128 {
#VOIP IPN bat 106 - vlan 1201
    range 172.16.2.4 172.16.2.126;
    option routers 172.16.2.1;
subnet 172.16.2.128 netmask 255.255.255.128 {
#VOIP CSNSM bat 104 - vlan 1204
    range 172.16.2.132 172.16.2.254;
    option routers 172.16.2.129;
```