텔 HBase 설치

01. CM의 [홈]에서 [서비스 추가] 화면으로 이동한다. 추가할 서비스 유형 중 세 번째 항목인 [HBase]를 선택하고 우 측 하단의 [계속] 버튼을 클릭한다.



너 HBase 설치

02. HBase의 Master와 RegionServer 설치 위치를 지정한다. 기본 위치로 Master는 Server01에, RegionServer는 3개의 DataNode에 각각 설치되므로 Server01~03 모두 선택한다. (2.5장에서 Server01에 데이터 노드 추가 작업을 하지 않았다면 Server02, Server03만 선택한다.) 추가로 스리프트 서버(Thrift Server)는 Server01에 설치하며, REST 서버는 사용하지 않는다.

저사양 파일럿 환경: HBase의 모든 설치 위치를 Server02로 지정한다.

역할 할당 사용자 지정

여기에서 새 서비스에 대한 역할 할당을 사용자 지정할 수 있지만 단일 호스트에 너무 많은 수의 역할을 할당하는 등 올바르지 않게 할당할 경우, 성능이 저 하될 수 있습니다.



뒤.4

그림 5.16 CM을 이용한 HBase 설치 - HBase Service 설치 위치 지정

텔 HBase 설치

03. HBase Service의 기본 설정값 변경이다. 파일럿 환경의 리소스를 고려해서 HBase의 테이블 복제 및 인덱스는 사용하지 않는다. 기본값을 유지하고 [계속] 버튼을 클릭한다.

변경 내용 검토			
HDFS 루트 디렉토리	HBase(서비스 전체)		
hbase.rootdir	/hbase		
			?
복제 설정 hbase.replication	□ HBase(서비스 전체)		?
인덱싱 설정	□ HBase(서비스 전체)		
			?
		뒤로	계속

텔 HBase 설치

04. HBase 설치 및 기본적인 환경 구성 명령이 그림 5.18처럼 실행된다. 완료되면 [계속] 버튼을 클릭한다.

첫 번째 실행 명령

Finished First Run of the following services successfully: HBase.

1/1단계가 완료되었습니다.

Show All Steps	 Show Only Failed Steps 	Show Only Running Steps	
✔️ Run a set of services for the first time Create Root Directory 명령이 HBase 서비스 에서 실행됨		Mar 12, 1:30:13 PM	25.2s
> ② 2 단계 순기	다 실행	Mar 12, 1:30:13 PM	25.14s

뒤로

계속

HBase 설치

05. HBase 설치가 정상적으로 완료되면 그림 5.19와 같이 완료창이 나타난다. [완료] 버튼을 누르면 CM의 홈 화면으로 이동한다.

요약

☑ 새 서비스가 클러스터에 설치 및 구성되었습니다.

참고: 여전히 새 서비스를 시작해야 할 수 있습니다. 시작하기 전에 오래된 구성이 포함된 모든 종속 서비스를 재시작하는 것이 좋습니다. 이러한 작업은 아래에서 완료를 클릭하면 주 페이지에서 수행할 수 있습니다.


뒤로

완료




HBase 설치

- 06. HBase의 Thrift Http 서버를 활성화한다. CM 홈에서 [HBase] → [구성]을 선택하고 검색란에 "HBase Thrift Http 서버 설정"을 입력한다. "HBase(서비스 전체)" 항목을 체크하고 [변경 내용 저장] 버튼을 클릭한다.
- 07. HBase의 서비스를 시작 또는 재시작한다. 그럼 HBase의 Master 서버와 3개의 RegionServer 기동 화면이 활성화될 것이다.



너 HBase 설치

08. HBase의 설치 및 기동이 완료됐다. HBase처럼 규모가 있는 컴포넌트가 설치되면 이미 설치된 소프트웨어(주키 퍼, HDFS, YARN 등)의 클라이언트 설정값에 변동이 발생 한다. 클라이언트 재배포를 통해 변경사항을 반영한다.



텔 HBase 설치

- 09. HBase가 정상적으로 설치됐는지 확인하기 위해 HBase 셸에서 테스트용 테이블을 만들고, 해당 테이블에 Put/ Get 명령을 실행해 보자. Server02에 root 계정으로 로그인해서 다음 명령을 실행한다.
 - \$ hbase shell
 - \$ hbase(main):001:0> create 'smartcar_test_table', 'cf'
 - \$ hbase(main):002:0> put 'smartcar_test_table', 'row-key1', 'cf:model', 'Z0001'
 - \$ hbase(main):003:0> put 'smartcar_test_table', 'row-key1', 'cf:no', '12345'
 - \$ hbase(main):003:0> get 'smartcar_test_table', 'row-key1'

Test 테이블을 삭제한다.


- \$ hbase(main):003:0> disable 'smartcar_test_table'
- \$ hbase(main):003:0> drop 'smartcar_test_table'
- \$ hbase(main):003:0> exit

변 HBase 설치

10. HBase 웹 관리자 화면에 접속하면 HBase의 다양한 상태를 모니터링할 수 있다.

저사양 파일럿 환경: HBase를 Server02에 설치했으므로 server02.hadoop.com:16010으로 접속한다.

URL: http://server01.hadoop.com:16010





HBase 설치

저사양 파일럿 환경: HBase 서비스를 정지한다.

- HBase는 자원 소모가 높은 서버이므로 사용하지 않을 때는 일시 정지한다. 저사양 파일럿 환경에서는 HBase 외에도 각 단계를 진행하면서 취사선택해야 하는 서비스들이 있다. 불편하지만 안정적인 파일럿 환경을 유지하기 위해 미사용 서버는 중지시킨다.
- HBase 서비스: CM 홈 → [HBase] → [정지]

☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 – 환경구성 텔 HBase 설치