

PSD Simple Editor 使用方法

PSD Simple Editorは、Unityエディタ上でPSDファイルを読み込み、レイヤーの表示設定や色調補正の編集を行って、最終結果をPNGまたはPSD形式で書き出すことができるツールです。

ウィンドウの起動方法

Unityのメニューバーから以下を選択します。

dennokoworks → PSD Simple Editor

PSDファイルの読み込み

- ウィンドウ上部の「PSD:」欄に読み込みたいPSDファイルのパスを入力します。
 - Windowsのエクスプローラーからコピーしたパス（前後に " が付いた状態）をそのまま貼り付けても自動的にトリムされます。
 - 「Browse...」ボタンでファイル選択ダイアログから選ぶこともできます。
- 「Load」ボタンをクリックするとPSDが解析され、レイヤー一覧とプレビューが表示されます。

保存・出力先の設定

ウィンドウ上部の「Export Dir:」欄に画像の書き出し先フォルダを指定します。

- Assets/... 形式の相対パスとPCの絶対パスのどちらでも指定できます。
- 「Browse...」ボタンでフォルダ選択ダイアログから指定することもできます。

レイヤーパネル（画面左側）

PSDファイルのレイヤーとグループがツリー形式で表示されます。最上層が一番上になります。

基本操作

操作	内容
チェックボックス	レイヤー／グループの表示・非表示を切り替え
折りたたみボタン	グループ内レイヤーを展開・格納
ドロップダウン（右端）	ブレンドモードを変更（グループは PassThrough も選択可）

共通コントロール（表示中のレイヤー・グループを展開すると表示）

不透明度

スライダーで 0.0～1.0 の範囲で変更します。

ピクセルレイヤーのコントロール

色調補正フォールドアウト

「色調補正」を展開すると以下のスライダーが表示されます。

パラメータ	範囲
明るさ	-150～150
コントラスト	-50～100
色相	-180～180
彩度	-100～100
明度	-100～100

「着色（白黒にも色を入れる）」チェックをオンにすると、彩度0（白黒）の画素にも色相・彩度が適用されます。

グラデーションマップ

「グラデーションマップ」チェックをオンにすると有効になります。

- **階調:** クリックするとグラデーションエディタが開きます。
- **適用率:** 0.0～1.0 でグラデーションの強さを調整します。

画像クリップ合成

「画像クリップ合成」チェックをオンにすると、任意の画像をこのレイヤーのアルファ形状に合わせて合成できます。

- **画像:** 使用するテクスチャをアセットから選択します。
- **タイル:** X・Yそれぞれのタイル反復数を指定します（1.0 = タイルなし）。
- **合成:** 画像を貼り合わせるブレンドモードを選択します。
- **不透明度:** 0.0～1.0 で合成の強さを調整します。

色域選択マスク

「色域選択マスク」フォールドアウトを展開すると、指定した色と閾値に基づいて選択範囲を作り、マスク画像（PNG）として書き出せます（Photoshopの「色域指定」に相当）。

- **対象色:** カラーピッカーで直接指定するか、「スポイト」ボタンをオンにしてプレビュー上をクリックして取得します。
 - スポイトは合成結果ではなく、**このレイヤー自身の画素**から色を拾います。
 - レイヤーの範囲外をクリックしても取得されません。1回色を取得するとスポイトは自動解除されます。
- **閾値:** 0.0～1.0 で、対象色からどの程度離れた色まで選択するかを指定します。0は完全一致のみ、大きいほど広く選択されます。

- **ハイライトプレビュー**: 対象色や閾値を変更すると、選択範囲がプレビュー上に赤色でリアルタイム表示されます。スポイトで色を取得した場合も自動的に表示されます。
 - **「プレビュー終了」ボタン**: ハイライト表示をオフにします（ハイライト表示中のみ押下可）。
 - **「マスクを PNG 出力」ボタン**: 選択範囲を白・それ以外を黒（透明画素も黒）としたグレースケール PNG を「Export Dir」フォルダへ書き出します。ファイル名は `<PSD名>_<レイヤー名>_mask.png` です。Assets 以下に保存した場合はプロジェクトビューでハイライトされます。
-

調整レイヤー・ベタ塗りレイヤーのコントロール

PSD ファイル内で作成された「明るさ・コントラスト調整」「色相・彩度・明度調整」「ベタ塗り (SoCo)」レイヤーは、レイヤーパネル上に直接コントロールが表示されます。

- **明るさ・コントラスト**: それぞれスライダーで調整できます。
 - **色相・彩度・明度**: それぞれスライダーで調整できます。「着色」チェックも利用できます。
 - **ベタ塗り色 (SoCo)**: カラーフィールドで塗り色を変更できます。
-

パネル幅の調整

レイヤーパネルとプレビューパネルの間にある縦線（スプリッター）を左右にドラッグしてパネル幅を調節できます。

プレビュー（画面右側）

- レイヤーパネルでの変更（表示/非表示・不透明度・ブレンドモード・色調補正など）がリアルタイムに合成されてプレビューエリアに反映されます。
 - 透明部分は市松模様（チェッカー背景）で表示されます。
 - 上部の「マージ参照」トグルをオンにすると、PSD ファイルに格納された Photoshop 保存時の合成画像がプレビュー右下にサムネイルとして重なって表示されます。本ツールによる再合成結果と元の画像を比較したいときに便利です。
-

ステータス表示と書き出し（画面下部）

ウィンドウ最下部に読み込み中の PSD ファイルの「幅×高さ」「レイヤー数」「ビット深度」「カラーモード」が表示されます。

Export PNG

現在のプレビュー合成結果を PNG 画像として書き出します。書き出し先は「Export Dir」で設定したフォルダです。

- Unity プロジェクト内（Assets 以下）へ保存した場合はアセットとして自動検出され、プロジェクトビューでファイルがハイライトされます。
- プロジェクト外へ保存した場合はエクスプローラーで保存先フォルダが開きます。

Export PSD...

現在のレイヤーの表示状態・調整パラメータを維持した状態で、新しいPSDファイルとして書き出します。
ファイル保存ダイアログが開きます。