Manual de Uso: Bolsas de Regalo para Imprimir

Bienvenida a tu guía completa para transformar plantillas imprimibles en bolsas de regalo de papel firmes, prolijas y con mucho estilo. Si ya tienes experiencia armando cajitas de papel, este manual te abrirá un mundo de posibilidades para regalos más grandes, más creativos y con un acabado profesional que sorprenderá a quien los recibe.

En este documento aprenderás todo lo que necesitas saber: desde elegir el papel correcto según el peso del regalo, hasta doblar la base perfecta, colocar asas resistentes y coordinar tus bolsas con el resto de tu colección de packaging. Cada capítulo incluye el paso a paso detallado, ejemplos prácticos, errores comunes a evitar y un cierre con acción concreta para que puedas poner en práctica lo aprendido de inmediato.

Las plantillas se entregan por separado como archivos listos para imprimir. Este manual es tu guía de lectura y armado que acompaña esos archivos. Tenlo a mano mientras trabajas y conviértelo en tu referencia de cabecera cada vez que necesites armar una nueva bolsa.

¿Qué encontrarás en este manual?

Este manual está organizado en cuatro capítulos principales que siguen el orden natural del proceso de armado. Puedes leerlo de principio a fin la primera vez, y luego volver directamente al capítulo que necesites como referencia rápida.

01

Capítulo 1 — Papel y tamaño

Aprende a elegir el gramaje correcto según el peso del regalo y a seleccionar el tamaño de bolsa más adecuado para cada ocasión.

02

Capítulo 2 — Armado paso a paso

Domina los pliegues del cuerpo, la construcción de la base y el refuerzo interior para lograr una bolsa firme y duradera.

03

Capítulo 3 — Asas y cierres

Descubre cómo hacer asas de papel trenzado o cinta, y elige entre varios tipos de cierre según el estilo que buscas.

04

Capítulo 4 — Acabados y combinaciones

Mantén un estilo cohesivo entre tus bolsas y cajitas, y aprende los toques finales que elevan el nivel de tu packaging.

Al final del manual encontrarás un checklist completo para armar una bolsa de principio a fin. Imprímelo y tenlo junto a tu estación de trabajo.

Capítulo 1 — Elegir el Papel y el Tamaño

El éxito de tu bolsa de regalo empieza mucho antes de doblar la primera línea: está en la elección del papel. No todos los papeles se comportan igual al doblar, y un papel demasiado liviano puede arruinar todo el trabajo. En este capítulo te enseñamos a tomar la mejor decisión antes de imprimir.

El gramaje del papel se mide en gramos por metro cuadrado (g/m²) y es el indicador más importante de resistencia. Para bolsas de regalo, necesitas un papel que soporte el peso del contenido sin romperse en las asas ni deformarse en la base. La buena noticia es que las impresoras domésticas modernas pueden manejar una amplia gama de gramajes, siempre que respetes los límites del fabricante.

El tamaño de la bolsa, por otro lado, depende del regalo. Una bolsa demasiado grande para un regalo pequeño se ve desprolija; una demasiado chica puede forzar el contenido y romper las costuras. Usar la tabla de tamaños como referencia te ahorrará tiempo y materiales.

Gramaje recomendado según el peso del regalo

Usa esta tabla como referencia principal al momento de elegir tu papel. El gramaje mínimo garantiza que la bolsa mantenga su forma; el recomendado es el que da mejores resultados en términos de acabado y durabilidad.

Peso del regalo	Gramaje mínimo	Gramaje recomendado	Ejemplo de regalo
Hasta 200 g	120 g/m²	160 g/m²	Joyería, pañuelo, tarjeta
200 g – 500 g	160 g/m²	200 g/m²	Libro pequeño, vela, cosmético
500 g – 1 kg	200 g/m²	250 g/m²	Libro grande, juguete pequeño
1 kg – 2 kg	250 g/m²	300 g/m²	Ropa doblada, zapatillas
Más de 2 kg	300 g/m²	Usar refuerzo interior	Sets de cocina, peluches grandes

Consejo clave

Si tu impresora no soporta más de 200 g/m², imprime sobre papel de 160–180 g/m² y pega una segunda hoja al interior una vez armada la bolsa. Esta técnica de doble capa duplica la resistencia sin necesidad de una impresora especial.

Tipos de papel compatibles

- Papel ilustración o satinado: colores vivos, acabado profesional
- Papel offset: ideal para diseños con mucho texto o ilustración fina
- Papel kraft imprimible: da un efecto artesanal muy elegante
- Cartulina fina (hasta 300 g/m²): la opción más resistente disponible en casa

Cómo elegir el tamaño correcto

Las plantillas incluidas en este kit vienen en cuatro tamaños estándar. Cada tamaño está pensado para un rango de regalos específico. A continuación encontrarás las medidas finales de cada bolsa armada (ancho × profundidad × alto) y los usos más frecuentes para cada una.

Tamaño XS

Medida final: 10 × 6 × 14 cm

Ideal para joyería, chocolates individuales, tarjetas de regalo y accesorios pequeños. Perfecta como complemento de una cajita principal.

Tamaño S

Medida final: 15 × 8 × 20 cm

El tamaño más versátil. Cubre velas, libros de bolsillo, cosméticos, mugs pequeños y sets de papelería.

Tamaño M

Medida final: 20 × 10 × 25 cm

Perfecta para ropa doblada, juguetes medianos, botellas de vino y regalos de cumpleaños estándar.

Tamaño L

Medida final: 28 × 14 × 32 cm

Para regalos grandes: sets de cocina, peluches, zapatillas, ropa sin doblar o canastas pequeñas.

Si tu regalo no entra cómodamente en ninguno de estos tamaños, siempre es preferible usar el tamaño inmediatamente superior. Una bolsa con algo de espacio puede rellenarse con papel de seda o virutas decorativas; una bolsa forzada se rompe y pierde toda la gracia.


Capítulo 2 — Armar la Bolsa Paso a Paso

Ahora que tienes el papel correcto y el tamaño elegido, es momento de imprimir y armar. Este capítulo te guía a través de todo el proceso: desde la configuración de impresión hasta el último pliegue de la base. Sigue el orden exacto de los pasos para obtener una bolsa firme, prolija y con esquinas perfectas.

Una aclaración importante antes de empezar: cada plantilla incluye líneas de corte (línea sólida) y líneas de doblez (línea punteada). Estas marcas son tu guía visual durante todo el proceso. Nunca recortes por las líneas punteadas ni dobles por las líneas sólidas. Es el error más frecuente entre quienes arman bolsas por primera vez.

Tómate el tiempo de leer todos los pasos antes de comenzar. El armado de una bolsa completa lleva entre 15 y 25 minutos la primera vez; con práctica, lo harás en menos de 10 minutos.

Paso a Paso: Imprimir y Cortar



Configuración de impresión

1. Abre el archivo PDF de la plantilla en Adobe Reader o tu visor de PDF preferido
2. En el menú de impresión, selecciona **Tamaño real** o **100%** — nunca "ajustar a página"
3. Desactiva la opción de márgenes automáticos si tu impresora lo permite
4. Imprime primero una página de prueba en papel común (75 g/m²) para verificar las medidas
5. Mide el rectángulo de calibración incluido en la plantilla: debe medir exactamente 5 × 5 cm
6. Una vez confirmadas las medidas, imprime en el papel definitivo

Corte y marcado

1. Deja reposar el papel impreso 5 minutos antes de cortar (la tinta necesita fijarse)
2. Usa una regla metálica y un cúter para los cortes rectos — las tijeras pueden desviar el papel
3. Marca todas las líneas de doblez con un hueso de plegado o el lomo de unas tijeras cerradas, antes de doblar
4. Corta siempre desde los bordes hacia el centro para mayor control
5. En las esquinas, haz cortes precisos sin dejar pestaña sobrante

⚠ Nunca uses el modo "Ajustar a página" en la impresora. Esto reduce o agranda la plantilla y hace que la bolsa no cierre correctamente. Siempre imprime al 100% o tamaño real.

Paso a Paso: Doblar el Cuerpo y Armar la Base

El plegado es el corazón del armado. Una bolsa bien doblada tiene esquinas nítidas, cuerpo recto y base plana. Sigue este orden exacto para cada tamaño de bolsa.

1 Dobla el cuerpo

Dobla la pieza principal por las dos líneas verticales punteadas centrales. Aplica presión firme con el hueso de plegado. El papel debe quedar en forma de "U" abierta hacia arriba. Verifica que ambos lados sean simétricos.

2 Cierra el lateral

Aplica pegamento (vinílico o barra) en la pestaña lateral. Une los dos extremos verticales con cuidado de que las líneas del diseño coincidan. Mantén presionado 60 segundos y deja secar boca abajo sobre una superficie plana.

3 Forma los pliegues laterales

Dobla hacia adentro los dos pliegues laterales (acordeón) para darle al cuerpo su forma tridimensional. Estos pliegues determinan la profundidad de la bolsa. Aplana bien con el hueso de plegado.

4 Arma la base

Dobla las cuatro pestañas de la base en orden: primero los laterales, luego el frontal y finalmente el posterior. Aplica pegamento en las áreas marcadas. Esta es la parte más importante para la resistencia de la bolsa.

5 Refuerza la base

Corta un rectángulo de cartulina o de doble cartón del tamaño exacto de la base interior. Introdúcelo deslizándolo por la abertura superior y colócalo plano en el fondo. Este refuerzo duplica la capacidad de carga de la bolsa.

Una vez que la base esté seca y firme, abre la bolsa suavemente por la parte superior y verifica que las cuatro paredes sean rectas y la base sea plana. Si alguna pared se inclina, es señal de que el pliegue lateral no estuvo bien formado — puedes corregirlo suavemente antes de que el pegamento seque por completo.

Errores Comunes al Armar el Cuerpo y la Base

❌ Pegar antes de doblar bien

Muchas personas aplican el pegamento antes de tener todos los pliegues marcados. Resultado: la bolsa queda torcida y es imposible corregirla una vez que el pegamento seca. **Solución:** marca todos los dobleces con el hueso de plegado antes de aplicar cualquier adhesivo.

❌ Usar demasiado pegamento

El exceso de pegamento hace que el papel se ondule, deja manchas visibles en el diseño y tarda más en secar. **Solución:** usa una capa delgada y pareja. Con pegamento vinílico, una capa fina es suficiente; la barra de pegamento es más fácil de controlar.

❌ No dejar secar la base

Si introduces el contenido antes de que la base esté completamente seca, el peso puede separar las pestañas y la bolsa se abre. **Solución:** deja secar la base al menos 10 minutos con la bolsa apoyada boca abajo sobre una superficie plana.

❌ Olvidar el refuerzo interior

Sin el refuerzo de base, incluso un papel de buen gramaje puede combarse con el peso. **Solución:** el rectángulo de cartulina en la base es obligatorio para regalos de más de 300 g.

Capítulo 3 — Asas y Cierres

Las asas son el elemento funcional más importante de una bolsa de regalo: son el punto de mayor tensión cuando alguien toma la bolsa cargada. Un asa mal colocada o demasiado débil arruinará todo el trabajo previo en el peor momento posible. En este capítulo te enseñamos tres tipos de asa, cómo instalarlas de manera segura, y los distintos cierres que puedes usar para terminar la bolsa con estilo.

La elección del asa depende del peso del regalo, del estilo del diseño y de los materiales que tengas disponibles. Las asas de papel trenzado son las más económicas y se integran perfectamente con el diseño impreso; las de cinta satinada dan un look más elegante y festivo; y las de cuerda o cordón dan un toque artesanal y rústico. No hay una opción incorrecta: hay una opción más adecuada para cada ocasión.

Tres Tipos de Asa: Cómo Hacerlas e Instalarlas



Asa de papel trenzado

Corta dos tiras de papel de 2 cm de ancho × 40 cm de largo (para tamaño M–L). Dobla cada tira a la mitad y trénzalas enrollándolas entre sí. Fija los extremos con cinta y pasa cada extremo por los ojales de la plantilla. Anuda por dentro con un trozo de cartón de refuerzo.

Resistencia: hasta 1,5 kg. **Estilo:** artesanal y coordinado.



Asa de cinta satinada

Corta dos trozos de cinta de 50–60 cm. Pasa cada trozo por los dos ojales del mismo lado (frontal o posterior) y anuda por dentro. Puedes dejar los extremos libres para moño o hacer un lazo antes de pasar por el ojal.

Resistencia: hasta 1 kg. **Estilo:** elegante y festivo. Ideal para regalos de cumpleaños y baby showers.



Asa de cordón o cuerda

Usa cordón de algodón, hilo encerado o cuerda de yute. Corta 55 cm por asa. Pasa por los ojales y anuda con un nudo doble por dentro del papel, colocando un cuadrado de cartón de 3 × 3 cm detrás de cada nudo para distribuir la tensión.

Resistencia: hasta 2 kg. **Estilo:** rústico y natural. Combina perfecto con diseños florales o kraft.

Para regalos de más de 1,5 kg, usa siempre el refuerzo de cartón interior detrás de los ojales. Puedes cortarlo de una caja de cereal o de una carpeta vieja. Este detalle marca la diferencia entre un asa que aguanta y una que se rompe.

Tipos de Cierre para tu Bolsa

El cierre es el toque final que termina la bolsa y mantiene el contenido seguro. Puedes elegir entre varios estilos según cuánto quieras revelar del regalo y qué tanto tiempo tienes para el acabado.

Cierre abierto con papel de seda

Deja la bolsa abierta y rellena con papel de seda o virutas de papel. Es el cierre más rápido y el más popular para regalos festivos. El papel de seda que asoma por arriba da volumen y color.

Tiempo: 1 minuto. **Ideal para:** regalos que no necesitan ocultarse completamente.

Cierre con solapa doblada

La plantilla incluye una solapa superior que se dobla hacia adelante. Pliégala sobre el contenido y ciérrala con un adhesivo decorativo, washi tape o un sticker que coordine con el diseño.

Tiempo: 3 minutos. **Ideal para:** regalos que viajan o deben mantenerse cerrados.

Cierre con moño o lazo

Después de doblar la solapa, pasa una cinta o cordón alrededor de la bolsa y anuda con un moño. Este cierre es el más elegante y no necesita pegamento adicional.

Tiempo: 5 minutos. **Ideal para:** regalos de ocasiones especiales donde la presentación es prioritaria.

Materiales para el cierre


- Washi tape decorativo (coordina con el diseño impreso)
- Stickers redondos de lacre o de papel
- Cinta de grogrén o satinada de 1,5–2,5 cm de ancho
- Cordón de algodón o hilo encerado en colores neutros
- Clips decorativos dorados o plateados

Truco profesional

Si usas el cierre de solapa doblada, dobla también los bordes superiores de la bolsa hacia adentro 1 cm antes de doblar la solapa. Esto endurece el borde superior y da un acabado mucho más prolijo, como el de las bolsas de tienda.

Cómo Instalar los Ojales Correctamente

Los ojales son los puntos de anclaje de las asas. Si los ojales fallan, el asa se desprende y la bolsa se inutiliza. Aquí te mostramos cómo instalarlos de manera segura, con o sin herramienta especial.



Marcar y Perforar

Reforzar con Cartón

Enhebrar y Anudar

Método con perforadora de ojales

1. Marca la posición del ojal según indica la plantilla
2. Coloca el refuerzo de cartón (3 × 3 cm) por dentro, alineado con la marca
3. Perfora a través del papel y el cartón juntos
4. Instala el ojal metálico siguiendo las instrucciones de tu herramienta
5. Pasa el asa y anuda por dentro

Método sin herramienta especial

1. Marca la posición del ojal en la plantilla
2. Coloca el refuerzo de cartón por dentro
3. Con un punzón o lápiz afilado, haz el agujero con movimiento rotatorio
4. Agranda el agujero suavemente hasta que quepa el asa elegida
5. Pasa el asa, haz un nudo grande por dentro y aplana con el dedo

Capítulo 4 — Acabados y Combinación con tus Cajitas

Una de las ventajas más grandes de trabajar con plantillas imprimibles es que puedes coordinar perfectamente tus bolsas con tus cajitas, etiquetas, tarjetas y todos los elementos de tu packaging. Esta consistencia visual es lo que convierte un regalo bonito en un packaging de nivel profesional que parece de boutique.

La clave está en trabajar con una paleta de colores y un estilo tipográfico coherentes. Si tus cajitas tienen un diseño floral en tonos rosa y verde salvia, tus bolsas deberían usar los mismos colores aunque el patrón sea diferente. No es necesario que todo sea idéntico — de hecho, mezclar patrones dentro de la misma paleta es una técnica de diseño muy sofisticada.

En este capítulo también verás cómo los pequeños acabados — un borde doblado prolijo, un sticker bien centrado, papel de seda que combina — marcan la diferencia entre una bolsa que parece hecha en casa y una que parece comprada en una tienda de packaging premium.

Cómo Mantener un Estilo Cohesivo

La coherencia visual se logra controlando cuatro variables: paleta de color, tipografía, textura del papel y elementos decorativos. No es necesario cambiar todo el kit cuando quieres renovar tu estilo — a veces basta con cambiar una sola variable para transformar el look completo.



Paleta de colores

Elige 3–4 colores base y úsalos en todos tus elementos: bolsas, cajitas, etiquetas, cintas y papel de seda. Un fondo blanco o kraft con 2 colores de acento funciona para casi cualquier ocasión y es muy fácil de coordinar con materiales de papelería disponibles en el mercado.



Tipografía coherente

Si las plantillas de tus cajitas usan una fuente script y una sans-serif, usa la misma combinación en las etiquetas que agregas a las bolsas. La consistencia tipográfica es uno de los indicadores más fuertes de un packaging diseñado con intención.



Textura del papel

Mezcla papeles brillantes con mate o kraft con ilustración para crear contraste interesante. Por ejemplo: cajita en papel satinado ilustrado + bolsa en kraft liso + etiqueta en papel mate. Esta combinación de texturas da profundidad visual al conjunto.



Elementos decorativos

Repite los mismos elementos decorativos en todas las piezas: si usas cinta de grogrén dorada en las asas de tus bolsas, átala también alrededor de las cajitas. Si pones un sticker de lacre en el cierre de la bolsa, usa el mismo sticker para cerrar la cajita.

Acabados que Marcan la Diferencia

Estos detalles no son opcionales — son los que separan un packaging amateur de uno que genera genuina admiración. Incorpóralos a tu proceso desde el principio y se volverán un hábito natural.

→ Dobla el borde superior hacia adentro

Antes de instalar las asas, dobla el borde superior de la bolsa 1,5 cm hacia adentro por todo el perímetro. Este doblez refuerza la zona de mayor tensión y da un acabado nítido que imita perfectamente el de las bolsas de tienda.

→ Rellena con papel de seda coordinado

Elige papel de seda que combine con alguno de los colores del diseño impreso. Arruga suavemente 2–3 hojas y colócalas dentro de la bolsa antes de meter el regalo. El papel de seda aporta volumen, protege el contenido y hace que el interior de la bolsa sea parte del diseño.

→ Agrega una etiqueta o tag

Un tag de regalo con el nombre del destinatario, colgado de las asas o del moño, termina la bolsa con un toque personal. Puedes imprimirlos desde el mismo kit o hacerlos a mano en cartulina que coordine.

→ Protege el exterior

Si la bolsa va a transportarse o almacenarse antes de entregarse, envuélvela suavemente en papel glasé transparente o guárdala dentro de una bolsa plástica grande. La humedad y el roce son los principales enemigos del papel impreso.

→ Presenta la bolsa parada

Siempre entrega la bolsa en posición vertical, con el contenido y el papel de seda bien acomodados. Una bolsa entregada aplastada o de costado pierde toda su presencia visual. Si necesitas transportarla, usa una caja de cartón como soporte.

Tabla de Combinaciones Recomendadas

Para ayudarte a coordinar tus bolsas con tus cajitas de manera sencilla, aquí tienes una tabla de combinaciones probadas. Úsala como punto de partida y adapta los colores a tu paleta personal.

Ocasión	Paleta recomendada	Tipo de asa	Cierre sugerido
Cumpleaños infantil	Colores primarios + blanco	Cinta satinada de colores	Abierto con papel de seda
Baby shower	Mint, rosa palo, blanco	Cinta de grogrén pastel	Solapa con sticker de lacre
Casamiento / XV años	Blanco, dorado, champagne	Cinta satinada dorada	Moño con cinta
Navidad	Rojo, verde, kraft, dorado	Cordón de yute	Papel de seda + tag navideño
Día de la madre	Lila, rosa, verde salvia	Cinta satinada lila	Solapa con washi tape floral
Corporativo	Negro, blanco, color de marca	Cordón encerado negro	Solapa doblada + sticker logo

Recuerda que estas combinaciones son una guía, no una regla. Las mejores bolsas de regalo son aquellas que reflejan la personalidad de quien las hace y la del destinatario que las recibe. Experimenta, mezcla y encuentra tu propio estilo a partir de estas bases.

Checklist: Arma tu Bolsa de Principio a Fin

Usa este checklist cada vez que armes una bolsa. Imprímelo y tenlo junto a tu estación de trabajo. Una vez que lo hayas completado varias veces, el proceso será completamente natural.

Preparación

- [ ] Elegí el tamaño correcto para el regalo (XS / S / M / L)
- [ ] Verifiqué que el gramaje del papel es adecuado para el peso
- [ ] Configuré la impresora en tamaño real / 100%
- [ ] Imprimí una página de prueba y verifiqué las medidas
- [ ] Imprimí en el papel definitivo y dejé secar 5 minutos

Corte y marcado

- [ ] Marqué todas las líneas de doblez con el hueso de plegado
- [ ] Corté las líneas sólidas con cúter y regla metálica
- [ ] Preparé el rectángulo de refuerzo para la base
- [ ] Preparé los refuerzos de cartón para los ojales (3 × 3 cm)

Armado

- [ ] Doblé el cuerpo por las líneas verticales
- [ ] Pegué el lateral y lo dejé secar boca abajo
- [ ] Formé los pliegues laterales (acordeón)
- [ ] Armé la base en orden: laterales → frontal → posterior
- [ ] Pegué y dejé secar la base 10 minutos
- [ ] Introduje el refuerzo de cartón en la base

Asas y cierre

- [ ] Doblé el borde superior hacia adentro 1,5 cm
- [ ] Instalé los ojales con refuerzo interior
- [ ] Coloqué el asa elegida y anudé firmemente
- [ ] Rellené con papel de seda coordinado
- [ ] Apliqué el cierre (solapa / moño / abierto)
- [ ] Agregué el tag de regalo si corresponde

> ¡Felicitaciones! Terminaste tu bolsa de regalo. Cada bolsa que armes será más rápida y prolija que la anterior. Con el tiempo, desarrollarás tu propio flujo de trabajo y tus propios trucos. Este manual siempre estará aquí para acompañarte cuando lo necesites.