
# 10장. 마인크래프트 네트워크

Reverse Proxy를 사용하여 서버 네트워크를 확장하는 방법을 알아본다.
ViaVersion을 사용한 멀티 버전 지원과
Bedrock Edition 접속을 지원하는 방법을 알아본다.

#### 마인크래프트 서버 네트워크의 확장


- 구동기를 다운받아 실행하면 서버를 열 수 있다.
  - 플레이어는 IP/도메인으로 서버에 접속할 수 있다.
- 만일 서버를 추가로 운용해야 한다면 어떻게 확장할 수 있을까?

- 포트만 변경하여 25565, 25566, 25567 ··· 과 같이 여는 방법도 있다.
  - 플레이어는 모든 서버와 포트를 기억해야 한다.




#### 리버스 프록시(Reverse Proxy)

- 리버스 프록시(Reverse Proxy)는 여러 대의 서버를 중개하는 역할을 한다.
- 서버가 여러 대 있더라도 동일한 25565 포트로 접 속할 수 있다.
  - 플레이어는 포트 번호로 서버를 구분하지 않고 대신 URL로 구분하여 접속할 수 있다.
- 또는, 동일한 서버를 여러 대 복제하여 서버들의 부 하에 따라 플레이어를 분배할 수도 있다.
  - 로드 밸런싱(Load Balancing)이라고 한다.




## 리버스 프록시(Reverse Proxy) - BungeeCord

- 마인크래프트 서버의 Reverse Proxy를 구현한 소 프트웨어는 BungeeCord가 있다.
  - Spigot Team에서 유지보수를 하며, 가장 널리 사용 되는 Reverse Proxy중 하나이다.
  - 이 외에도 Waterfall (Paper Team), Velocity (Velocity)이 있다.
- Waterfall은 BungeeCord의 fork이다.
  - 즉, BungeeCord를 확장하여 제작한 프로그램이다.




#### 멀티 버전 접속 지원 – ViaVersion

- 마인크래프트의 버전은 x.y.z 형식을 취하고 있다.
  - x <u>⊢</u> 1
  - y는 메이저 업데이트
  - z는 마이너 업데이트
  - 예) 1.18.2
- 마인크래프트는 주기적으로 업데이트되는데, z버전 만 다르더라도 접속이 안된다.
  - 1.18.2 <-> 1.18.1 접속 불가
- z버전은 큰 차이가 없기 때문에 이 버전이 다르더라 도 접속은 지원되게 해주는 것이 좋다.



## 멀티 버전 접속 지원 - ViaVersion

• ViaVersion을 적용하면 오른쪽과 같이 중간에서 통신을 번역해주어 다양한 버전을 지원할 수 있다.




## 멀티 버전 접속 지원 – ViaVersion

- ViaVersion의 호환표이다.
  - 상황에 따라 ViaRewind, ViaBackwards 플러그인 을 추가로 설치하여야 한다.
  - \*1.18.1 기준으로 작성됨
- 구동기 또는 Reverse Proxy 모두 사용이 가능하다.
  - Reverse Proxy에서 사용하면 뒷 단(Back-end)의 서버들은 ViaVersion 설치가 필요없다.

	Your players can connect with						
		1.7.x	1.8.x	1.9.x	1.10- 1.17.x	1.18.x	
Server Version	1.8.x	With VR	<b>S</b>	<b>②</b>	<b>(</b>	<b>③</b>	
	1.9.x	With ViaRewind		<b>②</b>	<b>S</b>		
	1.10- 1.17.x	With ViaRewind		With VB	<b>S</b>		
	1.18.x	With ViaRewind		With ViaBackwards			


## Bedrock 접속 지원 - Geyser

- Geyser는 Java Edition 서버에 Bedrock Editon 도 접속 할 수 있게 해주는 프로그램이다.
- 초창기 Bedrock Edition은 Java Edition과 많은 차이가 있었지만, 최근 꾸준한 업데이트로 Java Edition과 차이가 거의 없어졌다.
- 이에 Bedrock 통신을 Java 통신인 것 처럼 변환하는 것이 가능해졌다.




## Bedrock 접속 지원 – Geyser/Standalone

- Geyser는 Standalone, Plugin, BungeeCord 3개 를 지원한다.
  - Standalone 단독으로 실행되며 Bedrock Edition 플레이어가 접속 시 목적지 Java Edition 서버로 연 결된다.
  - Plugin 구동기에 플러그인 형태로 추가되어 Bedrock Edition 플레이어가 바로 접속할 수 있게 해준다.
  - BungeeCord Reverse Proxy에 추가되어 뒷 단 (Back-end) 서버들에 Bedrock Edition 접속을 지 원해준다.




## Bedrock 접속 지원 – Geyser/Plugin

- Geyser는 Standalone, Plugin, BungeeCord 3개 를 지원한다.
  - Standalone 단독으로 실행되며 Bedrock Edition 플레이어가 접속 시 목적지 Java Edition 서버로 연결된다.
  - Plugin 구동기에 플러그인 형태로 추가되어 Bedrock Edition 플레이어가 바로 접속할 수 있게 해준다.
  - BungeeCord Reverse Proxy에 추가되어 뒷 단 (Back-end) 서버들에 Bedrock Edition 접속을 지 원해준다.



## Bedrock 접속 지원 – Geyser/BungeeCord

- Geyser는 Standalone, Plugin, BungeeCord 3개 를 지원한다.
  - Standalone 단독으로 실행되며 Bedrock Edition 플레이어가 접속 시 목적지 Java Edition 서버로 연 결된다.
  - Plugin 구동기에 플러그인 형태로 추가되어 Bedrock Edition 플레이어가 바로 접속할 수 있게 해준다.
  - BungeeCord Reverse Proxy에 추가되어 뒷 단 (Back-end) 서버들에 Bedrock Edition 접속을 지 원해준다.



## Bedrock 계정 지원 - Floodgate

- Geyser를 사용하면 Bedrock Edition의 접속을 지원할 수 있었다.
- 그러나 Bedrock Edition과 Java Edition은 동일한 계정 DB를 사용하고 있지 않아, 닉네임이 충돌할 가 능성이 있다.
  - Java Edition에서 doremi라는 닉네임으로 계정을 생성했어도,
  - Bedrock Edition은 별도의 계정 DB를 가지기 때문에 Bedrock Edition에서는 다른 사람이 doremi를 사용할 수도 있다.




## Bedrock 계정 지원 - Floodgate

• 따라서 Bedrock Edition 플레이어와 Java Edition 플레이어의 구분을 위한 추가 작업이 필요하다.

• Floodgate 플러그인은 Bedrock Edition 플레이어 의 닉네임 앞에 .을 붙여 이 문제를 해결한다.




- 앞서 학습하였던 네트워크 요소들을 설치 및 설정을 진행해본다.
- Docker를 사용하여 진행하며, 오른쪽의 다이어그램을 참고하여 구축을 진행해본다.
- 사용하는 Docker 이미지
  - https://hub.docker.com/r/itzg/minecraftserver
  - https://hub.docker.com/r/itzg/bungeecord



- docker-compose.yml 파일을 생성하고 Reverse Proxy와 서버를 설정한다.
- 마인크래프트 서버는 2개를 생성한다.
  - 각각 lobby와 builder이다.
- 뒷 단(Back-end)의 서버들은 online mode를 끄게 되는데, 이는 proxy에서 켜져 있기 때문에 보안에 문제가 없다.

```
container name: minecraft-proxy
image: itzg/bungeecord
restart: unless-stopped
   - 25565:25577
                         # 프록시 데이터는 ./proxy 폴더에 저장
                        # 프록시는 Waterfall로 사용
    TYPE=WATERFALL
    WATERFALL VERSION=latest
    MEMORY=1G
container name: minecraft-lobby
image: itzg/minecraft-server
    ./lobby:/data
    OVERRIDE_SERVER_PROPERTIES=true # 환경변수가 server.properties를 덮어쓰도록 함
MAX_PLAYERS=50 # 접속 가능한 플레이어 수를 50으로 설정
    ALLOW_NETHER=FALSE # 네더 월드를 사용하지 않음
                         # 플레이어 최대 시야를 50으로 설정
    ONLINE MODE=FALSE
container_name: minecraft-builder
  - ./builder:/data
environment: --
# lobby 의 environment와 동일하게 작성
```


• docker-compose up 명령을 사용하여 docker-compose.yml로 작성한 서비스들을 동작시킨다.



• 수십 초 후 서버가 완전히 켜지면, Ctrl + C 를 입력 하여 서버를 종료한다.

```
× + ×
  Windows PowerShell
 properties file.
                    [02:04:48 INFO]: Preparing level "builder"
minecraft-builder
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Time elapsed: 5562 ms
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Starting remote control listener
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Thread RCON Listener started
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: RCON running on 0.0.0.0:25575
minecraft-lobby
                    [02:04:49 INFO]: Running delayed init tasks
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Done (14.615s)! For help, type "help"
minecraft-lobby
                     [02:04:49 INFO]: Timings Reset
minecraft-builder
                    [02:04:55 INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld
minecraft-builder
                    [02:04:57 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-builder [02:04:57 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-builder
                    [02:04:57 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-builder
                    [02:04:57 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Time elapsed: 2170 ms
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:the_end
minecraft-builder [02:04:57 INFO]: Time elapsed: 128 ms
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Starting remote control listener
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Thread RCON Listener started
minecraft-builder [02:04:57 INFO]: RCON running on 0.0.0.0:25575
minecraft-builder [02:04:57 INFO]: Running delayed init tasks
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Done (9.802s)! For help, type "help"
minecraft-builder | [02:04:57 INFO]: Timings Reset
Gracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Running 0/3
 - Container minecraft-lobby
                               Stopping
                                                                                         1.5s
 - Container minecraft-builder Stopping
                                                                                         1.5s
 - Container minecraft-proxy
                               Stopping
                                                                                         1.5s
```


• docker-compose.yml이 있는 디렉토리에 proxy, lobby, builder 폴더가 생성된 것을 확인할 수 있다.



- 앞서 뒷 단(Back-end) 서버들은 온라인 모드를 꺼 두었다.
  - 이는 앞 단, 번지코드에서 온라인 모드를 켜두기 때문이다.
  - 하지만 뒷 단에서 온라인 모드를 끄면 Mojang의 UUID가 아닌 랜덤 UUID를 사용하게 된다.
- Mojang의 UUID를 번지코드로부터 받아오기 위해 선 뒷 단(Back-end)의 서버의 spigot.yml에서 bungeecord를 true로 설정하여야 한다.

```
5 # http://www.spigotmc.org/wiki/spigot-configuration/
7 # If you need help with the configuration or have any q
8 # join us at the Discord or drop by our forums and leave
10 # Discord: https://www.spigotmc.org/go/discord
# Forums: http://www.spigotmc.org/
     moved-wrongly-threshold: 0.0625
     moved-too-quickly-multiplier: 10.0
     timeout-time: 60
     restart-on-crash: true
     restart-script: ./start.sh
      attribute:
         max: 2048.0
         max: 2048.0
         max: 2048.0
      log-named-deaths: true
      whitelist: You are not whitelisted on this server!
     unknown-command: Unknown command. Type "/help" for he
     server-full: The server is full!
     outdated-client: Outdated client! Please use {0}
```


• spigot.yml에서 bungeecord: true로 설정하여 Mojang UUID가 잘 표시되는 것을 확인할 수 있다.




- 플레이어가 proxy로 접속하였을 때 lobby와 builder 서버로 접속할 수 있게 연결 설정을 해야한 다.
  - 플레이어 -> proxy -> lobby, builder
- proxy 폴더의 config.yml을 열고 아래 부분을 오른 쪽과 같이 수정한다.
- 주소 부분에서 lobby, builder는 docker-compose.yml의 서비스 이름이다.

```
prevent proxy connections: false
    timeout: 30000
    groups:
      - admin
    remote ping timeout: 5000
    connection throttle: 4000
    stats: 7e96c96b-ba94-49dc-8159-00a724caae37
42
    forge support: true
    disabled commands:
      disabledcommandhere
        motd: '&aWelcome to Server!!'
        address: lobby:25565
        motd: '&bBuilder Server'
        address: builder:25565
```


- 예제에서는 두 서버를 용도 별로 나누었다.
  - lobby는 일반 유저들이 접속하는 서버
  - builder는 건축 스태프들이 접속하는 서버
- 처음부터 다른 URL로 접속하게 하는 것이 바람직하다.
  - 예) lobby.myminecraftworld.kro.kr
  - 예) builder.myminecraftworld.kro.kr
- 이를 위해 내도메인.한국 사이트에서 서브 도메인 설정을 한다.




- 내도메인 한국 사이트에 접속한다.
- 로그인 후 도메인 관리 메뉴로 들어간다.
  - 발급받은 도메인의 설정으로 들어간다.
  - 발급받은 도메인이 없다면, 새로 발급한다.



- IP 연결의 오른쪽의 + 버튼을 누르고, 서브 도메인을 추가한다.
- IP는 PC의 IP를 입력한다.
- 혹여나 포트 포워딩을 진행하지 않았다면, 공유기 설정 페이지에 진입하여 포트 포워딩도 진행하도록 한다.



• nslookup 명령을 사용하여 설정한 서브 도메인이 잘 작동하는지 확인한다.



• 다시 Reverse Proxy로 돌아와서, config.yml 파일을 연다.


- 상단의 forced\_hosts에 설정하였던 서브 도메인을 오른쪽과 같이 적는다.
- 이렇게 설정해두면, 플레이어가 접속한 주소를 인식 하여 해당 서버로 연결해주게 된다.

```
listeners:
 2 ▼ - query port: 25577
      motd: '&1Another Bungee server'
      tab list: GLOBAL PING
      query enabled: false
      proxy protocol: false
       lobby.myminecraftworld.kro.kr: lobby
      builder.myminecraftworld.kro.kr: builder
      ping passthrough: false
      priorities:
      - lobby
      bind local address: true
      host: 0.0.0.0:25577
     max players: 1
      force default server: false
18 remote ping cache: -1
    network compression threshold: 256
20 ▼ permissions:
      default:
      - bungeecord.command.server
        bungeecord.command.list
      - bungeecord.command.alert
      - bungeecord.command.end
      - bungeecord.command.ip
        bungeecord.command.reload
```


• docker-compose up 명령으로 Proxy와 서버를 켠다.

```
Windows PowerShell
minecraft-lobby
                     [02:31:11 INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
minecraft-lobby
                     [02:31:11 INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
minecraft-lobby
                     [02:31:12 INFO]: Default game type: CREATIVE
                     [02:31:12 INFO]: Generating keypair
minecraft-lobby
minecraft-lobby
                     [02:31:12 INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
                     [02:31:12 INFO]: Using epoll channel type
minecraft-lobby
minecraft-lobby
                    [02:31:12 INFO]: Paper: Using libdeflate (Linux x86_64) compression from V
elocity.
minecraft-lobby
                    [02:31:12 INFO]: Paper: Using OpenSSL 1.1.x (Linux x86_64) cipher from Vel
ocity.
minecraft-lobby
                    [02:31:12 INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignorin
g it
minecraft-lobby
                     [02:31:12 WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
minecraft-lobby
                    [02:31:12 WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames
 Beware.
minecraft-lobby
                    [02:31:12 WARN]: While this makes the game possible to play without intern
et access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
                    [02:31:12 WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server
minecraft-lobby
.properties file.
minecraft-lobby
                     [02:31:12 INFO]: Preparing level "lobby"
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Preparing spawn area: 0%
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Time elapsed: 416 ms
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:the_end
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Time elapsed: 127 ms
minecraft-lobby
                     [02:31:13 INFO]: Starting remote control listener
minecraft-lobby
                     [02:31:14 INFO]: Thread RCON Listener started
minecraft-lobby
                     [02:31:14 INFO]: RCON running on 0.0.0.0:25575
minecraft-lobby
                     [02:31:14 INFO]: Running delayed init tasks
minecraft-lobby
                    [02:31:14 INFO]: Done (2.261s)! For help, type "help"
minecraft-lobby
                    [02:31:14 INFO]: Timings Reset
```


- 마인크래프트를 켜고, 서버를 추가한다.
- lobby 서버와 builder 서버 둘 다 추가한다.




• 서버를 추가하면, 오른쪽과 같이 각 서버에 설정했던 MOTD가 표시된다.




- 서버에 접속하여 /server 명령어를 실행해보자.
- lobby 서버에 접속하였을 땐 lobby가 표시되어야 하며, builder 서버에서는 builder가 표시되어야 한다.



• /server <서버 이름> 명령을 입력하여 다른 서버로 이동할 수도 있다.




- ViaVersion의 적용은 매우 간단하다.
- plugins 폴더에 .jar 파일을 넣으면 된다.
- Bungeecord를 사용한다면 Bungeecord에 적용하면 된다.
  - 뒷 단(Back-end) 서버들은 동일한 효과가 적용된다.
- https://www.spigotmc.org/resources/viaversi on.19254/




- ViaVersion 플러그인을 다운받은 후 Bungeecord 의 plugins 폴더에 넣으면 된다.
- 다중 버전 지원을 위해 ViaVersion과 함께 아래의 플러그인 중 선택하여 추가적으로 적용한다.
  - 상위 버전의 접속을 허용하고 싶다면 ViaRewind
  - 하위 버전의 접속을 허용하고 싶다면 ViaBackwards

		Your players can connect with							
		1.7.x	1.8.x	1.9.x	1.10- 1.17.x	1.18.x			
Server Version	1.8.x	With VR	<b>(</b>	<b>⊘</b>	<b>(</b>	<b>③</b>			
	1.9.x	With ViaRewind		<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>S</b>			
	1.10- 1.17.x	With ViaRewind		With VB	<b>S</b>	<b>S</b>			
	1.18.x	With ViaRewind		With ViaBackwards		<b>⊘</b>			

• 구버전의 접속을 허용하기 위해 Bungeecord에 ViaVersion과 함께 ViaBackwards 플러그인을 적용하였다.




• 마인크래프트를 켜고, 서버의 버전과 다른 버전을 선택하여 접속해본다.




• 서버와 다른 버전으로도 접속이 잘 되는지 확인한다.

• /version 명령을 입력하면 서버의 마인크래프트 버 전을 확인할 수 있다.



- Geyser도 ViaVersion과 마찬가지로 Bungeecord 의 plugins 폴더에 넣으면 된다.
- 아래의 사이트에서 .jar 파일을 다운받은 후 적용해 보자.
  - https://geysermc.org/



 Bedrock Edition은 19132/udp 포트를 사용하기 때문에 docker-compose.yml에서 포트를 추가해 준다.


Java Edition: 25565/tcp

• Bedrock Edition: 19132/tcp


• docker-compose down 명령어로 컨테이너들을 끄고 docker-compose up -d 명령으로 다시 켠다.

```
version: "3"
    services:
      proxy:
        container name: minecraft-proxy
        image: itzg/bungeecord
        stdin open: true
        tty: true
        restart: unless-stopped
        ports:
          - 25565:25577
10
11
     - 19132:19132/udp
12
        volumes:
          - ./proxy:/server
        environment:
15
          - TYPE=WATERFALL
          - WATERFALL VERSION=latest
17
18 ▼
      lobby:
        container name: minecraft-lobby
```


- Bedrock Edition으로 친구 탭을 열면 서버가 잘 뜨는 것을 확인할 수 있다.
- 친구 탭에서 서버가 보이지 않는다면 서버 탭에서 localhost를 추가해보자.




- Bedrock Edition으로 서버에 접속하면 로그인 창이 뜬다.
- 서버에서 Bedrock Edition의 XBOX 계정을 지원하지 않기 때문에, Java Edition 계정으로 로그인해야한다.



• Java Edition 계정과 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 로그인이 된다.




- Java Edition 계정으로 게임 접속이 잘 되는 것을 확 인할 수 있다.
- 하지만 Bedrock Edition 유저가 Java Edition 계정을 소지하고 있어야 하는 단점이 있다.
  - 이는 Floodgate 플러그인 적용을 통해 해결 가능하다.




## [실습] Bedrock Edition 지원 – Floodgate

- Floodgate는 Geyser과 연동되는 Bedrock Edition 계정 지원 플러그인이다.
- 이 플러그인을 사용하면 Bedrock Edition 계정의 앞에 .(점)이 붙는다.
  - 예) solo5mc -> .solo5mc




## [실습] Bedrock Edition 지원 – Floodgate

- 아래 링크에 접속하여 Bungeecord용 플러그인을 다운받는다.
  - https://ci.opencollab.dev/job/GeyserMC/job/Fl oodgate/job/master/
- 다운받은 .jar 파일은 Bungeecord의 plugins 폴더
   에 넣는다.



## [실습] Bedrock Edition 지원 – Floodgate

- Geyser는 Floodgate를 자동으로 인식하고 연동하 게 된다.
- Bedrock Edition으로 접속하면 Java Edition 로그 인 창이 뜨지 않고 XBOX 계정으로 로그인된다.
- 채팅을 입력하였을 때 닉네임의 왼쪽에 .(점)이 표시되는 것을 볼 수 있다.



#### [실습] Bedrock Edition 설정

 Bedrock Edition 접속과 관련된 설정들은 plugins/Geyser-Bungeecord/config.yml에서 확 인할 수 있다.

• 가장 기본적으로, 서버 리스트에서 표시되는 MOTD 를 변경할 수 있다.

```
10 v bedrock:
      # The IP address that will listen for connections.
      # There is no reason to change this unless you want to limit what
      address: 0.0.0.0
      # The port that will listen for connections
      port: 19132
     # Some hosting services change your Java port everytime you start
      # This option makes the Bedrock port the same as the Java port eve
      # This option is for the plugin version only.
      clone-remote-port: false
      # The MOTD that will be broadcasted to Minecraft: Bedrock Edition
      # If either of these are empty, the respective string will default
     motd2: "Another Geyser server."
      # The Server Name that will be sent to Minecraft: Bedrock Edition
      # How much to compress network traffic to the Bedrock client. The
      # the smaller the bandwidth used. Does not have any effect below -
      compression-level: 6
      # Whether to enable PROXY protocol or not for clients. You DO NOT
      # in front of your Geyser instance.
      enable-proxy-protocol: false
      # A list of allowed PROXY protocol speaking proxy IP addresses/sub
      # should really only be used when you are not able to use a proper
      # Keeping this list empty means there is no IP address whitelist.
      # Both IP addresses and subnets are supported.
      #proxy-protocol-whitelisted-ips: [ "127.0.0.1", "172.18.0.0/16" ]
```

#### [실습] Bedrock Edition 설정

- passthrough 옵션은 자체적으로 정보를 설정하는 대신 원격 서버로 부터 정보를 받아오는 옵션이다.
  - passthrough-motd: 원격 서버의 MOTD를 받아와 표시한다.
  - passthrough-protocol-name: Protocol 이름을 원격 서버로 부터 받아온다.
  - passthrough-player-counts: 원격 서버의 동접을 받아와 표시한다.
  - forward-player-ping: 플레이어의 ping을 forward 한다.

```
83 # Bedrock clients can freeze when opening up the command pror
    # Disabling this will prevent command suggestions from being
     command-suggestions: true
     # The following three options enable "ping passthrough" - the
     # Relay the MOTD from the remote server to Bedrock players.
     # Relay the protocol name (e.g. BungeeCord [X.X], Paper 1.X)
     # This will also show up on sites like MCSrvStatus. <mcsrvsta
     # Relay the player count and max players from the remote serv
     passthrough-player-counts: false
     # Enable LEGACY ping passthrough. There is no need to enable
     # This option does nothing on standalone.
     legacy-ping-passthrough: false
     # How often to ping the remote server, in seconds. Only relev
     # Increase if you are getting BrokenPipe errors.
     ping-passthrough-interval: 3
    # Whether to forward player ping to the server. While enabling
     # ping, it may also cause players to time out more easily.
104
     # Maximum amount of players that can connect. This is only v
     max-players: 100
     # If debug messages should be sent through console
    debug-mode: false
```