GREEN PAY · DIRECTION TECHNIQUE

SYSLIS

Guide utilisateur

Brouillon 3 — tous les chapitres rédigés

Version de l'application	SYSLIS v1.45.0
Date	09/11/2026
Référence	GP-DT-GU-2026-[à attribuer]
Rédaction	Christian COMBEY
Vérification / validation	à définir
Diffusion	Document interne

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique SYSLIS à un nouvel utilisateur : ce que fait l'application, ce que chaque rôle permet, et comment se déroule chaque processus, de la première saisie jusqu'au résultat (statuts, mouvements de stock, mails, PDF, exports).

> **Par où commencer ?**
> 1. Lisez le chapitre 2 « Prise en main » pour l'écran principal et les notifications.
> 2. Au chapitre 3, repérez les fiches de **vos** rôles (votre profil les affiche) : chaque fiche liste vos menus, vos actions et renvoie aux chapitres qui vous concernent.
> 3. Gardez le guide sous la main : le bouton « ? » de chaque écran ouvre la section correspondante.

Conventions

Texte en gras : libellé exact d'un bouton ou d'un menu de l'application.
« Menu → Sous-menu » : chemin dans la barre latérale.
Les numéros de rôle (par exemple **25**) sont ceux de la table des rôles ; le code technique (`verification_decom`) est rappelé sur chaque fiche.

> **Note de relecture —** dans ce brouillon, les encadrés jaunes signalent un point à confirmer ou une anomalie relevée dans l'application pendant la rédaction. Ils seront retirés de la version publiée.

Sommaire

1 **Présentation de SYSLIS** rédigé 5
- 1.1 À quoi sert l'application 5
- 1.2 Le cycle de vie d'un TPE 5
- 1.3 Les modules en un coup d'œil 7

2 **Prise en main** rédigé 8
- 2.1 Se connecter et gérer son mot de passe 8
- 2.2 L'écran principal 9
- 2.3 Notifications : bulles et cloche 10
- 2.4 Les listes 11
- 2.5 Les fiches 12
- 2.6 Mon profil 12

3 **Rôles et droits** rédigé 14
- 3.1 Comment fonctionnent les rôles 14
- 3.2 Tableau des rôles 15
- 3.3 Fiches par rôle 17

4 **Tableaux de bord** rédigé 32
- 4.1 Semaine en cours 32
- 4.2 Livraison TPE, Remplacement TPE, Sorties Chargeurs 32
- 4.3 QR codes 33
- 4.4 Mouvement Stock 33
- 4.5 Statistiques Parc TPE 34
- 4.6 Tableau de bord décom 35

5 **Livraisons et remplacements de TPE** rédigé 36
- 5.1 Créer une livraison 36
- 5.2 Suivre, réceptionner ou retourner 37
- 5.3 Remplacements 38
- 5.4 Statuts et mails 38

6 **Stocks et demandes de stock** rédigé 39
- 6.1 Catalogue des éléments 39
- 6.2 Créer et gérer un stock 39
- 6.3 Demande, validation, livraison, réception 40
- 6.4 Entrées et sorties 43
- 6.5 Statuts, mails et PDF 43

7 **QR codes** rédigé 44
- 7.1 Demande et import des marchands 44
- 7.2 Génération, impression, livraison, réception 44
- 7.3 Suspension et annulation 45
- 7.4 Marchands QR 45
- 7.5 Statuts et mails 45

8 **Décommissionnement** rédigé 46
- 8.1 Créer un décom (modèle Excel) 46

8.2 Réception, validation, transmission 46
8.3 Vérification technique et diagnostic 47
8.4 Clôture et suite des TPE 47
8.5 Livraisons de TPE à paramétrer 48
8.6 Statuts 48

9 Maintenance : mise au rebut rédigé 49
9.1 Demande, validation et clôture 49
9.2 TPE au rebut et pièces 49
9.3 Récupérer les pièces fonctionnelles 50
9.4 Créer un stock depuis le rebut 50
9.5 Liaison pièces TPE 50

10 Maintenance : réparation des TPE rédigé 51
10.1 Mise en réparation et lots 51
10.2 Validation 51
10.3 Livraison et réception 51
10.4 Statuts 52

11 Parc TPE rédigé 53
11.1 Consulter le parc 53
11.2 Historique d'un TPE 53
11.3 Manipulation TPE 54
11.4 Statuts du parc 54

12 Régularisations rédigé 55
12.1 Principe 55
12.2 Les formulaires REG 55

13 Administration rédigé 56
13.1 Comptes et rôles 56
13.2 Types de livraison 56
13.3 Modifications admin 56

Annexes rédigé 57
A Tableaux des statuts 57
B Glossaire 58
C Questions fréquentes et messages d'erreur 58
D Correspondance écrans ↔ sections (bouton « ? ») 59

CHAPITRE 1

Présentation de SYSLIS

1.1 À quoi sert l'application

SYSLIS est l'application interne de la Direction Technique de Green Pay pour suivre les terminaux de paiement (TPE) et tout ce qui les accompagne : stocks de pièces, de chargeurs et de TPE, livraisons aux marchands, QR codes, retours en décommissionnement, réparation et mise au rebut.

Chaque opération est un **formulaire qui passe par des étapes** : une personne le crée, d'autres le valident, le livrent, le réceptionnent ou le clôturent. À chaque étape, SYSLIS enregistre qui a agi, quand, et avec quel commentaire. Selon le module, l'étape envoie aussi des mails et produit un formulaire PDF.

> **Trois idées à retenir**
> 1. Ce que vous voyez et pouvez faire dépend de vos **rôles** (chapitre 3).
> 2. Un formulaire avance par **statuts** ; un bouton d'action n'apparaît qu'au bon statut, pour le bon rôle.
> 3. Les **bulles rouges** et la **cloche** vous indiquent ce qui attend une action de votre part.

1.2 Le cycle de vie d'un TPE

Le **parc TPE** est le registre central : chaque TPE y figure avec son numéro de série, son modèle et son statut, et chaque changement de statut est historisé. Les modules font avancer ce statut :

Stock → Paramétrage (demande de stock) → Livraison ou remplacement → Décommissionnement → Diagnostic à la maintenance → Paramétrage, réparation ou rebut

Après le diagnostic, un TPE en bon état repart au paramétrage pour être livré de nouveau ; un TPE à réparer passe par un lot de réparation avant de revenir au paramétrage ; un TPE hors d'usage est mis au rebut et ses pièces fonctionnelles peuvent être remises en stock.

N°	Statut	Code	Signification
Préparation			
1	En stock	`stock`	TPE rangé dans un stock (lot, carton ou pièce).
4	Paramétrage	`parametrage`	TPE sorti du stock par une demande de stock, à paramétrer puis à livrer.
13	Paramétrage (maintenance)	`param_maintenance`	TPE diagnostiqué « paramétrage » à la clôture d'un décom, en attente de livraison par la maintenance.
2	Back office	`back_office`	Étape prévue entre le paramétrage et la livraison ; utilisée dans une prochaine version.
Chez le marchand			
6	Livré	`back_office_livre`	TPE livré à un marchand.
7	Livré en remplacement	`back_office_remplace`	TPE livré pour remplacer un autre TPE.
Retour (décommissionnement)			
8	Attente décom	`attente_decom`	TPE d'un décom validé, en attente d'arrivée à la maintenance.
16	Décom remplacement	`decom_remplacement`	Comme « attente décom », pour un décom lié à un remplacement.
Maintenance			
11	À réparer	`a_reparer`	TPE diagnostiqué « à réparer », pas encore dans un lot.
14	En réparation	`decom_en_reparation`	TPE dans un lot de réparation en cours.
10	Réparé	`repare`	Réparation validée ; le TPE attend sa livraison.
Fin de vie			
5	Rebut	`rebut`	TPE mis au rebut ; ses pièces fonctionnelles peuvent être récupérées.
Anciens statuts			
3	Décom (ancien)	`decom`	Ancien statut, remplacé par « attente décom ».
9	Diagnostic (ancien)	`diagnostic`	Ancien statut des TPE d'un décom en vérification technique.
12	Annulation décom	`annulation_decom`	Prévu pour les TPE sortis d'un décom ; non utilisé.
15	Décom réparé	`decom_repare`	Statut de test, plus utilisé.

1.3 Les modules en un coup d'œil

Module	Ce qu'on y fait	Voir
Tableaux de bord	Chiffres de la semaine, des livraisons, des QR codes, des stocks, du parc et des décoms.	ch. 4
Livraisons	Livraisons de TPE et de chargeurs aux marchands, remplacements de TPE.	ch. 5
Stocks	Catalogue des éléments, stocks, demandes de stock, livraisons et réceptions, entrées et sorties.	ch. 6
QR codes	Demandes de QR codes pour les marchands, de la génération à la réception.	ch. 7
Décommissionnement	Retour de TPE depuis les marchands, diagnostic à la maintenance, clôture.	ch. 8
Maintenance	Mise au rebut et récupération des pièces ; réparation des TPE par lots.	ch. 9, 10
Parc TPE	Registre de tous les TPE, de leur statut et de leur historique.	ch. 11
Régularisations	Saisie après coup d'opérations faites hors de l'application.	ch. 12
Administration	Comptes, rôles, types de livraison, corrections.	ch. 13

CHAPITRE 2

Prise en main

2.1 Se connecter et gérer son mot de passe

Se connecter

1. Ouvrez SYSLIS dans votre navigateur, à l'adresse communiquée par la Direction Technique.
2. Saisissez votre **Email** et votre mot de passe (**Password**). L'icône en forme d'œil affiche le mot de passe en clair.
3. Cliquez sur **Connexion**. Vous arrivez sur le tableau de bord de la semaine en cours.




Figure 1 — Page de connexion

Le message « Utilisateur ou mot de passe incorrects » s'affiche quand la connexion échoue.

> **Note de relecture —** ce message s'affiche aussi quand le serveur ne répond pas. À corriger dans l'application (« Serveur injoignable »), sinon un utilisateur croira à une erreur de mot de passe.

Mot de passe oublié

La page de connexion ne propose pas de lien « mot de passe oublié ». Adressez-vous au gestionnaire des comptes (rôle 5) : il peut définir un nouveau mot de passe depuis votre fiche utilisateur. Changez-le ensuite vous-même.

Changer son mot de passe

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur **Reset Password**.
2. Saisissez l'**Ancien mot de passe**, le **Nouveau mot de passe**, puis **Confirmer mot de passe**.
3. Cliquez sur **Modifier**.




Figure 2 — Modifier mot de passe

Se déconnecter

Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur **Sign out**. Pensez à vous déconnecter sur un poste partagé.

2.2 L'écran principal




Figure 3 — Écran principal : barre latérale, en-tête et tableau de bord de la semaine

La barre latérale (à gauche) regroupe les menus : Dashboard, Gestion des Livraisons, Gestion des QRcodes, Gestion des Stocks, etc. Cliquez sur un menu pour afficher ses sous-menus. Vous ne voyez que les menus de vos rôles (chapitre 3). Le numéro de version de SYSLIS est affiché en bas de la barre.

Le bouton ☰ (en haut à gauche) replie la barre pour ne garder que les icônes et laisser plus de place à la page.

L'en-tête (en haut à droite) contient quatre boutons :

- le **livre** : télécharge ce guide au format PDF ;
- la **lune** : passe l'affichage en mode sombre, ou revient au mode clair ;
- la **cloche** : les actions qui vous attendent (section 2.3) ;
- **votre nom** : ouvre le menu utilisateur avec **Profil Utilisateur**, **Reset Password** et **Sign out**.




Figure 4 — Menu utilisateur

Sous l'en-tête, chaque page affiche son titre et un fil d'Ariane (**Home › nom de la page**) ; cliquez sur **Home** pour revenir au tableau de bord. Le bouton **?** à côté du titre ouvre ce guide à la section qui décrit l'écran affiché.

2.3 Notifications : bulles et cloche

SYSLIS ne vous envoie pas chercher le travail : il le compte pour vous.

Les bulles rouges

- Une bulle sur un **sous-menu** indique le nombre d'éléments qui attendent **votre** action à cet endroit (une demande à valider, une livraison à réceptionner…). Le menu parent affiche le total.
- Barre repliée : un point rouge signale le menu concerné.
- En survolant une bulle, vous voyez le détail par étape.
- Il n'y a pas d'état « lu » : la bulle diminue quand l'action est faite.
- Les compteurs se mettent à jour quand vous changez de page, quand vous revenez sur l'onglet, et toutes les 60 secondes.

La cloche

Le badge de la cloche affiche le même total que les bulles (« 99+ » au-delà de 99). Cliquez dessus pour ouvrir le panneau **Actions en attente** :

- les actions sont groupées par étape (par exemple « Demandes de stock à valider », « Demandes de stock à livrer »), avec leur nombre ;
- chaque groupe montre les 10 plus récentes ; **Voir la liste complète →** ouvre la liste entière ;
- cliquez sur une ligne pour aller directement sur la page où l'action se fait ;
- le bouton ⟳ actualise le panneau, la croix le ferme.




Figure 5 — Le panneau Actions en attente ouvert depuis la cloche

> Un menu qui ne fait pas partie de vos rôles peut apparaître avec une bulle : c'est qu'un élément vous attend à cet endroit (par exemple, une demande à livrer depuis un stock dont vous êtes responsable). Il disparaît quand l'action est faite.

2.4 Les listes

Chaque module a une ou plusieurs listes (Toutes les demandes Stock, Tous les décomm…). Elles fonctionnent de la même façon :

- **Recherche** : la barre du haut filtre sur le texte saisi ; l'icône ⟳ recharge la liste.
- **Filtres** : listes déroulantes (statut, pièce, modèle, service…) et période (**Date de début**, **Date de fin**). La case **Régularisations** n'affiche que les formulaires saisis en régularisation.
- Le nombre de résultats est indiqué au-dessus du tableau (« 50 demande(s) trouvée(s) »).
- **Tri** : cliquez sur un titre de colonne marqué ↑↓.
- **Pagination** en bas du tableau, avec le nombre de lignes par page.
- **Actions** : l'œil ouvre la fiche ; l'imprimante ouvre le formulaire PDF.




Figure 6 — Liste des demandes de stock : filtres, statuts et actions

Les statuts sont des pastilles de couleur : orange pour « en cours », vert pour une étape franchie (validée, livrée, réceptionnée), rouge pour un retour ou un refus, gris pour un formulaire clos ou annulé. Certaines listes (parc, décoms, QR codes) proposent aussi un export Excel.

2.5 Les fiches

Ouvrir un élément d'une liste affiche sa fiche :

- en haut à gauche, la date du formulaire et son **statut** ;
- en haut à droite, les **boutons d'action** : **Voir formulaire PDF**, puis les actions possibles pour vous à ce statut (valider, livrer, réceptionner, modifier…). Si un bouton attendu n'apparaît pas, vérifiez le statut de la fiche et vos rôles ;
- au centre, le contenu du formulaire ; plus bas, le suivi de chaque étape franchie : qui, quand, commentaire, quantités.




Figure 7 — Fiche d'une demande de stock validée

Les actions importantes ouvrent une fenêtre de confirmation où vous pouvez ajouter un commentaire ; certaines étapes demandent aussi une signature à l'écran, tracée à la souris ou au doigt (livraisons, réceptions, demandes de stock et de QR codes). Le formulaire PDF reprend le contenu et les étapes de la fiche : c'est la pièce à imprimer ou à transmettre.

2.6 Mon profil

Menu utilisateur → **Profil Utilisateur** : votre nom, vos services, votre email et la liste de vos **rôles**. C'est le point de départ pour lire le chapitre 3 : repérez vos rôles, puis leurs fiches.




Figure 8 — Profil utilisateur avec ses services et ses rôles

Pour changer de service ou de rôle, adressez-vous au gestionnaire des comptes (rôle 5).

CHAPITRE 3

Rôles et droits

3.1 Comment fonctionnent les rôles

Chaque compte reçoit un ou plusieurs rôles, attribués par le gestionnaire des comptes (rôle 5). Vos rôles sont affichés sur votre profil. Ils décident de trois choses :

- **Les menus visibles** dans la barre latérale. Un menu sans rôle requis est visible par tous.
- **Les boutons d'action** sur une fiche (demande, livraison, décom…). Un bouton n'apparaît que si vous avez le rôle de l'étape **et** que la fiche est au statut où cette étape est possible.
- **Les notifications** : les bulles rouges et la cloche comptent les éléments qui attendent une action de votre part.

Menus ouverts à tous

- Dashboard → Semaine en cours, QRcode, Mouvement Stock, Statistiques Parc TPE
- Gestion des Livraisons → Toutes les livraisons, Tous les remplacements

Rôle et responsabilité

Certaines actions dépendent aussi de **qui vous êtes sur la fiche**, pas seulement de votre rôle : le propriétaire ou un sous-propriétaire d'un stock livre les demandes de ce stock ; seul le créateur, le demandeur ou un membre du service demandeur modifie une demande ; le réceptionnaire d'une demande de stock doit appartenir au service demandeur.

Un menu qui apparaît tout seul

Quand un élément vous attend à un endroit dont le menu ne vous est pas attribué, ce menu s'affiche avec sa bulle tant que l'action n'est pas faite. C'est le cas, par exemple, du valideur de décom (38) ou du propriétaire d'un stock qui doit livrer une demande. La cloche de l'en-tête liste aussi ces actions et ouvre directement la bonne fiche.

Rôles d'information

Les rôles de supervision (13, 22, 26, 28, 33, 37) donnent une vue d'ensemble et, selon le module, reçoivent les mails de suivi. Le rôle 37 valide en plus les lots de réparation.

3.2 Tableau des rôles

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
Livraisons et remplacements de TPE			
1	Livreur TPE	`livraison`	Enregistrer les livraisons de TPE paramétrés (bancaires ou mobiles) et de chargeurs aux services internes, ainsi que les remplacements de TPE, puis les corriger tant qu'elles ne sont pas réceptionnées ou lorsqu'elles ont été retournées.
2	Réceptionnaire (toutes livraisons)	`reception`	Confirmer ou retourner n'importe quelle livraison ou n'importe quel remplacement en cours, quel que soit le service destinataire.

8, 9, 10	Réceptionnaire d'un service	`reception_commerciale`
		`reception_support`
		`reception_maintenance`
			Même action que le rôle 2, limitée aux livraisons et remplacements dont le type de livraison est attribué à votre service (commercial, support ou maintenance).

13	Superviseur des livraisons	`supervision_livraisons`	Être informé par mail de chaque action sur une livraison : émission, réception, retour, modification.
14	Paramétreur des types de livraison	`gestion_livraisons`	Créer et modifier les types de livraison proposés dans le formulaire de livraison (LIVRAISON TPE GIM, LIVRAISON TPE MOBILE, LIVRAISON CHARGEUR…).
Stocks et demandes de stock			
3	Demandeur de stock	`demande`	Demander des pièces détachées, des chargeurs ou des TPE pour son service.
4	Validateur de demandes de stock	`validation`	Décider de la suite d'une demande : la valider (avec la quantité accordée), la retourner au demandeur pour correction, ou la refuser.
7	Gestionnaire de stock	`gestion_stock`	Tenir le catalogue des éléments (pièces, terminaux), créer les stocks et suivre les entrées et sorties.
11	Lecteur des demandes de stock	`voir_demande`	Consulter toutes les demandes de stock et leur suivi, sans pouvoir agir.
12	Réceptionnaire de stock	`reception_piece`	Confirmer, pour son service, la réception de ce qui a été livré sur une demande, et décider de la mise en stock.

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
QR codes			
15	Demandeur de QR codes	`demande_qr`	Demander des QR codes pour des marchands et suivre ses demandes.
16	Générateur de QR codes	`generateur_qr`	Générer les QR codes et les déposer sur la demande.
17	Valideur d'impression	`impression_qr`	Confirmer que les QR codes générés ont été imprimés.
18	Livreur de QR codes	`livraison_qr`	Livrer les QR codes imprimés.
19	Réceptionnaire de QR codes	`reception_qr`	Confirmer la réception des QR codes ; cette étape clôt la demande.
20	Téléchargement des QR codes	`telecharger_qr`	Récupérer les fichiers de QR codes déposés sur une demande.
21	Administrateur QR codes	`admin_qr`	Saisir après coup, en régularisation, une demande de QR codes traitée hors application.
22	Superviseur QR codes	`supervision_qr`	Suivre toutes les demandes de QR codes et recevoir les mails de suivi.
Décommissionnement			
23	Initiateur de décom	`decom`	Saisir la liste des TPE à décommissionner, la corriger ou annuler le décom.
24	Réceptionnaire de décom	`reception_decom`	Attester que les TPE du décom ont été récupérés, ou retourner le décom.
38	Valideur de décom	`validation_decom`	Valider la liste des TPE retenus après réception, puis transmettre le décom à la maintenance.
25	Maintenance — vérification technique	`verification_decom`	Réceptionner le décom à la maintenance, diagnostiquer chaque TPE et décider de son nouveau statut ; livrer ensuite les TPE à paramétrer et organiser leur réparation.
29	Clôture de décom	`cloture_decom`	Clôturer le décom en validant les diagnostics attribués aux TPE.
26	Superviseur décom	`supervision_decom`	Suivre les étapes des décoms et recevoir les mails.
Maintenance — mise au rebut			
30	Demandeur de mise au rebut	`demande_rebut`	Soumettre une liste de TPE à mettre au rebut avec l'état de leurs pièces.
31	Valideur de mise au rebut	`validation_rebut`	Valider ou retourner une demande de mise au rebut.
32	Gestionnaire du rebut	`gestion_rebut`	Participer à la mise au rebut et gérer les pièces récupérées.
33	Superviseur du rebut	`supervision_rebut`	Suivre les mises au rebut et les mouvements des pièces fonctionnelles.
34	Administrateur du rebut	`admin_rebut`	Corriger la liste des pièces fonctionnelles et défectueuses d'un TPE au rebut.

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
Maintenance — réparation des TPE			
35	Réparateur	`reparation`	Réparer les TPE par lots et livrer les TPE réparés.
36	Réceptionnaire maintenance	`reception_reparation`	Réceptionner les TPE réparés et les TPE à paramétrer livrés par la maintenance.
37	Valideur des réparations	`supervision_reparation`	Contrôler les lots de réparation et suivre la livraison des TPE réparés.
Parc TPE			
27	Gestionnaire du parc	`gestion_tpe`	Consulter tout le parc et modifier le statut des TPE.
28	Lecteur du parc	`supervision_tpe`	Consulter tout le parc et l'historique des TPE.
Administration			
5	Gestionnaire des comptes	`gestion_comptes`	Créer, consulter et modifier les comptes utilisateurs et leurs rôles.
6	Modificateur (administration)	`modification`	Corriger tout formulaire de livraison, de remplacement ou de demande, même déjà validé.
39	Super administrateur	`super_admin`	Intervenir là où le propriétaire d'un stock ou le gestionnaire de stock est exigé. Pour l'instant, ses droits portent sur les stocks et le catalogue des éléments.

3.3 Fiches par rôle

Les fiches sont regroupées par processus. Pour chaque rôle : à quoi il sert, les menus qu'il affiche, les actions qu'il permet, quand une action vous attend, et où trouver le processus détaillé.

3.3.1 Livraisons et remplacements de TPE

Ces rôles couvrent la remise de TPE, de chargeurs et les remplacements de TPE. Le type de livraison choisi détermine quel rôle de réception doit confirmer. Le rôle 13 est tenu informé par mail, le rôle 14 paramètre les types de livraison. Processus détaillé : ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE.

Livreur (1) crée la livraison → Réceptionnaire (2, 8, 9 ou 10) valide ou retourne →

Si retour : le livreur corrige et renvoie

1 Livreur TPE

`livraison`

À QUOI IL SERT

Enregistrer les livraisons de TPE paramétrés (bancaires ou mobiles) et de chargeurs aux services internes, ainsi que les remplacements de TPE, puis les corriger tant qu'elles ne sont pas réceptionnées ou lorsqu'elles ont été retournées.

MENUS

- Dashboard → Livraison TPE, Remplacement TPE, Sorties Chargeurs
- Gestion des Livraisons → Nouvelle Livraison, Nouveau Remplacement
- Gestion Régularisation → REG Livraison, REG Remplacement

CE QUE VOUS FAITES

- Créer une livraison ou un remplacement.
- **Modifier Livraison** / **Modifier Remplacement** depuis la fiche, tant qu'elle est en cours ou après un retour.
- Saisir une régularisation (REG) pour une livraison déjà faite hors application.

QUAND AGIR

- Livraisons et remplacements au statut « Retourné » : à corriger puis renvoyer.

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE, ch. 12 — Régularisations

2 Réceptionnaire (toutes livraisons)

`reception`

À QUOI IL SERT

Confirmer ou retourner n'importe quelle livraison ou n'importe quel remplacement en cours, quel que soit le service destinataire.

MENUS

- Aucun menu propre : les listes Toutes les livraisons et Tous les remplacements sont ouvertes à tous.

CE QUE VOUS FAITES

- Sur une fiche « en cours » : valider la réception ou retourner la livraison avec un commentaire.
- **Reg Réception** pour une livraison saisie en régularisation.

QUAND AGIR

- Pas de bulle de notification pour ce rôle : consultez la liste filtrée sur le statut « en cours ».

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE

8 · 9 · 10 Réceptionnaire d'un service

`reception_commerciale · reception_support · reception_maintenance`

À QUOI IL SERT

Même action que le rôle 2, limitée aux livraisons et remplacements dont le type de livraison est attribué à votre service (commercial, support ou maintenance).

MENUS

- Aucun menu propre : Toutes les livraisons, Tous les remplacements.

CE QUE VOUS FAITES

- Valider la réception ou retourner une livraison / un remplacement de votre service.
- **Reg Réception** pour une régularisation.

QUAND AGIR

- Pas de bulle de notification : filtrez la liste sur le statut « en cours ».

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE, ch. 13 — Administration

13 Superviseur des livraisons

`supervision_livraisons`

À QUOI IL SERT	Être informé par mail de chaque action sur une livraison : émission, réception, retour, modification.
MENUS	• Aucun menu propre ; consultation des listes ouvertes à tous.
CE QUE VOUS FAITES	• Aucune action : rôle d'information.
QUAND AGIR	• Rien à traiter ; les mails arrivent automatiquement.
VOIR AUSSI	ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE

14 Paramétreur des types de livraison

`gestion_livraisons`

À QUOI IL SERT	Créer et modifier les types de livraison proposés dans le formulaire de livraison (LIVRAISON TPE GIM, LIVRAISON TPE MOBILE, LIVRAISON CHARGEUR...).
MENUS	• Parametrage Livraison → Ajouter type livraison, Voir types livraison
CE QUE VOUS FAITES	• Ajouter un type de livraison. • Modifier un type existant.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration

3.3.2 Stocks et demandes de stock

Une demande porte sur une pièce, un chargeur ou un TPE, pour un modèle et un service. La livraison n'est pas liée à un rôle : elle est faite par le propriétaire ou un sous-propriétaire d'un stock qui contient l'élément demandé. Processus détaillé : ch. 6 — Stocks et demandes de stock.

Demandeur (3) crée la demande → Validateur (4) valide, retourne ou refuse →
Responsable d'un stock livre (en une ou plusieurs fois) → Réceptionnaire (12) confirme et choisit la mise en stock

3 Demandeur de stock

`demande`

À QUOI IL SERT	Demander des pièces détachées, des chargeurs ou des TPE pour son service.
MENUS	• Gestion des Stocks → Nouvelle Demande Stock, Toutes les demandes Stock • Gestion Régularisation → REG Demande Stock
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande : élément, modèle, service, quantité, motif. • **Modifier demande** tant qu'elle est en cours ou après un retour (si vous êtes le créateur, le demandeur ou membre du service demandeur). • Saisir une régularisation pour un mouvement déjà fait hors application.
QUAND AGIR	• Demandes retournées par le validateur (bulle sur Toutes les demandes Stock).
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock, ch. 12 — Régularisations

4 Validateur de demandes de stock

`validation`

À QUOI IL SERT	Décider de la suite d'une demande : la valider (avec la quantité accordée), la retourner au demandeur pour correction, ou la refuser.
MENUS	• Gestion des Stocks (le sous-menu Toutes les demandes Stock apparaît quand une demande vous attend)
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider demande** : quantité validée et commentaire. Les responsables des stocks concernés sont prévenus par mail. • Retourner ou refuser la demande. • **REG validation** sur une demande saisie en régularisation.
QUAND AGIR	• Demandes « en cours » (bulle + cloche).
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

> **Note de relecture —** Le sous-menu « Toutes les demandes Stock » n'est pas attribué au rôle 4 : un validateur sans demande en attente ne voit pas la liste. Ajouter 4 aux rôles du sous-menu ?

7 Gestionnaire de stock

`gestion_stock`

À QUOI IL SERT	Tenir le catalogue des éléments (pièces, terminaux), créer les stocks et suivre les entrées et sorties.
MENUS	• Gestion des Stocks → Voir Elements Stock, Créer Nouveau Stock, Voir tous les Stocks, Entrées Sorties
CE QUE VOUS FAITES	• Ajouter ou modifier une pièce ou un terminal (nom, type, modèles, services). • Créer un stock (code unique, propriétaire, sous-propriétaires, quantités ou import de numéros de série). • **Créer nouveau stock** depuis une demande validée quand aucun stock ne contient l'élément demandé. • Consulter tous les stocks et l'historique des mouvements.
QUAND AGIR	• Rien de spécifique ; les livraisons se font comme responsable de stock.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

11 Lecteur des demandes de stock

`voir_demande`

À QUOI IL SERT	Consulter toutes les demandes de stock et leur suivi, sans pouvoir agir.
MENUS	• Gestion des Stocks → Toutes les demandes Stock
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

12 Réceptionnaire de stock

`reception_piece`

À QUOI IL SERT	Confirmer, pour son service, la réception de ce qui a été livré sur une demande, et décider de la mise en stock.
MENUS	• Gestion des Stocks (Toutes les demandes Stock apparaît quand une réception vous attend)
CE QUE VOUS FAITES	• Confirmer la réception d'une livraison et choisir : créer un nouveau stock, ajouter à un stock existant, ou ne pas mettre en stock. • **Reg Réception** pour une régularisation.
QUAND AGIR	• Livraisons non encore reçues sur les demandes de votre service.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

— Responsable d'un stock

`(sans rôle dédié)`

À QUOI IL SERT	Le propriétaire et les sous-propriétaires d'un stock en ont la charge. Ce n'est pas un rôle : c'est la fiche du stock qui les désigne.
MENUS	• Toutes les demandes Stock apparaît quand une demande validée peut être livrée depuis un de vos stocks.
CE QUE VOUS FAITES	• **Livraison Stock** : livrer une demande validée, en une ou plusieurs fois. • **Faire une entrée/sortie** sur le stock (propriétaire et sous-propriétaires). • **Modifier stock**, **Associer stocks**, **Supprimer stock** : propriétaire uniquement (ou super administrateur).
QUAND AGIR	• Demandes validées ou partiellement livrées que vous pouvez servir.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

3.3.3 QR codes

Tous les rôles 15 à 22 voient le menu Gestion des QRcodes (Toutes les demandes QRC, Tous les Marchands QRC). Chaque rôle agit à une étape précise. Processus détaillé : ch. 7 — QR codes.

Demande (15) → Génération (16) → Impression (17) → Livraison (18) → Réception (19) : demande close

15 Demandeur de QR codes

`demande_qr`

À QUOI IL SERT	Demander des QR codes pour des marchands et suivre ses demandes.
MENUS	• Gestion des QRcodes → Nouvelle Demande QRC
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande (saisie ou import Excel des marchands). • **Modifier la demande** ou **Annuler la demande** tant qu'elle est soumise. • Modifier une demande suspendue pour la débloquer.
QUAND AGIR	• Vos demandes suspendues par le générateur.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

16 Générateur de QR codes

`generateur_qr`

À QUOI IL SERT	Générer les QR codes et les déposer sur la demande.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Upload QR Codes** sur une demande soumise. • **Suspendre Demande** avec un motif ; **Annuler Suspension** si vous l'avez suspendue.
QUAND AGIR	• Demandes soumises (hors régularisation).
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

17 Valideur d'impression

`impression_qr`

À QUOI IL SERT	Confirmer que les QR codes générés ont été imprimés.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Confirmer Impression**. • **Retourner QR Codes** en cas de problème.
QUAND AGIR	• Demandes au statut « générée ».
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

18 Livreur de QR codes

`livraison_qr`

À QUOI IL SERT	Livrer les QR codes imprimés.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Livraison QR Codes** sur une demande imprimée. • **Reg Livraison QR Codes** sur une demande saisie en régularisation.
QUAND AGIR	• Demandes imprimées et régularisations soumises.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 12 — Régularisations

19 Réceptionnaire de QR codes

`reception_qr`

À QUOI IL SERT	Confirmer la réception des QR codes ; cette étape clôt la demande.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Réception QR Codes**. • **Reg Réception QR Codes** pour une régularisation.
QUAND AGIR	• Demandes livrées.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

20 Téléchargement des QR codes

`telecharger_qr`

À QUOI IL SERT	Récupérer les fichiers de QR codes déposés sur une demande.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Télécharger QR Codes** dès que la demande est générée (et aux étapes suivantes).
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

21 Administrateur QR codes

`admin_qr`

À QUOI IL SERT	Saisir après coup, en régularisation, une demande de QR codes traitée hors application.
MENUS	• Gestion Régularisation → REG Demande QRC
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande de régularisation ; la livraison et la réception sont ensuite confirmées par les rôles 18 et 19.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 12 — Régularisations

22 Superviseur QR codes

`supervision_qr`

À QUOI IL SERT	Suivre toutes les demandes de QR codes et recevoir les mails de suivi.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 4 — Tableaux de bord

3.3.4 Décommissionnement

Un décommissionnement (décom) ramène une liste de TPE de chez les marchands vers la maintenance. À la clôture, chaque TPE part vers le paramétrage, la réparation ou le rebut selon son diagnostic. Processus détaillé : ch. 8 — Décommissionnement.

Création (23) → Réception (24) → Validation de la liste et transmission (38) →
Réception maintenance, vérification technique, diagnostic (25) → Clôture (29) →
Suite : paramétrage, réparation ou rebut

23 Initiateur de décom

`decom`

À QUOI IL SERT

Saisir la liste des TPE à décommissionner, la corriger ou annuler le décom.

MENUS

- Gestion des décomm → Nouveau décomm, Tous les décomm, Tableau de bord
- Gestion Régularisation → REG Décommissionnement

CE QUE VOUS FAITES

- Créer un décom : saisie ou import du modèle Excel (S/N, point marchand, modèle obligatoire, chargeur, carte SIM, carton).
- **Modifier la liste** tant que le décom est soumis ou après un retour ; annuler le décom.
- Saisir une régularisation.

QUAND AGIR

- Décoms retournés par la réception.

VOIR AUSSI

ch. 8 — Décommissionnement, ch. 12 — Régularisations

24 Réceptionnaire de décom

`reception_decom`

À QUOI IL SERT

Attester que les TPE du décom ont été récupérés, ou retourner le décom.

MENUS

- Gestion des décomm → Tous les décomm, Tableau de bord

CE QUE VOUS FAITES

- **Confirmer réception** ou retourner le décom avec un commentaire.

QUAND AGIR

- Décoms soumis (statut « en cours »).

VOIR AUSSI

ch. 8 — Décommissionnement

38 Valideur de décom

`validation_decom`

À QUOI IL SERT	Valider la liste des TPE retenus après réception, puis transmettre le décom à la maintenance.
MENUS	• Pas de menu propre : Tous les décomm apparaît quand un décom vous attend.
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider liste** : choisir les TPE retenus. Les TPE validés sont ajoutés au parc (statut « attente décom », ou « décom remplacement »). • **Transmettre à la maintenance**.
QUAND AGIR	• Décoms reçus (à valider) et validés (à transmettre).
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement

25 Maintenance — vérification technique

`verification_decom`

À QUOI IL SERT	Réceptionner le décom à la maintenance, diagnostiquer chaque TPE et décider de son nouveau statut ; livrer ensuite les TPE à paramétrer et organiser leur réparation.
MENUS	• Gestion des décomm → Tous les décomm, Livraison TPE param, Livraisons TPE param, Tableau de bord • Gestion Maintenances → Réparation TPE, Lots de réparation
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider réception maintenance** (TPE réellement reçus). • **Vérification technique** : pour chaque TPE, paramétrage, à réparer ou rebut ; puis confirmer le diagnostic (ou **Annuler diagnostic** avec un motif). • **Livraison Param** : livrer les TPE à paramétrer après la clôture. • Créer un lot de réparation et **Livrer les TPE réparés** une fois le lot validé.
QUAND AGIR	• Décoms transmis et en vérification, TPE à paramétrer à livrer, TPE à réparer, lots validés à livrer.
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

29 Clôture de décom

`cloture_decom`

À QUOI IL SERT	Clôturer le décom en validant les diagnostics attribués aux TPE.
MENUS	• Pas de menu propre : Tous les décomm apparaît quand un décom vous attend.
CE QUE VOUS FAITES	• **Cloturer décomm** sur un décom « complet ». Les TPE passent au parc en paramétrage maintenance, à réparer ou rebut.
QUAND AGIR	• Décoms complets (diagnostic confirmé).
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 11 — Parc TPE

26 Superviseur décom

`supervision_decom`

À QUOI IL SERT	Suivre les étapes des décoms et recevoir les mails.
MENUS	• Gestion des décomm → Tous les décomm, Livraisons TPE param, Tableau de bord
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, tableau de bord, extractions.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 4 — Tableaux de bord

3.3.5 Maintenance — mise au rebut

Une demande de mise au rebut liste des TPE en indiquant leurs pièces défectueuses et fonctionnelles. Les pièces fonctionnelles peuvent ensuite être récupérées et remises en stock. Processus détaillé : ch. 9 — Maintenance : mise au rebut.

Demande de mise au rebut (30 ou 32) → Validation (31) → Clôture (30) →
Récupération des pièces fonctionnelles (32) → Mise en stock des pièces

30 Demandeur de mise au rebut

`demande_rebut`

À QUOI IL SERT	Soumettre une liste de TPE à mettre au rebut avec l'état de leurs pièces.
MENUS	• Gestion Maintenances → Mise au rebut, Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande (TPE, pièces défectueuses / fonctionnelles). • **Annuler la demande** tant qu'elle est en cours. • **Cloturer la demande** une fois validée.
QUAND AGIR	• Demandes validées à clôturer.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

31 Valideur de mise au rebut

`validation_rebut`

À QUOI IL SERT	Valider ou retourner une demande de mise au rebut.
MENUS	• Gestion Maintenances → Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider demande** : retenir tout ou partie des TPE de la liste ; seuls les TPE retenus passent au statut « rebut ». • **Retourner demande** au demandeur avec un commentaire.
QUAND AGIR	• Demandes en cours.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

> **Note de relecture —** une demande peut être refusée, mais la fiche n'a pas de bouton « Refuser » : le refus consiste-t-il à ne retenir aucun TPE à la validation ? À préciser pour le guide.

32 Gestionnaire du rebut

`gestion_rebut`

À QUOI IL SERT	Participer à la mise au rebut et gérer les pièces récupérées.
MENUS	• Gestion Maintenances → Mise au rebut, Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande ; **Modifier la liste** tant qu'elle est en cours. • **Récupérer pièces fonctionnelles** sur la fiche d'un TPE au rebut. • **Créer Stock** depuis Toutes les pièces au rebut : nouveau stock ou stock existant dont vous êtes responsable.
QUAND AGIR	• Rien de signalé par les bulles.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut, ch. 6 — Stocks et demandes de stock

33 Superviseur du rebut

`supervision_rebut`

À QUOI IL SERT	Suivre les mises au rebut et les mouvements des pièces fonctionnelles.
MENUS	• Gestion Maintenances → Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

34 Administrateur du rebut `admin_rebut`

À QUOI IL SERT	Corriger la liste des pièces fonctionnelles et défectueuses d'un TPE au rebut.
MENUS	• Aucun menu.
CE QUE VOUS FAITES	• **Modifier lots de pièces** et **Récupérer pièces fonctionnelles** sur la fiche d'un TPE au rebut.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

> **Note de relecture —** Le rôle 34 n'est pas dans les rôles du menu Gestion Maintenances : seul, il ne peut pas atteindre la liste des TPE au rebut. L'ajouter au menu ?

3.3.6 Maintenance — réparation des TPE

Les TPE diagnostiqués « à réparer » lors d'un décom sont réparés par lots. Le même rôle 36 réceptionne aussi les livraisons de TPE à paramétrer. Processus détaillé : ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE.

Lot de réparation (25 ou 35) → Validation du lot (37) → Livraison des TPE réparés (25 ou 35) → Réception et clôture (36)

35 Réparateur `reparation`

À QUOI IL SERT	Réparer les TPE par lots et livrer les TPE réparés.
MENUS	• Gestion Maintenances → Mise en réparation, TPE à réparer, Réparation TPE, Lots de réparation, Livraisons TPE réparés
CE QUE VOUS FAITES	• **Mise en réparation** : déclarer des TPE à réparer (statut « à réparer »), en dehors d'un décom. • **Réparation TPE** : créer un lot avec les TPE à réparer (depuis le décom ou la liste). • **Livrer les TPE réparés** d'un lot validé. • **Modifier la liste** d'une livraison retournée.
QUAND AGIR	• TPE à réparer, lots validés à livrer, livraisons retournées.
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

36 Réceptionnaire maintenance

`reception_reparation`

À QUOI IL SERT	Réceptionner les TPE réparés et les TPE à paramétrer livrés par la maintenance.
MENUS	• Gestion Maintenances → TPE à réparer, Livraisons TPE réparés • Gestion des décomm → Livraisons TPE param, Tableau de bord
CE QUE VOUS FAITES	• TPE réparés : **Confirmer Réception**, **Retourner demande**, puis **Cloturer la demande**. • TPE à paramétrer : **Confirmer réception** puis **Clôturer la livraison** (les TPE reçus repassent au statut « paramétrage »).
QUAND AGIR	• Livraisons en cours (à réceptionner) et livrées (à clôturer).
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE, ch. 8 — Décommissionnement

37 Valideur des réparations

`supervision_reparation`

À QUOI IL SERT	Contrôler les lots de réparation et suivre la livraison des TPE réparés.
MENUS	• Gestion Maintenances → TPE à réparer, Lots de réparation, Livraisons TPE réparés
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider la réparation** d'un lot : TPE acceptés (réparés) ou refusés (à réparer de nouveau).
QUAND AGIR	• Lots en réparation à valider.
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

3.3.7 Parc TPE

Le parc est le registre central des TPE et de leur statut ; chaque changement est historisé. Processus détaillé : ch. 11 — Parc TPE.

27 Gestionnaire du parc

`gestion_tpe`

À QUOI IL SERT	Consulter tout le parc et modifier le statut des TPE.
MENUS	• Gestion Parc TPE → Voir Parc, Manipulation TPE
CE QUE VOUS FAITES	• Rechercher un TPE et consulter son historique. • **Manipulation TPE** : changer le statut d'un ou plusieurs TPE.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 11 — Parc TPE

28 Lecteur du parc

`supervision_tpe`

À QUOI IL SERT	Consulter tout le parc et l'historique des TPE.
MENUS	• Gestion Parc TPE → Voir Parc
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 11 — Parc TPE

3.3.8 Administration

Ces rôles gèrent les comptes et corrigent les données ; ils ne reçoivent pas de notifications par défaut. Processus détaillé : ch. 13 — Administration.

5 Gestionnaire des comptes

`gestion_comptes`

À QUOI IL SERT	Créer, consulter et modifier les comptes utilisateurs et leurs rôles.
MENUS	• Gestion des Profils → Ajouter utilisateur, Tous les utilisateurs
CE QUE VOUS FAITES	• Créer un compte (identité, service, rôles). • Modifier un profil, ses rôles ; désactiver un compte.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration, ch. 3 — Rôles et droits

6 Modificateur (administration)

`modification`

À QUOI IL SERT	Corriger tout formulaire de livraison, de remplacement ou de demande, même déjà validé.
MENUS	• Gestion Maintenances → Liaison pièces TPE
CE QUE VOUS FAITES	• **Modification Admin** sur une fiche de demande, de livraison ou de remplacement. • **Liaison pièces TPE** : corriger les pièces défectueuses et fonctionnelles d'un TPE quand elles n'ont pas été bien saisies lors de la vérification du décom.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration

> **Note de relecture —** le rôle 6 n'est pas dans les rôles du menu Gestion Maintenances : un utilisateur qui n'a que ce rôle ne voit pas Liaison pièces TPE. L'ajouter au menu ? Le menu « Admin » (vide) n'est pas décrit dans le guide.

39 Super administrateur

`super_admin`

À QUOI IL SERT	Intervenir là où le propriétaire d'un stock ou le gestionnaire de stock est exigé. Pour l'instant, ses droits portent sur les stocks et le catalogue des éléments.
MENUS	• Aucun menu propre.
CE QUE VOUS FAITES	• **Modifier stock**, **Associer stocks**, **Supprimer stock** sur n'importe quel stock. • Ajouter ou modifier les pièces du catalogue. • Modifier n'importe quelle demande de stock.
QUAND AGIR	• Pas de notification par défaut.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock, ch. 13 — Administration

CHAPITRE 4

Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont dans le menu **Dashboard**. Ils sont en lecture seule : ils comptent et résument, les actions se font dans les modules. Livraison TPE, Remplacement TPE et Sorties Chargeurs sont réservés au rôle 1 ; les autres sont ouverts à tous.

4.1 Semaine en cours

C'est la page d'accueil (**Dashboard → Semaine en cours**, titre « DASHBOARD GÉNÉRAL »). Elle affiche le numéro de la semaine et ses dates, puis les chiffres clés de la période : livraisons, demandes de stock, stock de terminaux. Changez la **Date début** et la **Date fin** puis cliquez sur **Actualiser** pour une autre période.

4.2 Livraison TPE, Remplacement TPE et Sorties Chargeurs




Figure 9 — Dashboard Livraisons TPE

- **Livraison TPE** : livraisons **En attente** de réception, **TPE livrés** et **Retours** sur la période, puis la **Hiérarchie Livraisons** : cliquez sur une année pour la détailler par mois, semaine et jour.
- **Remplacement TPE** : la même présentation pour les remplacements.
- **Sorties Chargeurs** : chargeurs sortis par canal (livraison chargeur, livraison chargeur issue d'un décom, mouvement de stock), par jour, semaine ou mois, avec filtres par service d'origine et de destination, un graphique et le détail des sorties.

4.3 QR codes




Figure 10 — Dashboard QR Codes

- **Total des demandes** et **Quantité de QR Codes** à chaque étape : soumis, générés, imprimés, livrés, reçus.
- Tableaux hebdomadaires des demandes et des impressions, bilan d'impression par opérateur et par format, avec **Télécharger Excel**.
- Les 10 dernières demandes.

4.4 Mouvement Stock




Figure 11 — Dashboard Stocks

Le nombre de demandes de stock (total, validées, en cours, refusées), puis le **Détail Stocks par Pièce** : pour chaque élément, le nombre de stocks et les quantités en lots, cartons et pièces. Le filtre de période porte sur la date de création des stocks.

4.5 Statistiques Parc TPE




Figure 12 — Statistiques du parc TPE

Ce tableau de bord lit l'historique des statuts du parc (chapitre 11). Choisissez un **Modèle**, une **Période** et un **Regroupement** (jour, semaine, mois), puis parcourez les sections :

- **État du parc** : nombre de TPE par statut, aujourd'hui ou **À une date**. Cliquez sur un statut pour afficher la liste des TPE (export Excel possible). Un bandeau jaune signale les TPE dont le statut ne correspond pas à leur historique.
- **Flux** : nombre de TPE entrés dans chaque statut sur la période.
- **Parcours** : TPE passés par une suite de statuts que vous choisissez (par exemple attente décom → à réparer → réparé), à la suite (strict) ou avec d'autres statuts entre deux (souple).
- **Durées** : temps passé dans chaque statut (médiane, moyenne, maximum).
- **Chronologie d'un TPE** : tous les statuts d'un numéro de série, avec leur durée.

4.6 Tableau de bord décom




Figure 13 — Tableau de bord des décommissionnements

Menu **Gestion des décomm → Tableau de bord** (rôles 23 à 26 et 36). Il suit les TPE entrés en décom jusqu'à leur issue :

- filtres : période, **Date de référence** (création ou clôture du décom), **Type de décom** (tous, standard, remplacement), modèle ;
- **Résumé** : TPE entrés en décom, livrés, mis au rebut, encore en cours, et délai médian entre création et clôture ;
- **Devenir des TPE après diagnostic** : paramétrage direct, à réparer, rebut, avec les étapes suivantes (réparés, revenus en paramétrage, livrés) et les délais médians. Cliquez sur un chiffre pour la liste ;
- la liste complète des TPE, exportable (**Exporter tout**, **Exporter cette liste**). Les TPE au parcours inhabituel sont signalés et classés selon leur statut final.

CHAPITRE 5

Livraisons et remplacements de TPE

Ce module enregistre la remise de TPE paramétrés et de chargeurs aux services internes (le plus souvent le service commercial), et le remplacement d'un TPE par un autre. Les types « bancaire » ou « mobile » correspondent au paramétrage du TPE ; « chargeur » est la livraison du câble de charge.

Livreur (rôle 1) : livraison → Réceptionnaire : réception ou retour → Si retour : correction puis renvoi

5.1 Créer une livraison

Menu **Gestion des Livraisons → Nouvelle Livraison** (rôle 1).

1. **Informations générales** : **Type de Livraison** (LIVRAISON TPE GIM, LIVRAISON TPE MOBILE, LIVRAISON CHARGEUR…), **Model TPE**, **Service recepteur**, et si besoin **Associer un rôle** : le rôle qui pourra réceptionner (par exemple « reception commerciale »). Ajoutez un commentaire et des fichiers si nécessaire.
2. **Informations sur produits**, pour chaque TPE : **Numéro de série** (obligatoire), commentaire, **Point Marchand**, **Banque**, **Caisse**, et les services activés (Orange Money, MTN Money, MOOV Money, RNE). Cliquez sur **Ajouter** : le TPE rejoint le tableau en bas de page.
3. Contrôlez le tableau (**Supprimer** retire une ligne), puis cliquez sur **Valider formulaire**, relisez le récapitulatif et signez pour valider la livraison.




Figure 14 — Nouvelle livraison : informations générales




Figure 15 — Nouvelle livraison : informations sur un TPE

> **Un seul modèle par livraison.** Tous les TPE d'une livraison doivent être du modèle choisi en haut du formulaire. Si un numéro de série est déjà au parc avec un autre modèle, SYSLIS refuse de l'ajouter : faites une livraison séparée pour chaque modèle.

Résultat : la livraison est enregistrée « en cours » ; les TPE passent au statut **back office livré** au parc ; un mail « SYSLIS - NOUVELLE LIVRAISON » part vers les membres du service récepteur et le rôle 13, avec le lien vers la fiche.

5.2 Suivre, réceptionner ou retourner




Figure 16 — Liste des livraisons

Toutes les livraisons se filtrent par statut, type, service, modèle, dates de livraison et de réception, et régularisations. Au-dessus du tableau, l'icône dossier télécharge les PDF des livraisons affichées (fichier ZIP) et l'icône de téléchargement les exporte dans Excel.




Figure 17 — Fiche d'une livraison en attente de réception

Sur la fiche d'une livraison en attente :

- **Réceptionner Livraison** (rôle 2, ou le rôle associé à la livraison : 8, 9, 10…) : commentaire et signature. La livraison passe à « livré » et le livreur est prévenu par mail.
- **Retourner Livraison** : avec un commentaire qui explique le problème. La livraison passe à « retourné » ; le livreur la corrige avec **Modifier Livraison** et la renvoie.
- **Modification Admin** (rôle 6) : corriger une livraison, même réceptionnée.

5.3 Remplacements

Un remplacement enregistre l'échange d'un TPE chez un marchand. Menu **Gestion des Livraisons → Nouveau Remplacement** (rôle 1) : service récepteur et rôle, puis pour chaque échange l'**Ancien Model TPE** et l'**Ancien S/N**, le **Nouveau Model TPE** et le **Nouvel S/N**, le point marchand, la banque, la caisse, le paramétrage et les services. Validez et signez.

Le TPE remplaçant passe au statut **back office remplacé** ; le TPE remplacé reviendra par un décommissionnement de type « Remplacement » (chapitre 8). La réception, le retour et la modification se font comme pour une livraison, depuis **Tous les remplacements**.

5.4 Statuts et mails

Statut	Signification	Action suivante
en cours / en attente	Livraison enregistrée, pas encore réceptionnée	Réceptionner ou retourner
livré	Réception confirmée et signée	—
retourné	Renvoyée au livreur avec un commentaire	Modifier puis renvoyer

Événement	Mail	Destinataires
Création	NOUVELLE LIVRAISON (type)	Service récepteur, rôle 13
Modification	MODIFICATION LIVRAISON	Service récepteur, rôle 13
Réception	RECEPTION LIVRAISON	Livreurs (rôle 1), rôle 13
Retour	RETOUR DE LIVRAISON	Livreurs (rôle 1), rôle 13
Remplacement	NOUVEAU / VALIDATION / RETOUR / MODIFICATION REMPLACEMENT	Mêmes règles

CHAPITRE 6

Stocks et demandes de stock

6.1 Catalogue des éléments

Un **élément** (pièce, chargeur, terminal…) est défini une fois dans le catalogue : **Gestion des Stocks → Voir Elements Stock** (rôle 7). Chaque élément a un nom unique, un type (**TERMINAL** ou **PIECE**), les modèles de TPE et les services qui le gèrent. **Ajouter pièce** crée un élément ; l'icône de modification le corrige.

> **Lots, cartons, pièces.** Un stock peut être organisé en lots, qui contiennent des cartons, qui contiennent des pièces. C'est surtout utile pour les terminaux, livrés en lots de cartons. La plupart des stocks n'utilisent que les pièces (une simple quantité). Pour les terminaux, chaque pièce est un numéro de série.

On ne peut pas changer le type d'un élément qui a des stocks actifs, ni lui retirer un modèle ou un service utilisé par un stock actif.

6.2 Créer et gérer un stock

Créer Nouveau Stock (rôle 7) : élément, modèle, service, **Code Stock** (unique), propriétaire et sous-propriétaires, motif, origine et commentaire, puis la quantité initiale selon le mode choisi (par lot, carton, pièce, ou par S/N pour des terminaux). Les terminaux insérés par S/N entrent au parc avec le statut **stock**.




Figure 18 — Tous les stocks




Figure 19 — Fiche d'un stock et ses actions

La fiche d'un stock montre son initialisation, son état actuel et tous ses mouvements. Ses boutons dépendent de votre place sur le stock :

Bouton	Qui	Effet
Modifier stock	Propriétaire, super admin (39)	Code, propriétaire, sous-propriétaires
Associer stocks	Propriétaire, super admin	Verse d'autres stocks (même élément, modèle et service) dans celui-ci ; les stocks versés sont fermés
Supprimer stock	Propriétaire, super admin	Ferme le stock avec un motif ; un stock de terminaux non vide ne peut pas être supprimé
Faire une entrée/sortie	Propriétaire, sous-propriétaires	Mouvement manuel (section 6.4)

Après un changement de propriétaire, l'ancien propriétaire perd ses droits, sauf s'il est repris comme sous-propriétaire.

6.3 Demande, validation, livraison, réception

Demandeur (3) → Validateur (4) → Responsable du stock : livraison → Réceptionnaire (12)

1. Demander — Nouvelle Demande Stock (rôle 3) : élément, service demandeur, motif, commentaire et fichiers ; puis modèle, service de l'élément, mode (par lot, carton ou pièce) et quantité. **Ajouter un champ** permet de préciser une information libre. Signez pour valider la demande. **Nouvelle demande terminal** fonctionne de la même façon pour des terminaux, suivis par numéro de série.




Figure 20 — Nouvelle demande de stock

2. Valider — le validateur (rôle 4) ouvre la demande et clique sur **Valider demande** : date, quantité validée, commentaire et signature. Il peut aussi la retourner au demandeur (qui la corrige avec **Modifier demande**) ou la refuser. À la validation, les propriétaires et sous-propriétaires des stocks concernés sont prévenus par mail.

3. Livrer — un propriétaire ou sous-propriétaire d'un stock contenant l'élément voit **Livraison Stock** sur la demande. Il choisit le stock, le mode de sortie et les lots, cartons ou la quantité, puis signe. La livraison peut se faire en plusieurs fois : la demande est alors « Partiellement livrée » jusqu'à atteindre la quantité validée, ou jusqu'à ce que la case **Clôturer la demande avec cette livraison** soit cochée. Une livraison ne peut pas dépasser le reste à livrer. Seul le stock d'origine est débité ; des terminaux livrés passent au statut **paramétrage**.




Figure 21 — Livraison d'une demande depuis un stock

Si aucun stock ne contient l'élément, le gestionnaire de stock (rôle 7) voit **Créer nouveau stock** sur la demande.

4. Réceptionner — un membre du service demandeur ayant le rôle 12 clique sur **Réceptionner Pièces**, signe, indique la date et choisit la **Mise en stock** :




Figure 22 — Réception et mise en stock

- **Créer un nouveau stock** : donnez un code ; vous en devenez propriétaire ;
- **Ajouter à un de mes stocks** : un stock dont vous êtes responsable, même élément, modèle et service ;
- **Ne pas mettre en stock** : la réception est enregistrée sans mouvement de stock.

Chaque livraison se réceptionne séparément. Les livraisons faites avant la mise en stock à la réception ne proposent que « Ne pas mettre en stock ».

6.4 Entrées et sorties

Faire une entrée/sortie, sur la fiche du stock, enregistre un mouvement manuel : entrée ou sortie, mode (lot, carton, pièce, S/N), quantités, motif et origine. Le menu **Entrées Sorties** (rôle 7) liste tous les mouvements de tous les stocks, avec la quantité avant et après chaque mouvement.

6.5 Statuts, mails et PDF

Statut de la demande	Signification
en cours	En attente de validation
validée	Validée, à livrer ou livrée
partiellement livrée	Une partie de la quantité validée a été livrée
retournée	Renvoyée au demandeur pour correction
refusée	Refusée par le validateur

Le statut de réception est suivi à part : en attente, partiellement reçue, reçue. Mails envoyés : « MOUVEMENT DE STOCK » à la création (validateurs), « VALIDATION DEMANDE », « DEMANDE RETOURNÉE », « DEMANDE REFUSÉE », « RECEPTION DE STOCK ». **Voir formulaire PDF** produit le formulaire de la demande avec toutes ses livraisons et réceptions.

CHAPITRE 7

QR codes

Les QR codes de paiement (Orange Money, MTN, MOOV) sont demandés pour des marchands, générés avec un outil externe, imprimés puis livrés.

Demande (15) → Génération (16) → Impression (17) → Livraison (18) → Réception (19)

7.1 Demande et import des marchands

Menu **Gestion des QRcodes → Nouvelle Demande QRC** (rôle 15). Ajoutez les lignes de la demande **Manuellement** ou par **Import Excel** (**Télécharger template** donne le modèle de fichier). Chaque ligne indique le **Type QR Code** (opérateur), le **Format** d'impression, le marchand (par chaîne ou par point marchand), le nombre de TPE et le nombre de copies : SYSLIS calcule le total de QR codes. Ajoutez un commentaire ou des fichiers, puis signez la demande.

7.2 Génération, impression, livraison, réception




Figure 23 — Fiche d'une demande générée

Étape	Rôle	Bouton	Statut obtenu
Génération	16	**Upload QR Codes** (dépôt des fichiers)	générée
Impression	17	**Confirmer Impression** (ou **Retourner QR Codes** au générateur)	imprimée
Livraison	18	**Livraison QR Codes**	livrée
Réception	19	**Réception QR Codes**	reçue : la demande est close

Dès la génération, le rôle 20 peut **Télécharger QR Codes**. Chaque étape prévient par mail l'étape suivante et le rôle 22.

7.3 Suspension et annulation

- **Suspendre Demande** (rôle 16) : quand un problème externe bloque la génération ; le motif est obligatoire et le demandeur est prévenu. Celui qui a suspendu peut **Annuler Suspension** ; le demandeur peut modifier sa demande pour la débloquer.
- **Annuler la demande** (rôle 15) : tant qu'elle est soumise. Elle passe à « annulée ».

7.4 Marchands QR

Tous les Marchands QRC liste chaque marchand servi : nombre de TPE et de QR codes, type, format, dates de livraison et de réception, avec des filtres par type, format, demande et dates.

7.5 Statuts et mails

Statut	Signification
soumise	Demande créée, à générer
générée	QR codes déposés, à imprimer
imprimée	Impression confirmée, à livrer
livrée	Livrée, à réceptionner
reçue	Réception confirmée : demande close
suspendue	Génération bloquée
annulée	Annulée par le demandeur

CHAPITRE 8

Décommissionnement

Un décommissionnement (décom) ramène des TPE de chez les marchands à la maintenance. Chaque TPE y est diagnostiqué puis part au paramétrage, en réparation ou au rebut.

Création (23) → Réception (24) → Validation + transmission (38) → Réception maintenance (25) → Vérification technique (25) → Clôture (29)

8.1 Créer un décom

Menu **Gestion des décomm → Nouveau décomm** (rôle 23). Choisissez **Décommissionnement** ou **Remplacement** (TPE remplacés, chapitre 5), un commentaire général et des fichiers, puis ajoutez les TPE par **Upload Excel** (**Télécharger template**) ou **Par S/N** :




Figure 24 — Informations d'un TPE à décommissionner

- **Numéro de série** et **Modèle** (obligatoire ; si le TPE est déjà au parc, son modèle s'affiche et fait foi) ;
- **Point Marchand**, **Caisse**, **Banque**, **TID GIM**, **TID ECOBANK** ;
- **État du terminal** : R.A.S ou problème signalé (avec le rapport d'incident) ;
- **Récupéré avec** : carton, chargeur, carte SIM ;
- **Commercial** et commentaire.

Validez : les rôles 24 et 26 sont prévenus. Tant que le décom n'est pas reçu (ou après un retour), l'initiateur peut **Modifier la liste** ou annuler le décom.

8.2 Réception, validation, transmission

1. **Confirmer réception** (rôle 24) : les TPE ont été récupérés. Le décom peut aussi être retourné à l'initiateur.
2. **Valider liste** (rôle 38) : cochez les TPE retenus, date et commentaire. Les TPE validés sont enregistrés au parc au statut **attente décom** (ou **décom remplacement**).
3. **Transmettre à la maintenance** (rôle 38).
4. **Valider réception maintenance** (rôle 25) : la maintenance confirme les TPE réellement reçus ; ceux qui manquent apparaissent grisés.

8.3 Vérification technique et diagnostic




Figure 25 — Décom en vérification




Figure 26 — Vérification d'un TPE

Sur un décom en vérification, **Vérification technique** (rôle 25) ouvre la liste des TPE. Pour chacun : **Sélectionner**, choisir le **Statut** (paramétrage, à réparer, rebut), cocher les pièces défectueuses ou absentes et les pièces fonctionnelles, ajouter un détail, puis **Confirmer**. **Valider** enregistre la vérification ; un mail de rapport peut être envoyé.

Quand plus aucun TPE n'est « checking », le rôle 25 confirme le diagnostic : le décom passe à **complet** et le rôle 29 est prévenu. **Annuler diagnostic** (motif obligatoire) le remet en vérification.

8.4 Clôture et suite des TPE

Cloturer décomm (rôle 29) valide les diagnostics. Au parc, chaque TPE prend le statut de son diagnostic :

Diagnostic	Statut au parc	Suite
Paramétrage	paramétrage (maintenance)	Livraison TPE param (section 8.5)
À réparer	à réparer	Lot de réparation (chapitre 10)
Rebut	rebut	Pièces récupérables (chapitre 9)

8.5 Livraisons de TPE à paramétrer




Figure 27 — Livraison des TPE à paramétrer

- **Livraison TPE param** (rôle 25) : cochez les TPE (ou **Importer Excel (S/N)** ; les S/N en anomalie sont signalés et exportables), commentaire, **Livrer**.
- **Livraisons TPE param** (rôle 36) : **Confirmer réception** des TPE reçus, puis **Clôturer la livraison** : les TPE repassent au statut **paramétrage**.

Le décom suit automatiquement : « transmis param » quand tous ses TPE à paramétrer sont livrés, « réception param » quand ils sont tous reçus.

8.6 Statuts

Statut	Signification
soumis	Créé, en attente de réception
récupéré	Réception confirmée, à valider
retourné	Renvoyé à l'initiateur
validé	Liste validée, à transmettre
transmis à la maintenance	À réceptionner par la maintenance
vérification	Vérification technique en cours
complet	Diagnostic confirmé, à clôturer
clos	Clôturé ; suite selon les diagnostics
transmis / réception param	TPE à paramétrer livrés / reçus
en réparation / réparé / transmis réparé / réceptionné réparé	Suivi des TPE à réparer

CHAPITRE 9

Maintenance : mise au rebut

Demande (30 ou 32) → Validation (31) → Clôture (30) → Récupération des pièces (32) → Mise en stock

9.1 Demande, validation et clôture

Gestion Maintenances → Mise au rebut (rôles 30 et 32). Ajoutez les TPE par **Import Excel** ou **Par S/N** : numéro de série, modèle, point marchand, puis les **pièces défectueuses ou absentes** et les **pièces fonctionnelles** (bouton TOUT pour tout cocher). Ajoutez date, commentaire et fichiers, puis confirmez. Les rôles 31 et 33 sont prévenus.

- **Valider demande** (rôle 31) : retenez tout ou partie des TPE. Les TPE retenus passent au statut **rebut** au parc ; le demandeur est prévenu.
- **Retourner demande** (rôle 31) : avec un commentaire.
- **Modifier la liste** (rôle 32) ou **Annuler la demande** (rôle 30) tant qu'elle est en cours.
- **Cloturer la demande** (rôle 30) une fois validée.




Figure 28 — Fiche d'une mise au rebut validée

> **Note de relecture —** vous indiquez qu'une demande peut être refusée : la fiche n'a pas de bouton « Refuser ». Est-ce une validation sans aucun TPE retenu ?

9.2 TPE au rebut et pièces

Tous les TPE au rebut liste les TPE au statut rebut. Leur fiche montre l'état de chaque pièce (fonctionnelle, défectueuse, utilisée, en stock) et l'historique des mouvements de pièces. Le rôle 34 peut y corriger la liste avec **Modifier lots de pièces**.

9.3 Récupérer les pièces fonctionnelles

Récupérer pièces fonctionnelles (rôles 32 et 34), sur la fiche d'un TPE au rebut, enregistre les pièces prélevées : elles passent à « utilisé ». Les pièces utilisées ou mises en stock ne peuvent plus être modifiées.

9.4 Créer un stock depuis le rebut




Figure 29 — Pièces au rebut

Toutes les pièces au rebut totalise, par pièce, les quantités fonctionnelles, défectueuses, utilisées et en stock. **Créer Stock** remet des pièces fonctionnelles en stock : choisissez le modèle (le nombre disponible s'affiche), la quantité, puis un nouveau stock (service et code) ou un stock existant dont vous êtes responsable, et un motif. Les pièces les plus anciennes sont prises en premier ; elles passent à « en stock » et une entrée d'origine « Rebut » est enregistrée sur le stock.

9.5 Liaison pièces TPE

Liaison pièces TPE (rôle 6) corrige les pièces défectueuses et fonctionnelles d'un TPE quand elles n'ont pas été bien sélectionnées lors de la vérification du décom. Elle sert à ajuster les pièces d'un terminal d'une session de mise au rebut. Ajoutez les TPE par S/N ou par Excel, cochez les pièces, puis confirmez la liaison.

CHAPITRE 10

Maintenance : réparation des TPE

À réparer → Lot en réparation (25 ou 35) → Validation (37) → Livraison (25 ou 35) → Réception et clôture (36)

10.1 Mise en réparation et lots

- **Mise en réparation** (rôle 35) : déclarer des TPE à réparer en dehors d'un décom (S/N ou Excel, pièces défectueuses). Ils passent au statut **à réparer**.
- **TPE à réparer** (rôles 35, 36, 37) : la liste des TPE à réparer et réparés, avec leurs pièces défectueuses.
- **Réparation TPE** (rôles 25 et 35) : crée un **lot de réparation**. Depuis un décom clos, le bouton de la fiche du décom ouvre le formulaire avec ses TPE à réparer. Indiquez les pièces à réparer et confirmez : les TPE passent à **en réparation**.




Figure 30 — TPE réparés et à réparer

Pour un décom qui a aussi des TPE à paramétrer, la réparation n'est possible qu'une fois ceux-ci livrés.

10.2 Validation

Lots de réparation liste les lots. Sur un lot en réparation, **Valider la réparation** (rôle 37) : pour chaque TPE, acceptez (statut **réparé**) ou refusez (retour à **à réparer**, il pourra entrer dans un nouveau lot).

10.3 Livraison et réception

- **Livrer les TPE réparés** (rôles 25 et 35), sur un lot validé : crée une livraison de TPE réparés.
- **Livraisons TPE réparés** (rôle 36) : **Confirmer Réception** des TPE reçus ou **Retourner demande**, puis **Cloturer la demande** : les TPE repassent au statut **paramétrage**.

> Livrez la liste complète en une fois : une livraison par TPE oblige à réceptionner et clôturer autant de livraisons.

10.4 Statuts

Objet	Statuts
Lot de réparation	en réparation → validé → livré (ou annulé)
Livraison de TPE réparés	en cours → livré → clos (ou retourné, annulé)
TPE au parc	à réparer → en réparation → réparé → paramétrage

CHAPITRE 11

Parc TPE

11.1 Consulter le parc




Figure 31 — Parc TPE

Gestion Parc TPE → Voir Parc (rôles 27 et 28) : tous les TPE avec leur S/N, modèle, statut, date de dernière modification et de création. Recherche, filtres par statut, modèle et dates ; l'icône de téléchargement exporte la liste dans Excel ; l'œil ouvre l'historique.

11.2 Historique d'un TPE




Figure 32 — Historique d'un TPE

Chaque changement de statut, avec sa date, le formulaire qui l'a provoqué (décom, livraison...) et l'utilisateur. Pour la durée passée dans chaque statut, voir la chronologie des Statistiques Parc TPE (section 4.5).

11.3 Manipulation TPE



Figure 33 — Manipuler TPE

Manipulation TPE (rôle 27) change directement le statut d'un ou plusieurs TPE, **Par S/N** ou **Par fichier**, avec le **Nouveau Statut**. Pour un TPE inconnu du parc, le modèle est demandé.

Le rôle 27 peut aussi **Corriger le modèle** d'un TPE enregistré avec un mauvais modèle ; le statut devient alors facultatif.

> La manipulation contourne les processus : réservez-la aux corrections. Un TPE doit normalement changer de statut par le formulaire du module concerné.

11.4 Statuts du parc

La liste des statuts et leur sens est au chapitre 1 (section 1.2) et en annexe A.

CHAPITRE 12

Régularisations

12.1 Principe

Une **régularisation** (REG) enregistre après coup une opération déjà faite hors de SYSLIS. Elle porte une date passée (jamais future) et reste marquée « Régularisation » : la case du même nom, dans les listes, permet de les isoler. Les étapes suivantes se confirment avec les boutons **Reg ...** (Reg Livraison, Reg Réception, REG validation).

12.2 Les formulaires REG

Menu Gestion Régularisation	Rôle	Suite
REG Livraison	1	Reg Réception par le réceptionnaire
REG Demande Stock	3	REG validation (4), Reg Livraison, Reg Réception (12)
REG Demande QRC	21	Reg Livraison (18), Reg Réception (19)
REG Remplacement	1	Reg Réception par le réceptionnaire
REG Décommissionnement	23	Mêmes étapes que le décom, dont une vérification REG

La mise au rebut et la mise en réparation ont aussi une option « Régularisation » dans leur formulaire.

CHAPITRE 13

Administration

13.1 Comptes et rôles

Gestion des Profils (rôle 5). **Ajouter utilisateur** : nom, prénoms, email, mot de passe, services et rôles (cases à cocher). **Tous les utilisateurs** : la liste ; la fiche d'un utilisateur permet de modifier ses informations, ses services, ses rôles et de lui donner un nouveau mot de passe. Un compte supprimé est désactivé, pas effacé.

> **Note de relecture —** le champ Mot de passe du formulaire de création est prérempli avec un mot de passe par défaut, visible en clair. À changer : un champ vide, ou un mot de passe à modifier à la première connexion.

Le chapitre 3 décrit chaque rôle ; attribuez à chaque personne les rôles des étapes où elle intervient.

13.2 Types de livraison

Parametrage Livraison (rôle 14) : **Ajouter type livraison** (nom) et **Voir types livraison** pour les modifier. Ces types alimentent la liste « Type de Livraison » du formulaire de livraison.

13.3 Modifications admin

Modification Admin (rôle 6) apparaît sur les fiches de demande de stock, de livraison et de remplacement. Elle corrige un formulaire même déjà validé ou réceptionné. À réserver aux corrections.

Annexes

A. Tableaux des statuts

Statuts du parc TPE

N°	Statut	Code	Signification
1	En stock	`stock`	TPE rangé dans un stock (lot, carton ou pièce).
4	Paramétrage	`parametrage`	TPE sorti du stock par une demande de stock, à paramétrer puis à livrer.
13	Paramétrage (maintenance)	`param_maintenance`	TPE diagnostiqué « paramétrage » à la clôture d'un décom, en attente de livraison par la maintenance.
2	Back office	`back_office`	Étape prévue entre le paramétrage et la livraison ; utilisée dans une prochaine version.
6	Livré	`back_office_livre`	TPE livré à un marchand.
7	Livré en remplacement	`back_office_remplace`	TPE livré pour remplacer un autre TPE.
8	Attente décom	`attente_decom`	TPE d'un décom validé, en attente d'arrivée à la maintenance.
16	Décom remplacement	`decom_remplacement`	Comme « attente décom », pour un décom lié à un remplacement.
11	À réparer	`a_reparer`	TPE diagnostiqué « à réparer », pas encore dans un lot.
14	En réparation	`decom_en_reparation`	TPE dans un lot de réparation en cours.
10	Réparé	`repare`	Réparation validée ; le TPE attend sa livraison.
5	Rebut	`rebut`	TPE mis au rebut ; ses pièces fonctionnelles peuvent être récupérées.
3	Décom (ancien)	`decom`	Ancien statut, remplacé par « attente décom ».
9	Diagnostic (ancien)	`diagnostic`	Ancien statut des TPE d'un décom en vérification technique.
12	Annulation décom	`annulation_decom`	Prévu pour les TPE sortis d'un décom ; non utilisé.
15	Décom réparé	`decom_repare`	Statut de test, plus utilisé.

Les statuts des formulaires de chaque module sont rappelés à la fin de leur chapitre : livraisons (5.4), demandes de stock (6.5), QR codes (7.5), décommissionnements (8.6), réparation (10.4).

B. Glossaire

TPE	Terminal de paiement électronique.
S/N	Numéro de série d'un TPE.
Parc	Registre de tous les TPE, avec leur statut et leur historique.
Décom	Décommissionnement : retour de TPE de chez les marchands vers la maintenance.
Paramétrage	Configuration d'un TPE (bancaire ou mobile) avant livraison.
Rebut	TPE hors d'usage ; ses pièces fonctionnelles peuvent être récupérées.
Lot / carton / pièce	Niveaux de rangement d'un stock : un lot contient des cartons, un carton des pièces.
Propriétaire / sous-propriétaire	Personnes responsables d'un stock.
Point marchand, caisse	Lieu et poste d'encaissement où le TPE est installé.
TID	Identifiant du terminal chez la banque (GIM, ECOBANK).
OM, MTN, MOOV	Opérateurs de mobile money (Orange Money, MTN Money, MOOV Money).
RNE	Service activé sur le TPE (case RNE des livraisons).
RI	Rapport d'incident joint à un TPE décommissionné.
REG	Régularisation : saisie après coup d'une opération faite hors application.
Back office	Équipe qui livre les TPE paramétrés ; « back office livré » = TPE livré.

C. Questions fréquentes et messages d'erreur

Q. Je ne trouve pas un module ou un formulaire.

Les menus dépendent de vos rôles : repérez vos rôles sur votre profil, puis leurs fiches au chapitre 3. Si une action vous attend, la cloche y mène directement. Si un menu manque alors que vous en avez besoin, demandez le rôle au gestionnaire des comptes.

Q. Un bouton d'action n'apparaît pas sur une fiche.

Le bouton n'existe qu'au bon statut et pour le bon rôle (ou le bon responsable). Vérifiez le statut de la fiche et la fiche de votre rôle au chapitre 3.

Q. SYSLIS refuse un TPE dans ma livraison : modèle incorrect.

Une livraison ne contient qu'un modèle. Le TPE est enregistré au parc avec un autre modèle : retirez-le et faites une livraison séparée pour ce modèle. Si le modèle du parc est faux, demandez une correction au rôle 27 (Manipulation TPE).

Q. J'ai livré les TPE réparés un par un.

Chaque livraison doit être réceptionnée puis clôturée. Sélectionnez tous les TPE d'un lot dans une seule livraison.

Q. Un formulaire est resté bloqué à une étape.

Une validation ou une réception a été oubliée. La bulle de la personne concernée reste affichée tant que l'action n'est pas faite : signalez-lui, ou ouvrez la fiche pour voir l'étape attendue.

Q. J'ai oublié mon mot de passe.

Demandez au gestionnaire des comptes (rôle 5) de vous en donner un nouveau, puis changez-le avec Reset Password.

Q. « Utilisateur ou mot de passe incorrects » alors que je suis sûr de mon mot de passe.

Le message s'affiche aussi quand le serveur ne répond pas. Réessayez plus tard ou prévenez la Direction Technique.

D. Correspondance écrans ↔ sections (bouton « ? »)

Le bouton « ? » de chaque écran ouvre la section indiquée. Un écran absent de cette liste ouvre le sommaire.

Section	Page	Adresses des écrans
2.1	8	`/modifier-mot-de-passe`
2.6	12	`/user-profil`, `/profile`
4.1	32	`/`
4.2	32	`/sous-dashboard-livraison`, `/sous-dashboard-remplacement`, `/sous-dashboard-chargeurs`
4.3	33	`/sous-dashboard-qrcode`
4.4	33	`/sous-dashboard-mvt-stock`
4.5	34	`/dashboard-parc-tpe`
4.6	35	`/decom-dashboard`
5.1	36	`/form-livraison`, `/modifier-livraison/:id`
5.2	37	`/toutes-les-livraisons`, `/formulaire/:id`
5.3	38	`/nouveau-remplacement`, `/tous-les-remplacements`, `/remplacement-details/:id`, `/modifier-remplacement/:id`
6.1	39	`/voir-items`, `/voir-piece/:id`, `/ajouter-piece`, `/ajouter-terminal`, `/modifier-piece/:id`
6.2	39	`/ajouter-stock`, `/creer-stock`, `/voir-stocks`, `/details-stock/:id`
6.3	40	`/nouvelle-demande`, `/nouvelle-demande-terminal`, `/toutes-les-demandes`, `/demande-details/:id`, `/modifier-demande/:id`, `/valider-demande/:id`, `/livraison-demande/:id`
6.4	43	`/entree-sortie-stock`, `/details-mouvement/:id`
7.1	44	`/demande-qr`, `/modifier-demande-qr/:id`
7.2	44	`/toutes-les-demandes-qr`, `/demande-qr-details/:id`
7.4	45	`/tous-les-marchands-qr`
8.1	46	`/nouveau-decommissionnement`, `/modifier-decom/:id`
8.2	46	`/tous-les-decommissionnements`, `/decom-details/:id`, `/validation-decom/:id`, `/validation-transmission-decom/:id`
8.3	47	`/verification-decom/:id`, `/reg-verification-decom/:id`
8.5	48	`/livraison-param-decom`, `/livraisons-param-decom`, `/livraison-param-decom-details/:id`, `/reception-livraison-param-decom/:id`
9.1	49	`/nouveau-rebut`, `/toutes-les-demandes-rebut`, `/demande-rebut-details/:id`, `/modifier-rebut/:id`, `/valider-rebut/:id`
9.2	49	`/tpe-rebuts`, `/tpe-rebut-details/:id`
9.4	50	`/pieces-rebuts`
10.1	51	`/mise-en-reparation`, `/tpe-a-reparer`, `/reparation-tpe`
10.2	51	`/reparations-tpe`, `/reparation-tpe-details/:id`, `/validation-reparation-tpe/:id`, `/update-reparation-tpe/:id`
10.3	51	`/toutes-livraisons-reparation`, `/livraison-reparation-details/:id`, `/reception-livraison-reparation/:id`

Section	Page	Adresses des écrans
11.1	53	`/parc-tpe`
11.2	53	`/historique-tpe/:id`
11.3	54	`/manipulation-tpe`
12.2	55	`/regularisation-livraison`, `/regularisation-demande`, `/regularisation-demande-qr`, `/regularisation-remplacement`, `/regularisation-decom`
13.1	56	`/créer-utilisateur`, `/tous-les-utilisateurs`, `/modifier-profil/:id`
13.2	56	`/types-livraison`, `/ajouter-type-livraison`, `/modifier-type-livraison/:id`
13.3	56	`/modification-admin-demande/:id`
9.5	50	`/liaison-tpe-pieces`