TEATRO

Guía del administrador

Gestión de obras, salas, funciones, ventas, reembolsos, usuarios y configuración desde el panel.

Venta de entradas con selección de asientos · versión 2.1

El panel de administración permite publicar obras, configurar las salas, programar funciones, revisar las ventas, hacer reembolsos y configurar los cobros y el correo.

1. Entrar al panel

1. Abra `https://SU-DOMINIO/admin`.
2. Escriba su correo y contraseña y pulse **Entrar**.

La **primera vez** el panel le pedirá cambiar la contraseña. La nueva debe tener al menos 12 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo, y no puede ser una contraseña filtrada en Internet.

> Después de **5 intentos fallidos**, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. Para salir, pulse **Salir** (arriba a la derecha), sobre todo en computadores compartidos.

El menú superior tiene: **Inicio, Obras, Funciones, Salas, Ventas, Usuarios, Auditoría y Configuración**. Con **Ver sitio** abre la tienda en otra pestaña.

2. Inicio (resumen)

Muestra las ventas e ingresos de hoy, los ingresos totales, las entradas vendidas, las próximas funciones con su ocupación y las últimas ventas.

3. Configuración

3.1 Pasarela de pago (PayPal)

En la parte superior se ve el modo actual:

Estado	Significado
Demostración · pagos simulados	Las compras funcionan, pero no se cobra. Úselo para probar.
PayPal Sandbox · pruebas	Se paga en PayPal con cuentas de prueba (dinero ficticio).
PayPal Live · cobros reales	La tienda cobra de verdad.

Para activar PayPal:

1. Consiga el **Client ID** y el **Secret** en developer.paypal.com → *Apps & Credentials* (la *Guía de instalación* lo explica paso a paso).
2. Elija el **Entorno** (Sandbox o Live) que corresponda a esas credenciales.
3. Pegue el Client ID y el Secret.
4. En **Modo de cobro** elija **PayPal**.
5. Pulse **Guardar pasarela de pago**.

El sistema verifica las credenciales con PayPal antes de activarlas. Si están mal, muestra el error y no cambia nada.

- El **Secret** se guarda cifrado y no vuelve a mostrarse. Para conservarlo al editar otros datos, deje el campo vacío.
- **Volver a demostración:** elija *Demostración* y guarde. Las credenciales quedan guardadas para reactivar PayPal cuando quiera.
- **Probar conexión con PayPal** comprueba que las credenciales guardadas siguen funcionando.
- **Borrar credenciales** elimina el Client ID y el Secret, y deja la tienda en demostración.

3.2 Correo (SMTP)

Con el correo activado, los compradores reciben sus entradas y pueden recuperarlas desde la tienda.

1. En **Envío** elija **SMTP**.
2. Complete el servidor, puerto, cifrado, usuario y contraseña de su proveedor de correo. La *Guía de instalación* tiene los datos de Gmail, Outlook, Zoho y otros.
3. Escriba el **correo y el nombre del remitente** (lo que verán los compradores).
4. Pulse **Guardar correo**.
5. En **Enviar un correo de prueba a**, escriba su correo y pulse **Enviar prueba**. Si algo falla, el mensaje indica la causa.

4. Salas

Cada sala tiene un plano de filas (A, B, C…) y asientos por fila.

Crear una sala: Salas → **Nueva sala**. Escriba el nombre, el número de filas (hasta 26) y de asientos por fila (hasta 40), y pulse **Guardar**.

Ajustar el plano: al guardar, se abre el plano completo. Cada cuadrito verde es una butaca. **Desmarque** los lugares donde no hay butaca (pasillos, columnas, espacios para sillas de ruedas) y pulse **Guardar**. Los lugares desmarcados no se venden y se ven como huecos en el plano de compra.

> Si cambia el número de filas o de asientos por fila, el plano se regenera: revíselo de nuevo. Una sala con funciones no se puede eliminar.

5. Obras

Crear una obra: Obras → Nueva obra.

Campo	Indicaciones
Título	Nombre de la obra.
Sinopsis	Descripción que verán los compradores. Puede tener varios párrafos.
Duración	En minutos. Se usa para evitar choques de horario en la sala.
Clasificación	Opcional: ATP, +12, +16…
Imagen de portada	JPG, PNG o WebP, hasta 4 MB, mínimo 200×200 píxeles. Se recomienda horizontal (16:9), por ejemplo 1200×675.
Publicada	Si está marcada, la obra aparece en la cartelera (cuando tenga funciones).

- **Ocultar una obra:** edítela y desmarque **Publicada**. Deja de verse en la tienda y conserva su historial.
- **Eliminar:** solo se pueden eliminar obras sin funciones.

> Una obra aparece en la cartelera solo si está publicada y tiene al menos una función futura con asientos libres.

6. Funciones

Una función es una presentación de una obra en una sala, en una fecha y hora, con un precio.

Programar: Funciones → Programar función, o desde **Obras → Programar función**.

1. Elija la **obra** y la **sala**.
2. Indique la **fecha y hora** de inicio.
3. Escriba el **precio por entrada**.
4. Pulse **Guardar**.

El sistema no permite dos funciones al mismo tiempo en la misma sala (tiene en cuenta la duración de las obras).

- **Plano:** en la lista de funciones, **Plano** muestra cada asiento como libre (blanco), retenido mientras alguien paga (dorado) o vendido (granate). Pase el cursor sobre un asiento vendido para ver el comprador.

- **Editar:** puede cambiar la fecha y el precio. Si ya hay entradas vendidas, no se pueden cambiar la obra ni la sala.
- **Cancelar función:** detiene la venta inmediatamente. Las entradas ya pagadas deben reembolsarse (sección 7). Al cancelar, el panel le lleva a la lista de esas ventas.
- La venta en línea **cierra 15 minutos antes** del inicio de cada función.

7. Ventas

Ventas lista todas las órdenes, de la más reciente a la más antigua.

- **Buscar:** por número de orden, documento, correo o código de entradas.
- **Filtrar por estado:**

Estado	Significado
Pendiente	Asientos reservados, esperando el pago (vence a los 10 minutos).
Procesando	PayPal está confirmando el pago. Se resuelve solo.
Pagada	Compra completa: las entradas son válidas.
Expirada / Cancelada	No se pagó. Los asientos se liberaron y no hubo cobro.
Reembolsada	Se devolvió el dinero y los asientos quedaron libres.

- **Exportar CSV:** descarga la lista filtrada para abrirla en Excel.

Reembolsar una venta

1. Abra la orden (pulse su número).
2. En **Pago**, marque **Confirmo el reembolso** y pulse **Reembolsar**.

Para ventas pagadas con PayPal, el dinero se devuelve automáticamente al comprador. Los asientos quedan libres para volver a venderse. El reembolso no se puede deshacer.

Validar entradas en la boletería

El comprador presenta su **código QR** o su **número de entrada**. Al escanear el QR se abre la página de sus entradas, donde se ve si son válidas o fueron reembolsadas. También puede buscar el código o el documento en **Ventas**.

8. Usuarios

- **Nuevo administrador: Usuarios → Nuevo administrador**. Escriba el nombre, el correo y una contraseña inicial. Esa persona deberá cambiarla al entrar por primera vez.
- **Desactivar:** pulse **Desactivar** junto al usuario. Pierde el acceso al instante, incluso si tenía la sesión abierta. Puede reactivarlo cuando quiera.
- Nadie puede desactivar su propia cuenta.

Para cambiar su contraseña, pulse su nombre en la esquina superior derecha.

9. Auditoría

Registra quién hizo qué y cuándo: inicios de sesión (también los fallidos), cambios en obras, salas y funciones, reembolsos, exportaciones y cambios de configuración, con la fecha, el usuario y la dirección IP.

Buenas prácticas

- Cree **un usuario por persona**; no comparta cuentas.
- Desactive de inmediato los usuarios de quienes dejen de trabajar en el teatro.
- Haga una compra de prueba en **Sandbox** antes de pasar a **Live**.
- Revise de vez en cuando la **Auditoría**, sobre todo los inicios de sesión fallidos.