深入学习Spring Boot自动装配

🗂 2018-09-02 | 🖵 Visit count 604647

模式注解

■ @Component "派生性"

新建一个Spring Boot工程,Spring Boot版本为2.1.0.RELEASE, artifactId 为autoconfig,并引入 spring-boot-starter-web 依赖。项目结构如下所示:

在 com.example.demo 下新建 annotation 包,然后创建一个 FirstLevelService 注解:

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Service
5  public @interface FirstLevelService {
6    String value() default "";
7  }
```

这个注解定义由 @Service 标注, 查看 @Service 的源码会发现其被 @Component 注解标注, 所以它们的层次关系为:

```
1 ——@Component
```

```
2 ——@Service
3 ——@FirstLevelService
```

即 @FirstLevelService 为 @Component 派生出来的模式注解,我们来测试一下被它标注的类是否能够被扫描到IOC容器中:

在 com.example.demo 下新建 service 包, 然后创建一个 TestService 类:

```
1  @FirstLevelService
2  public class TestService {
3  }
```

在 com. example. demo 下新建 bootstrap 包,然后创建一个 ServiceBootStrap 类,用于测试注册 TestService 并从IOC容器中获取它:

```
@ComponentScan("com.example.demo.service")
1
     public class ServiceBootstrap {
 3
 4
         public static void main(String[] args) {
             ConfigurableApplicationContext context = new SpringApplicationBuilder(ServiceBoo
 5
                     .web(WebApplicationType.NONE)
 6
                     .run(args);
 7
             TestService testService = context.getBean("testService", TestService.class);
             System.out.println("TestService Bean: " + testService);
 9
10
             context.close();
11
         }
    }
12
```

运行该类的main方法,控制台输出如下:

TestService Bean: com.example.demo.service.TestService@4a668b6e

■ @Component "层次性"

我们在 com.example.demo.annotation 路径下再创建一个 SecondLevelService 注解定义,该注解由上面的 @FirstLevelService 标注:

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @FirstLevelService
5  public @interface SecondLevelService {
6    String value() default "";
7  }
```

这时候层次关系为:

我们将 TestService 上的注解换成 @SecondLevelService, 然后再次运行 ServiceBootStrap 的main方法,输出如下:

TestService Bean: com.example.demo.service.TestService@4a668b6e 可见结果也是成功的。

这里有一点需要注意的是: @Component 注解只包含一个value属性定义,所以其"派生"的注解也只能包含一个value属性定义。

@Enable模块驱动

@Enable 模块驱动在Spring Framework 3.1后开始支持。这里的模块通俗的来说就是一些为了实现某个功能的组件的集合。通过 @Enable 模块驱动,我们可以开启相应的模块功能。

@Enable 模块驱动可以分为"注解驱动"和"接口编程"两种实现方式,下面逐一进行演示:

■ 注解驱动

Spring中,基于注解驱动的示例可以查看 @EnableWebMvc 源码:

```
1     @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
2     @Target({ElementType.TYPE})
3     @Documented
4     @Import({DelegatingWebMvcConfiguration.class})
5     public @interface EnableWebMvc {
6     }
```

该注解通过 @Import 导入一个配置类 DelegatingWebMvcConfiguration:

```
@Configuration
public class DelegatingWebMvcConfiguration extends WebMvcConfigurationSupport {
    private final WebMvcConfigurerComposite configurers = new WebMvcConfigurerComposite();

    public DelegatingWebMvcConfiguration() {
    }
}
```

该配置类又继承自 WebMvcConfigurationSupport , 里面定义了一些Bean的声明。

所以,基于注解驱动的 @Enable 模块驱动其实就是通过 @Import 来导入一个配置类,以此实现相应模块的组件注册,当这些组件注册到IOC容器中,这个模块对应的功能也就可以使用了。

我们来定义一个基于注解驱动的 @Enable 模块驱动。

在 com.example.demo 下新建 configuration 包, 然后创建一个 HelloWorldConfiguration 配置类:

```
1  @Configuration
2  public class HelloWorldConfiguration {
3
4     @Bean
5     public String hello() {
6         return "hello world";
7     }
8  }
```

这个配置类里定义了一个名为 hello 的Bean, 内容为 hello world。

在 com. example. demo. annotation 下创建一个 EnableHelloWorld 注解定义:

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Import(HelloWorldConfiguration.class)
5  public @interface EnableHelloWorld {
6  }
```

我们在该注解类上通过 @Import 导入了刚刚创建的配置类。

接着在 com.example.demo.bootstrap 下创建一个 TestEnableBootstap 启动类来测试 @EnableHelloWorld 注解是否生效:

```
@EnableHelloWorld
 1
   public class TestEnableBootstap {
 2
         public static void main(String[] args) {
 3
 4
             ConfigurableApplicationContext context = new SpringApplicationBuilder(TestEnable
                     .web(WebApplicationType.NONE)
 5
 6
                     .run(args);
             String hello = context.getBean("hello", String.class);
 7
             System.out.println("hello Bean: " + hello);
             context.close();
9
         }
10
   }
11
```

运行该类的main方法,控制台输出如下:

hello Bean: hello world

说明我们自定义的基于注解驱动的 @EnableHelloWorld 是可行的。

■ 接口编程

除了使用上面这个方式外,我们还可以通过接口编程的方式来实现 @Enable 模块驱动。Spring中,基于接口编程方式的有 @EnableCaching 注解,查看其源码:

```
@Target({ElementType.TYPE})
1
   @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
2
    @Documented
3
    @Import({CachingConfigurationSelector.class})
    public @interface EnableCaching {
5
         boolean proxyTargetClass() default false;
 6
 7
         AdviceMode mode() default AdviceMode.PROXY;
9
         int order() default 2147483647;
10
11
    }
```

EnableCaching 注解通过 @Import 导入了 CachingConfigurationSelector 类,该类间接实现了 ImportSelector 接口,在 深入学习Spring组件注册 中,我们曾介绍了可以通过 ImportSelector 来实现组件注册。

所以通过接口编程实现 @Enable 模块驱动的本质是:通过 @Import 来导入接口 ImportSelector 实现类,该实现类里可以定义需要注册到IOC容器中的组件,以此实现相 应模块对应组件的注册。

接下来我们根据这个思路来自个实现一遍:

在 com. example. demo 下新建 selector 包,然后在该路径下新建一个 HelloWorldImportSelector 实现 ImportSelector 接口:

```
public class HelloWorldImportSelector implements ImportSelector {
    @Override
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
        return new String[]{HelloWorldConfiguration.class.getName()};
    }
}
```

如果看不懂上面这段代码含义的朋友可以阅读深入学习Spring组件注册一文。

接着我们修改 EnableHelloWorld:

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Import(HelloWorldImportSelector.class)
5  public @interface EnableHelloWorld {
6  }
```

上面导入的是 HelloWorldImportSelector, 而非 HelloWorldConfiguration。

再次运行 TestEnableBootstap 的main方法, 你会发现输出是一样的。

自动装配

Spring Boot中的自动装配技术底层主要用到了下面这些技术:

- 1. Spring 模式注解装配
- 2. Spring @Enable 模块装配
- 3. Spring 条件装配装 (深入学习Spring组件注册中有介绍)
- 4. Spring 工厂加载机制

Spring 工厂加载机制的实现类为 SpringFactoriesLoader, 查看其源码:

```
public final class SpringFactoriesLoader {
   public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories";
   private static final Log logger = LogFactory.getLog(SpringFactoriesLoader.class);
   private static final Map<ClassLoader, MultiValueMap<String, String>> cache = new ConcurrentReferenceHashMap();

   private SpringFactoriesLoader() {
    }
}
```

该类的方法会读取META-INF目录下的spring.factories配置文件,我们查看spring-boot-autoconfigure-2.1.0.RELEASE.jar下的该文件:

```
spring.factories (autoconfig\src\main\resources\META-INF)
spring.factories (spring-beans-5.1.2.RELEASE.jar\META-INF)
spring.factories (spring-boot-2.1.0.RELEASE.jar\META-INF)
spring.factories (spring-test-5.1.2.RELEASE.jar\META-INF)
spring.factories (spring-boot-autoconfigure-2.1.0.RELEASE.jar\META-INF)
spring.factories (spring-beans-5.1.2.RELEASE-sources.jar\META-INF)
spring.factories (spring-boot-test-2.1.0.RELEASE.jar\META-INF)
spring.factories (spring-boot-autoconfigure-2.1.0.RELEASE-sources.jar\META-INF)
spring.factories (spring-boot-autoconfigure-2.1.0.RELEASE-sources.jar\META-INF)
```

```
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudServiceConnectorsAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,\
org. spring framework.boot.autoconfigure.data.cass and ra. Cassandra Data Auto Configuration, \cite{AutoConfigure}. The configuration of the configuration
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration,
org.spring framework.boot.autoconfigure.data.cass and raRepositories AutoConfiguration, \\ \\ \setminus
org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseReactiveDataAutoConfiguration,
org.spring framework.boot.autoconfigure.data.couch base. Couch base Reactive Repositories Auto Configuration, \\ \\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchDataAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.jdbc.JdbcRepositoriesAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.jpa.JpaRepositoriesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.ldap.LdapRepositoriesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoDataAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoReactiveDataAutoConfiguration,\
```

当启动类被 @EnableAutoConfiguration 标注后,上面截图中的所有类Spring都会去扫描,看是否可以 纳入到IOC容器中进行管理。

比如我们查看 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration的源 码:

```
@Configuration
@ConditionalOnClass(RedisOperations.class)
@EnableConfigurationProperties(RedisProperties.class)
@Import({ LettuceConnectionConfiguration.class, JedisConnectionConfiguration.class })
public class RedisAutoConfiguration {
```

可看到该类上标注了一些注解, 其中 @Configuration 为模式注解, @EnableConfigurationProperties 为模块装配技术, ConditionalOnClass 为条件装配技术。这和我们上面列出的Spring Boot自动装配 底层主要技术一致,所以我们可以根据这个思路来自定义一个自动装配实现。

新建一个配置类 HelloWorldAutoConfiguration:

```
@Configuration
1
   @EnableHelloWorld
   @ConditionalOnProperty(name = "helloworld", havingValue = "true")
   public class HelloWorldAutoConfiguration {
   }
5
```

然后在resources目录下新建META-INF目录,并创建spring.factories文件:

```
1
   # Auto Configure
   org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
    com.example.demo.configuration.HelloWorldAutoConfiguration
```

接着在配置文件application.properties中添加 helloworld=true 配置

```
1 helloworld=true
```

最后创建 EnableAutoConfigurationBootstrap,测试下 HelloWorldAutoConfiguration是否生效:

```
1
     @EnableAutoConfiguration
     public class EnableAutoConfigurationBootstrap {
 3
         public static void main(String[] args) {
 4
             ConfigurableApplicationContext context = new SpringApplicationBuilder(EnableAuto
 5
                     .web(WebApplicationType.NONE)
 6
 7
                     .run(args);
             String hello = context.getBean("hello", String.class);
 8
9
             System.out.println("hello Bean: " + hello);
             context.close();
10
11
    }
12
```

运行该main方法,控制台输出如下:

hello Bean: hello world

说明我们自定义的自动装配已经成功了。

下面简要分析下代码的运行逻辑:

- 1. Spring 的工厂加载机制会自动读取META-INF目录下spring.factories文件内容;
- 2. 我们在spring.factories定义了:

```
1 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
2 com.example.demo.configuration.HelloWorldAutoConfiguration
```

我们在测试类上使用了 @EnableAutoConfiguration 注解标注,那么 HelloWorldAutoConfiguration 就会被Spring扫描,看是否符合要求,如果符合则纳入到IOC容器中;

- 3. HelloWorldAutoConfiguration上的@ConditionalOnProperty的注解作用为: 当配置文件中配置了helloworld=true (我们确实添加了这个配置,所以符合要求)则这个类符合扫描规则; @EnableHelloWorld注解是我们前面例子中自定义的模块驱动注解,其引入了hello这个Bean,所以IOC容器中便会存在hello这个Bean了;
- 4. 通过上面的步骤,我们就可以通过上下文获取到hello这个Bean了。

源码链接: https://github.com/wuyouzhuguli/SpringAll/tree/master/44.Spring-Boot-Autoconfiguration