Preparando-se para implantar o Gerenciador de operações no GCP manualmente

Última atualização da página: 15 de fevereiro de 2019

Este tópico descreve as etapas de preparação necessárias para instalar o Gerenciador de operações do Pivotal Cloud Foundry (PCF) no Google Cloud Platform (GCP).

Pré-requisitos

Before you prepare your Ops Manager installation, do the following depending on the runtime you intend to deploy:

- If you are deploying Pivotal Application Service (PAS), see PCF on GCP Requirements .
- If you are deploying Pivotal Container Service (PKS), see GCP Prerequisites and Resource Requirements .

Configuration and Components

This section outlines high-level infrastructure options for PCF on GCP. A PCF deployment includes Ops Manager and your chosen runtime. For example, both Ops Manager with PAS and Ops Manager with PKS are PCF deployments. For more information, review the deployment options and recommendations in Reference Architecture for Pivotal Cloud Foundry on GCP ...

Você pode implantar o PCF usando uma das duas principais configurações em uma nuvem privada virtual (VPC) do GCP:

- Uma configuração de projeto único que fornece ao Ops Manager acesso total aos recursos do VPC
- Uma configuração compartilhada de VPC na qual o Gerenciador de OPS compartilha recursos de VPC

Consulte VPCs de compartilhamento único versus projeto único 🗷 no tópico 🖾 Arquitetura de referência do Fundido de 🖾 nuvem principal no GCP para obter uma discussão e recomendações completas.

Ao implantar o PCF no GCP, a Pivotal recomenda usar os seguintes componentes do GCP:

- Google Cloud SQL ☑ para serviços de banco de dados externos
- Instâncias de Gateway NAT ♂ para limitar o número de VMs com endereços IP públicos
- Google Cloud Storage ☑ para armazenamento ☑ externo de arquivos

Etapa 1: configurar contas de serviço do IAM

O Gerenciador de operações usa contas de serviço do IAM para acessar recursos do GCP.

Para uma instalação de projeto único: Conclua as etapas a seguir para criar uma conta de serviço para o Gerenciador de Operações.

Para uma instalação de VPC compartilhada: Conclua as etapas a seguir duas vezes para criar uma conta de host e conta de serviço para o Gerenciador de operações.


- 1. No console do GCP, selecione IAM e administrador e , em seguida, contas de serviço .
- 2. Clique em Criar conta de serviço :
 - o Nome da conta de serviço : insira um nome. Por exemplo, bosh .
 - Função: selecione as seguintes funções:
 - Contas de serviço> Usuário da conta de serviço
 - Contas de serviço> Criador de token da conta de serviço
 - Compute Engine> Administrador de instâncias de cálculo (v1)
 - Compute Engine> Compute Network Admin
 - Compute Engine> Compute Storage Admin

Armazenamento > Administrador de Armazenamento

Nota: Você deve rolar para baixo nas janelas pop-up para selecionar todas as funções necessárias.

A função de usuário da conta de serviço só é necessária se você planeja usar a conta de serviço da VM do Gerenciador de operações para implantar o Gerenciador de operações. Para obter mais informações sobre a conta de serviço da VM do Gerenciador de operações, consulte a Etapa 2: configuração do Google Cloud Platform em Configurar o BOSH Director no

- o ID da conta de serviço: o campo gera automaticamente um ID exclusivo com base no nome de usuário.
- o Fornecer uma nova chave privada: Selecione esta caixa de seleção e JSON como o tipo de chave.



3. Clique em Criar. Seu navegador faz o download automático de um arquivo JSON com uma chave privada para essa conta. Salve este arquivo em um local seguro.

Etapa 2: ative as APIs do Google Cloud

O Ops Manager gerencia os recursos do GCP usando as APIs do Google Compute Engine e do Cloud Resource Manager. Para ativar essas APIs, faça o seguinte:

- 1. Faça login no Google Developers Console em https://console.developers.google.com ${\Bbb Z}$.
- 2. No console, navegue até os projetos do GCP em que você deseja instalar o Gerenciador de Operações.
 - o Para uma instalação de projeto único, conclua as etapas a seguir para o projeto Ops Manager.

- Para uma instalação de VPC compartilhada, conclua as etapas a seguir para projetos de host e de serviço, para permitir que eles acessem a Google Cloud API.
- 3. Selecione Gerenciador de API> Biblioteca.
- 4. Nas APIs do Google Cloud, selecione a Compute Engine API.
- 5. Na página da API do Google Compute Engine, clique em Ativar.
- 6. No campo de pesquisa, insira Google Cloud Resource Manager API .
- 7. Na página da API do Google Cloud Resource Manager, clique em Ativar.
- 8. Para verificar se as APIs foram ativadas, execute as seguintes etapas:
 - a. Faça login no GCP usando a conta de serviço do IAM que você criou em Configurar contas de serviço do IAM:


```
\ gcloud auth activar serviço-conta -chave-chave JSON_KEY_FILENAME
```

b. Listar seus projetos:

Este comando lista os projetos em que você ativou as APIs do Google Cloud.

Etapa 3: criar uma rede GCP com sub-redes

- 1. Faça o login no console ♂ do GCP ♂.
- 2. Navegue até o projeto do GCP no qual você deseja instalar o Gerenciador de operações. Para uma instalação compartilhada do VPC, navegue até o projeto do host.
- 3. Selecione a rede VPC e, em seguida, CREATE VPC NETWORK.



4. No campo **Nome**, insira um nome de sua escolha para a rede VPC. Esse nome ajuda a identificar recursos para essa implantação no console do GCP. Os nomes de rede devem estar em minúsculas. Por exemplo, pcf-virt-net.



a. Em **Sub-redes**, preencha o formulário da seguinte maneira para criar uma sub-rede de infra-estrutura para as instâncias do Ops Manager e do NAT:


Nome	pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION Example: pcf-infrastructure-subnet-us-west1	
A region that supports three availability zones. For help selecting the correct region for your deployment, see the Google documentation about regions and zones.		

IP address range

A CIDR ending in 726

Example: 192.168.101.0/26

See the following image for an example:



Note: For deployments that do not use external IP addresses, enable **Private Google access** to allow your runtime to make API calls to Google services.

b. Click Add subnet to add a second subnet for the BOSH Director and components specific to your runtime. Complete the form as follows:

Name	pcf-RUNTIME-subnet-GCP-REGION Example: pcf-pas-subnet-us-west1	
Region	The same region you selected for the infrastructure subnet	
IP address range A CIDR ending in 722 Example: 192.168.16.0/22		

c. Click **Add subnet** to add a third **Subnet** with the following details:

Name	pcf-services-subnet-GCP-REGION Example: pcf-services-subnet-us-west1		
Region	The same region you selected for the previous subnets		
IP address range	A CIDR in 722 Example: 192.168.20.0/22		

See the following image for an example:



- 5. Under **Dynamic routing mode**, leave **Regional** selected.
- 6. Click Create.


Step 4: Create NAT Instances


Use NAT instances when you want to expose only a minimal number of public IP addresses.

Creating NAT instances permits internet access from cluster VMs. You might, for example, need this internet access for pulling Docker images or enabling internet access for your workloads.

For more information, see Reference Architecture for Pivotal Cloud Foundry on GCP ♂ and GCP documentation ♂.


1. In the GCP console, with your single project or shared-VPC host project selected, navigate to Compute Engine > VM instances.





- 2. Click CREATE INSTANCE
- 3. Complete the following fields:
 - Name: Enter pcf-nat-gateway-pri
 This is the first, or primary, of three NAT instances you need. If you use a single AZ, you need only one NAT instance.
 - Zone: Select the first zone from your region.
 Example: For region us-west1, select zone us-west1-a.
 - o Machine type: Select n1-standard-4 .


o Boot disk: Click Change and select Ubuntu 14.04 LTS.




4. Expand the additional configuration fields by clicking Management, disks, networking, SSH keys.



a. In the **Startup script** field under **Automation**, enter the following text:





- 5. Click Networking to open additional network configuration fields:
 - a. In the **Network tags** field, add the following: nat-traverse and pcf-nat-instance.
 - b. Click on the Networking tab and the pencil icon to edit the Network interface.
 - c. For Network, select pcf-virt-net . You created this network in Step 1: Create a GCP Network with Subnets.
 - d. For **Subnetwork**, select pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION .
 - e. For **Primary internal IP**, select Ephemeral (Custom). Enter an IP address, for example, 192.168.101.2, in the **Custom ephemeral IP** address field. The IP address must meet the following requirements:
 - The IP address must exist in the CIDR range you set for the pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION subnet.
 - The IP address must exist in a reserved IP range set later in BOSH Director. The reserved range is typically the first .1 through .9 addresses in the CIDR range you set for the pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION subnet.
 - The IP address cannot be the same as the Gateway IP address set later in Ops Manager. The Gateway IP address is typically the first
 .1 address in the CIDR range you set for the pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION subnet.
 - f. Para IP externo, selecione Ephemeral.



🗣 Nota : Se você selecionar um endereço IP externo estático para a instância NAT, poderá usar o IP estático para proteger ainda mais o acesso às suas instâncias do CloudSQL.

- g. Definir **o encaminhamento de IP** para 0n .
- h. Clique em Concluído .
- 6. Clique em Criar para concluir a criação da instância do NAT.
- 7. Repita as etapas 2 a 6 para criar duas instâncias NAT adicionais com os nomes e as zonas especificados na tabela abaixo. O resto da configuração permanece o mesmo.

	Nome	pcf-nat-gateway-sec	
	Zona	Selecione a segunda zona da sua região. Exemplo: para região us-west1, selecione zona us-west1-b.	
Instância 2		Selecione Custom e insira um endereço IP no campo Endereço IP interno . Exemplo: 192.168.101.3	
	IP interno	Conforme descrito acima, esse endereço deve estar no intervalo CIDR definido para a	
		pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION sub - rede, deve existir em um intervalo IP	
		reservado definido posteriormente no BOSH Director e não pode ser o mesmo que o endereço IP do Gateway definido posteriormente no Gerenciador de Ops.	
	Nome	pcf-nat-gateway-ter	
	Zona	Selecione a terceira zona da sua região. Exemplo: para região us-west1, selecione zona us-west1-c.	
Instância 3		Selecione Custom e insira um endereço IP no campo Endereço IP interno . Exemplo: 192.168.101.4	
	IP interno	Conforme descrito acima, esse endereço deve estar no intervalo CIDR definido para a	
		pcf-infrastructure-subnet-GCP-REGION sub-rede, deve existir em um intervalo IP	
		reservado definido posteriormente no BOSH Director e não pode ser o mesmo que o endereço	
		IP do Gateway definido posteriormente no Gerenciador de Ops.	

Criar rotas para instâncias de NAT



- 1. Navegue para redes VPC > rotas
- 2. Clique em CRIAR ROTA.
- 3. Preencha o formulário da seguinte forma:
 - ∘ Nome: pcf-nat-pri • Rede: pcf-virt-net
 - o Faixa de IP de destino: 0.0.0.0/0
 - o Prioridade: 800
 - Tags de instâncias : pcf
 - o Próximo salto: Specify an instance
 - o Instância do próximo salto : pcf-nat-gateway-pri

- 4. Clique em Criar para concluir a criação da rota.
- 5. Repita as etapas 2 a 4 para criar duas rotas adicionais com os nomes e instâncias do próximo salto especificadas na tabela abaixo. O resto da configuração permanece o mesmo.

Rota 2	Nome: pcf-nat-sec instância do próximo salto: pcf-nat-gateway-sec
Rota 3	Nome: pcf-nat-ter instância do próximo salto: pcf-nat-gateway-ter

Etapa 5: criar regras de firewall para a rede

O GCP permite atribuir tags a instâncias de VMs e criar regras de firewall que se aplicam a VMs com base em suas tags. Para mais informações sobre tags, consulte Recursos de rotulagem ra na documentação do Google Cloud. Esta etapa atribui tags e regras de firewall aos componentes e VMs do Gerenciador de Operações que lidam com o tráfego de entrada.

- Com o projeto de projeto de um único projeto ou VPC compartilhado selecionado, navegue até o painel de rede Rede > VPC e selecione Regras de firewall.
- 2. Aplique as regras de firewall na tabela a seguir:

Regras de firewall		
	Esta regra permite o SSH de redes públicas.	
	Nome: pcf-allow-ssh Rede: pcf-virt-net	
Regra 1	protocolos e portas permitidos : tcp:22	
	filtro de origem : intervalos	
	IP Intervalos IP de origem: 0.0.0.0/0	
	tags de destino : allow-ssh	
	Esta regra permite HTTP de redes públicas.	
	Nome: pcf-allow-http	
Dame 2	derede: pcf-virt-net	
Regra 2	protocolos e portas permitidas : tcp:80	
	filter Fonte : IP varia	
	Fonte intervalos de IP: 0.0.0.0/0	
	etiquetas alvo: allow-http, router	
	Essa regra permite HTTPS de redes públicas.	
	Nome: pcf-allow-https	
Regra 3	derede: pcf-virt-net	
regiu 3	protocolos e portas permitidas : tcp:443	
	filter Fonte : IP varia	
	Fonte intervalos de IP: 0.0.0.0/0	
	etiquetas alvo: allow-https, router	
	Esta regra permite verificações de saúde de Gorouter.	
	Nome: pcf-allow-http-8080	
D 4	Rede: pcf-virt-net	
Regra 4	protocolos e portas permitidos : tcp:8080	
	filtro de origem : intervalos de	
	IPs Intervalos de IP de origem : 0.0.0.0/0	
	tags de destino : router	
Regra 5	Essa regra permite a comunicação entre trabalhos implantados no BOSH.	

	Nome: pcf-allow-pas-all de rede: pcf-virt-net admitidos protocolos e portas: tcp; udp; icmp Fonte filtro: Source Tag Tag alvo: pcf, pcf-opsman, nat-traverse etiquetas Fonte: pcf, pcf-opsman, nat-traverse
Regra 6 (Opcional)	Esta regra permite acesso ao roteador TCP. Nome: pcf-allow-cf-tcp Rede: pcf-virt-net Filtro de origem: intervalos de IPs Intervalos de IP de origem: 0.0.0.0/0 protocolos e portas permitidos: tcp:1024-65535 Tags de destino: pcf-cf-tcp
Regra 7 (Opcional)	Esta regra permite acesso ao proxy SSH. Nome: pcf-allow-ssh-proxy de rede: pcf-virt-net filter Fonte: intervalos de IP Source IP varia: 0.0.0.0/0 protocolos e portas permitidas: tcp:2222 etiquetas alvo: pcf-ssh-proxy, diego-brain

💡 Nota: Se você quiser que suas regras de firewall permitam somente o tráfego em sua rede privada, modifique os intervalos de IP de origem da tabela de acordo.

3. Se você estiver usando apenas o projeto do GCP para implantar o Gerenciador de operações, poderá excluir as seguintes regras de firewall padrão:

```
o default-allow-http
o default-allow-https
∘ default-allow-icmp
  default-allow-internal
o default-allow-rdp
o default-allow-ssh
```

Se você estiver implantando apenas o PKS, continue com as próximas etapas.

Se você estiver implantando o PAS ou outros tempos de execução, prossiga para a etapa a seguir.

Etapa 6: Criar Instância de Banco de Dados e Bancos de Dados

Criar Instância do Banco de Dados

- 1. Para uma instalação de VPC compartilhada, selecione o projeto de serviço no console do GCP. Esta etapa e as etapas a seguir alocam recursos para o projeto de serviço, não para o projeto de host.
- 2. No console do GCP, selecione SQL e clique em CREATE INSTANCE.
- 3. Assegure-se de que o MySQL esteja selecionado e clique em Avançar.
- 4. No MySQL, selecione o tipo de instância Segunda Geração.
- 5. Clique em Configure MySQL sob sua escolha para o tipo de instância: Development, Staging ou Production.

6. Configure a instância da seguinte forma:

- o ID da instância: pcf-pas-sql
- o Senha Raiz: Defina uma senha para o usuário root.
- o Região: selecione a região que você especificou ao criar redes.
- Zona: qualquer.
- o Configure o tipo de máquina e armazenamento:
 - Clique em Alterar e selecione db-n1-standard-2.
 - Certifique-se de que Ativar aumento automático de armazenamento esteja selecionado. Isso permite que o armazenamento do banco de dados cresça automaticamente quando o espaço é necessário.
- o Ativar backups automáticos e alta disponibilidade: faça as seguintes seleções:
 - Deixe Automatizar backups e Ativar registro binário selecionado.
 - Em Alta disponibilidade, selecione a caixa de seleção Criar réplica de failover.
- o Autorizar redes : clique em Adicionar rede e crie uma rede com nome all que permita o tráfego 0.0.0.0/0.



🔽 Nota: Se você tiver atribuído endereços IP estáticos às suas instâncias NAT, poderá limitar o acesso às instâncias do banco de dados, especificando os endereços IP NAT.


7. Clique em Criar.

Criar bancos de dados

- 1. Navegue até a página Instâncias e selecione a instância do banco de dados que você acabou de criar.
- 2. Selecione a guia Bancos de Dados.
- 3. Clique em Criar banco de dados para criar os seguintes bancos de dados:
 - account app_usage_service autoscale ccdb console diego locket networkpolicyserver nfsvolume notifications routing silk
- 4. Selecione a guia USERS.

o uaa credhub

5. Clique em Criar conta de usuário para criar um nome de usuário e senha exclusivos para cada banco de dados criado acima. Para o nome do host, selecione Permitir qualquer host. Você deve criar um total de quatorze contas de usuário.



Etapa 7: criar depósitos de armazenamento

- 1. Com o projeto de projeto único ou de serviço VPC compartilhado selecionado no console do GCP, selecione Armazenamento > Navegador .
- 2. Usando CREATE BUCKET, crie buckets com os seguintes nomes. Para Classe de armazenamento padrão, selecione Multi-regional:

```
pcf-buildpacks
  pcf-droplets
o pcf-packages
o pcf-resources
```

Etapa 8: criar um balanceador de carga HTTP

Para balanceamento de carga, você pode usar um balanceador de carga HTTP global ou um balanceador de carga interno e regional com um endereço IP privado.

Instalações autônomas e de projeto único geralmente usam um balanceador de carga HTTP global. Consulte Criar Balanceador de Carga HTTP para saber como configurar isso.

A instalação do Shared-VPC normalmente usa um balanceador de carga TCP / UDP interno para minimizar os endereços IP públicos. Consulte Criar o Load Balancer Interno para saber como configurar isso.

Criar balanceador de carga interno

Para criar um balanceador de carga interno para o Gerenciador de operações no GCP, faça o seguinte.

1. Crie um balanceador de carga TCP / UDP interno para cada região da implantação do PCF.



🗣 Observação : o balanceador de carga interno do GCP (iLB) é um produto regional. Dentro da mesma VPC / rede, as VMs cliente em uma região diferente do iLB não podem acessar o iLB. Veja o problema de roteamento global 🗷 na documentação do Google Cloud Setting Up Internal Load Balancing.

- 2. Atribuir endereços IP privados aos balanceadores de carga.
- 3. Depois de implantar o Gerenciador de operações, siga as instruções em Criar ou atualizar uma extensão de VM 🗷 para adicionar uma extensão de VM personalizada que aplique o balanceamento de carga interno a todas as VMs implantadas pelo BOSH.
 - o Por exemplo, o código de manifesto a seguir adiciona uma extensão de VM backend-pool às VMs de PCF:

```
vm_extensions:

    name: backend-pool

cloud_properties:
ephemeral_external_ip: true
backend service:
  name: name-of-backend-service
  scheme: INTERNAL
```

Criar balanceador de carga HTTP

Para criar um balanceador de carga HTTP global para o PCF no GCP, faça o seguinte:

- 1. Criar grupo de instâncias
- 2. Criar verificação de saúde
- 3. Configurar back end
- 4. Configurar o front end

Criar grupo de instâncias

- 1. Navegue para o Compute Engine > Grupos de instâncias.
- 2. Clique em CREATE INSTANCE GROUP.

- 3. Preencha o formulário da seguinte forma:
 - o Para Nome, insira pcf-http-lb
 - o Para Localização, selecione Zona única.
 - Para Zona, selecione a primeira zona da sua região.
 Exemplo: para região us -west1, selecione zona us -west1-a.
 - o Em Tipo de grupo, selecione Grupo de instâncias não gerenciadas.
 - Para rede, selecione pcf-virt-net.
 - Para Sub- pcf-pas-subnet-my-gcp-region rede, selecione a sub-rede que você criou anteriormente.
 - o Clique em Criar.
- 4. Crie um segundo grupo de instâncias com os seguintes detalhes:
 - Nome: pcf-http-lb
 - o Localização: zona única
 - Zona: selecione a segunda zona da sua região.
 Exemplo: para região us -west1 , selecione zona us -west1-b .
 - o Tipo de grupo: selecione Grupo de instâncias não gerenciadas.
 - Rede:selecione pcf-virt-net.
 - Sub pcf-pas-subnet-my-gcp-region rede: selecione a sub rede que você criou anteriormente.
- 5. Crie um terceiro grupo de instâncias com os seguintes detalhes:
 - o Nome: pcf-http-lb
 - o Localização: zona única
 - Zona: selecione a terceira zona da sua região.
 Exemplo: para região us-west1, selecione zona us-west1-c.
 - o Tipo de grupo: selecione Grupo de instâncias não gerenciadas.
 - **Rede**:selecione pcf-virt-net.
 - Sub pcf-pas-subnet-my-gcp-region rede: selecione a sub rede que você criou anteriormente.

Criar verificação de saúde

- 1. Navegue para o Compute Engine > verificações de integridade .
- 2. Clique em CRIAR VERIFICAÇÃO DE SAÚDE.
- 3. Preencha o formulário da seguinte forma:
 - ∘ Nome: pcf-cf-public
 - o Porta: 8080
 - Caminho de solicitação : /health
 - Verifique o intervalo: 30
 - o Timeout: 5
 - o Limiar saudável: 10
 - o Limiar insalubre: 2
- 4. Clique em Criar.

Configurar back end

- 1. Navegue até Serviços de rede > Balanceamento de carga.
- 2. Clique em CREATE LOAD BALANCER.
- 3. Em Balanceamento de carga HTTP (S), clique em Iniciar configuração.
- 4. Para o nome, digite pcf-global-pcf.
- 5. Selecione a configuração de back-end
 - a. Na lista suspensa, selecione Serviços de back-end > Criar um serviço de back-end .

- b. Preencha o formulário da seguinte forma:
- c. Nome: pcf-http-lb-backend .
- d. Protocolo: HTTP.
- e. Porto chamado: http.
- f. Timeout: 10 seconds .
- g. Em Backends > Novo back-end, selecione o grupo Instância que corresponde à primeira zona do grupo de instâncias de várias zonas que você criou. Por exemplo: pcf-http-lb (us-west1-a). Clique em Concluído.
- h. Clique em **Adicionar back-end**, selecione o **grupo Instância** que corresponde à segunda zona do grupo de instâncias de várias zonas que você criou. Por exemplo: pcf-http-lb (us-westl-b). Clique em **Concluído**.
- i. Clique em **Adicionar back-end**, selecione o **grupo Instância** que corresponde à terceira zona do grupo de instâncias de várias zonas que você criou. Por exemplo: pcf-http-lb (us-westl-c). Clique em **Concluído**.
- j. **Verificação de saúde** : selecione a pcf-cf-public verificação de saúde que você criou.
- k. Cloud CDN: verifique se o Cloud CDN está desativado.
- l. Clique em Criar.

Configurar o front end

- 1. Clique em Regras de host e caminho para preencher os campos padrão e uma marca de seleção verde.
- 2. Selecione Configuração de front-end e adicione o seguinte:
 - Nome: pcf-cf-lb-http
 - Protocolo: HTTP
 - o IP: execute os seguintes passos:
 - 1. Selecione Criar endereço IP.
 - 2. Digite um **nome** para o novo endereço IP estático e uma descrição opcional. Por exemplo, pcf-global-pcf.
 - 3. Clique em Reservar.
 - o Porta: 80
- 3. Se você usar um certificado SSL confiável ou já tiver um certificado autoassinado, continue na etapa 5.
- 4. Se você quiser usar um certificado autoassinado gerado durante a configuração de rede do PAS . pule a próxima etapa de adicionar a configuração do frontend HTTPS até depois de gerar o certificado no PAS. Depois de gerar o certificado, retorne à etapa 5 usando as seguintes diretrizes:
 - Copie e cole o conteúdo gerado dos campos Certificado de Rescisão SSL de Terminação e Chave Privada do PAS nos campos certificado público e chave privada.
 - o Como você está usando um certificado autoassinado, não insira um valor no campo Cadeia de Certificados .
- 5. Clique em Adicionar IP e porta de front-end e adicione o seguinte:

Nota: ignore esta etapa se você não tiver um certificado SSL autoassinado ou confiável. Ao configurar o bloco para o tempo de execução escolhido, você terá a oportunidade de criar um novo certificado autoassinado. Ao criar um certificado, você pode concluir a seção Adicionar IP e porta de front-end.

- Nome: pcf-cf-lb-https
- Protocolo: HTTPS
- o Endereço IP : selecione o pcf-global-pcf endereço que você criou para o IP e a porta de frontend anteriores .
- **Porta**: 443
- o Selecione Criar um novo certificado . O diálogo Criar um Novo Certificado é exibido.




- o No campo Nome, insira um nome para o certificado.
- No campo Certificado de Chave Pública, copie o conteúdo do seu certificado público ou carregue seu certificado como um arquivo
 .pem. Se o certificado for gerado em tempo de execução, copie e cole o conteúdo gerado do campo Certificado do tempo de execução
 no campo Ops Manager Public key certificate.
- No campo Cadeia de certificados, insira ou carregue sua cadeia de certificados no formato.pem. Se você estiver usando um certificado autoassinado, como um certificado gerado pelo PAS ou PKS, não insira um valor no campo Cadeia de Certificados.
- No campo Chave privada, copie o conteúdo ou faça o upload do arquivo .pem da chave privada do certificado. Se o certificado é gerado pelo tempo de execução, copiar e colar o conteúdo gerado a partir do campo Chave Privada do tempo de execução para o Ops Gerente de chave privada campo.
- 6. Revise a configuração de frontend concluída.
- 7. Clique em Revisar e finalize para verificar sua configuração.
- 8. Clique em Criar.

Etapa 9: Criar o Balanceador de Carga do TCP WebSockets


O balanceador de carga para registros finais com WebSockets para PCF no GCP opera na porta TCP 443 .

- 1. No console do GCP, selecione Serviços de rede> Balanceamento de carga> Criar balanceador de carga .
- 2. Em Balanceamento de carga TCP, clique em Iniciar configuração.




3. Na tela Criar uma configuração do balanceador de carga, faça as seguintes seleções:

- o Sob virados para o Internet ou apenas para uso interno, selecione A partir da Internet para o meu VMs.
- o Em Várias regiões ou região única, selecione Apenas região única.



- o Em Terminação de conexão, selecione Não (TCP)
- 4. Clique em Continuar.
- 5. Na janela Novo balanceador de carga TCP, insira pcf-wss-logs o campo Nome.

6. Clique em Configuração de back-end para configurar o serviço de back - end :



- Região: selecione a região que você usou para criar a rede em Criar uma rede GCP com sub-redes.
- Na lista suspensa Verificação de saúde, crie uma verificação de integridade com os seguintes detalhes:
 - Nome: pcf-gorouter
 - Porta: 8080
 - Caminho de solicitação : /health
 - Verifique o intervalo: 30
 - Timeout: 5
 - Limiar saudável : 10
 - Limite insalubre : 2
 A configuração back-end seção mostra uma marca de seleção verde.
- 7. Clique em Configuração de front-end para abrir sua janela de configuração e preencha os campos:
 - Protocolo: TCP
 - IP: execute os seguintes passos:
 - 1. Selecione Criar endereço IP .


- 2. Para nome **Name** para o novo endereço IP estático e uma descrição opcional. Por exemplo, pcf-gorouter-wss.
- 3. Clique em Reservar.
- o Porta: 443
- 8. Clique em Revisar e finalize para verificar sua configuração.



9. Clique em Criar.


Etapa 10: criar um balanceador de carga de proxy SSH

- 1. No console do GCP, selecione Serviços de rede> Balanceamento de carga> Criar balanceador de carga .
- 2. Em Balanceamento de carga TCP, clique em Iniciar configuração.
- 3. Sob virados para o Internet ou apenas para uso interno, selecione A partir da Internet para o meu VMs.



- 4. Em Terminação de conexão , selecione Não (TCP) .
- 5. Clique em Continuar.
- 6. Na janela Novo balanceador de carga TCP, insira pcf-ssh-proxy o campo Nome.
- 7. Selecione Configuração de back-end e insira os seguintes valores de campo:
- Região: selecione a região usada para criar a rede em Criar uma rede GCP com sub-rede.

- o Pool de backup: None
- o Proporção de failover: 10%
- o Exame de saúde: No health check




- 8. Selecione Configuração de front-end e adicione o seguinte:
 - Protocolo: TCP
 - IP: execute os seguintes passos:
 - 1. Selecione **Criar endereço IP** .
 - 2. Digite um **nome** para o novo endereço IP estático e uma descrição opcional. Por exemplo, pcf-ssh-proxy.
 - 3. Clique em Reservar.
 - o Porta: 2222
- 9. (Opcional) Revise e finalize seu balanceador de carga.
- 10. Clique em Criar.

Etapa 11: criar o balanceador de carga para o roteador TCP

😱 Nota: Esta etapa é opcional e será necessária apenas se você ativar o roteamento TCP em sua implementação.


Para criar um balanceador de carga para o roteamento TCP no GCP, faça o seguinte:

- 1. No console do GCP, selecione Serviços de rede> Balanceamento de carga> Criar balanceador de carga .
- 2. Em Balanceamento de carga TCP, clique em Iniciar configuração.
- 3. Em Terminação de conexão, selecione Não (TCP). Clique em Continuar.




- 4. Na tela Novo balanceador de carga TCP, insira um nome exclusivo para o balanceador de carga no campo Nome. Por exemplo, pcf-cftcp-lb.
- 5. Selecione **Configuração de back-end** e insira os seguintes valores de campo:
 - Região: selecione a região usada para criar a rede em Criar uma rede GCP com sub-rede.
 - o Na lista suspensa Verificação de saúde, crie uma verificação de integridade com os seguintes detalhes:
 - Nome: pcf-tcp-lb
 - Porta: 80
 - Caminho de solicitação : /health
 - Verifique o intervalo: 30
 - Timeout: 5
 - Limiar saudável: 10
 - Limiar insalubre: 2

• Clique em Salvar e continue.



- 6. Selecione **Configuração de front-end** e adicione o IP de front end e a entrada de porta da seguinte maneira:
 - Protocolo: TCP
 - o IP: execute os seguintes passos:
 - 1. Selecione Criar endereço IP .
 - $2.\ \mathsf{Digite}\ \mathsf{um}\ \mathsf{nome}\ \mathsf{para}\ \mathsf{o}\ \mathsf{novo}\ \mathsf{endere}\\ \mathsf{co}\ \mathsf{IP}\ \mathsf{est\'{a}}\\ \mathsf{tico}\ \mathsf{e}\ \mathsf{uma}\ \mathsf{descri}\\ \mathsf{c\~{a}}\\ \mathsf{o}\ \mathsf{opcional}.\ \mathsf{Por}\ \mathsf{exemplo}, \ \boxed{\mathsf{pcf-cf-tcp-lb}}\ .$
 - 3. Clique em Reservar.
 - o Porta: 1024-65535



- 7. Clique em Revisar e finalize para verificar sua configuração.
- 8. Clique em Criar.

Etapa 12: adicionar registros DNS para seus balanceadores de carga

Nesta etapa, você redireciona as consultas do seu domínio para os endereços IP de seus balanceadores de carga.

- 1. Localize os endereços IP estáticos dos balanceadores de carga que você criou em Preparando para implantar o Gerenciador de operações no GCP manualmente:
 - o Um balanceador de carga HTTP (S) chamado pcf-global-pcf
 - Um balanceador de carga TCP para WebSockets chamado pcf-wss-logs
 - Um balanceador de carga TCP chamado pcf-ssh-proxy
 - Um balanceador de carga TCP chamado pcf-cf-tcp-lb



💡 Nota: Você pode localizar o endereço IP estático de cada balanceador de carga clicando em seu nome em Serviços de rede> Balanceamento de carga no console do GCP.

- 2. Faça login no registrador DNS que hospeda seu domínio. Exemplos de registradores DNS incluem Network Solutions, GoDaddy e Register.com.
- 3. Crie registros com seu registrador DNS que mapeiam nomes de domínio para os endereços IP estáticos públicos dos balanceadores de carga localizados acima:

Crie e mapeie este registro	Para o IP deste balanceador de carga	Requeridos
*.sys.MY-DOMAIN Exemplo: *.sys.example.com	pcf-global-pcf	sim
*.apps.MY-DOMAIN Exemplo: *.apps.example.com	pcf-global-pcf	sim
doppler.sys.MY-DOMAIN Exemplo: doppler.sys.example.com	pcf-wss-logs	sim
loggregator.sys.MY-DOMAIN Exemplo: loggregator.sys.example.com	pcf-wss-logs	sim

ssh.sys.MY-DOMAIN Exemplo: ssh.sys.example.com	pcf-ssh-proxy	Sim, para permitir o acesso SSH a aplicativos
tcp.MY-DOMAIN Exemplo: tcp.example.com	pcf-cf-tcp-lb	Não, apenas configure se você ativou o recurso de roteamento TCP

- 4. Salve as alterações na interface da Web do seu registrador de DNS.
- 5. Em uma janela de terminal, execute o seguinte dig comando para confirmar que você criou seu registro A com sucesso:

```
cavar SUBDOMAIN.EXAMPLE-URL.com
```

Onde SUBDOMAIN. EXAMPLE-URL está o subdomínio do seu balanceador de carga.

Você deve ver o registro que você acabou de criar:

```
;; SEÇÃO DE RESPOSTA:
xyz.EXAMPLE.COM. 1767 EM A 203.0.113.1
```

Próximos passos

- (Opcional) Para se preparar para implantar um bloco PAS ou PKS no GCP, você pode fazer o download do bloco de tempo de execução necessário antecipadamente:
 - Para baixar o PAS, efetue login na Rede Pivotal , selecione a versão de lançamento desejada e faça o download do Serviço de Aplicativo Dinâmico.
 - Para fazer o download do PKS, efetue login na Rede Pivotal , selecione a versão de lançamento desejada e faça o download do Pivotal Container Service.
- Depois de iniciar o download do bloco, prossiga para a próxima etapa, Implantando o Gerenciador de Ops no GCP Manualmente .