

La supervision avec Munin

Munin est un outil de supervision permettant de créer des graphiques en tout genre à travers le réseau, tout en maintenant une installation et une configuration simple.

Dans cette mission, la première chose à faire est de créer un nouveau conteneur et y apporter les modifications nécessaires:

```
lxc-copy -n template -N munin1  
modification du fichier interfaces:  
nano /etc/network/interfaces  
redémarrage:  
systemctl restart networking
```

On télécharge apache2 et munin dans ce conteneur:

```
apt install apache2  
apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra
```

Ensuite on se rend dans tous nos conteneurs créés précédemment et on y installe le service munin :

```
apt update  
apt-get install munin-node munin-plugins-extra
```

Configuration du serveur munin

Pour configurer le serveur munin, on modifie le fichier munin.conf dans le répertoire /etc/munin et on décommente quelques lignes de commandes(*les lignes en blancs*):

```
#  
dbdir    /var/lib/munin  
htmldir  /var/cache/munin/www  
logdir   /var/log/munin  
rundir   /var/run/munin  
  
# Where to look for the HTML templates  
#  
tmpldir  /etc/munin/templates
```

Dans ce même fichier de configuration, on ajoute des blocs pour le domaine de chaque client; c'est à dire nos conteneurs:

```
# a simple host tree
[munin.m21.org]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

[web.m21.org]
    address 10.31.48.80
    use_node_name yes

[ftp.m21.org]
    address 10.31.48.21
    use_node_name yes

[backup.m21.org]
    address 10.31.48.98
    use_node_name yes

[dns.m21.org]
    address 10.31.48.53
    use_node_name yes

[dns2.m21.org]
    address 10.31.48.63
    use_node_name yes
```

Par la suite, on passe à la configuration du fichier `munin-node.conf` où l'on va ajouter pour chaque machine cliente une ligne de commande spécifiant leur adresse Ip.

```
allow ^127\.0\.0\.1$
allow ^10\.31\.48\.21$
allow ^10\.31\.48\.63$
allow ^10\.31\.48\.53$
allow ^10\.31\.48\.80$
allow ^10\.31\.48\.98$
```

La configuration des serveurs clients

Pour faire la configuration des machines clientes, il faut modifier le fichier `munin-node.conf` dans le répertoire `/etc/munin` en y autorisant l'ip de la machine cliente(`munin1`):

OpenSSH SSH client

```
GNU nano 7.2 /etc/munin/munin-node.conf
# A list of addresses that are allowed to connect. This must be a
# regular expression, since Net::Server does not understand CIDR-style
# network notation unless the perl module Net::CIDR is installed. You
# may repeat the allow line as many times as you'd like

allow ^10\.31\.48\.8$
allow ^::1$
```

NB: il faut réaliser cette même étape pour toutes les autres machines clients(web, dns1 et 2, backup et ftp) et faire un `systemctl restart munin-node` dans toutes les machines.

Après cela, on ajoute une directive dans le fichier `000-default.conf` dans `/etc/apache2/sites-available` pour qu'il n'y ait pas de problème pour afficher le site et on tape la commande `a2ensite 000-default.conf`

OpenSSH SSH client

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/cache/munin/www

    <Directory /var/cache/munin/www>
        Require all granted
    </Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn


    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

Vérifications:

Comme vérification, on pourrait d'abord visualiser tous les plugins installés grâce à la commande `munin-node-configure | grep yes` dans le conteneur munin

Pour faire le test sur la machine serveur, il faut taper la commande `su - munin -shell=/bin/bash` pour que munin soit l'utilisateur et ensuite taper la commande `/usr/bin/munin-cron` pour exécuter le script.

Pour faire la vérification finale, il se rendre dans le navigateur, taper l'adresse ip du serveur munin et !Booom on voit les différentes machines clientes et si on clique, on verra les graphes!!!!!!!!!!



From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission9>

Last update: 2024/04/08 12:59

