

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Procedimiento de Provisión de Líneas SIP BroadSoft

2026

USO INTERNO

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

ÍNDICE

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Procedimientos Relacionados y Otros Documentos	3
4. Definiciones	3
5. Condiciones Generales	4
5.1 Diagrama del Servicio	4
5.2 Consideraciones del Servicio	4
6. Provisión Básica de una Línea SIP	5
6.1 Ingresar a la plataforma BroadWorks	5
6.2 Creación de una Empresa	6
6.3 Creación de un Grupo	12
6.4 Creación de un Usuario	17
6.5 Configuración de la nueva línea SIP en Portal NGN	20
6.6 FAQ	21
7. Configuraciones Adicionales	25
7.1 Habilitación del Servicio Hunting	25
7.2 Habilitación del Servicio Call Pickup	30
7.3 Asignación de Coberturas en una línea SIP	32
7.4 Aplicar corte parcial y total en una línea SIP	33
7.5 Habilitación de prefijo de salida a grupo	35
8. Registros	37
9. Anexos	37

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

1. Objetivo

Brindar el conocimiento técnico necesario para la provisión de una Línea SIP en la nueva plataforma BroadSoft y todos los elementos de la Red Core de Telefonía que correspondan.

2. Alcance

El procedimiento está dirigido a principalmente al personal del NOC quienes estarán a cargo de todas las provisiones.

3. Procedimientos Relacionados y Otros Documentos

SGSI-F-PR-18 Procedimiento de Provisión de Servicios NGN Wimax.

4. Definiciones

- SBC: Session Border Controller.
- Broadsoft: Compañía dedicada al desarrollo de software para soluciones de comunicaciones unificadas, entre sus principales productos se encuentran BroadWorks y BroadCloud.
- Broadworks: Plataforma que ofrece soluciones de comunicaciones unificadas integrando video, voz, correo electrónico y fax entre otros.
- Application Server (AS): Elemento de la plataforma BroadWorks, cumple las funciones de un SIP B2BUA y Registrar server, es el encargado de la ejecución de todas las funcionalidades que se le asigna a un usuario o a un grupo.
- Network Server (NS): Elemento de la plataforma BroadWorks, cumple la función de Redirect server, en este elemento se encuentra configurado el dial plan y las políticas de enrutamiento definidas para todos los usuarios de la plataforma.
- Media Server (MS): Elemento de la plataforma BroadWorks, cumple la función de un SIP UA, es el encargado de grabar y reproducir media, lanzar anuncios, reconocimiento de dígitos y todas las tareas relacionadas con protocolos de control de media.


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

- Xtended Services Platform (XSP): Elemento de la plataforma BroadWorks, que brinda un acceso web (<http/https>) hacia la información contenida en los elementos Core de BroadWorks (AS y NS).

5. Condiciones Generales

- Para la ejecución de las configuraciones se debe contar con la información acerca de la numeración asignada al cliente ya sea propia de Americatel o Portabilidad, además de los servicios suplementarios asociado a cada línea, toda la información requerida será indicada en las OITs correspondientes.
- Los equipos donde se registrarán las Líneas SIP serán inicialmente routers Gaoke MG6002N, MG6004N y MG6008N de 2, 4 y 8 puertos telefónicos respectivamente, teniendo en cuenta que las líneas pueden ser registradas también en cualquier otro dispositivo que soporte SIP.

5.1 Diagrama del Servicio



5.2 Consideraciones del Servicio

- Los Gaoques a utilizar inicialmente tienen asignados los P/N MG6002N, MG6004N y MG6008N, todos con la versión de firmware 1.88.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

- Todos los terminales SIP deberán enviar sus peticiones de registro hacia la IP 172.24.106.7, la cual se encuentra habilitada en los SBC Acme.
- Tanto la señalización como la media se intercambiará entre la IP del terminal y la IP 172.24.106.7 del SBC.
- En el Core, Broadworks se comunica tanto con los SBCs Acme como con el Softswitch al cual solo utiliza para enviar o recibir llamadas hacia y desde la PSTN. Por otro lado, todos los servicios brindados a las líneas son manejados desde Broadworks.
- La provisión de nuevas líneas se realizará conectándose a los XSP, en este caso al principal que tiene la IP 10.16.17.119.

6. Provisión Básica de una Línea SIP

6.1 Ingresar a la plataforma BroadWorks


1. Acceder al enlace siguiente:

<https://10.16.17.119/>



2. Utilizar las credenciales que se le han asignado e ingresar a la plataforma, donde se mostrará la pantalla principal:


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



6.2 Creación de una Empresa


Siguiendo la estructura con la que trabaja Broadworks, lo primero es crear una “Empresa”, esto se hará por cada nuevo cliente.

1. Para crear una nueva “Empresa” en la página principal nos dirigimos a la opción “Profile → Enterprises”.




2. En la siguiente pantalla daremos clic en el botón “Add Enterprise Wizard” para utilizar el asistente.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



3. El Asistente nos solicitará ingresar los datos de la “Empresa” a crear, de todos los solicitados solo son indispensables los marcados.



Donde:


- Enterprise ID: Es el nombre de la empresa, aquí colocaremos el nombre del cliente brindado en la OIT, para este ejemplo se colocará “Corporacion_Acme”.
- Default Domain: Es el nombre del dominio que utilizará dicha empresa, para el caso de una línea SIP siempre utilizaremos el dominio “americatel.com.pe”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0




Luego de ingresado los datos requeridos damos clic en “Next”.

- El Asistente nos pedirá agregar dominios adicionales a la “Empresa”, para nuestro caso solo debemos verificar que el dominio por default “americatel.com.pe” se encuentre asignado y damos clic en “Next”.




- El Asistente creará un administrador de la “Empresa”, para nuestro caso no es necesario por lo cual damos clic en “Next”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



6. El Asistente nos solicitará agregar los servicios a la “Empresa” de forma que estos puedan ser asociados a los grupos y usuarios que se creen dentro de ella. Para asignar un servicio debemos marcar la casilla “Authorized” correspondiente a cada servicio.



Authorized	Group Services	Limits
☐	Account/Authorization Codes	☐ Limited To
☐	Auto Attendant - Basic	☐ Limited To
☐	Auto Attendant - Basic Video	☐ Limited To
☐	Auto Attendant - Standard	☐ Limited To
☐	Call Capacity Management	☐ Limited To
☐	Call Park	☐ Limited To
☐	Call Pickup	☐ Limited To
☐	Custom Ringback Group	☐ Limited To
☐	Custom Ringback Group - Video	☐ Limited To
☐	Emergency Zones	☐ Limited To
☐	Enhanced Outgoing Calling Plan	☐ Limited To
☐	Group Paging	☐ Limited To
☐	Hunt Group	☐ Limited To
☐	Incoming Calling Plan	☐ Limited To
☐	Instant Group Call	☐ Limited To
☐	Intercept Group	☐ Limited To
☐	Inventory Report	☐ Limited To
☐	LDAP Integration	☐ Limited To
☐	Meet-Me Conferencing	☐ Limited To

Para nuestro caso seleccionaremos los siguientes servicios a cada empresa que creemos y luego damos clic en “Next”.

Group Services:

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0


- Auto Attendant – Basic
- Call Pickup
- Hunt Group
- Incoming Calling Plan
- Music On Hold
- Outgoing Calling Plan

User Services:


- Authentication
- Basic Call Logs
- Call Forwarding Always
- Call Forwarding Busy
- Call Forwarding No Answer
- Call Forwarding No Reachable
- Call Transfer
- Call Waiting
- Directed Call Pickup
- Do Not Disturb
- External Calling Line ID Delivery
- Flash Call Hold
- Intercept User
- Internal Calling Line Delivery
- Sequential Ring
- Three-Way Call

7. Asistente nos solicitará agregar la numeración asignada a la empresa, este dato lo obtendremos de la OIT.


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



La numeración se puede agregar individualmente hasta un máximo de 4 números telefónicos.




Una vez agregada la numeración dar clic en “Finish”.



Luego de que la empresa fue creada podemos acceder a ella en “Profile → Enterprises”, buscándola y dando clic en su nombre o en “Edit”.


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



6.3 Creación de un Grupo


Una vez tenemos creada la empresa siguiendo con la estructura que maneja Broadworks debemos crear un “Grupo” dentro de la “Empresa” seleccionada, para nuestro caso solo se creará un “Grupo” adonde pertenecerán todas las líneas del cliente.

1. Para poder crear un “Grupo” debemos ingresar a una “Empresa” y luego a la opción **“Profile → Groups”**.




	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

- En la siguiente pantalla daremos clic en el botón “Add Group Wizard” para utilizar el asistente.



- El primer paso del asistente nos solicitará ingresar los datos del “Grupo” a crear, de todos los solicitados solo son indispensables los marcados.



	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Donde:

- **Group ID:** Es el nombre del grupo, aquí usaremos el siguiente formato <Empresa>_HQ, para todos los casos se considerará un solo “Grupo”.
- **Default Domain:** Es el dominio asociado al grupo, esta configuración se hereda de lo configurado en la empresa, para nuestro caso verificar que siempre sea “americatel.com.pe”.
- **Time Zone:** Seleccionar la zona horaria de Perú (GMT-5).
- **User Limits:** Indica la cantidad de usuarios máxima que puede tener el grupo, inicialmente podemos dejarlo en el valor por default que es 25 y luego modificarlo de ser necesario.

Luego de ingresado los datos requeridos damos clic en “Next”

4. El 2do paso del asistente nos dará la opción de agregar dominios adicionales, pero debido a que inicialmente para la “Empresa” solo se agregó “americatel.com.pe” en este caso solo verificamos que este dominio este asignado y damos clic en “Next”.

5. El 3er paso del asistente será para crear un administrador del “Grupo”, para nuestro caso no es necesario por lo cual damos clic en “Next”.

6. El 4to paso del asistente nos solicitará agregar los servicios al “Grupo” de forma que estos puedan ser utilizados por sí mismo y por los usuarios que se creen dentro de este grupo. Para asignar un servicio debemos marcar la casilla “Authorized” correspondiente a cada servicio.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

En este caso vamos a seleccionar todos los servicios usando el botón “Select All” y luego damos clic en “Next”.

7. El 5to paso del asistente nos va a permitir asignar la numeración perteneciente a la “Empresa” al grupo que se requiera, inicialmente nos mostrará todos los rangos disponibles en el recuadro del lado izquierdo, podemos seleccionar alguno o todos los rangos y dar click en el botón “Add”.

Una vez que los rangos hayan pasado al recuadro del centro estos serán separados en números individuales y desde ahí podemos seleccionar los que requerimos y agregarlos hacia clic en el botón “Add” o sino agregar todos los números haciendo clic en el botón “Add All”.

Finalmente, cuando verifiquemos que los números que necesitamos asignar al “Grupo” se encuentren en el recuadro de la derecha haremos click en “Next”.

8. El 6to paso del asistente nos permite configurar un perfil del dispositivo, pero debido a que esta configuración la realizaremos más adelante en estos momentos solo damos clic en “Finish” para finalizar con la creación del “Grupo”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Luego de que el “Grupo” ha sido creado podemos acceder a este en “Profile → Groups”, buscándolo y dando clic sobre su nombre o en “Edit”.

9. Una vez que el “Grupo” ha sido creado debemos activar los servicios que le hemos asignado para eso una vez nos encontremos dentro del grupo vamos a la opción “Resources → Assign Group Services”.

Luego vamos a seleccionar solo los servicios mostrados a continuación del recuadro de la izquierda y daremos clic en “Add”.

Finalmente verificamos que los servicios indicados ahora se encuentren en el recuadro de la derecha, damos clic en “Apply” y luego en “OK”.

10. Ahora vamos a crear una Plantilla Servicios de Usuario que nos ayudará a hacer más rápida la creación de los

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

usuarios. Para eso vamos a “Resources → New User Services Template”.

Luego vamos a seleccionar los siguientes servicios del recuadro de la izquierda y daremos clic en “Add”.

Available User Services:

- Authentication
- Basic Call Logs
- Call Forwarding Always
- Call Forwarding Busy
- Call Forwarding No Answer
- Call Forwarding Not Reachable
- Call Waiting
- External Calling Line ID Delivery
- Intercept User
- Internal Calling Line ID Delivery
- Three-Way Call

Una vez los servicios indicados se encuentren en el recuadro de la derecha daremos clic en “Apply” y luego en “OK”.

6.4 Creación de un Usuario

La última parte de la estructura que maneja Broadworks son los “Usuarios” los cuales se crean dentro de cada uno de los “Grupos” y son los que tienen asociados la numeración de cada cliente.

1. Para poder crear un “Usuario” debemos estar dentro de un “Grupo” e ingresar a la opción “Profile → Users”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

2.En la siguiente pantalla daremos click en el botón “Add” para crear el nuevo “Usuario”.

3.Ahora debemos completar los siguientes datos obligatorios que se muestran a continuación.

Todos estos datos serán contemplados de la siguiente forma:

- User ID: Número asignado en la OIT
- Last Name: Número asignado en la OIT
- First Name: Número asignado en la OIT
- Calling Line ID Last Name: Número asignado en la OIT
- Calling Line ID First Name: Número asignado en la OIT
- Initial Password: Número asignado en la OIT
- Re-type Initial Password: Número asignado en la OIT

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Una vez finalicemos el llenado de la información requerida damos clic en “OK”, luego si regresamos podemos observar el usuario que acabamos de crear.

4. Luego debemos crear una dirección para el usuario, esto nos servirá para poder asociar el número DID a esa cuenta de usuario. Para esto nos dirigimos al menú principal del “Usuario” y vamos a la opción “Profile → Addresses”.

Ahora debemos configurar el “Phone Number” que será el DID asociado al “Usuario” y seleccionar la opción “Identity Device Profile” para poder definir el perfil del dispositivo desde el cual se registrará dicho “Usuario”.

Al seleccionar el DID automáticamente te genera un número de extensión utilizando los cuatro últimos dígitos del DID, esto se puede modificar en ese momento o después, a su vez hay que crear un nuevo “Identity Device Profile Name” para lo cual debemos seleccionar un tipo de dispositivo.

En nuestro caso nuestro “Identity Device Profile Name” será el mismo DID y en “Identity Device Profile Type” seleccionaremos “Gaoke MG6002N”. Finalmente debemos también configurar un “Line/Port” el cual es muy importante ya que ese será el formato en el que se debe enviar el REGISTER, para este caso también colocaremos el DID.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

5. Luego de que se ha configurado el “Addresses” se debe definir una contraseña para la línea, esto se realizará en la opción “Utilities → Authentication”.

La contraseña que se utilizará para autenticar el registro de la línea tendrá el siguiente formato:

SIP+<DID>+<Nro de OIT>, por ejemplo, para nuestro caso se colocará SIP17101995s307000.

6.5 Configuración de la nueva línea SIP en Portal NGN

1. Luego de que se ha configurado el “Addresses” se debe definir una contraseña para la línea, esto se realizará en la opción “Utilities → Authentication”.

En caso la línea exista se debe modificar los parámetros a los que se mostrarán a continuación o en su defecto la creamos. Con esto se estarían enrutando las llamadas entrantes hacia dicha numeración hacia BroadWorks.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

6.6 FAQ

- ¿Si un cliente tiene varias líneas en Centrex y los anexos asignados se repiten, la plataforma dará alguna alerta?

Sí, la plataforma te lanza una alarma y no te permite realizar la configuración cuando se repite el número de extensión asignada a dos usuarios que pertenecen al mismo Grupo.

Por ejemplo, se tratará de asignar la extensión 1999 al usuario 17101990, pero como dicha extensión ya se encuentra asignada a otro usuario del mismo grupo nos lanzará un mensaje de error y no se guardarán los cambios.

- ¿Si el cliente no solicita Centrex, ¿Cómo se debe realizar la configuración de la línea?

El parámetro extensión se habilita por default en cada nueva línea que se cree, si el cliente explícitamente no solicita tener marcación entre anexos se puede configurar ese campo en blanco.

- ¿La extensión asignada a una línea tiene que ser necesariamente de 4 dígitos ya que las líneas NGN actualmente utilizan 3 dígitos?

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

No necesariamente, BroadWorks por default te auto-genera un número de extensión de 4 dígitos, si requieres que la extensión sea de 3 dígitos esto se puede modificar para cada “Grupo” en la opción “Utilities → Extension Dialing”.

Se puede modificar la longitud de las extensiones, si necesitas que sea mínimo 3 dígitos puedes utilizar la siguiente configuración que te permitirá tener extensiones de 3 o 4 dígitos.

5. ¿Al momento de crear una “Empresa” solo me permite agregar cierta cantidad de números, ¿Dónde puedo agregar más números a esa “Empresa”?

Para agregar más números a una “Empresa” nos dirigimos a la opción “Resources → Numbers”.

Aquí podemos ver toda la numeración asignada a dicha “Empresa” y como se encuentra distribuida en los “Grupos” o la que se encuentra libre.

Para agregar nueva numeración hacemos clic en el botón “Add” y nos mostrará la misma pantalla que se utilizó cuando creamos una “Empresa” con el asistente.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

6. ¿Para qué sirve el dominio que se asigna al realizar la provisión en BroadWorks? ¿Es posible agregar y remover dominios de la plataforma?

El “dominio” que se tiene creado por default para la plataforma es “americatel.com.pe” este nombre de dominio se utiliza para que se genere el SIP URI de los abonados de BroadWorks, no es necesario que dicho dominio se resuelva en alguna IP. Se pueden agregar o remover dominios desde una cuenta con privilegios de sistema, las cuentas brindadas a personal del NOC y otras áreas son de provisión o de lectura por lo cual no pueden realizar esas tareas. Además, el dominio default es creado al momento de la instalación de la plataforma por lo cual no es posible que se elimine desde el entorno web.

Por otro lado, para una línea SIP básica siempre se utilizará el dominio default, la creación y utilización de varios dominios para algún cliente se realizará cuando esto sea absolutamente necesario y son casos en los que participará el área especializada.

7. ¿Seguirán funcionando los mismos códigos de servicio que se utilizaban en las líneas NGN?

Es correcto, si bien los Features Access Codes que utiliza BroadWork por default son diferentes a los que emplea el servicio NGN se han hecho las adecuaciones necesarias para que estos sean los mismo que se utilizaban con las líneas NGN.

8. ¿Cómo puedo saber desde que dispositivos se está registrando una línea en BroadWorks?

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Desde BroadWorks se puede verificar si una línea se encuentra registrada pero debido a que se utiliza el SBC como equipo de acceso no se puede encontrar la IP del dispositivo final que tiene configurada las cuentas SIP, para poder ubicar dicho dispositivo debemos ingresar al SBC y realizar unas consultas.

Por ejemplo, se requiere ubicar la IP del dispositivo desde el cual se registra la línea 17101975, para empezar, verificamos el registro de la línea en BroadWorks en el menú de usuario en “Utilities → Registrations”.

Con la información del SIP URI hacemos la consulta en el SBC utilizando los siguientes comandos:

```
show registration sipd by-user <línea_SIP> extended
```

Para nuestro ejemplo:

```
show registration sipd by-user 17101975 extended
```

Con el comando anterior se encuentra que la línea se registra desde el dispositivo con IP 10.150.90.98, ahora si queremos encontrar todas las cuentas que se registran desde dicho dispositivo utilizamos el siguiente comando en el SBC:

```
show registration sipd by-route <IP_dispositivo> extended
```

Para nuestro ejemplo:

```
show registration sipd by-route 10.150.90.98 extended
```


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

7. Configuraciones Adicionales


Al realizar la provisión básica de una línea SIP a nivel de “Grupo” no se está configurando ningún servicio en particular y a nivel de “Usuario” se asocian los siguientes servicios (tomando como base los servicios que se brindan en las líneas NGN actualmente):

Call Forwarding (Always, Busy, No Answer, Not Reachable)

Call Waiting

Three-Way Call

El servicio Call Transfer no se está activando inicialmente, pero de ser requerido se puede agregar en la configuración de cada “Usuario” en la opción **“Profile → Assign Services”**. Esto se aplica a cualquier otro servicio de “Usuario” que se necesite agregar.



Para el caso de otros servicios de “Grupo” a continuación se detallaran las configuraciones a realizar:


7.1 Habilidadación del Servicio Hunting

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0


Para habilitar este servicio podemos trabajar de 2 formas, la primera es utilizando el servicio “Sequential Ring” a nivel de “Usuario” y la segunda es utilizando el servicio “Hunt Group” a nivel de “Grupo”.

La principal diferencia entre ambas formas de trabajo es que al utilizar el servicio “Sequential Ring” solo se puede hacer saltar la llamada de forma secuencial entre un máximo de 5 líneas adicionales a la línea asociada al “Usuario” en donde se habilita dicho servicio (es decir en un total de 6 líneas). Para el caso del “Hunt Group” es necesario crearlo a nivel de “Grupo” y agregarle todas las líneas que se requieran, además que tenemos la opción de utilizar diferentes estrategias de timbrado, por otro lado, a este “Hunt Group” se le debe asociar un número de cabecera que debe ser una línea libre diferente a las que tienen configuradas los “Usuarios”.

Configuración del servicio Sequential Ring




Primero asignamos el servicio al “Usuario” y damos clic en el botón “Apply”.



	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Ahora en la pantalla principal del “Usuario” nos dirigimos a la opción “Incoming Calls → Sequential Ring”.



Sequential Ring

Sequential Ring allows you to sequentially ring up to 5 locations in addition to the base location for a specified number of rings. The 5 locations can be either a phone number or a SIP-URI. The feature applies to calls matching your pre-defined criteria. Use this service to ring calls from your manager, a family member, or an important customer on your cell phone, alternate business phone, or home phone. The criteria for each Sequential Ring entry can be a list of up to 12 phone numbers or digit patterns, a specified time schedule, and a specified holiday schedule. All criteria for an entry must be satisfied for the call to enter Sequential Ring (phone number and day of week and time of day). If the criteria do not match, the call continues as if this service was not turned on.

OK Apply **Add** Cancel

☒ Use Base Location first
Number of rings for Base Location: 3

☒ Enable caller to skip search process. Assumes forwarding or messaging is enabled.


Location	Phone Number / SIP-URI	Number of rings	Answer confirmation required
1	17101990	3	☐
2	17101999	3	☐
3	17101998	3	☐
4	17101996	3	☐
5		3	☐

Active Description Ring Sequentially Calls from Edit

No Entries Present

OK Apply **Add** Cancel

Luego agregamos los números entre los que queremos que se realice el timbrado secuencial y damos clic en el botón “Add”.



Sequential Ring Add

Allows you to add a sequential ring entry. Specify the time schedule and/or holiday schedule you would like calls sequentially rung. Also, you can have the call sequentially rung when only the specified numbers call or all numbers call. If you need more than 12 numbers or more distinct time or holiday periods, you can create multiple sequential ring entries.

OK Cancel

*Description: SA_17101995

☒ Use sequential ring
☐ Do not use sequential ring

Selected Time Schedule: Every Day All Day

Selected Holiday Schedule: None


Calls from:

☒ Any phone number
☐ Following phone numbers:
☐ Any private number
☐ Any unavailable number

Specific phone numbers:

OK Cancel

Luego solo le colocamos una descripción y damos clic en “OK”.



Sequential Ring

Sequential Ring allows you to sequentially ring up to 5 locations in addition to the base location for a specified number of rings. The 5 locations can be either a phone number or a SIP-URI. The feature applies to calls matching your pre-defined criteria. Use this service to ring calls from your manager, a family member, or an important customer on your cell phone, alternate business phone, or home phone. The criteria for each Sequential Ring entry can be a list of up to 12 phone numbers or digit patterns, a specified time schedule, and a specified holiday schedule. All criteria for an entry must be satisfied for the call to enter Sequential Ring (phone number and day of week and time of day). If the criteria do not match, the call continues as if this service was not turned on.

OK Apply **Add** Cancel

☒ Use Base Location first
Number of rings for Base Location: 3

☒ Enable caller to skip search process. Assumes forwarding or messaging is enabled.

Location	Phone Number / SIP-URI	Number of rings	Answer confirmation required
1	17101990	3	☐
2	17101999	3	☐
3	17101998	3	☐
4	17101996	3	☐
5		3	☐


Active	Description	Ring Sequentially	Calls from	Edit
☒	SA_17101995	Yes	All calls	Edit

OK Apply **Add** Cancel



	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Con esto ya hemos completado la configuración del servicio “Sequential Ring” y se mostrará de la siguiente forma.

Configuración del servicio Hunt Group




Primero tenemos que agregar el servicio al “Grupo”, para eso en la pantalla principal del “Grupo” nos dirigimos a la opción “**Resources** → **Assign Group Services**” y agregamos el servicio “Hunt Group” y damos clic en “Apply”.



Una vez asignado el servicio para crear el Hunt Group nos dirigimos a la opción “**Services** → **Hunt group**”, luego damos clic en “Add”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



Hunt Group Add
Create a new hunt group.

Options: Profile, Resources, Services, Calling Plan, Communication Barring, Utilities

* Hunt Group ID: Hunt_Acme @ iamericatel.com.pe

* Name: Hunt_Acme

* Calling Line ID Last Name: Hunt_Acme * Calling Line ID First Name: Hunt_Acme

Department: None Language: English

Time Zone: (GMT-05:00) America/Lima Network Class of Service: None

☐ Allow Call Waiting on agents
☐ Allow members to control Group Busy
☐ Enable Group Busy
☐ Apply Group Busy When Terminating Call to Agent


Group Policy: ☐ Circular ☒ Regular ☐ Simultaneous ☐ Uniform ☐ Weighted Call Distribution

No Answer Settings
☐ Skip to next agent after 5 rings
☐ Forward call after waiting 0 seconds
 Calls Forward to:

Not Reachable Settings
☐ Enable Call Forwarding Not Reachable
 Calls Forward to:
☐ Make Hunt Group busy when all available agents are not reachable

Calling Line ID Settings
☒ Use the system default CLID configuration (currently including the Hunt Group Name in the CLID)
☐ Customize the CLID for this Hunt Group:
☒ Include the Hunt Group Name in the CLID

En la siguiente pantalla vamos a completar la información requerida y asignaremos los “Usuarios” que van a pertenecer al “Hunt Group”, luego damos clic en “OK” y se mostrará el “Hunt Group” que acabamos de crear.




Enter search criteria below
 User ID Starts With Search

Available Users
 17101991,17101991 (17101991)
 17101992,17101992 (17101992)
 17101996,17101996 (17101996)
 17101997,17101997 (17101997)

Assigned Users
 17101990,17101990 (17101990)
 17101995,17101995 (17101995)
 17101996,17101999 (17101999)

Buttons: Add >, Remove <, Add All >>, Remove All <<, Move Up, Move Down

OK Cancel




Hunt Group
Create a new hunt group and manage existing hunt groups. Defining hunt groups allows you to redirect overflow calls to a destination when the group cannot accept calls.

Options: Profile, Resources, Services, Calling Plan, Communication Barring, Utilities

Buttons: OK, Apply, Add, Cancel

Active	Name	Phone Number	Extension	Department	Edit
☒	Hunt_Acme				Edit

Buttons: OK, Apply, Add, Cancel



Profile

Basic
 Profile
 Display and configure profile information and members for this hunt group.
 Addresses
 Display and configure information such as phone number, extension, and identity/device profile for this hunt group.
 Announcement Repository
 Manage the announcements for this hunt group.

Advanced
 Assign Services
 Assign or unassign services and service packs.
 Call Application Policies
 Select Call Control Applications enabled for a user.
 Call Policies
 Configure user Call Policies


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Hacemos clic en el nombre del “Hunt Group” para poder entrar a su pantalla de configuración y se asignará la línea en la opción **“Profile → Addresses”**.




Luego seleccionamos uno de los números disponibles en el “Grupo” lo asignamos y finalizamos la configuración del “Hunt Group”.

7.2 Habilitación del Servicio Call Pickup




Asignar el servicio “Call Pickup” a nivel de “Grupo” de igual forma que en casos anteriores.



Una vez asignado nos dirigimos a “Services → Call Pickup” para realizar la configuración del servicio.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



broadsoft System > Corporacion_Acme > Corporacion_Acme_HQ Help - Home Welcome Logout

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Call Plan
 Communication Barring
 Utilities


Call Pickup
 Create a new call pickup group and manage existing call pickup groups. Defining call pickup groups allows users in these groups to answer any ringing line in their group on their own phone.

OK Add Cancel

Group Name: CP_Acme Edit

No Entries Present

OK Add Cancel



broadsoft System > Corporacion_Acme > Corporacion_Acme_HQ Help - Home Welcome Logout

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Call Plan
 Communication Barring
 Utilities

Call Pickup Add
 Create a new call pickup group.

OK Cancel

* Group Name: CP_Acme

Enter search criteria below
 User ID Starts With + Search


Available Users
 17101996,17101996 (17101996)
 17101997,17101997 (17101997)

Assigned Users
 17101990,17101990 (17101990)
 17101995,17101995 (17101995)
 17101999,17101999 (17101999)

Add > Remove < Add All >> Remove All <

OK Cancel

Configuramos los parámetros indicados y seleccionamos los usuarios que pertenecerán al Call Pickup Group, y luego damos clic en “OK”



broadsoft System > Corporacion_Acme > Corporacion_Acme_HQ Help - Home Welcome Logout

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Call Plan
 Communication Barring
 Utilities

Call Pickup
 Create a new call pickup group and manage existing call pickup groups. Defining call pickup groups allows users in these groups to answer any ringing line in their group on their own phone.

OK Add Cancel


Group Name: CP_Acme Edit

OK Add Cancel

Finalmente se mostrará nuestro Call Pickup Group creado.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

7.3 Asignación de Coberturas en una línea SIP




Para restringir las coberturas de una línea SIP primero debemos dirigirnos al menú del “Usuario” y luego a la opción “**Calling Plans** → **Outgoing Calling Plan**”.

Las opciones habilitadas son heredadas de las restricciones que se pueden aplicar a todo el “Grupo”, por defecto no se tiene ninguna restricción, pero para nosotros las importantes son las siguientes:

- Local (Llamadas locales)
- Toll (Llamadas nacionales)
- International (Llamadas Internacionales)
- Special Services I (Llamadas a móviles)

Outgoing Calling Plan

Outgoing Calling Plan allows you to view the calling plan rules for your outgoing calls. Only your administrator can change which call types are permitted.




	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Para modificar las restricciones para un “Usuario” en particular debemos primero habilitar el check en la casilla “Custom Settings” y luego habilitamos o deshabilitamos las coberturas que se requieran.

Outgoing Calling Plan

Outgoing Calling Plan allows you to view the calling plan rules for your outgoing calls. Only your administrator can change which call types are permitted.




Permitted	Name	Description
☒	Group	Calls within the business group
☒	Local	Calls within the local calling area
☒	Toll Free	Calls made to toll free numbers
☒	Toll	Local toll calls
☒	International	International calls
☒	Operator Assisted	Calls made with the chargeable assistance of an operator
☒	Chargeable Directory Assistance	Directory assistance calls
☒	Special Services I	Special Services I (700 Number) calls
☒	Special Services II	Special Services II
☒	Premium Services I	Premium Services I (900 Number) calls
☒	Premium Services II	Premium Services II (976 Number) calls
☒	Casual	1010XXX chargeable calls. Example: 1010321
☒	URL Dialing	Calls from internet
☒	Unknown	Unknown call type

Finalmente hacemos clic en “OK” para guardar los cambios.

7.4 Aplicar corte parcial y total en una línea SIP

Para poder aplicar cortes parciales o totales a una línea SIP utilizaremos el servicio “Intercept User” el cual debe estar asignado al “Usuario”, tener en cuenta que este servicio se encuentra en la lista de servicios que debemos agregar a todos los usuarios.



Americateel

System - Corporacion_Acme - Corporacion_Acme_HQ - Users 17101995

Options:

- Profile
- Incoming Calls
- Outgoing Calls
- Call Control
- Callina Plans
- Communication Settings
- Meet-Me Conferencing
- Utilities

Utilities

Basic

Authentication

Perform authentication upon the registration of an IP phone to prevent unauthorized access to the system.

Basic Call Logs

Display the most recently received, missed, or placed calls.

Feature Access Codes

Display the feature access codes (star codes) for your services.

Enterprise Directory

Display the enterprise directory list.

Intercept User - ON


Allows the system to intercept calls terminated to or originated from a line that has been decommissioned.

Registrations

Displays all the static and dynamic registrations for a user.

Para ejecutar los cortes nos dirigimos al perfil de “Usuario” y luego a la opción “Utilities → Intercept User”.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0



Intercept User
Intercept User allows your administrator to gracefully take your phone out of service while providing callers with informative announcements and alternative routing options. Depending on service configuration, none, some, or all incoming calls to the specified user are intercepted. Also depending on service configuration, outgoing calls are intercepted or rerouted to another location.

OK Apply Cancel

Intercept User: ☐ On ☒ Off

Inbound Announcements

- ☒ Default Announcement
- ☐ Personal Announcement
- Load Personal Audio Announcement: Ningún archivo seleccionado
- Load Personal Video Announcement: Ningún archivo seleccionado

Inbound Call Options

- ☒ Intercept All Inbound Calls
- ☐ Allow Inbound Calls from System-Defined Phone Numbers
- ☐ Allow Inbound Calls (Partial Intercept)
- ☐ Use Alternate Outbound Blocking Announcement
- ☐ Route to Voice Mail
- ☐ Play new Phone Number:
- ☐ Transfer on '0' to Phone Number:

Outbound Call Options


- ☒ Block All Outbound Calls
- ☐ Route to Phone Number:
- ☐ Allow Outbound Local Calls

OK Apply Cancel

Por default el servicio esta desactivado (Off) y se muestra con la siguiente configuración

Para realizar algún corte primero debemos habilitar el servicio “Intercept User” (On), realizar las siguientes configuraciones para cada caso y dar clic en “OK” para guardar los cambios.

Corte Parcial



Intercept User
Intercept User allows your administrator to gracefully take your phone out of service while providing callers with informative announcements and alternative routing options. Depending on service configuration, none, some, or all incoming calls to the specified user are intercepted. Also depending on service configuration, outgoing calls are intercepted or rerouted to another location.

OK Apply Cancel

Intercept User: ☒ On ☐ Off

Inbound Announcements

- ☒ Default Announcement
- ☐ Personal Announcement
- Load Personal Audio Announcement: Ningún archivo seleccionado
- Load Personal Video Announcement: Ningún archivo seleccionado

Inbound Call Options

- ☐ Intercept All Inbound Calls
- ☐ Allow Inbound Calls from System-Defined Phone Numbers
- ☒ Allow Inbound Calls (Partial Intercept)
- ☐ Use Alternate Outbound Blocking Announcement
- ☐ Route to Voice Mail
- ☐ Play new Phone Number:
- ☐ Transfer on '0' to Phone Number:


Outbound Call Options

- ☒ Block All Outbound Calls
- ☐ Route to Phone Number:
- ☐ Allow Outbound Local Calls

OK Apply Cancel

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Corte Total



Intercept User

Intercept User allows your administrator to gracefully take your phone out of service while providing callers with informative announcements and alternative routing options. Depending on service configuration, none, some, or all incoming calls to the specified user are intercepted. Also depending on service configuration, outgoing calls are intercepted or rerouted to another location.

OK Apply Cancel

Intercept User: ☒ On ☐ Off

Inbound Announcements

- ☒ Default Announcement
- ☐ Personal Announcement
- Load Personal Audio Announcement: [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado
- Load Personal Video Announcement: [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Inbound Call Options

- ☒ Intercept All Inbound Calls
- ☐ Allow Inbound Calls from System-Defined Phone Numbers
- ☐ Allow Inbound Calls (Partial Intercept)
 - ☐ Use Alternate Outbound Blocking Announcement
- ☐ Route to Voice Mail
- ☐ Play new Phone Number:
- ☐ Transfer on '0' to Phone Number:


Outbound Call Options

- ☒ Block All Outbound Calls
- ☐ Route to Phone Number:
- ☐ Allow Outbound Local Calls

OK Apply Cancel

7.5 Habilitación de prefijo de salida a grupo

En caso cliente requiera un prefijo de salida para llamar a la PSTN, se debe realizar la siguiente configuración a nivel de grupo:



Americatel

System > Ing_de_Trafico_amtel > Ing_de_Trafico_amtel

Welcome Franco Davila (Logout)

Options:

- Profile
- Resources
- Services
- Calling Plan
- Communication Barring
- Utilities

Profile

Basic

Users
Add, modify, or remove users.

Profile
View or modify your group profile information.

Administrators
Add, modify, or remove group administrators and department administrators.

Announcement Repository
Manage the announcements for a group.

Departments
Add, modify, or remove departments in your group.

Schedules
Add, modify, or remove schedules.

Advanced

Call Processing Policies
Configure group-level Call Processing Policies.

Communication Barring Auth Codes
Configure group-level Communication Barring Authorization codes.

Dial Plan Policy
Configure group-level Dial Plan Policy.

Group Web Policies
Configure group-level web policies.

Routing Profile
View or modify the routing profile for the group.

Dialable Caller ID
Automatically prepend digits to the incoming caller ID of public calls so the caller ID is presented in dialable format.

A nivel de grupo ingresar a la opción "Dial Plan Policy"

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Americatel
System > Ing_de_Trafico_amtel > Ing_de_Trafico_amtel

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Calling Plan
 Communication Barring
 Utilities

Dial Plan Policy
 Configure group's dial plan policy for digit collection and outside Access Codes policies. Configure the customizable digit map including public and private dial plans simultaneously on a per-group basis. This capability allows integrated and consistent control of digit collection and external digit processing policies for MGCP devices and BroadWorks media servers minimizing usage of the long inter-digit timeout and/or requiring a terminator key (i.e., #) to be dialed by the user. Also provides the capability to allow the "dial 9 to access an outside line" feature common in many PBX systems.

OK Apply Add Cancel

Dial Plan Policy Settings For This Group: ☐ System Settings ☐ Service Provider Settings ☒ **Group Settings**

☒ Requires Access Code for Public Calls
☒ Allow E.164 Public Calls

☐ Prefer E.164 Number Format for Callback Services

Public Digit Map: 1.[#T]2.[#T]3.[#T]4.[#T]5.[#T]6.[#T]7.[#T]8.[#T]9.[#T]0.[#T]
 Private Digit Map:

Access Code	Enable Secondary Dial Tone	Description	Edit
No Entries Present			

[Page 1 of 1]

OK Apply Add Cancel

Seleccionar la opción "Group Settings". Asimismo, dejar seleccionadas las opciones "Requires access code for public calls" y "Allow E.164 public calls" y en "Public Digit Map" colocar lo siguiente: 1.[#T]2.[#T]3.[#T]4.[#T]5.[#T]6.[#T]7.[#T]8.[#T]9.[#T]0.[#T]. Finalmente dar clic en Apply.

Americatel
System > Ing_de_Trafico_amtel > Ing_de_Trafico_amtel

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Calling Plan
 Communication Barring
 Utilities

Dial Plan Policy Add
 Add a new Dial Plan Policy Access Code

OK Cancel

* Access Code: 9
 Description: prefijo_salida

☐ Include Code for Network Translations and Routing
☐ Include Code for Screening Services
☐ Enable Secondary Dial Tone

OK Cancel

Luego, para agregar el prefijo de salida "Access Code" dar click en "Add" y configurar el prefijo, p.e. "9":

Americatel
System > Ing_de_Trafico_amtel > Ing_de_Trafico_amtel

Options:
 Profile
 Resources
 Services
 Calling Plan
 Communication Barring
 Utilities

Dial Plan Policy
 Configure group's dial plan policy for digit collection and outside Access Codes policies. Configure the customizable digit map including public and private dial plans simultaneously on a per-group basis. This capability allows integrated and consistent control of digit collection and external digit processing policies for MGCP devices and BroadWorks media servers minimizing usage of the long inter-digit timeout and/or requiring a terminator key (i.e., #) to be dialed by the user. Also provides the capability to allow the "dial 9 to access an outside line" feature common in many PBX systems.

OK Apply Add Cancel

Dial Plan Policy Settings For This Group: ☐ System Settings ☐ Service Provider Settings ☒ Group Settings

☒ Requires Access Code for Public Calls
☒ Allow E.164 Public Calls

☐ Prefer E.164 Number Format for Callback Services

Public Digit Map: 1.[#T]2.[#T]3.[#T]4.[#T]5.[#T]6.[#T]7.[#T]8.[#T]9.[#T]0.[#T]
 Private Digit Map:

Access Code	Enable Secondary Dial Tone	Description	Edit
9		prefijo_salida	Edit

[Page 1 of 1]

OK Apply Add Cancel

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Procedimiento de Provisión de Líneas SIP			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Dial Plan Policy debe quedar como se muestra en la imagen.

8. Registros

- No Aplica

9. Anexos

- No Aplica