


### Título do Curso:



#### Conteúdo do curso

#### ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS GNU/LINUX

- ✓ Tópico 1: Introdução ao sistema operacional GNU/Linux.
- Tópico 2: Introdução ao Shell e comandos básicos.
- Tópico 3: Manipulação de conteúdos com comandos no Shell.
- Tópico 4: Comandos para gerenciamento do sistema e do Hardware.
- Tópico 5: Editor de Texto VI.
- Tópico 6: Administração de usuários e grupos.
- Tópico 7: Gerenciamento de permissões.
- Tópico 8: Gerenciamento de processos.
- Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.
- Tópico 10: Expressões regulares.
- Tópico 11: Introdução ao Shell Script.
- Tópico 12: Gerenciamento de Pacotes.
- Tópico 13: Agendamento de tarefas (cron) e Backup.





### **Tópico** 9

Sistemas de arquivos e particionamento.



### Sistemas de Arquivos

- e Particionamento.
- Neste slide teremos comandos e conceitos sobre ponto de montagem, partições em disco e sistemas de arquivos:
  - Conceitos sobre sistemas de arquivos, dispositivos e partições;
  - Comandos para gerenciamento de disco e sistemas de arquivos.



### Conceitos sobre sistemas de arquivos

Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.



### Conceitos sobre sistemas de arquivos

- O funcionamento de softwares e sistemas operacionais dependem constantemente de uma estrutura para armazenar e obter dados.
- Todo processo pode armazenar em um espaço da memória (RAM) os dados utilizados no momento, porém, temos três problemas:
  - Apenas um processo pode acessar estes dados;
  - Ao término do processo estes dados são perdidos;
  - Nem sempre o espaço de endereço disponível para o processo possui tamanho suficiente para o volume de dados;
    - (TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos 3ª Edição).
- Estes problemas tornaram o uso de uma memória não volátil para o armazenamento de dados, algo extremamente necessário.



### Conceitos sobre sistemas de arquivos

- Atualmente temos diversos dispositivos de armazenamento (pendrive, disco rígido, SSD, CD, entre outros), porém, como estes dados são armazenados e disponibilizados nestes diversos tipos de mídia?
- Podemos exemplificar com uma situação real...:
  - Para possibilitar a leitura/gravação de dados em um novo HD, devemos particioná-lo, formatá-lo com um sistema de arquivos, e por fim, disponibilizá-lo para o sistema (ponto de montagem).
  - O sistema de arquivos é o responsável por gerenciar de que forma os dados serão nomeados, manipulados, protegidos, estruturados e disponibilizados.
- Em resumo, todo sistema de arquivos, apesar de possuírem características diferentes, possuem o mesmo propósito:
  - "Oferecer ao sistema operacional a estrutura necessária para ler/gravar os arquivos/diretórios."
     (SILVA, Glaydson Mazioli Guia Foca v2 p. 65);



### Principais Sistemas de Arquivos

- O GNU/Linux apresenta uma versatilidade considerável neste quesito, oferecendo suporte a diversos tipos de sistemas de arquivos.
  - Através do "fdisk" podemos listar todos os sistemas de arquivos suportados.
- A seguir, temos uma lista dos principais tipos de sistemas de arquivos suportados pela plataforma Linux e todos suportados pela Microsoft:

#### **GNU/Linux**

- ext2 / ext3 / ext4
- ReiserFS
- JFS
- XFS
- FAT... / NTFS
- ISO 9660
- Entre outros...

#### Micro\$oft

- FAT16 / FAT32
- NTFS
- ReFS
- ISO 9660

### Acesso aos dispositivos de armazenamento



- Conforme citado no início da disciplina, o diretório "/dev" permite acessar diversos dispositivos, dentre eles, dispositivos de armazenamento como HD, CD-ROM, disquete, entre outros.
- No caso do Windows, os dispositivos são detectados e montados automaticamente (sendo disponibilizados em unidades representadas por letras, como C, D, E, e assim por diante).
- No GNU/Linux, os dispositivos são detectados, porém, não são montados automaticamente, sendo necessário intervir manualmente para realizar a montagem do dispositivo em um ponto de montagem (veremos como realizar este processo a seguir).

### Acesso aos dispositivos de armazenamento



- Para acessar um dispositivo de armazenamento através do Linux é importante sabermos os tipos de interface existentes e em qual local o dispositivo está conectado.
- Vamos exemplificar através das interfaces mais comuns utilizadas com um disco rígido (nas literaturas LPI), que são as interfaces IDE e SCSI (Também temos SAS e SerialATA, que serão mencionados a seguir).
- Em cada interface IDE podemos conectar dois dispositivos (um *Master* e um *Slave*). Já os dispositivos SCSI, SerialATA e SAS, possuem interfaces independentes (podendo chegar ao limite de 15 dispositivos).
- Cada dispositivo é "endereçado" no Linux conforme tabela a seguir:





• Caminho de acesso aos dispositivos de armazenamento no GNU/Linux:

Caminho	Dispositivo de armazenamento conectado em			
/dev/hda	IDE Primária "Master"			
/dev/hdb	IDE Primária "Slave"			
/dev/hdc	IDE Secundária "Master"			
/dev/hdd	IDE Secundária "Slave"			
/dev/sda	Primeira interface SCSI / SerialATA / SAS			
/dev/sdb	Segunda interface SCSI / SerialATA / SAS			
/dev/sdc	Terceira interface SCSI / SerialATA / SAS			
/dev/fd0	Disquete conectado na primeira interface			
/dev/md0	Volume lógico criado através do RAID via Software			
/dev/sr0	Primeiro dispositivo de CD-ROM SCSI / Serial ATA			
/dev/sr1	Segundo dispositivo de CD-ROM SCSI / Serial ATA			



### Partições em disco – MBR x GPT

- Existem duas formas de armazenar as informações de particionamento em um disco: MBR (Master Boot Record) e GPT (GUID Partition Table).
- O GPT vem substituindo o MBR ao longo dos últimos anos, em especial, devido a limitação do tamanho máximo de 2 TB suportado em uma partição MBR. Enquanto que o limite de uma partição GPT é de 9,4 ZB (Zeta Bytes).
- Além disso, ao utilizar o MBR, há uma limitação de 4 partições primárias (podendo chegar a 15 com partições lógicas). Enquanto que no GPT, o número é ilimitado (concepção da tecnologia), porém, Windows e Linux limitam em 128 partições.
  - Fonte: <a href="https://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/">https://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/</a>
  - Fonte: <a href="https://www.meupositivo.com.br/doseujeito/dicas/diferenca-entre-mbr-e-gpt/">https://www.meupositivo.com.br/doseujeito/dicas/diferenca-entre-mbr-e-gpt/</a>



13

### Partições em disco

- Podemos dividir o disco em várias partes de forma lógica, possibilitando a instalação de mais de um sistema no mesmo disco ou apenas separar uma parte para a instalação do sistema operacional e outra para dados.
- Ao utilizar o MBR, temos 4 tipos de partições (no GPT seriam apenas "duas"):
  - Partição Primária: todo disco deve conter pelo menos uma, com sistema de arquivos, marcada como ativa para inicialização do sistema operacional. É possível definir no máximo 4 partições primárias.
  - Partição Estendida: esse tipo de partição é um contêiner de partições lógicas; não suporta sistemas de arquivos e um disco pode possuir apenas uma.
  - Partições Lógicas: são subpartições de uma partição estendida. Podem existir até 12 partições lógicas em um disco (identificadas do número 5 ao 16).
  - Partições de SWAP: tem o objetivo de aumentar a performance do sistema, possibilitando que o Linux tenha uma memória virtual em disco. A partição SWAP trabalha como um arquivo de troca de dados entre a RAM e o disco.



### Partições em disco - MBR

- Cada disco pode possuir até 16 partições, com as seguintes ressalvas:
  - Total de 4 partições primárias, com suporte a sistemas de arquivos, impossibilitando a criação de outras partições;
  - Total de 15 partições com suporte a sistemas de arquivos, sendo:
    - 3 partições primárias com sistemas de arquivos;
    - 1 partição estendida, sem sistema de arquivos (estendida = contêiner de partições lógicas);
    - 12 partições lógicas, com sistemas de arquivos, contidas na partição estendida.

• Esta regra se aplica em qualquer plataforma (Micro\$oft, Linux, MAC, etc...), pois estamos tratando de uma propriedade do Hardware.



### Partições em disco

• Para possibilitar o acesso as partições através do sistema, cada uma delas é representada por um número inteiro, conforme tabela a seguir:

Caminho	Partição / Dispositivo				
/dev/hda1	1º partição primária do disco da IDE Primária "Master"				
/dev/hda2	2º partição primária do disco da IDE Primária "Master"				
/dev/hdb4	4ª partição primária do disco da IDE Primária "Slave"				
/dev/hdb5	1ª partição lógica do disco da IDE Primária "Slave"				
/dev/hdd5	1ª partição lógica do disco da IDE Secundária "Slave"				
/dev/sda1	1ª partição primária do disco da Primeira interface SCSI/SATA/SAS				
/dev/sda3	3ª partição primária do disco da Primeira interface SCSI/SATA/SAS				
/dev/sdc16	12ª partição lógica do disco da Terceira interface SCSI/SATA/SAS				



16

### Partições em disco

• Talvez será possível assimilar melhor através das cores...

Caminho	Partição / Dispositivo					
/dev/hda1	1º partição primária do disco da IDE Primária "Master"					
/dev/hda2	2ª partição primária do disco da IDE Primária "Master"					
/dev/hdb4	4º partição primária do disco da IDE Primária "Slave"					
/dev/hdb5	1ª partição lógica do disco da IDE Primária "Slave"					
/dev/hdd5	1ª partição lógica do disco da IDE Secundária "Slave"					
/dev/sda1	1º partição primária do disco da Primeira interface SCSI/SATA/SAS					
/dev/sda3	3ª partição primária do disco da Primeira interface SCSI/SATA/SAS					
/dev/sdc16	12ª partição lógica do disco da Terceira interface SCSI/SATA/SAS					

# Comandos para gerenciamento de disco e sistemas de arquivos

Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.



### Partições em disco – MBR x GPT

- Para realizar o particionamento temos diversas ferramentas como o "fdisk", "cfdisk", "gdisk", "parted", "gparted", "partimage", ("diskpart" → Micro\$oft);
- É importante ressaltarmos que temos dois tipos de particionamento:
  - Destrutivo: Exclui todos os dados existentes ao remover e criar novas partições (mais comum e mais utilizado);
    - Ferramentas: "fdisk", "cfdisk", "gdisk", "diskpart", "Gerenciador de disco", entre outros;
  - Não destrutivo (redimensionador): Modifica o tamanho de partições já existentes (mais complexo e de maior risco);
    - Ferramentas: "parted", "gparted", "partimage", "Partition Magic", "Gerenciador de disco", entre outros;
    - OBS.: Neste momento o LVM (Linux Volume Manager) não será abordado, pois não se trata de particionamento.



### Partições em disco

- Agora que já sabemos identificar o dispositivo, podemos realizar o particionamento através do "fdisk", "cfdisk" ou "gdisk":
  - O comando "fdisk –l" lista os dispositivos de armazenamento conectados:

```
[root0server ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot
                   Start
                                  End
                                           Blocks
                                                        Sustem
/dev/sda1
                                   13
                                           104391
                                                        Linux
/dev/sda2
                       14
                                                    8e Linux LUM
                                 1044
                                          8281507+
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
```

• Para iniciar o particionamento, devemos especificar o caminho do dispositivo, conforme abaixo:





### Definição do tipo de partição



 O sistema de arquivos a ser utilizado em uma nova partição é definido no momento da formatação, através do comando utilizado, porém, durante o particionamento, devemos "preparar" a partição, selecionando o tipo de sistema de arquivos que será

utilizado:

```
Hidden W95 FAT1 80
                                         Old Minix
                                                             Solaris
Empty
                    NEC DOS
                                     81 Minix / old Lin c1
FAT12
                                                             DRDOS/sec (FAT-
XENIX root
                    Plan 9
                                    82 Linux swap / So c4
                                                            DRDOS/sec (FAT-
                    PartitionMagic 83 Linux
                                                             DRDOS/sec (FAT-
FAT16 <32M
                    Venix 80286
                                     84 OS/2 hidden C: c7
                                                             Surinx
                   PPC PReP Boot
                                                             Non-FS data
Extended
                                     85 Linux extended
FAT16
                    SFS
                                     86 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
HPFS/NTFS
                    QNX4.x
                                     87 NTFS volume set de
                                                            Dell Utility
                    QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext df
ΑIX
                                                             BootIt
AIX bootable
                4f
                    QNX4.x 3rd part 8e Linux LUM
                                                         e1 DOS access
OS/2 Boot Manag 50
                    OnTrack DM
                                                             DOS R/O
                                     93
                                         Amoeba
                                                             SpeedStor
                51
                    OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT
W95 FAT32 (LBA) 52
                    CP/M
                                         BSD/OS
                                                             BeOS fs
                    OnTrack DM6 Aux a0
                                         IBM Thinkpad hi ee
                                                             EFI GPT
W95 Ext'd (LBA) 54
                                     a5 FreeBSD
                    OnTrackDM6
                                                             EFI (FAT-12/16/
                                        OpenBSD
OPUS
                 55
                    EZ-Drive
                                                             Linu×/PA-RISC b
Hidden FAT12
                 56
                    Golden Bow
                                        NeXTSTEP
                                                             SpeedStor
Compag diagnost 5c
                    Priam Edisk
                                     a8 Darwin UFS
                                                             SpeedStor
Hidden FAT16 <3 61
                    SpeedStor
                                                             DOS secondary
                                        NetBSD
                    GNU HURD or Sys ab
                                        Darwin boot
Hidden FAT16
                                                             UMware UMFS
Hidden HPFS/NTF 64
                                        BSDI fs
                                                             UMware UMKCORE
                    Novell Netware
AST SmartSleep 65
                    Novell Netware
                                         BSDI swap
                                                             Linux raid auto
                                         Boot Wizard hid fe
                    DiskSecure Mult bb
                                                             LANstep
Hidden W95 FAT3 70
                                        Solaris boot
                                                             \mathbf{B}\mathbf{B}\mathbf{T}
```

OBS.: Listagem do "fdisk" (MBR).

82 = Swap

83 = Linux

### Definição do tipo de partição



 Listagem dos tipos de partições suportados pelo "gdisk" (modo GPT).

```
Command (? for help): 1
                                                      2700 Windows RE
0700 Microsoft basic data 0c01 Microsoft reserved
3000 ONIE boot
                           3001 ONIE config
                                                      3900 Plan 9
4100 PowerPC PReP boot
                                                      4201 Windows LDM metadata
                           4200 Windows LDM data
4202 Windows Storage Spac
                          7501 IBM GPFS
                                                      7f00 ChromeOS kernel
7f01 ChromeOS root
                           7f02 ChromeOS reserved
                                                      8200 Linux swap
8300 Linux filesystem
                                                      8302 Linux /home
                           8301 Linux reserved
8303 Linux x86 root (/)
                           8304 Linux x86-64 root (/
                                                     8305 Linux ARM64 root (/)
8306 Linux /srv
                           8307 Linux ARM32 root (/)
                                                      8400 Intel Rapid Start
8e00 Linux LUM
                           a000 Android bootloader
                                                      a001 Android bootloader 2
a002 Android boot
                           a003 Android recovery
                                                      a004 Android misc
a005 Android metadata
                           a006 Android system
                                                      a007 Android cache
a008 Android data
                           a009 Android persistent
                                                      a00a Android factory
a00b Android fastboot/ter
                          a00c Android OEM
                                                      a500 FreeBSD disklabel
a501 FreeBSD boot
                           a502 FreeBSD swap
                                                      a503 FreeBSD UFS
a504 FreeBSD ZFS
                           a505 FreeBSD Vinum/RAID
                                                      a580 Midnight BSD data
a581 Midnight BSD boot
                           a582 Midnight BSD swap
                                                      a583 Midnight BSD UFS
a584 Midnight BSD ZFS
                           a585 Midnight BSD Vinum
                                                      a600 OpenBSD disklabel
a800 Apple UFS
                           a901 NetBSD swap
                                                      a902 NetBSD FFS
a903 NetBSD LFS
                           a904 NetBSD concatenated
                                                      a905 NetBSD encrypted
a906 NetBSD RAID
                           ab00 Recovery HD
                                                      af00 Apple HFS/HFS+
af01 Apple RAID
                           af02 Apple RAID offline
                                                      af03 Apple label
Press the <Enter> key to see more codes:
af04 AppleTV recovery
                           af05 Apple Core Storage
                                                      af06 Apple SoftRAID Statu
af07 Apple SoftRAID Scrat
                          af08 Apple SoftRAID Volum
                                                     af09 Apple SoftRAID Cache
b300 QNX6 Power-Safe
                           bc00 Acronis Secure Zone
                                                      be00 Solaris boot
bf00 Solaris root
                           bf01 Solaris /usr & Mac Z bf02 Solaris swap
bf03 Solaris backup
                           bf04 Solaris /var
                                                      bf05 Solaris /home
bf06 Solaris alternate se bf07 Solaris Reserved 1
                                                      bf08 Solaris Reserved 2
bf09 Solaris Reserved 3
                           bfØa Solaris Reserved 4
                                                      bf0b Solaris Reserved 5
c001 HP-UX data
                           c002 HP-UX service
                                                      e100 ONIE boot
e101 ONIE config
                           ea00 Freedesktop $BOOT
                                                      eb00 Haiku BFS
ed00 Sony system partitio ed01 Lenovo system partit ef00 EFI System
ef01 MBR partition scheme
                          ef02 BIOS boot partition
                                                      f800 Ceph OSD
f801 Ceph dm-crypt OSD
                           f802 Ceph journal
                                                      f803 Ceph dm-crypt journa
f804 Ceph disk in creatio f805 Ceph dm-crypt disk i fb00 UMWare UMFS
fb01 UMWare reserved
                                                     fd00 Linux RAID
                           fc00 UMWare kcore crash p
```

OBS.: Listagem do "gdisk" (GPT).


8200 = Swap 8300 = Linux

### Formatação e definição do Sistema de arquivos



- Após definir o tipo de partição, gravamos as novas informações de partição no disco e realizamos o processo de formatação.
- No Windows, selecionamos qual o sistema de arquivos desejado entre o NTFS e o FAT.
- No Linux, cada distribuição pode oferecer suporte a sistemas de arquivos distintos.
  - Dentre os principais, temos:
    - ReiserFS;
    - ext2 / ext3 / ext4;
    - XFS;
    - JFS;

```
root@ninja:~# mkfs
mkfs mkfs.cramfs mkfs.ext3 mkfs.minix mkfs.xfs
mkfs.bfs mkfs.ext2 mkfs.jfs mkfs.reiserfs
```



### Formatação e definição do Sistema de arquivos



- Podemos realizar a formatação e definição do sistema de arquivos de duas formas:
  - Comando "mkfs -t ext4 /dev/sda2"
  - Comando "mkfs.ext4 /dev/sda2"
    - OBS.: Ambos os comandos acima estão formatando a segunda partição do disco SCSI/SATA conectado na primeira interface SCSI/SATA, além de definir o "ext4" como sistema de arquivos.
  - Comando "mkfs -t nfts /dev/sdb1"
  - Comando "mkfs.ntfs /dev/sdb1"
    - OBS.: Ambos os comandos acima estão formatando a primeira partição do disco SCSI/SATA conectado na segunda interface SCSI/SATA, além de definir o "ntfs" como sistema de arquivos.

## Conceitos sobre sistemas de arquivos Parte 2

Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.



### Conceito de "Ponto de Montagem"

- Na plataforma Microsoft, uma nova partição pode ser disponibilizada e acessada através de "unidades" como "C:", "D:", e assim por diante;
- Esta "unidade" representada por uma letra nada mais é do que o "ponto de montagem" que possibilita o acesso a partição do dispositivo.
- No GNU/Linux não temos "unidades" disponíveis para serem utilizadas como "ponto de montagem", portanto, como acessar os dispositivos?
- Simples, qualquer local (diretório) do sistema pode ser utilizado como um "ponto de montagem", proporcionando alta escalabilidade.
  - Podemos ter em um HD o sistema operacional, diretório raiz e subdiretórios.
  - Outro HD (ou partição) apenas para os arquivos dos usuários → "/home".
  - Outro HD (ou partição) apenas para os Logs de sistema, caso seja um servidor WEB, ou Proxy, que gera muitos Logs → "/var".
  - Outro HD (ou partição) apenas para o banco de dados do ERP da empresa.



### Conceito de "Ponto de Montagem"

- Desta forma, podemos separar a partição do sistema de outras partições (ou disco) que contém dados em constante crescimento, evitando instabilidades, queda de desempenho (pela grande demanda de I/O ao mesmo disco), ou até mesmo o travamento do sistema por falta de espaço em disco (ou melhor, na partição raiz).
- Portanto, um "ponto de montagem", nada mais é do que: "Diretório de onde a unidade de disco/partição será acessado. O diretório deve estar vazio para montagem de um sistema de arquivo. Normalmente é usado o diretório "/mnt" para armazenamento de pontos de montagem temporários." → (SILVA, Glaydson Mazioli – Guia Foca v2 – p. 86);
- OBS.: Este processo também pode ser feito no Windows... Como assim?
  - Vamos ver na prática!?

# Comandos para gerenciamento de disco e sistemas de arquivos Parte 2

Tópico 9: Sistemas de arquivos e particionamento.



### Comandos "mount" e "umount"

- mount → Monta um sistema de arquivos, tornando-o disponível para operações de I/O (entrada e saída / leitura e escrita).
  - Ex.: mount -t [file\_system] [/caminho/dispositivo] [ponto/montagem]
  - OBS.: O comando acima montou um sistema de arquivos "ext3";
  - OBS.2: Sempre deve ser utilizado um diretório vazio para montagem;
- umount → Desmonta um sistema de arquivos.
  - Ex.: umount <opções> ["dispositivo" ou "caminho\_ponto\_de\_montagem"]
  - OBS.: É importante executar o "umount" para remover um dispositivo como pendrive ou CD-ROM, para evitar que os dados fiquem corrompidos (no caso do pendrive) ou para possibilitar a abertura do drive (no caso do CD-ROM).



### Comandos "mount" e "umount"

 Para montar uma mídia de CD-ROM ou DVD-ROM, devemos utilizar o sistema de arquivos "iso9660";

```
[root@server ~]# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom/
mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only
```

 Podemos visualizar os dispositivos montados e local do ponto de montagem através do comando "mount -l":

```
[root@server ~]# mount -|
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw) [/boot]
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/sdb1 on /mnt/hd01 type ext3 (rw)
```



• O arquivo "/etc/fstab" é utilizado pelos sistemas Linux para determinar quais partições serão montadas automaticamente na inicialização e qual o ponto de montagem.

Segue abaixo um print do conteúdo do arquivo "/etc/fstab":

```
/dev/hda1
                                                defaults
                 swap
                                   swap
                                   reiserfs
                                                defaults
/dev/hda2
#/dev/cdrom
                 /mnt/cdrom
                                   auto
                                                noauto,owner,ro
/deu/fd0
                 /mnt/floppy
                                                noauto, owner
                                   auto
                                   deupts
                                                gid=5,mode=620
deupts
                 /deu/pts
                                                defaults
proc
                 /proc
                                    proc
```



- Cada uma das colunas do arquivo "/etc/fstab" possuem os parâmetros sobre as partições que são lidos pelo comando "mount", sendo:
  - 1ª coluna = Dispositivo → Partição a ser montada. Ex: "/dev/sda2"
  - 2ª Coluna = Ponto de Montagem → Especifica o diretório em que a partição será montada. Ex: "/mnt/hd02".
  - 3ª Coluna = Tipo → Determina o tipo de sistema de arquivos que será usado na partição a ser montada. (ext2, ext3, reiserfs, msdos, vfat, iso9660, nfs, ntfs, swap, proc, entre outras).

• 4º Coluna = Opções -> Especifica as opções usadas com o sistema de arquivos (veremos a lista

de opções a seguir).

/deu/hda1	swap	swap	defaults	0	0
/dev/hda2	/	reiserfs	defaults	1	1
#/dev/cdrom	/mnt/cdrom	auto	noauto,owner,ro	0	0
∕deu∕fd0	/mnt/floppy	auto	noauto,owner	0	0
deupts	/dev/pts	deupts	gid=5,mode=620	0	0
deupts proc	/proc	proc	defaults	0	0



- Continuação, arquivo "/etc/fstab"...:
  - 5ª coluna = Frequência de Backup → O comando "dump" consulta o arquivo "/etc/fstab" para saber quais sistemas de arquivos devem ser copiados. Se o valor for 1 ele faz o backup, se o valor for 0 ele assumirá que o sistema de arquivos não precisa ser copiado.
  - 6ª coluna = Checagem de disco → Determina se o dispositivo deve ou não ser checado na inicialização do sistema pelo "fsck". Se o valor for 0, o sistema de arquivos não será checado, o número 1 deve ser usado para checar a partição raiz ( / ), a partir do 2, outros sistemas de arquivos montados em subdiretórios.

/deu/hda1	swap	swap	defaults	0	0
/deu/hda2	/	reiserfs	defaults	1	1
#/dev/cdrom	/mnt/cdrom	auto	noauto,owner,ro	0	0
∕deu∕fd0	/mnt/floppy	auto	noauto,owner	0	0
deupts	/dev/pts	deupts	gid=5,mode=620	0	0
proc	/proc	proc	defaults	0	0



- Dentre as opções do sistema de arquivos da quarta coluna, temos:
  - auto → Dispositivo deve ser montado na inicialização do sistema.
  - noauto → Dispositivo não deve ser montado na inicialização do sistema.
  - ro → Montar sistema de arquivos com permissões de somente de leitura.
  - rw → Montar sistema de arquivos com permissões de leitura e gravação.
  - exec → Montar sistema de arquivos com permissão de execução de arquivos.
  - noexec → Montar sistema de arquivos sem permissão de execução.
  - user -> Permite que qualquer usuário monte o dispositivo, mas proíbe outros de desmontá-lo.
  - users → Permite que qualquer usuário monte e desmonte os sistemas de arquivos.
  - nouser → Somente o superusuário pode montar e desmontar.
  - owner → Permite que o proprietário do dispositivo realize a montagem.



- Continuação... Opções da quarta coluna:
  - sync → Habilita a transferência de dados síncrona no dispositivo.
  - async → Habilita a transferência de dados assíncrona no dispositivo.
  - dev → Dispositivo especial de caracteres.
  - suid → Habilita que os executáveis tenham permissões SUID e SGID.
  - nosuid → Especifica que os executáveis não terão permissões SUIG e SGID.
  - defaults → Especifica as opções de montagem padrão, como rw, suid, exec, auto, nouser e async.
- Após este *overview* já podemos analisar o conteúdo do arquivo:

/deu/hda1	swap	swap	defaults	0	0
/deu/hda2	/	reiserfs	defaults	1	1
#/dev/cdrom /dev/fd0	/mnt/cdrom /mnt/floppy	auto auto	noauto,owner,ro noauto,owner	0	0
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5,mode=620	0	0
proc	/proc	proc	defaults	0	

### Área de troca Partição de SWAP (Memória Virtual)



- Este tipo de partição (SWAP) é utilizado para prover memória virtual ao sistema GNU/Linux;
- Durante a execução de Softwares, cada processo carrega os dados necessários para sua execução na memória RAM, porém, ao esgotar o espaço de memória física (RAM), o sistema pode utilizar parte do disco (memória virtual – SWAP) para otimizar o funcionamento do sistema e permitir a execução de novos processos;
- Como a troca de dados entre a RAM e a memória virtual é constante (de acordo com a necessidade de uso dos aplicativos), esta área também é conhecida como "área de troca";

### Área de troca Partição de SWAP (Memória Virtual)



- Após criar a partição, devemos defini-la como partição de SWAP:
  - Código 82 (MBR) → Linux SWAP / Solaris;
  - Código 8200 (GPT) → Linux SWAP;
- mkswap -> Formata uma partição para ser utilizada como SWAP, preparando o dispositivo para ser usado como área de memória virtual.
  - Ex.: mkswap [caminho/dispositivo]

```
[root@server ~]# mkswap /dev/sdb5
Setting up swapspace version 1, size = 551055 kB
```

- swapon → Ativa a partição SWAP.
  - Ex.: swapon [caminho/dispositivo]

```
[root@server ~]# swapon /dev/sdb5
```



### **Journaling**

- O recurso de "Journaling" realiza gravações de diversas alterações em uma área da própria partição do disco (chamada de "journal"), com o objetivo de prover alta disponibilidade e maior tolerância a falhas;
- Caso ocorra um problema como falha de energia, todo os dados gerados pelo "journaling" são analisados durante a montagem do sistema de arquivos;
- Após a verificação, os dados (que não foram gravados devido o processo não ter sido finalizado corretamente) podem ser desfeitos ou finalizados (recuperados);
- Os sistemas de arquivos para Linux em sua grande maioria possuem o recurso de "Journaling", no Windows, temos o recurso no NTFS.



38

### No próximo slide...

- Tópico 10: Expressões regulares:
  - Conceitos e aplicabilidade;
  - Metacaracteres e suas funções.



### Referências

- BONAN, Adilson Rodrigues. LINUX Fundamentos, Prática & Certificação LPI. Editora: Alta Books. RJ. 2010;
- PEREIRA, Guilherme Rodrigues. Slides para aula expositiva. Centro Universitário UNA.
- SILVA, Gleydson Mazioli. Guia Foca GNU/Linux. Disponível em: <a href="https://guiafoca.org/">https://guiafoca.org/</a>



### Obrigado!

Guilherme Rodrigues