
# Localc

一个轻巧但强大的计算器,用于编程与调试。

# 起步

Localc 利用四个数字框来存储操作数。我们可以在十六进制/十进制/二进制之间切换其显示形式。




如图所示,数字框中包括了所有一元运算的按钮,例如 NEG(求反), NOT(位运算 NOT), CLR(清除),以及 BKSP(退格).

对于二元运算而言,Localc 遵循以下规则:

- 二元运算作用于当前所选择的数字框(第一个操作数)和下一个数字框(第二个操作数)。
- 运算结果存储在所选择的数字框中。
- 如果被选中的是第四个数字框,则它依然将作为第二个操作数参与计算,且结果存储在 第三个数字框中。

#### 字符串/字节数组转换




根据指定的代码页在字符串和字节数组之间进行转换非常简单。

字节数组中可以出现空格(0x20),逗号(,),以及十六进制数。十六进制数有且必须只有两个数位组成,'0x'前缀可以被省略。 例如,"0x01,0X02,03 04 F2" 是正确的格式,但"0102 3 04"则是错误的。

Str 面板上的按钮指示了当切换所选择的代码页时,程序会先将文本转化为字节数组,还是 先将字节数组转化为文本。单击按钮可以进行切换。

# 计算表达式



组合框用于指定表达式计算所用的整数类型。"Inherit" 意味着 Localc 将使用全局整数类型(图片中为 Int64)来进行计算,但你也能把它改成其他独立的值。

# 符号


#### 所有的符号均忽略大小写。

+	ADD	
_	SUB or NEG	NEG 不支持无符号类型的数字
*	MUL	
1	DIV	
0/ /0	MOD	
&	位运算 AND	
I	位运算 OR	
^	位运算 XOR	
~	位运算 NOT	

<<	位运算 SHL 或 SAL			
>>	位运算 SAR			
>>>	位运算 SHR			
<	位运算 ROL			
>	位运算 ROR			
(	左括号			
)	右括号			
max	常数,当前整数类型的最大值。			
min	常数,当前整数类型的最小值。			
表达式中的整数数字允许'_'和','分割."1,2_3"是一个正确的十进制整数.				
对于十六进制数来说,"θx"前缀是必须的。不过如果此十六进制数包括 A-F 的数位,				
则前缀可以被省略。				

# 浮点数模式

如果表达式以单引号(')开始,则表达式中所有的数字都被视为单浮点数。如果以两个单引号('')或一个双引号('')开始,则表达式中的数字则被视为双浮点数。



在浮点数模式中,十六进制数字和相关位运算符将不可用,不过一些新的特性会被启用。

inf	浮点数无穷大
∞	浮点数无穷大
nan	浮点数无穷大 NaN
pi	数学常量π
е	数学常量 E
pow	Pow(v1,v2)
exp	Exp(v)=Pow(e,v)
acos	Acos(v)
asin	Asin(v)
atan	ATan(v)
cos	Cos(v)
cosh	Cosh(v)
sin	Sin(v)
sinh	Sinh(v)
tan	Tan(v)
tanh	Tanh(v)
sqrt	Sqrt(v)
log	Log(v1,v2)
lg	Lg(v)=Log(10,v)
In	In(v)=Log(e,v)
1b	Ib(v)=Log(2,v)
ld	Id(v)=Log(2,v)

浮点数格式举例:

- -0.1
- .2
- 1E3
- 1E+3
- 1E-3

# 拖拽系统

将数字框拖拽到另一个数字框上可以交换两者的值。

按住 Shift 键进行拖拽,会把源数字框的值复制到目标数字框。

按住 Contorl 键,则可以修改数字框的顺序。

你可以把数字框拖动到 Exp 面板,也可以把 Exp 面板中的结果区域拖拽到数字框,如果它包括有效的值。

# 快捷键

0 - 9	0 - 9	Str 面板和 Exp 面板中无效
A - F	A - F	Str 面板和 Exp 面板中无效
Escape	CLR	Str 面板和 Exp 面板中无效
Backspack	BKSP	Str 面板和 Exp 面板中无效
NumberPad+	ADD	Str 面板和 Exp 面板中无效
NumberPad-	SUB	Str 面板和 Exp 面板中无效
NumberPad*	MUL	Str 面板和 Exp 面板中无效

NumberPad/	DIV	Str 面板和 Exp 面板中无效	
Control+ C	复制	Str 面板和 Exp 面板中无效	
Control+ V	粘贴	Str 面板和 Exp 面板中无效	
Control + X	复制并将原值设为 0	Str 面板和 Exp 面板中无效	
F1	选择第一个数字框		
F2	选择第二个数字框		
F3	选择第三个数字框		
F4	选择第四个数字框		
F5	在有符号/无符号之间切换		
F6	切换整数大小		
F9	十六进制模式		
F10	十进制模式		
F11	二进制模式		